# Uso del JAASRealm en Apache Tomcat

#### Introducción

JAASRealm es una implementación de la interfaz Tomcat Realm y sirve para autenticar a los usuarios utilizando el framework de autenticación y autorización JAAS.

Tomcat integra por defecto el uso de JAAS, por lo tanto no hay que incluirle librerías externas o similares.

JAASRealm permite al programador desarrollar un mecanismo de seguridad propio basado en la implementación personalizada de las interfaces JAAS LoginModule y JAAS Principal.

## Quick Start (obtenido del manual de Tomcat)

Para configurar Tomcat para que use JAASRealm con nuestro propio JAAS LoginModule se deben seguir los pasos siguientes:

- Programar nuestras propias clases para LoginModule, User y Role basadas en las interfaces proporcionadas por JAAS (deben implementar las interfaces LoginModule y Principal respectivamente).
- 2. Compilar las clases y situarlas en el classpath de Tomcat.
- 3. Crear un fichero de configuración (jaas.config) para indicar a Tomcat qué LoginModule utilizaremos (se podrían tener varios). Situarlo en la carpeta \conf.
- 4. Utilizar la environment variable JAVA\_OPTS para indicar a Tomcat donde está el fichero de configuración anterior y lo pueda tener en cuenta al arrancar. Para ello generalmente se crea el script setenv.sh (linux) o setenv.bat (windows) que se sitúa en la carpeta /bin del Tomcat y el propio Tomcat lanza al arrancar el servidor mediante el script startup.sh/startup.bat (situados en \bin). La línea que habría que introducir en el script setenv sería:

#### Linux:

 $export\ JAVA\_OPTS = -Djava.security.auth.login.config == \$CATALINA\_BASE/conf/jaas.config$ 

#### Windows:

 $set\ JAVA\_OPTS = -Djava.security.auth.login.config == \%CATALINA\_HOME\% \setminus config = -\%CATALINA\_HOME\% \setminus config = -\%C$ 

- 5. Configurar los security-constraints del web.xml correspondiente a la aplicación web desarrollada (\*no\* se recomienda utilizar el web.xml general que se encuentra en la carpeta \conf).
- 6. Configurar el módulo JAASRealm en el server.xml (situado en \conf). Para ello se crea un elemento <Realm> dentro de un nodo <Engine>.
- 7. Arrancar Tomcat mediante el script startup.sh/startup.bat situado en \bin.

### Crear un ejemplo sencillo paso por paso

- Descargamos el tar.gz/zip correspondiente a la core distribution de apache tomcat 8 (versión actual: 8.5.4). Se puede encontrar en: <a href="https://tomcat.apache.org/download-80.cgi">https://tomcat.apache.org/download-80.cgi</a>
- 2. Descomprimimos y copiamos el directorio completo en /opt.
- 3. Obtenemos de Soporte\_ManualJAASTomcat.zip (ZIP adjunto a este documento) los ficheros PlainLoginModule.java, PlainRolePrincipal.java y PlainUserPrincipal.java. El primer código implementa la interfaz JAAS LoginModule (aquí es donde ocurre todo el proceso de autenticación y asignación de roles); mientras que los otros dos códigos implementan la interfaz JAAS Principal.
  - \*NOTA\*: La autenticación que realiza el LoginModule proporcionado es muy básica, simplemente acepta el acceso cuando login==password, y asigna el rol "tomcat" al usuario que haya realizado dicho acceso.
- 4. Situamos los ficheros .java en la carpeta \lib del tomcat y los compilamos: javac \*.java
- 5. Creamos el fichero jaas.config y lo situamos en la carpeta \conf. El contenido será el siguiente (llamamos a nuestra configuración "prova"):

```
prova {
          PlainLoginModule required debug=true;
};
```

- 6. Creamos el script setenv.sh tal y como se comentaba en el Quick Start y lo situamos en \bin.
  - \*NOTA\*: Tomcat ejecutará automáticamente este script al iniciarse siempre y cuando utilicemos los scripts de arranque estándar que hay en \bin para arrancar el servidor (startup.sh).
- 7. Configuramos el server.xml (en \conf) para que utilice el JAASRealm definido. Esto es crear el elemento Realm siguiente dentro del nodo Engine:

```
<Realm className="org.apache.catalina.realm.JAASRealm" appName="prova" userClassNames="PlainUserPrincipal" roleClassNames="PlainRolePrincipal" />
```

- \*NOTA1\*: Tomcat por defecto usa el "LockOutRealm"/"UserDatabaseRealm" (podéis verlo especificado en el server.xml justo debajo del nodo Engine). Este Realm está definido para usar el fichero tomcat-users.xml (situado en \conf) como base de datos de usuarios; passwords; roles. Queremos substituir este Realm por el nuestro (el JAASRealm), para ello debemos comentar dicho Realm del server.xml y dejar solo el JAASRealm que acabamos de configurar.
- \*NOTA2\*: Para ser más limpios, la configuración del JAASRealm se podría añadir en un fichero context.xml a situar en la carpeta \META-INF de la aplicación web, de esta forma, el Realm que utilizamos estaría ligado a la aplicación web y no afectaría a todo el servidor. De todas maneras, esto se comenta solo como mejora.
- 8. Para el ejemplo utilizaremos la aplicación web que viene por defecto con tomcat y que está situada en \webapps\examples\jsp\security\protected. Esta aplicación utiliza el

web.xml situado en \webapps\examples\WEB-INF como fichero de configuración. Dentro encontramos definido el siguiente security-constraint:

```
<security-constraint>
   <display-name>Example Security Constraint</display-name>
   <web-resource-collection>
    <web-resource-name>Protected Area</web-resource-name>
    <!-- Define the context-relative URL(s) to be protected -->
    <url-pattern>/jsp/security/protected/*</url-pattern>
    <!-- If you list http methods, only those methods are protected -->
    <http-method>DELETE</http-method>
    <http-method>GET</http-method>
    <http-method>POST</http-method>
    <http-method>PUT</http-method>
   </web-resource-collection>
   <auth-constraint>
    <!-- Anyone with one of the listed roles may access this area -->
    <role-name>tomcat</role-name>
    <role-name>role1</role-name>
   </auth-constraint>
  </security-constraint>
  <!-- Default login configuration uses form-based authentication -->
  <login-config>
   <auth-method>FORM</auth-method>
   <realm-name>Example Form-Based Authentication Area</realm-name>
   <form-login-config>
    <form-login-page>/jsp/security/protected/login.jsp</form-login-page>
    <form-error-page>/jsp/security/protected/error.jsp</form-error-page>
   </form-login-config>
  <!-- Security roles referenced by this web application -->
  <security-role>
  <role-name>role1</role-name>
  </security-role>
  <security-role>
   <role-name>tomcat</role-name>
  </security-role>
```

En este code snippet se definen elementos importantes como: i) el security-constraint en sí que define el recurso protegido (etiqueta <url-pattern>), los diferentes métodos http a los que hay que aplicar seguridad y los roles que pueden acceder a dicho recurso; ii) el método de login que utilizaremos. En este caso se define el método FORM y se proporciona las webs para hacer el login y mostrar error; iii) los diferentes roles que utiliza la aplicación web.

Podemos usar directamente esta aplicación web de ejemplo con este security-constraint ya definido en su web.xml. No obstante, dado que hemos substituido el Realm por defecto por nuestro JAASRealm, cuando el security-constraint salte por acceso a recurso protegido, se utilizará nuestro sistema de autenticación (el PlainLoginModule que hemos implementado) para autorizar o denegar dicho acceso.

- 9. Arrancamos el servidor Tomcat utilizando el script startup.sh (situado en \bin).
- 10. Accedemos a la aplicación web poniendo en el browser: http://localhost:8080/examples/jsp/security/protected/

Debería salir una pantalla donde podremos poner login/pass. Si ponemos login==pass accederemos a una página donde podremos comprobar que rol tenemos asignado. Como ya hemos dicho, el PlainLoginModule asigna el rol "tomcat" a cualquiera que quede autenticado, por lo tanto, si probamos tomcat nos dirá que tenemos asignado este rol, si probamos cualquier otro nombre de rol dirá que no lo tenemos asignado.