利用订阅地址配置 V2Ray 客户端

Ver. 1.3.2

2020年6月1日

目录

时间同步配置	3
在 Windows 上配置 NTP	3
在 macOS 上配置 NTP	3
在 iOS 上配置 NTP	4
在 Android 上配置 NTP	4
在梅林路由器上配置 NTP	4
在 OpenWRT 软路由上配置 NTP	4
订阅地址获取途径	5
跨平台客户端 – Qv2ray	6
下载并安装客户端	6
配置订阅	8
Windows 客户端 – v2RayN	10
下载并安装客户端	10
配置订阅	10
订阅失败,但节点可用的处理	12
程序内更新	13
macOS 客户端 – v2RayU	14
下载并安装客户端	14
配置订阅	14
1087 端口冲突问题	15
iOS 客户端	16
下载并安装客户端	
在 Quantumult X 上配置订阅	16
Shadowrocket 上配置订阅	17
Android 客户端	
下载并安装客户端	19
配置订阅	
梅林路由器	
下载梅林固件和科学上网插件	21
配置订阅	
固件 380.x	21
固件 384.x	22
订阅失败,但节点可用的处理	22
OpenWRT/LEDE 软路由	
下载安装固件和科学上网插件	24
配置订阅	24

时间同步配置

v2Ray 协议要求服务器端和客户端的时间差距不能超过 1 分钟。因此必须保证系统时钟准确。

网络时间协议(NTP)是用来同步系统时钟的标准协议,我们将使用它保持客户端与服务器端的时间同步。*v2Ray 对时区无强制要求。可按需求设置为任意时区。*

在 Windows 上配置 NTP

Windows 上 NTP 默认开启。使用 v2Ray 之前必须检查 NTP 是否被人为关闭。



Windows 10NTP 配置路径:设置 — 时间与语言 — 日期和时间

在 macOS 上配置 NTP

macOS 上 NTP 默认开启。使用 v2Ray 之前必须检查 NTP 是否被人为关闭。



苹果菜单 >"系统偏好设置",然后点按"日期与时间"

在 iOS 上配置 NTP

iOS 上 NTP 默认开启。使用 v2Ray 之前必须检查 NTP 是否被人为关闭。



在 iOS 上同步时间也会自动同步时区。

在 Android 上配置 NTP

Android 上 NTP 默认开启。使用 v2Ray 之前必须检查 NTP 是否被人为关闭。



在 Android 上同步时间也会自动同步时区。

在梅林路由器上配置 NTP

梅林上 NTP 默认开启且无法关闭,只需确保 NTP 服务器可达。

在 OpenWRT 软路由上配置 NTP


点击左侧系统 一 设置 设置完成点击保存。



订阅地址获取途径

使用订阅功能会自动更新服务器列表,无须手动导入配置,一次配置就能让服务器列表更新,也是目前最简易的配置方式。

订阅地址请点击控制面板的客户中心-您已激活的产品/服务-产品名获取。具体位置见下图:



点击"复制订阅地址", 然后复制粘贴到相应的客户端里。


跨平台客户端 - Qv2ray

注: 因为此客户端不集成 v2Ray-Core, 需另行安装, 升级不如 Windows v2RayN 及 macOS v2RayU 客户端方便。 因此在这两个平台上建议专用客户端。相关配置可在本教程后续部分找到。

此客户端推荐给 Ubuntu 用户使用,并可作为 Windows v2RayN 及 macOS v2RayU 的备用客户端。

下载并安装客户端

可在 GitHub 或用户面板下载最新版本的 Qv2ray。Ubuntu 用户建议到 Ubuntu Store 里安装。




Ubuntu 20.4 LTS 应用商店里的 Qv2ray

Ubuntu 用户如在 GitHub 或用户面板下载 Applmage, 需要先赋予其执行权限:

\$ chmod +755 Qv2ray.v2.5.0.linux-x64.AppImage

Qv2ray 没有自带 <u>v2ray—Core</u>,需另行安装相应的平台版本,并解压到特定文件夹,然后在 Qv2ray 上必须指定核心可执行文件路径和 v2Ray 资源目录。

只有当 v2Rav 核心设置检查通过后,才可进行下一步。



Windows 10 演示环境版本是 1909

Ubuntu 平台建议使用命令行下载 v2Ray Core。在此示例中, v2ray-linux-64.zip 被下载到

~/.config/qv2ray/vcore/文件夹,版本号为 4.23.2。可在 GitHub 查询下载最新版本。


- ~\$ sudo apt-get update && sudo apt install wget unzip -y
- ~\$ mkdir -p ~/.config/qv2ray/vcore/ && cd ~/.config/qv2ray/vcore/
- ~/.config/qv2ray/vcore\$ wget https://github.com/v2ray/v2ray-core/releases/download/v4.23.2/v2ray-linux-64.zip
- ~/.config/qv2ray/vcore\$ unzip v2ray-linux-64.zip && rm v2ray-linux-64.zip

然后指定相应路径,并通过 v2Ray 核心设置检查。




Ubuntu 20.4 TLS 演示环境内核为 5.4.43

设置 v2Ray DNS



设置"高级路由设置",选择IPIfNonMatch,导入预置方案 v2RayN,点击 OK。



配置订阅

配置订阅地址、更新间隔,然后点击"更新订阅数据"。



右键点击节点,选择"连接到此服务器"即激活代理连接。



Windows 客户端 – v2RayN


下载并安装客户端

请在 GitHub 或用户面板下载最新版本的 V2RayN。如在 GitHub 下载,请务必下载 v2rayN-

Core.zip。另外, V2RayN 需要.Net Framwork 4.6 或以上版本。

配置订阅


打开 V2RayN 主界面,点击订阅




将订阅地址复制到地址(url),点击确定。




更新订阅,获得节点信息。



点击检查更新 - 检查更新 PAC, 更新 PAC 文件。




在 Core 路由设置界面,点击一键设置默认自定义路由规则。



在用户控制面板 资源下载-Desktop Client/桌面客户端 里下载大陆白名单 IP.zip 并解压,将中

国IP地址列表复制到参数设置 - Core 路由设置 - 2. 直连的 domain 或IP, 点击确认。



模式建议选择为开启 PAC,并自动配置 PAC(PAC 模式),然后选择好节点



订阅失败,但节点可用的处理

如果按照前述配置无法完成订阅,但在其他设备上可使用服务,可按照以下步骤处理:

登录面板,来到 v2Ray 套餐界面,选择一个在 PC 或手机上确认可用的节点,点击它的扫码连接,会出现二维码以及相应的 vmess 链接




在 v2RayN 客户端上,选择扫描屏幕上的二维码,然后将该节点设为活动服务器,将 HTTP 代理模式设置为全局模式。



最后通过该节点更新订阅。

程序内更新

vRayN 支持在程序内进行更新。点击"检查更新",可选择更新 v2RayN、v2Ray-Core 或 PAC 文件。建议定期检查更新。



若发现有更新,会提示你下载安装。



macOS 客户端 - v2RayU

下载并安装客户端

请在 <u>GitHub</u> 或用户面板下载最新版本的 V2RayU.dmg 文档,完成安装并运行后,系统会因无 App Store 授权而被阻止。需要到**安全与隐私**中解除。macOS 上的开源软件一般都不通过 App Store 发行,而 macOS 默认仅授予通过 App Store 发行的 apps 运行权限。这是 macOS 的默认安全策略。V2RayU.dmg 并无病毒,请放心授予权限。



配置订阅


V2RayU运行后,点击订阅设置



将订阅地址复制到 Subscribe — Subscribe — 地址。备注可填写任意内容。先点击添加,然后点击更新(如未点击添加,会报错)。



选择节点 , 建议使用 PAC 模式。



1087 端口冲突问题

将"本机 HTTP 监听端口" 1087 改成 1287 或 1387, 避免端口冲突。



iOS 客户端

下载并安装客户端

从 App Store 购买 Quantumult X 或 Shadowrocket。两者都要非国区 Apple ID 方可购买。

在 Quantumult X 上配置订阅

点击右下角的蓝色圆形 Quantumult X Logo, 弹出配置对话框,点击引用(订阅)。




复制粘贴订阅地址,点击右上角的确定,即可更新订阅。



默认订阅组没有名字,可选择编辑标签添加名字便于识别(可选配置)。



然后可以选择节点,点击右上角的 Proxy 开关,打开 V2Ray 连接。



Shadowrocket 上配置订阅


点击右上角的+




类型选择 Subscribe,然后将订阅地址复制到 URL 一栏。可任意填写 Remarks。最后点击 Done 完成订阅配置。



后续更新订阅时只需向右滑动订阅组,点击 Update。



然后可以选择节点,点击右上角的 Proxy 开关,打开 V2Ray 连接。




Android 客户端

下载并安装客户端


从 Google Play 下载安装 v2RayNG 或从 Github 或用户面板下载 apk 文件手动安装

配置订阅


点击 Settings



勾选 allowInsecure




点击 Subscription Setting



将订阅地址复制到 url 栏。Remark 处可填任意内容,作为标记



点击 Update subscription 更新订阅



完成后客户端可获得全部节点



梅林路由器

下载梅林固件和科学上网插件

在 Koolshare 论坛下载对应的最新版本梅林固件,在 Github 下载对应路由器的科学上网插件

配置订阅

固件 380.x



固件 384.x



建议按照图示配置 DNS



订阅失败, 但节点可用的处理

如果按照前述配置无法完成订阅,但在其他设备上可使用服务,可按照以下步骤处理:

登录面板,来到 v2Ray 套餐界面,选择一个在 PC 或手机上确认可用的节点,点击它的扫码连接。在二维码下方,可以看到该节点的 vmess 链接



利用该 vmess 链接在路由器上手动创建连接



连接该节点并确认可连接后, 使用该节点更新订阅。

下载订阅时走 SS/SSR/v2Ray 代理网络这一栏必须勾选"走代理"。

OpenWRT/LEDE 软路由

下载安装固件和科学上网插件

大部分的OpenWRT版本已经集成多种代理插件,我们选择的是SSR+。

本教程中展用的固件版本是 LuCl Master (git-20.117.60969-420c61a) / OpenWrt R20.5.9。

配置订阅



取消启动自动切换, 保存。



在状态页面中可以检查节点的联通状态、更新大陆白名单列表等一系列操作



如果订阅失败,不出现节点,但是节点可用的处理:

如果按照前述配置无法完成订阅,但在其他设备上可使用服务,可按照以下步骤处理: 登录面板,来到 v2Ray 套餐界面,选择一个在 PC 或手机上确认可用的节点,点击"扫码连接"。在二维码下方,可以看到该节点的 vmess 链接



要复制该 vmess 链接在路由器上手动创建连接,首先点击添加



然后将 vmess 地址复制到导入配置信息对话框内,点击 OK ,最后保存。



连接该节点并确认可连接后, 使用该节点更新订阅。