

### **Servicios Web**

Sesión 4: Procesos BPEL síncronos y asíncronos

#### Puntos a tratar

- Procesos BPEL síncronos
- Procesos BPEL asíncronos
- Ciclo de vida de los procesos BPEL
- Correlations
- Conjuntos de correlación
- Pasos a seguir para usar correlación en BPEL
- Conjuntos de correlación con Netbeans

#### Invocación de servicios Web

Invocación SECUENCIAL


Invocación CONCURRENTE

```
cess...>
 <sequence>
  <!-- espera una petición-->
  <receive.../>
  <!--invocación secuencial -->
  <invoque.../>
  <invoque.../>
  <invoque.../>
 </sequence>
</process>
```


```
cess...>
 <sequence>
  <!-- espera una petición-->
  <receive.../>
  <!--invocación concurrente -->
<flow>
    <invoque.../>
    <invoque.../>
    <invoque.../>
  </flow>
 </sequence>
```

## Invocación síncrona vs. asíncrona (I)


Invocación síncrona (Operación request-reply)




Invocación asíncrona (Operación one-way)











## Proceso BPEL síncrono (II)

```
<!-- Estructura de un proceso BPEL síncrono -->
corocess>
 <receive partnerLink="pLinkA" portType="portA"</pre>
        operation="opA" variable="invarA">
   ..... realizar procesamiento .....
 <reply partnerLink="pLinkA" portType="portA"</pre>
      operation="opA" variable="outvarB">
</process>
```

- La respuesta se devuelve al cliente de forma inmediata
- Operación tipo request-response


# Proceso BPEL asíncrono (II)

```
<!-- Estructura de un proceso BPEL asíncrono -->
cess>
  <receive partnerLink="pLinkA" portType="portA" operation="opA"</pre>
           variable="invarA">
   ..... realizar procesamiento que consume mucho tiempo .....
  <!-- Realizar una invocación sobre el cliente para devolver
      los resultados -->
  <invoque partnerLink="pLinkA" portType="callBackportA"</pre>
            operation="opCallBackB" variable="outvarB">
```

- El cliente no se queda bloqueado en la llamada
- El cliente implementa una interfaz callback
- El proceso BPEL invoca a la interfaz callback sobre el cliente. Operación tipo one-way

### Partner Links en procesos asíncronos

- Los partner links definen las relaciones con los partners:
  - el partner invoca al proceso BPEL (2)
  - el partner es invocado por el proceso BPEL (1)
  - el partner invoca y es invocado por el proceso BPEL (2-1)



## Partner Link Types en procesos asíncronos

- Los partner link types permiten modelar las relaciones entre un servicio Web y un proceso BPEL mediante el uso de roles
  - Cada partner link type debe tener como mucho dos roles
  - Para cada rol se especifica qué portType se utilizará para la interacción
  - Un proceso asíncrono implementará dos roles, definidos en un *PartnerLinkType*

### Ciclo de vida de los procesos BPEL

- Para procesos de negocio, es necesario utilizar procesos con estado
  - Los procesos BPEL siguen un modelo con estado y soportan interacciones que llevan mucho tiempo
- Para cada interacción, se crea una instancia del proceso
  - · La creación se realiza de forma implícita cuando el proceso BPEL recibe el mensaje inicial (a través de actividades receive o pick, con el atributo createInstance=yes)
- Esta instancia, "vive" durante la ejecución del proceso de negocio


#### Correlación

- Es el proceso de hacer corresponder un mensaje de entrada a la máquina BPEL con un proceso específico
- Las llamadas síncronas NO necesitan correlación
- BPEL utiliza datos específicos del negocio para mantener referencias a instancias específicas del proceso de negocio
  - Conjuntos de correlación


## Conjuntos de correlación

 Un conjunto de correlación está formado por propiedades (concepto abstracto)

 Cada propiedad es mapeada con un elemento en uno o más tipos de mensajes mediante *property* aliases (aspecto concreto)



#### Uso de correlación



## Pasos a seguir para usar correlación (I)

Definimos una propiedad en nuestro WSDL

```
<bpws:property name="correlationData" type="xsd:int"/>
                                                        CONCEPTO ABSTRACTO
```

Definimos una propertyAlias para cada elemento de los datos de la correlación

```
<bpws:propertyAlias messageType="CoreBankingP2P:CallbackType"</p>
           part="accountNumber"
           propertyName="CoreBankingP2P:correlationData"/>
<bpws:propertyAlias messageType="CoreBankingP2P:ServiceRequestType"</p>
           part="accountNumber"
propertyName="CoreBankingP2P:correlationData"/>
```

Relacionamos el concepto abstracto con "partes" CONCRETAS de los mensajes mediante ALIAS

## Pasos a seguir para usar correlación (II)

Definimos el conjunto de correlación en el fichero BPEL (antes de cualquier secuencia de actividades)

```
<correlationSets>
     <correlationSet name="CS1"</pre>
                     properties="CoreBankingP2P:correlationData"/> </
correlationSets>
```

 Referenciamos el conjunto de correlación dentro de la secuencia BPEL

## Pasos a seguir para usar correlación (II)

```
<!- - secuencia BPEL: referencia a conjuntos de correlación - ->
<receive name="receiveRequest" partnerLink="Client"</pre>
         portType="CoreBankingP2P:CoreBankingP2PPortType"
         operation="applyForCC" variable="ServiceRequest"
         createInstance="yes">
         <correlations>
             <correlation initiate="yes" set="CS1"/>
         </correlations>
</receive>
<receive name="P2Pcallback" partnerLink="CoreBankingP2PPLT"</pre>
        portType="CoreBankingP2P:CoreBankingCallbackP2PPortType"
        operation="callback" variable="CallbackRequest">
        <correlations> <correlation set="CS1"/> </correlations>
</receive>
```

### Conjuntos de correlación con Netbeans

- Definir las propiedades y alias en los ficheros WSDL
  - Utilizamos la vista del Navegador: Windows > Navigator
- Definimos los conjuntos de correlación en el proceso **BPEL** 
  - Utilizamos la vista de diseño del proceso BPEL
- Añadimos el conjunto de correlación a las actividades
  - Utilizamos la vista de diseño del proceso BPEL



¿Preguntas...?