七 Linux 内存管理

实验目的

- 1、理解 Linux 内存地址空间的管理
- 2、理解 VMA 相关操作

实验环境

安装有 Linux 操作系统的计算机

实验步骤

在 32 位的系统上,线性地址空间为 4GB, 其中用户进程占有 3GB 线性地址空间, 内核占有 1GB 线性地址空间。由于虚拟内存的引入, 使的每个进程都可拥有 3GB 的虚拟内存。

用户进程的虚拟地址空间包含若干区域,这些区域的分布方式因体系结构的差异而不同,但所有的方式都包含下列成分:

- (1) 代码段:可执行文件的二进制代码
- (2) 数据段:存储全局变量
- (3) 栈:用于保存局部变量和实现函数调用
- (4) 环境变量和命令行参数
- (5) 程序使用的动态库的代码
- (6) 用于映射文件内容的区域

为便于描述,系统中进程的虚拟内存空间被划分为若干不同的区域,每个区域都有其相关的属性和用途,一个合法的地址总是落在某个区域当中的,这些区域也不会重叠。在 Linux 内核中,这样的区域被称为虚拟内存区域(virtual memory areas, VMA)。一个 VMA 是一块连续的线性地址空间的抽象,它拥有自身的权限(可读,可写,可执行等),对进程而言, VMA 其实是虚拟空间的内存块,一个进程的所有资源由多个内存块组成。

每一个虚拟内存区域都由一个相关的 struct vm_area_struct 结构来描述。本实验内容编写一个内核模块,遍历一个用户进程中所有的 VMA,并且打印这些 VMA 的属性信息,如 VMA 的大小、起始地址等,并通过与/proc/pid/maps中显示的信息进行对比验证 VMA 信息是否正确。

1. 编写模块程序

参考代码如下,本示例中代码文件命名"vma_test.c"。

```
1. #include <linux/module.h>
2. #include <linux/init.h>
   #include <linux/mm.h>
3.
  #include <linux/sched.h>
5.
6. static int pid;
    module_param(pid, int, 0644);
8.
9.
    static void printit(struct task_struct *tsk)
10. {
        struct mm_struct *mm;
11.
12.
        struct vm_area_struct *vma;
13.
        int j = 0;
14.
        unsigned long start, end, length;
15.
16.
        mm = tsk->mm;
17.
        pr info("mm struct addr = 0x\%p\n", mm);
18.
        vma = mm->mmap;
19.
        /* 使用 mmap_sem 读写信号量进行保护 */
20.
21.
        down_read(&mm->mmap_sem);
22.
        pr info("vmas:
                                              start
                                                             end
                                                                        length\n");
23.
24.
        while (vma) {
25.
            j++;
26.
            start = vma->vm_start;
            end = vma->vm_end;
27.
28.
            length = end - start;
29.
            pr_info("%6d: %16p %12lx %12lx
                                              %81d\n",
30.
                j, vma, start, end, length);
31.
            vma = vma->vm next;
32.
33.
        up_read(&mm->mmap_sem);
34. }
35.
36. static int __init vma_init(void)
37. {
        struct task struct *tsk;
38.
39.
        /* 如果插入模块时未定义 pid 号,则使用当前 pid */
40.
        if (pid == 0) {
41.
            tsk = current;
```

```
42.
            pid = current->pid;
43.
            pr info("using current process\n");
44.
        } else {
            tsk = pid_task(find_vpid(pid), PIDTYPE_PID);
45.
46.
47.
        if (!tsk)
48.
            return -1;
49.
        pr_info(" Examining vma's for pid=%d, command=%s\n", pid, tsk->comm);
50.
        printit(tsk);
        return 0;
51.
52. }
53.
54. static void __exit vma_exit(void)
55. {
        pr_info("Module exit\n");
56.
57. }
58.
59. module_init(vma_init);
60. module_exit(vma_exit);
61.
62. MODULE LICENSE("GPL");
63. MODULE AUTHOR("Mr Yu");
64. MODULE_DESCRIPTION("vma test");
```

以上代码中:

- 38-52 行是内核模块初始化函数 vma init;
- 40-46 行目的是获取 pid, 可在加载模块时可传递相关参数 (即进程 pid); 如果没有传递参数,则使用当前进程,即执行 insmod 命令的进程;
- 45 行 pid_task()函数为获取任务的任务描述符信息,其返回值是 struct task struct 结构体类型的变量;
 - 50 行调用自定义的 printit()函数打印相关信息;
 - 9-34 行是本实验核心函数:
- 16 行获取待检查进程的内存描述符 struct mm_struct 数据结构,该结构由 struct task struct 中的*mm 指向;
 - 18 行获取 VMA 链表头,即 mm->mmap;
- 21 行开始遍历 VMA 链表, down_read()函数用于申请读信号量,因本程序只是读取 VMA 链表,所以申请读者类型即可,若需丢 VMA 链表进行修改,则需申请写者类型信号量;

24-32 行遍历 VMA 链表,并对每个 VMA 打印其起始地址、终止地址和长度信息;

33 行释放读者信号量。

2. 编译内核模块

编写 Makefile 文件,文件名必须为"Makefile"

```
1. obj-m := vma_test.o
2.
3. KERNELBUILD := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
4. CURRENT_PATH := $(shell pwd)
5.
6. all:
7. make -C $(KERNELBUILD) M=$(CURRENT_PATH) modules
8.
9. clean:
10. make -C $(KERNELBUILD) M=$(CURRENT_PATH) clean
```

3. 编译

使用 make 命令编译即可。

4. 插入模块

先通过 top 命令查看进程,任意获取一个进程 pid,如图所示,本例中获取 ssh 进程的 pid 1303。

```
top - 22:23:03 up 1:41, 2 users, load average: 0.10, 0.14, 0.12

Tasks: 231 total, 1 running, 230 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 1.3 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem: 1899.4 total, 868.7 free, 583.0 used, 447.6 buff/cache
MiB Swap: 2045.0 total, 2045.0 free, 0.0 used. 1150.6 avail Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
623 root 20 0 162464 7416 6372 S 0.3 0.4 0:07.90 vmtoolsd
1303 yql 20 0 13388 6460 5128 S 0.3 0.3 0:25.17 sshd
1 root 20 0 101300 10676 7928 S 0.0 0.5 0:05.15 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_ppr
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par_gp
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_percpu_wq
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.31 rcu_sched
12 root rt 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0:01.31 rcu_sched
```

图 7.1 获取 PID

使用 insmod 插入模块,并传参。如图所示,本例中模块名为 "vma test.ko",pid为1303,则插入模块命令为:

insmod vma test.ko pid=1303

root@bogon:/code/vma# insmod vma_test.ko pid=1303

图 7.2 插入模块

5. 查看程序打印信息

通过 dmesg 命令查看 VMA 信息。如下图所示为本例内容。

```
Examining vma's for pid=1303, command=sshd
1836.985044]
                mm struct addr = 0x00000000cbc3cc8b
                                                                                           length
                vmas:
                                      ea555f6 55d3f19ca000 55d3f19d5000
1836.985045]
                                                                                        45056
                                     77d3ea30 55d3f19d5000 55d3f1a4c000
1836.985046]
                       2:
                                                                                       487424
1836.985047]
                                                                                       290816
                                     a0b7fdef 55d3f1a4c000 55d3f1a93000
                                    fbf95981 55d3f1a94000 55d3f1a97000
ae9faf36 55d3f1a97000 55d3f1a98000
9bb54d72 55d3f1a98000 55d3f1a9c000
9dccaldb 55d3f241f000 55d3f2482000
1836.985048]
                                                                                        12288
1836.985048]
                                                                                         4096
1836.9850491
                                                                                        16384
1836.985049]
                       7:
                                                                                       405504
1836.985050]
                      8:
                                     220ca31d 55d3f2482000 55d3f24d2000
                                                                                       327680
1836.985051]
                      9:
                                     18ee473d 7f2163e08000 7f2163e0e000
                                                                                        24576
1836.985051]
                                     d281b4dd 7f2163e0e000 7f2163e40000
                                                                                       204800
                      10:
                                    d2fa51c3 7f2163e40000 7f2163e51000
9dcb5034 7f2163e51000 7f2163e54000
1836.985052]
                     11:
                                                                                        69632
                                                                                        12288
                                     4161850d 7f2163e54000 7f2163e55000
                                                                                         4096
```

图 7.3 查看 VMA 信息

从上图可看到 ssh 进程包含许多 VMA 区域,以第一个 VMA 区域为例,其起始地址为 0x55d3f19ca000,结束地址为 0x55d3f19d5000,长度为 45056 字节。

如下图所示为从 proc 虚拟文件系统中查看相应进程第一个 VMA 的完整信息。

```
root@bogon:/code/vma# cat /proc/1303/smaps
55d3f19ca000-55d3f19d5000 r--p 00000000 08:01 1063368
                                                                                                       /usr/sbin/sshd
                               44 kB
Size:
KernelPageSize:
                                4 kB
                                  kB
kB
MMUPageSize:
Rss:
                                  kB
kB
Pss:
                                8
Shared_Clean:
                               44
Shared_Dirty:
Private_Clean:
Private_Dirty:
                                  kB
kB
                                0
Referenced:
                                   kB
Anonymous:
LazyFree:
AnonHugePages:
                                  kB
kB
                                Θ
                                0
ShmemPmdMapped:
Shared_Hugetlb:
                                0
                                  kв
                                   kB
                                0
Private_Hugetlb:
                                  kΒ
                                   kΒ
Swap:
                                0
SwapPss:
                                   kB
                                0
Locked:
                                0 kB
THPeligible:
                                 0
VmFlags: rd mr mw me
```

图 7.4 查看 VMA 信息

从以上两图中内容对比可知, 本程序输出信息正确。

实验内容

- 1、运行本示例内核模块程序;
- 2、 查询内核源代码或 vma 数据结构,尝试输出更多 VMA 信息。