

Tag 2: Bezugsquellen, Anfragen, Angebotsvergleich

Vom Bedarf zum besten Lieferanten — quantitativ und qualitativ

Beschaffung im Büromanagement

© Can Siebert · 2026

12.05.2026

Worum geht es heute?

Nachdem Sie gestern den Beschaffungsprozess als Ganzes kennengelernt haben, gehen wir heute die ersten vier Prozessschritte im Detail durch: *Bedarfsermittlung, Bezugsquellenermittlung, Anfrage und Angebotsvergleich*. Diese Schritte entscheiden, *welcher Lieferant* am Ende beauftragt wird — und damit auch, ob Ihr Betrieb wirtschaftlich, qualitativ und nachhaltig einkauft.

Inhaltsverzeichnis

1	Bedarfsermittlung	1
1.1	Warum die Bedarfsermittlung der wichtigste erste Schritt ist	1
1.2	Bedarfsarten	1
1.3	Brutto- und Nettobedarf	2
1.4	Verbrauchsgesteuerte oder bedarfsgesteuerte Ermittlung?	2
2	Bezugsquellen ermitteln und Lieferanten auswählen	2
2.1	Wo findet man Lieferanten?	2
2.2	Welcher Lieferant ist der richtige?	2
3	ABC-Analyse	3
3.1	Das Pareto-Prinzip in der Beschaffung	3
3.2	So führen Sie eine ABC-Analyse durch	3
3.3	Konsequenzen für die Beschaffungsstrategie	3
4	Anfrage	4
4.1	Begriff und rechtliche Bedeutung	4
4.2	Inhaltliche Bestandteile einer Anfrage	4
5	Angebotsvergleich	4
5.1	Quantitativ und qualitativ — beides nötig	4
5.2	Bezugskalkulation — das Schema	4
5.3	Nutzwertanalyse — das Schema	5
5.4	Endgültige Entscheidung	6
6	Zusammenfassung	6
	Glossar	7

1 Bedarfsermittlung

1.1 Warum die Bedarfsermittlung der wichtigste erste Schritt ist

Jeder Beschaffungsvorgang beginnt mit der Frage: *Was wird wann in welcher Menge gebraucht?* So banal die Frage klingt, so folgenreich ist sie. Wer den Bedarf zu hoch ansetzt, verursacht Lager- und Kapitalbindungskosten. Wer ihn zu niedrig ansetzt, riskiert Versorgungslücken, Eilbestellungen mit Aufpreis oder gar Produktionsstillstand.

In gut organisierten Betrieben wird die Bedarfsermittlung deshalb nicht spontan oder „nach Bauchgefühl“ durchgeführt, sondern auf Basis von Verbrauchsstatistiken, Stücklisten oder Kundenaufträgen — je nachdem, um welche Art von Material es sich handelt.

1.2 Bedarfsarten

Die Betriebswirtschaft unterscheidet drei Bedarfsarten nach ihrem Verwendungszweck:

Primärbedarf sind die verkaufsfertigen Endprodukte oder Dienstleistungen. Beispiel: Ein Möbelhersteller plant für das nächste Quartal 3 000 Schreibtische — das ist sein Primärbedarf.

Sekundärbedarf sind die Roh-, Hilfs- und Halbfertigmaterialien, die in das Endprodukt direkt eingehen. Aus den 3 000 Schreibtischen leitet sich ab: 6 000 Buchenholzplatten, 12 000 Tischbeine, 24 000 Schrauben.

Tertiärbedarf sind Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht in das Produkt eingehen, aber für die Produktion gebraucht werden. Schmierstoff für die Säge, Reinigungsmittel für die Werkstatt, Druckluft, Strom.

Eselsbrücke

P–S–T: *Primär* = Endprodukt, *Sekundär* = drinsteckend, *Tertiär* = drumherum.

1.3 Brutto- und Nettobedarf

Während die Bedarfsarten beschreiben *was* gebraucht wird, beschreibt die Brutto-Netto-Rechnung *wie viel neu beschafft* werden muss.

Formel

Nettobedarf = Bruttobedarf – Lagerbestand – bereits offene Bestellungen + gewünschter Sicherheitsbestand

Beispiel

Sie planen für das dritte Quartal 200 Aktenordner (Bruttobedarf). Im Lager sind noch 30 Stück, weitere 50 Stück sind bereits beim Lieferanten bestellt. Der gewünschte Sicherheitsbestand beträgt 20 Stück.

$\text{Nettobedarf} = 200 - 30 - 50 + 20 = \mathbf{140 \text{ Stück}}$

Sie müssen also *140 neue Aktenordner* beschaffen — nicht 200, nicht 150.

1.4 Verbrauchsgesteuerte oder bedarfsgesteuerte Ermittlung?

Es gibt zwei grundlegende Verfahren, den Bedarf zu ermitteln:

Bei der *verbrauchsgesteuerten* Ermittlung wird der zukünftige Bedarf aus dem *Vergangenheitsverbrauch* hochgerechnet. Wenn Sie im letzten Jahr 800 Aktenordner verbraucht haben, planen Sie 200 pro Quartal. Vorteil: einfach. Nachteil: Veränderungen (neue Mitarbeitende, neue Kunden, geänderte Geschäftsprozesse) werden zu spät erkannt.

Bei der *bedarfsgesteuerten* Ermittlung wird der Materialbedarf konkret aus *Stücklisten* und *Kundenaufträgen* berechnet. Vorteil: präzise. Nachteil: hoher Aufwand, in der Regel nur mit IT-Unterstützung (Warenwirtschaftssystem, ERP) machbar.

In der Praxis wird kombiniert: A-Teile (siehe ABC-Analyse) bedarfsgesteuert, C-Teile verbrauchsgesteuert.

2 Bezugsquellen ermitteln und Lieferanten auswählen

2.1 Wo findet man Lieferanten?

Bevor Sie ein Angebot einholen können, müssen Sie wissen, *wen* Sie überhaupt fragen sollen. Bezugsquellen lassen sich in interne und externe Quellen unterteilen.

Interne Quellen sind die hauseigene Lieferantendatei aus früheren Bestellungen, Erfahrungsberichte aus anderen Abteilungen sowie archivierte Angebote. Wer das pflegt, spart bei jeder neuen Anfrage Zeit.

Externe Quellen sind Branchen- und Adressbücher, Fachzeitschriften, Messen (z. B. Frankfurter Buchmesse für Verlagsmaterial, CeBIT für IT), Onlineplattformen (Mercateo, „Wer liefert was“), IHK-Datenbanken sowie Empfehlungen von Geschäftspartnern.

2.2 Welcher Lieferant ist der richtige?

Der billigste Lieferant ist nicht automatisch der beste. Eine seriöse Lieferantenauswahl betrachtet immer mehrere Kriterien:

- **Preis und Konditionen** — Listenpreis, Liefererrabatt, Liefererskonto, Zahlungsziel
- **Qualität** — Spezifikationstreue, Reklamationsquote, Zertifikate (z. B. ISO 9001)
- **Lieferzuverlässigkeit** — Termintreue, Vollständigkeit, kommunizierte Lieferzeiten
- **Service** — Reklamationsbearbeitung, Beratung, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen
- **Standort und Logistik** — Lieferzeit, Transportkosten, Versorgungssicherheit
- **Wirtschaftliche Stabilität** — Bonität, Insolvenzrisiko (Schufa, Creditreform)
- **Nachhaltigkeit** — Umweltbilanz, Sozialstandards (besonders relevant unter LkSG)

3 ABC-Analyse

3.1 Das Pareto-Prinzip in der Beschaffung

• Merksatz

Die ABC-Analyse ist ein Klassifikationsverfahren, das Artikel oder Lieferanten nach ihrem *wirtschaftlichen Wertanteil* in drei Gruppen einteilt: A (sehr wichtig), B (wichtig), C (weniger wichtig).

Sie folgt dem Pareto-Prinzip: Etwa 20 % der Artikel verursachen typischerweise rund 80 % des Wertes. Wenn Sie diese 20 % identifizieren und gezielt steuern, haben Sie den größten Hebel mit dem geringsten Aufwand.

3.2 So führen Sie eine ABC-Analyse durch

1. Pro Artikel den Jahresverbrauchswert berechnen ($\text{Menge} \times \text{Preis}$).
2. Artikel nach Wert absteigend sortieren.
3. Pro Artikel den prozentualen Anteil am Gesamtwert berechnen.
4. Die Prozentsätze von oben nach unten kumulieren.

5. Klassengrenzen festlegen: A bis $\approx 70\%$, B bis $\approx 90\%$, C der Rest.

Beispiel

Nehmen wir 10 Bürobedarfs-Artikel mit Jahresverbrauchswert insgesamt 125 200 €:

Artikel	Wert	Anteil	Kumuliert	Klasse
A1	48 000	38,3 %	38,3 %	A
A5	35 000	27,9 %	66,2 %	A
A3	16 000	12,8 %	79,0 %	B
A7	9 500	7,6 %	86,6 %	B
A10	6 350	5,1 %	91,7 %	B
A2, A9, A4, A6, A8	10 350	8,3 %	100,0 %	C

Ergebnis: 2 von 10 Artikeln (20 %) machen 66 % des Wertes aus — klassisches Pareto.

3.3 Konsequenzen für die Beschaffungsstrategie

A-Teile verdienen die höchste Aufmerksamkeit. Sie werden mit Rahmenverträgen gesichert, eng überwacht (kleine Sicherheitsbestände, Just-in-Time, häufige Bestellzyklen), und mit den Lieferanten wird strategische Partnerschaft gepflegt. Bei jedem A-Teil lohnt sich Verhandlungsarbeit, weil schon kleine Konditionsverbesserungen große Beträge ergeben.

B-Teile werden in periodischen Zyklen (z. B. monatlich) bestellt, mit mittleren Sicherheitsbeständen. Lieferanten werden regelmäßig auditiert, aber nicht so intensiv betreut wie bei A-Teilen.

C-Teile werden möglichst effizient bewirtschaftet — mit Vorratsbeschaffung, größeren Sicherheitsbeständen und Standardprozessen. Aufwendige Verhandlungen lohnen sich hier nicht: Selbst wenn Sie 10 % beim Bleistift sparen, ist der Effekt am Gesamteinkauf vernachlässigbar.

4 Anfrage

4.1 Begriff und rechtliche Bedeutung

Wichtig

Eine *Anfrage* ist rechtlich **nicht bindend**. Sie ist eine unverbindliche Aufforderung an einen Lieferanten, ein Angebot abzugeben (lateinisch: *invitatio ad offerendum*). Erst dessen *Angebot* ist ein bindender Vertragsantrag im Sinne von § 145 BGB.

Das ist kein juristisches Detail, sondern hat praktische Konsequenzen: Sie können Anfragen an mehrere Lieferanten gleichzeitig stellen, Sie können Angebote ohne Begründung ablehnen, und Sie sind durch Ihre Anfrage zu nichts verpflichtet.

Trotzdem sollten Sie die Anfrage sorgfältig formulieren — sie ist die Basis für das Angebot, das Sie zurückbekommen. Eine schlampige Anfrage führt zu schlampigen Angeboten.

4.2 Inhaltliche Bestandteile einer Anfrage

Eine vollständige Anfrage enthält:

- **Genaue Artikelbezeichnung** und Spezifikation (Maße, Material, Norm, Farbe)
- **Menge**
- **Gewünschter Liefertermin**
- **Lieferort** (Anlieferadresse)

- Frage nach **Zahlungs- und Lieferbedingungen** (Skonto, Zahlungsziel, Frachtkosten)
- Frage nach **Verpackung**
- Frage nach **Garantie- bzw. Gewährleistungskonditionen**
- **Angebotsfrist** (bis wann das Angebot vorliegen soll)

Form: Die Anfrage erfolgt schriftlich nach DIN 5008 (Geschäftsbrief). Eine saubere Aufmachung erhöht die Antwortbereitschaft des Lieferanten.

5 Angebotsvergleich

5.1 Quantitativ und qualitativ — beides nötig

Wenn drei Angebote vorliegen, muss verglichen werden. Dabei gibt es zwei Vergleichsebenen, die beide notwendig sind:

- **Quantitativer Vergleich** — Bezugskalkulation: Welcher Lieferant ist beim Endpreis (Bezugspreis) am günstigsten?
- **Qualitativer Vergleich** — Nutzwertanalyse: Welcher Lieferant erfüllt insgesamt die nicht-monetären Kriterien am besten?

Die endgültige Entscheidung kombiniert beide Ergebnisse.

5.2 Bezugskalkulation — das Schema

Der Listenpreis ist nicht der Endpreis. Erst nach Berücksichtigung von Rabatten, Skonto und Bezugskosten erhalten Sie den *tatsächlichen* Preis pro Stück, den Sie fairerweise mit anderen Angeboten vergleichen können.

Berechnungsschema

```

Listeneinkaufspreis
– Liefererrabatt
= Zieleinkaufspreis
– Liefererskonto
= Bareinkaufspreis
+ Bezugskosten (Fracht, Versicherung, Verpackung)
= Bezugspreis (Einstandspreis)

```

Eselsbrücke

„L – R = Z, Z – S = B, B + K = E” — Liste, Rabatt, Ziel, Skonto, Bar, Kosten, Einstand.

Beispiel

Sie bekommen drei Angebote für 100 Aktenordner:

Position	Lief. A	Lief. B	Lief. C
Listenpreis pro Stück	4,50 €	4,80 €	4,20 €
– Liefererrabatt	10 %	12 %	5 %
= Zieleinkaufspreis	4,05 €	4,22 €	3,99 €
– Liefererskonto	2 %	3 %	2 %
= Bareinkaufspreis	3,97 €	4,09 €	3,91 €
+ Bezugskosten / Stück	0,25 €	0,18 €	0,30 €
Bezugspreis / Stück	4,22 €	4,27 €	4,21 €

Quantitativ ist Lieferant **C** mit 4,21 € am günstigsten — knapp vor A. Lieferant B ist trotz höchstem Rabatt am teuersten, weil sein Listenpreis am höchsten war.

5.3 Nutzwertanalyse — das Schema

Die Nutzwertanalyse erweitert den Vergleich um nicht-monetäre Kriterien.

1. Kriterien festlegen (z. B. Lieferzuverlässigkeit, Qualität, Service, Nachhaltigkeit)
2. Pro Kriterium eine Gewichtung in Prozent vergeben (Summe = 100 %)
3. Pro Lieferant pro Kriterium Punkte vergeben (z. B. 1–5)
4. Pro Kriterium: Punkte $\times$ Gewichtung = gewichteter Teilnutzen
5. Teilnutzen aufsummieren $\rightarrow$ *Nutzwert* pro Lieferant

Beispiel

Bewertung der drei Lieferanten aus dem vorigen Beispiel:

Kriterium	Gew.	A	B	C
Lieferzuverlässigkeit	30 %	4 $\rightarrow$ 1,20	5 $\rightarrow$ 1,50	3 $\rightarrow$ 0,90
Qualität	25 %	4 $\rightarrow$ 1,00	4 $\rightarrow$ 1,00	5 $\rightarrow$ 1,25
Service / Reklamation	20 %	3 $\rightarrow$ 0,60	4 $\rightarrow$ 0,80	4 $\rightarrow$ 0,80
Zahlungsziele	15 %	4 $\rightarrow$ 0,60	3 $\rightarrow$ 0,45	5 $\rightarrow$ 0,75
Nachhaltigkeit	10 %	3 $\rightarrow$ 0,30	5 $\rightarrow$ 0,50	2 $\rightarrow$ 0,20
Nutzwert gesamt	100 %	3,70	4,25	3,90

Qualitativ gewinnt Lieferant **B** klar (4,25 vs. 3,90 vs. 3,70).

5.4 Endgültige Entscheidung

Quantitativ liegt Lieferant C vorne (4,21 €), qualitativ Lieferant B (Nutzwert 4,25). Bei nur 0,06 € Aufpreis gegenüber C bietet B aber deutlich höhere Lieferzuverlässigkeit und bessere Nachhaltigkeit. Bei 100 Stück sind das 6,00 € Mehrkosten — ein guter Tausch gegen weniger Reklamationsrisiko.

• Merksatz

Die endgültige Lieferantenentscheidung sollte beide Vergleiche berücksichtigen — Bezugspreis allein führt oft zur falschen Wahl. Dokumentieren Sie Ihre Entscheidung mit kurzer Begründung, das schützt im Streitfall.

6 Zusammenfassung

1. **Bedarfsarten:** Primär (Endprodukt), Sekundär (drinsteckend), Tertiär (drumherum). $\text{Brutto} - \text{Lager} - \text{Bestellt} + \text{Sicherheit} = \text{Netto}$.
2. **ABC-Analyse:** 20 % der Artikel = 80 % des Werts. A-Teile intensiv, C-Teile effizient bewirtschaften.
3. **Anfrage:** rechtlich nicht bindend, aber inhaltlich präzise (DIN 5008).
4. **Bezugskalkulation:** $\text{Liste} - \text{Rabatt} - \text{Skonto} + \text{Bezugskosten} = \text{Bezugspreis}$.
5. **Nutzwertanalyse:** gewichtete Bewertung qualitativer Kriterien.
6. **Beste Wahl** = Synthese aus quantitativem und qualitativem Vergleich.

Glossar

Primärbedarf Verkaufsfähige Endprodukte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen am Markt anbietet.

Sekundärbedarf Roh-, Hilfs- und Halbfertigmaterialien, die zur Herstellung des Primärbedarfs benötigt werden und in das Endprodukt direkt eingehen.

Tertiärbedarf Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht in das Endprodukt eingehen, aber für den Produktionsprozess gebraucht werden (z. B. Schmierstoffe, Reinigungsmittel).

Bruttobedarf Gesamter Materialbedarf einer Periode ohne Berücksichtigung von Lagerbestand oder offenen Bestellungen.

Nettobedarf Bruttobedarf abzüglich Lagerbestand und offener Bestellungen, zuzüglich Sicherheitsbestand. Das ist die Menge, die tatsächlich neu beschafft werden muss.

Sicherheitsbestand Reservebestand im Lager, der Lieferengpässe oder Bedarfsschwankungen abfedert.

Verbrauchsgesteuerte Bedarfsermittlung Bedarfsplanung auf Basis des Vergangenheitsverbrauchs. Einfach, aber ungenau bei Veränderungen.

Bedarfsgesteuerte Bedarfsermittlung Bedarfsplanung auf Basis von Stücklisten und konkreten Aufträgen. Präzise, aber aufwendig.

ABC-Analyse Klassifikationsverfahren, das Objekte (Artikel, Lieferanten) nach ihrem wirtschaftlichen Wertanteil in drei Gruppen A (wichtig), B (mittel) und C (weniger wichtig) einteilt.

Pareto-Prinzip 20 % der Ursachen verursachen 80 % der Wirkung. In der Beschaffung: 20 % der Artikel = 80 % des Wertes.

Anfrage Rechtlich unverbindliche Aufforderung an einen Lieferanten, ein Angebot abzugeben (*invitatio ad offerendum*).

Angebot Bindender Vertragsantrag eines Lieferanten nach § 145 BGB. Die Annahme durch den Käufer schließt den Vertrag.

DIN 5008 Deutsche Industrienorm für die Gestaltung von Geschäftsbriefen (Format, Anschriftenfeld, Bezugszeilenzeile).

Bezugskalkulation Berechnungsschema zur Ermittlung des Bezugspreises (Einstandspreises) eines beschafften Gutes.

Listeneinkaufspreis Vom Lieferanten in seiner Preisliste angegebener Bruttopreis (vor Rabatten und Skonto).

Liefererrabatt Prozentualer Preisnachlass, den der Lieferant beim Listenpreis gewährt — z. B. Mengenrabatt, Treuerabatt.

Liefererskonto Prozentualer Preisnachlass bei Zahlung innerhalb einer kurzen Frist (typisch: 2–3 % innerhalb 10 Tagen).

Bezugskosten Zusätzliche Kosten, die beim Bezug entstehen: Fracht, Versicherung, Verpackung, Zoll.

Bezugspreis (Einstandspreis) Endpreis nach Abzug aller Nachlässe und Hinzurechnung der Bezugskosten. Vergleichsbasis bei der Lieferantenauswahl.

Nutzwertanalyse Methode zur qualitativen Bewertung von Alternativen anhand gewichteter Kriterien. Auch *Scoring-Modell*.

Lieferzuverlässigkeit Maß für die Termin- und Mengentreue eines Lieferanten in vergangenen Lieferungen.