Project3 Interactive OS and Process Management

中国科学院大学 陈灿宇 2018.11.25

1 Shell 设计

- (1) shell 实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)
 - 遇到的第一个问题是开始的时候想当然的以为应该以'\n'为依据来判断结尾,结果始终无法打印出结果,后来区分了一下换行('\n')和回车('\r')之后,才能打印出字符。
 - 第二个问题是由于 lab2 的 schedule() 函数存在漏洞,在进程切换的时候会陷入死循环,改掉这个 BUG 之后 shell 就基本正常了。
 - 我在最初设想 shell 的时候考虑的比较复杂,希望能解析不同的命令,同时具有较强的可扩展性,但由于时间有限,后来我还是采用了较为简单的方案,设计了一个较为精巧的结构体,通过指针移动,将命令存入到 buffer 中,然后从 buffer 中进行读取并进行解析。
 - 滚屏的实现其实较为简单,因为在 screen_scroll()和 screen_write_ch()函数中已经考虑到了滚屏,如果只使用用户态的函数 printf 进行打印,避免使用 printk,就可以实现滚屏的效果。
 - 我还设计了一个可以将 enum 类型名直接打印出来的函数,可以用于 ps 命令的解析进程状态。

```
typedef struct InputBuffer {
2
        char *buffer;
3
        int32_t buffer_length;
4
        int32_t input_length;
5
        int pointer;
6 } InputBuffer_t;
   char Buffer[INPUT_BUFFER_MAX_LENGTH];
7
   InputBuffer_t inputBuffer;
8
9
10
   #define ENUM_TYPE_CASE(x)
                                 case x: return(#x);
   static inline const char *status_type_to_string(task_status_t status)
11
12
13
        switch (status)
14
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_BLOCKED)
15
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_RUNNING)
16
17
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_READY)
18
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_EXITED)
19
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_CREATED)
            ENUM_TYPE_CASE(TASK_SLEEPING)
20
21
       return "Invalid Status";
22
23
```

2 spawn, kill 和 wait 内核实现的设计

(1) spawn 的处理过程,如何生成进程 ID

有一个全局变量 pid, 每有一个新 task 来时, 就 pid++ 赋给这个新 task, 从而生成进程 ID。 spawn 的处理过程是:

- 1. 查找 pcb 数组, 找到一个 status == TASK_EXITED 的 pcb 块, 若找不到则 spawn 直接返回。 (init_pcb() 的时候已经将 pcb 数组中的所有 pcb 初始化为 TASK_EXITED 状态)
- 2. 将该 pcb 分配给新的 task, 并根据 task_info 进行初始化
- 3. pid++ 产生新的 task 的 pid

(2) kill 处理过程中如何处理锁,是否有处理同步原语,如果有处理,请说明。

- 针对同步原语的处理较为简单,采用了直接将进程杀死的方法。
- kill 的过程是先遍历 PCB 数组,找到对应 PID 的进程,如果进程状态是 TASK_EXITED,则直接进行进程切换; 如果是 TASK_BLOCKED,则遍历所有的锁,找到该进程阻塞的队列,然后将该进程从锁的等待队列中删去; 如果是 TASK_SLEEPING,则将该进程从 sleeping 队列中删去; 如果是 TASK_READY 或 TASK_CREATED,则将该进程从 ready 队列中删去。
- 然后遍历 PCB 中持有的锁的指针数组,将该进程持有的锁全部释放。
- 清空该进程的等待队列。
- 最后如果要杀死的进程是自己,则启动调度。

```
1 typedef struct pcb {
2
3
       mutex_lock_t *lock[LOCK_MAX_NUM];
       uint32_t lock_num;
4
5
       queue_t waiting_queue;
6
7
   } pcb_t;
  void do_kill(int n)
1
2
3
       int i = 0;
4
       while(pcb[i].pid != n){
5
6
            if(i >= NUM_MAX_TASK){
7
                return;
8
9
       if(pcb[i].status != TASK_EXITED){
10
            if(pcb[i].status == TASK_READY){
11
12
                queue_remove(&ready_queue, &pcb[i]);
```

```
13
            }
14
            else if(pcb[i].status == TASK_BLOCKED){
                int k = 0;
15
                for(;k<MAX_LOCK_NUM_TOTAL;k++){</pre>
16
17
                     if(check_in_queue(&(Lock[k]->mutex_lock_queue), &pcb[i])){
                         queue_remove(&(Lock[k]->mutex_lock_queue), &pcb[i]);
18
19
                     }
                }
20
21
            }
22
            else if(pcb[i].status == TASK_SLEEPING){
23
                queue_remove(&sleeping_queue, &pcb[i]);
            }
24
            else if(pcb[i].status == TASK_CREATED){
25
26
                queue_remove(&ready_queue, &pcb[i]);
27
28
            pcb[i].status = TASK_EXITED;
29
            int j = 0;
            for(;j<LOCK_MAX_NUM;j++){</pre>
30
31
                if(pcb[i].lock[j] != 0){
32
                     do_mutex_lock_release(pcb[i].lock[j]);
                }
33
            }
34
            clear_waiting_queue(&(pcb[i].waiting_queue));
35
36
37
        if(current_running->pid == n){
            do_scheduler();
38
39
        }
40
```

(3) wait 的处理过程

如果等待的 PID 不是 EXITED 状态,将 current_running 的状态设为 TASK_BLOCKED,加入对应的进程的 waiting 队列中,并启动调度。

(4) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

• kill 的实现过程是相对较为复杂,我在 PCB 中增加了一个数组 lock 记录该进程持有的锁的,所以如果 kill 的时候进程处于 blocked 状态,则必须先将该进程从它阻塞的那个进程中去除,再把它所持有的锁全部释放,避免被 kill 的进程进入 ready 队列。

3 同步原语设计

(1) 条件变量数据结构和相关实现

数据结构为1个等待队列:

- init 时初始化等待队列;
- wait 时将 current running 加入等待队列, 释放锁并启动调度;
- signal 时将等待队列中的 1 个 PCB 加入 ready 队列;
- broadcast 时将等待队列中的所有 PCB 加入 ready 队列。

```
typedef struct condition{
queue_t waiting_queue;
}
condition_t;
```

(2) 信号量数据结构和相关实现

数据结构为 1 个信号量值和 1 个等待队列:

- init 时初始化信号量值和等待队列;
- up 时判断等待队列是否为空, 若为空则将信号量值加 1, 否则将等待队列中的 1 个 PCB 加入 ready 队列;
- down 时判断信号量值是否为 0, 若为 0 则将 current_running 加入等待队列并启动调度, 否则将 信号量值减 1。

```
1 typedef struct semaphore{
2   int sem_value;
3   queue_t waiting_queue;
4 } semaphore_t;
```

(3) 屏障数据结构和相关实现

数据结构为 1 个能到达屏障的最大数量、1 个当前未到达屏障的数量和 1 个等待队列:

- init 时初始化能到达屏障的最大数量、当前未到达屏障的数量和等待队列;
- wait 时判断当前未到达屏障的数量是否为 1, 若为 1 则将等待队列中的所有 PCB 加入 ready 队列, 否则将当前未到达屏障的数量减 1, 并将 current_running 加入等待队列。

```
1 typedef struct barrier{
2   int max_num;
3   int not_arrive_num;
4   queue_t waiting_queue;
5 } barrier_t;
```

4 mailbox 设计

(1) mailbox 的数据结构以及主要成员变量的含义

mailbox 的数据结构由三部分构成:

- 首先由长度为 MAX_MESSAGE_LENGTH 字节的数组构成数据类型 message;
- 然后由名称字符串 name、使用计数 count、消息组指针 ptr、信号量 send、信号量 recv 和消息 组 msg 构成 mailbox 类型;
- 然后由 mailbox 构成 mboxs 数组

```
#define MAX_MBOX_LENGTH 32
   #define MAX_MESSAGE_LENGTH 32
   #define MBOX_NAME_LENGTH 32
   #define MAX_NUM_BOX 32
5
6
   typedef struct message{
7
        char value[MAX_MESSAGE_LENGTH];
8
   } message_t;
9
10
   typedef struct mailbox{
        char name[MBOX_NAME_LENGTH];
11
        int count;
12
13
        int ptr;
14
       mutex_lock_t lock;
15
        semaphore_t send, recv;
16
        message_t msg[MAX_MBOX_LENGTH];
17
   } mailbox_t;
18
19
   static mailbox_t mboxs[MAX_NUM_BOX];
```

(2) mailbox 设计

- init 时遍历 mboxs, 将所有 mailbox 的 name 设为空字符串,count 设为 0;
- open 时遍历 mboxs 寻找 name 与指定名称相同的 mailbox 并返回其编号; 若找不到则遍历 mboxs 寻找 count 为 0 的 mailbox,count 加 1,ptr 设为 0, 初始化信号量 send 为 MAX_MBOX_L ENGTH, 初始化信号量 recv 为 0, 并返回其指针;
- close 时将指定编号 mailbox 的 count 减 1
- send 时 down 信号量 send, 获取锁, 复制消息到消息组, 移动消息组指针, 释放锁, 并 up 信号量 recv;
- recv 时 down 信号量 recv, 获取锁, 移动消息组指针, 从消息组复制消息, 释放锁, 并 up 信号量 send。

(3) 你在 mailbox 设计中如何处理 producer-consumer 问题, 你的实现中是否有多 producer 或 **8** consumer, 如果有, 你是如何处理的

生产者-消费者问题是多个进程共享有界缓冲区的问题,一部分进程写缓冲区,一部分进程读缓冲区,不允许当缓冲区满时继续写或当缓冲区空时继续读。

本实现中使用 2 个信号量来控制是否允许读和写, 写缓冲区时视为申请写资源、释放读资源; 读缓冲区时视为申请读资源、释放写资源。当可用资源为 0 时申请不成功, 进程会被阻塞, 直到资源可用时被唤醒, 继续执行。

在三国的测试程序中曹操可以当作消费者,孙权和刘备既可以当作消费者也可以当作生产者,所以是存在多 producer 和多 consumer 的。通过在 mailbox 中添加两个信号量 send 和 recv 来分别表示写缓冲区和读缓冲区即可解决该问题。recv 初始值为 0, send 初始值为信箱大小。通过生产者、消费者的 PV 操作和锁对临界区的保护,即可解决生产者-消费者问题。

```
Class BoundedBuffer {
   mutex = new Semaphore(1);
   fullBuffers = new Semaphore(0);
   emptyBuffers = new Semaphore(n);
}
```

```
BoundedBuffer::Deposit(c) {
    emptyBuffers->P();
    mutex->P();
    Add c to the buffer;
    mutex->V();
    fullBuffers->V();
    fullBuffers->V();
}
BoundedBuffer::Remove(c) {
    fullBuffers->P();
    mutex->P();
    Remove c from buffer;
    mutex->V();
    emptyBuffers->V();
}
```

(4) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验(如果有的话可以写下来,不是必需项)

• 注意这里的 semaphore_down 和 mutex_lock_acquire 的位置一定不能颠倒, 否则会造成死锁!

```
1 void mbox_recv(mailbox_t *mailbox, void *msg, int msg_length)
2
  {
3
       semaphore_down(&(mailbox->recv));
       mutex_lock_acquire(&(mailbox->lock));
4
      memcpy(msg, &(mailbox->msg[mailbox->ptr]), msg_length);
5
6
      mailbox->ptr = (mailbox->ptr + MAX_MBOX_LENGTH - 1) % MAX_MBOX_LENGTH;
7
      mutex_lock_release(&(mailbox->lock));
8
       semaphore_up(&(mailbox->send));
  }
```

5 关键函数功能

请列出上述各项功能设计里, 你觉得关键的函数或代码块, 及其作用

较为复杂的由以下三个代码块:

(1) do_spawn()

```
void do_spawn(task_info_t *task_info)
2
   {
3
        int i = 0;
        while(pcb[i].status != TASK_EXITED){
4
            i++;
5
6
            if(i >= NUM_MAX_TASK){
                //ERROR handle
7
8
                return;
9
            }
10
       }
11
12
        queue_init(&(pcb[i].waiting_queue));
13
       bzero(&(pcb[i].kernel_context), sizeof(pcb[i].kernel_context));
14
15
       bzero(&(pcb[i].user_context ), sizeof(pcb[i].user_context ));
16
        int j = 0;
       for(; j < LOCK_MAX_NUM; j++){</pre>
17
            pcb[i].lock[j] = NULL;
18
       }
19
20
       pcb[i].kernel_context.regs[29] = STACK_TOP;
21
       pcb[i].user_context.regs[29] = STACK_TOP + STACK_SIZE;
       pcb[i].kernel_context.regs[30] = STACK_TOP;
22
       pcb[i].user_context.regs[30] = STACK_TOP + STACK_SIZE;
23
       pcb[i].kernel_stack_top = STACK_TOP;
24
25
       pcb[i].user_stack_top = STACK_TOP + STACK_SIZE;
26
       STACK_TOP += STACK_SIZE*2;
27
        if(STACK_TOP > STACK_MAX)
28
       {
29
            //ERROR handle
30
       }
31
32
       pcb[i].prev = NULL;
       pcb[i].next = NULL;
33
34
       pcb[i].pid = PID;
35
       pcb[i].type = task_info->type;
36
       pcb[i].status = TASK_CREATED;
37
       pcb[i].cursor_x = 0;
38
       pcb[i].cursor_y = 0;
39
40
       pcb[i].entry_point = task_info->entry_point;
41
```

```
42
       pcb[i].kernel_context.regs[31] = (uint32_t)first_entry;
43
44
       pcb[i].kernel_context.cp0_status = CP0_STATUS_INIT;
        pcb[i].user_context.cp0_status = CP0_STATUS_INIT;
45
46
47
       pcb[i].kernel_context.cp0_epc = pcb[i].entry_point;
       pcb[i].user_context.cp0_epc = pcb[i].entry_point;
48
        //cp0_epc add 4 automatically when encountering interrupt
49
50
       pcb[i].mode = USER_MODE;
51
       pcb[i].priority = INITIAL_PRIORITY;
52
       pcb[i].wait_time = 0;
53
       pcb[i].sleeping_deadline = 0;
54
55
       pcb[i].lock_num = 0;
56
57
       PID++;
       queue_push(&ready_queue,&pcb[i]);
58
59
```

(2) do_mutex_lock_acquire() do_mutex_lock_release()

```
void do_mutex_lock_acquire(mutex_lock_t *lock)
1
2
   {
3
        while(lock->status == LOCKED){
            do_block(&(lock->mutex_lock_queue));
4
5
        }
6
        lock->status = LOCKED;
7
        int i = 0;
        while(current_running->lock[i] != NULL){
8
9
10
            if(i >= LOCK_MAX_NUM){
                //ERROR handle
11
12
                return;
            }
13
14
        current_running->lock[i] = lock;
15
        current_running->lock_num++;
16
17
   }
18
   void do_mutex_lock_release(mutex_lock_t *lock)
19
20
21
        if(lock->status == LOCKED){
22
            lock->status = UNLOCKED;
23
            pcb_t *head = lock->mutex_lock_queue.head;
24
            while(head != NULL){
25
26
                int i = 0;
                while(head->lock[i] != lock){
27
```

```
28
                     i++;
                     if(i >= LOCK_MAX_NUM){
29
30
                         //ERROR handle
31
                         break;
32
                     head->lock[i] = NULL;
33
34
                     head->lock_num--;
                 }
35
36
                 head = head->next;
            }
37
38
            do_unblock_all(&(lock->mutex_lock_queue));
39
40
        }
41
   }
```

(3) do_semaphore_up() do_semaphore_down()

```
1
   void do_semaphore_up(semaphore_t *s)
2
3
        if(!queue_is_empty(&(s->waiting_queue))){
4
            pcb_t *pcb = queue_dequeue(&(s->waiting_queue));
5
            pcb->status = TASK_READY;
6
            queue_push(&ready_queue, pcb);
7
        }
8
        else{
9
            s->sem_value++;
10
       }
11
   }
12
   void do_semaphore_down(semaphore_t *s)
13
   {
14
15
        if(s->sem_value == 0){
16
            current_running->status = TASK_BLOCKED;
            queue_push(&(s->waiting_queue), current_running);
17
            do_scheduler();
18
       }
19
20
        else{
21
            s->sem_value--;
22
       }
23
   }
```