

# Cours 5 ORDONNANCEMENT

179

- Scheduling, queueing
- Fonction : choisir le prochain paquet à transmettre
- Utilisation d'une ou plusieurs files d'attentes (mémoire tampon)
- Utilisation possible de temporisateurs
- Implantation :
  - Au niveau réseau
  - Juste avant de passer les paquets à la couche liaison.
  - A l'endroit où les paquets sont mis en attente.

- Deux types d'ordonnanceurs :
- A conservation de travail
  - Transmission obligatoire s'il y a des paquets dans le buffer
- Sans conservation de travail
  - La transmission peut s'arrêter en présence de paquets dans le buffer

181


- Par défaut : FIFO : First in First Out
  - Logique, intuitive
  - Le paquet qui arrive en premier est transmis avant
  - Le paquet qui arrive en dernier est transmis en dernier
  - Un seul buffer est utilisé
  - Respecte l'ordre des paquets générés par une connexion
  - Délai d'attente d'un paquet = délai de transmission de tous les paquets se trouvant devant lui à son arrivée
  - A conservation de travail

- LIFO : Last in First Out
  - Le paquet qui arrive en dernier est transmis avant
  - Le paquet qui arrive en premier est transmis en dernier
  - Un seul buffer est utilisé
  - Les paquets se trouvant dans le buffer ne sont pas transmis tant qu'il y a des arrivées de nouveaux paquets
  - Intérêt ?

183

- Priority Queueing (PQ)
  - Plusieurs files d'attente
  - A chaque file d'attente est associée une priorité
  - La file possédant la priorité la plus élevée est toujours servie en premier
  - Une file est servie uniquement lorsque toutes les files de priorités supérieures sont vides
  - Risque d'affamer (starvation) les flux de faibles priorités si l'intensité de trafic des flux les plus prioritaires est supérieure à la capacité du lien.

Priority Queueing (PQ)



185

- Priority Queueing (PQ)
  - Délai d'attente du paquet prioritaire en tête de file = Le temps que le paquet en cours non-prioritaire termine sa transmission.

Au maximum : 
$$\dfrac{L_{\max}}{C_l}$$


- $L_{max}$  = taille maximale d'un paquet non-prioritaire
- C<sub>1</sub> = bande passante du lien (capacité de transmission)

- Qu'est-ce qu'un ordonnanceur général et idéal ?
  - A conservation de travail.
  - Partage maîtrisée de la bande passante du lien
  - Aucune dégradation des performances liée à la paquétisation.
  - Les connexions ``agressives'' n'ont aucun impact sur les autres connexions : principe de séparation
  - L'ordre des paquets est respecté au sein d'une même connexion.

187

## Generalized Processor Sharing

GPS: Generalized Processor Sharing




- Ordonnanceur idyllique
- Modèle fluide
- Partage pondérée de la bande passante
- Paramètres : f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> f<sub>3</sub> . . . f<sub>N</sub> , poids associés à chaque connexion


#### **GPS**

La connexion i reçoit le paramètre f<sub>i</sub> tel qu'on lui garantisse un service à un débit g<sub>i</sub>, avec :

$$g_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^{N} f_j} C_l$$

- A conservation de travail
- si f<sub>i</sub> = f<sub>j</sub> pour tout i,j alors partage de la bande passante en parts égales





191

## **GPS**: Implémentation

- Weighted Fair Queueing (WFQ)
- Appelé aussi Packet-by-Packet GPS (PGPS)
  - Plusieurs files d'attente
  - Un poids est associé à chaque file d'attente.
  - Un temps F de départ est calculé pour chaque paquet à l'entrée d'une file d'attente, en supposant un service bit-par-bit en tourniquet (Round Robin)\*
  - Le prochain paquet à envoyer est celui qui possède le plus petit F
  - La séparation des flux est assurée avec WFQ
  - Performance (précision) : F<sub>WFQ</sub> F<sub>GPS</sub> ≤ L<sub>max</sub> / C<sub>I</sub>

<sup>\*</sup> Voir slide précédent

## WFQ (Packet GPS)

#### Algorithme:

- k-ième paquet de la connexion i :
  - Arrive au temps a(i,k)
  - Commence son service au temps S(i,k) sous GPS
  - Termine son service au temps F(i,k) sous GPS
  - Longueur de paquet L(i,k)




- Au début d'une période d'activité :
  - V(0), F(i,0) = 0

193


#### PGPS / WFQ

- S(i,k) = max { F(i,k-1), V(a(i,k)) }
- F(i,k) = S(i,k) + L(i,k) / fi
  - fi poids alloué au flot i
- V(t) est le nombre de tours de service maintenu par l'ordonnanceur.
- V(t) est une fonction continue à valeurs réelles
- $aV(t)/at = C_1 / (\sum_{i \in Actif} fi)$ , avec "Actif" les flots actifs sous GPS à l'instant t.
- Par définition, un flot i est considéré comme actif à l'instant t si F(i, k) > V(t) pour un paquet k du flot i



#### PGPS / WFQ


- Exemple simple (sans calcul et sans V(t))
  - A t = 0, arrivée du premier paquet du flot A
  - A t = 0, arrivée du premier paquet du flot B
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet A seul est 15
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet B seul est 10



- F(A, 1) ? F(B, 1)
- Quel paquet est transmis en premier ?

#### PGPS / WFQ

- Exemple simple (sans calcul et sans V(t))
  - A t = 0, arrivée du premier paquet du flot A
  - A t = 2, arrivée du premier paquet du flot B
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet A seul est 15
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet B seul est 10




- F(A, 1) ? F(B, 1)
- Quel paquet est transmis en premier ?

197

#### PGPS / WFQ


- Exemple simple (sans calcul et sans V(t))
  - A t = 0, arrivée du premier paquet du flot A
  - A t = 5, arrivée du premier paquet du flot B
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet A seul est 15
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet B seul est 10



- F(A, 1) ? F(B, 1)
- Quel paquet est transmis en premier ?

#### PGPS / WFQ

- Exemple simple (sans calcul et sans V(t))
  - A t = 0, arrivée du premier paquet du flot A
  - A t = 8, arrivée du premier paquet du flot B
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet A seul est 15
  - Durée nécessaire pour transmettre le paquet B seul est 10




- F(A, 1) ? F(B, 1)
- Quel paquet est transmis en premier ?

199

#### PGPS / WFQ

 Exemple moins simple (nécessite un calcul et notamment V(t))

	t = 0s	t = 4s
flot A	1 kbit	2 kbit
flot B	2 kbit	rien
flot C	2 kbit	rien




Le lien de sortie à un taux de service de 1 kbit par seconde.

Quel est l'ordre de transmission selon GPS ? Quel est l'ordre de transmission selon WFQ ?

- Autre algorithme d'approximation :
- Weighted Round Robin (WRR)
  - Plusieurs files d'attente
  - Un poids est associé à chaque file d'attente : La bande passante (capacité du lien) est partagée proportionnellement aux poids.
  - Sans Poids: Un service paquet-par-paquet en tourniquet (Round Robin)
  - Le nombre de paquets servis à chaque tour dépend des poids
  - Inéquitable si la taille des paquets est variable
    - Approximation grossière de GPS

201

#### Ordonnancement



- Solution possible : Modifier les poids en prenant en compte la taille moyenne des paquets
- Pas suffisant si la taille des paquets est très variable

- Autre algorithme d'approximation :
- Deficit Round Robin (DRR)
  - Plusieurs files d'attente
  - Un quantum Q<sub>i</sub> (en bits) est associé à chaque file d'attente : La bande passante (capacité du lien) est partagée proportionnellement aux quantums.
  - Un service quantum-par-quantum en tourniquet (Round Robin)
  - A chaque tour (ronde), si un quantum ne peut être servi entièrement, le reste est rajouté au quantum du tour suivant
    - Le reste = taille du paquet non transmis quantum

203

#### ☐ Exemple avec un quantum = 500

> On regarde une seule file d'attente

Deficit counter 300






#### ☐ Exemple avec un quantum = 500

> On regarde une seule file d'attente

Deficit counter 50





205

#### Ordonnancement

- WFQ
  - Délai d'attente du paquet prioritaire en tête de file =

?

Délai de transmission total d'un paquet =

?

- Courbe de service
- Motivation : A l'instar des courbes d'arrivée, une courbe de service décrit comment les nœuds d'un réseau transmettent le trafic


: Quantité minimale transmise en fonction du temps

- Propriétés :
  - Lié à l'ordonnancement
  - Lié aux périodes d'activité "(busy period")
  - Peut inclure tout autre paramètre de transmission
  - Représente une « garantie » de service en terme d'écoulement de trafic
- Se combine avec la courbe d'arrivée afin de dimensionner/calculer les garanties


207

## Modèle IETF (RFC 2212)

- Modèle fluide + termes d'erreur (mode paquet)
- C : terme d'erreur dépendant du débit
  - C/R : délai ajouté au paquet dû à la technique de transmission déployée
  - Exemple : paquétisation.
- D : terme d'erreur indépendant du débit
  - tient compte de la variation de délai à travers l'élément
  - Exemples : attente d'un slot, temps de transit entre les ports, non-préemption.
- R : Débit de transmission attribué par l'ordonnanceur



# Modèle IETF (RFC 2212)



Instant où le buffer commence à se remplir