

https://www-npa.lip6.fr/~malouch/M2/ITQoS

## Ingénierie de Trafic et Qualité de Service (ITQoS)

Sorbonne Université

Master 2 : Réseaux Informatiques

Naceur Malouch - SU/LIP6




#### Cours 6


# CONTRÔLE ET CALCUL DE DÉLAIS

#### Délai de bout-en-bout

- Besoin de techniques pour traiter les paquets afin que des garanties de délai soient fournies sur un chemin
- Besoin de relier les paramètres de trafic aux paramètres du réseau (chemin) afin de calculer le délai




#### Délai de bout-en-bout



- 3 types de calcul
  - Calcul de moyennes
  - Calcul de bornes déterministes
    - Calcul de bornes stochastiques

- Bornes déterministes
  - → Performances et/ou niveau de garantie quantifié
  - → Support des services du type premium





 Nécessite une description déterministe du trafic et du réseau.

- Exemple de Règles de calcul Objectifs :
  - Simplifier et automatiser les calculs de délais
  - Calculer une topologie générale
  - Règles qui restent valides
    - En cas de nouvel type de source de trafic
    - En cas de nouvelle technologie de transmission
      - Ordonnancement, acheminement, etc


- Règles de calcul
  - Agrégation
  - Concaténation
  - Délai maximal
  - Buffer maximal


- Agrégation
  - C'est la somme de plusieurs courbes d'arrivée
    - Exemples:
      - Seau percé b1, r1 +
      - Seau percé b2, r2 =






#### Concaténation







- Exemples
  - LB → FIFO
  - n LB → FIFO
  - n LB → GPS
  - $\bullet$  n LB  $\rightarrow$  m WFQ
  - LB → PQ (File prioritaire)

- $\bullet$  n LB  $\rightarrow$  m WFQ
  - Modèle discret (taille maximale des paquets = L<sub>max</sub>)

$$D_i^{WFQ} = \frac{\sigma_i + (m-1)L_{\max}}{g_i} + \sum_{l=1}^m \frac{L_{\max}}{C_l} + propdelay$$