## 第八章 面向对象的系统设计 ||

#### 曹东刚 caodg@pku.edu.cn

北京大学信息学院研究生课程 - 面向对象的分析与设计 http://c.pku.edu.cn/



## 内容提要

- 1 控制驱动部分的设计
  - ■背景及相关技术介绍
  - ■如何设计控制驱动部分

## 什么是控制驱动部分

#### 控制驱动部分

是 OOD 模型的外围组成部分之一,由系统中全体<u>主动类</u>构成。 这些主动类描述了整个系统中所有的<u>主动对象</u>,每个主动对象是 系统中一个控制流的驱动者

控制流 (control flow): <u>进程</u> (process) 和<u>线程</u> (thread) 的总称 有多个控制流并发执行的系统称作并发系统 (多任务系统)

# 为什么需要控制驱动部分

- 并发行为是现实中固有的
  - 外围设备与主机并发工作的系统
  - 有多个窗口进行人机交互的系统
  - 多用户系统
  - 多个子系统并发工作的系统
  - 单处理机上的多任务系统
  - 多处理机系统
- 多任务的设置
  - 描述问题域固有的并发行为
  - 表达实现所需的设计决策
- 隔离硬件、操作系统、网络的变化对整个系统的影响

## 由系统总体方案决定的实现条件

- 计算机硬件: 性能、容量和 CPU 数目
- 操作系统:对并发和通讯的支持
- 网络方案:网络软硬件设施、网络拓扑结构、通讯速率、网络协议等
- 软件体系结构
- 编程语言: 对进程和线程的描述能力
- 其它软件:如数据管理系统、界面支持系统、构件库等—— 对共享和并发访问的支持

## 软件体系结构

#### 软件体系结构

描述了构成系统的元素、这些元素之间的相互作用、指导其组合的模式以及对这些模式的约束

几种典型的软件体系结构风格

- 管道与过滤器风格 (pipe and filter style)
- 面向对象风格 (object-oriented style)
- 层次风格 (layered style)
- 黑板风格 (blackboard style)
- 进程控制风格 (process control style)
- 客户-服务器风格 (client-server style)

# 分布式系统的体系结构风格

- 主机 + 仿真终端体系结构
- 文件共享体系结构
- 客户-服务器体系结构
  - 二层客户-服务器体系结构
  - 三层客户-服务器体系结构
  - 对等式客户-服务器体系结构
  - 瘦客户-服务器体系结构
  - 胖客户-服务器体系结构
- 浏览器-服务器体系结构

# 系统的并发性

进程 (process) 概念出现之前,并发程序设计困难重重,主要原因:

- 并发行为彼此交织、理不出头绪
- 与时间有关的错误不可重现

进程概念的提出使这个问题得到根本解决

# 系统的并发性

进程的全称是顺序进程 (sequential process), 其基本思想是把并发程序分解成一些顺序执行的进程, 使得:

- 每个进程内部不再包含并发行为 所以叫做顺序进程,其设计避免了并发问题
- 多个进程之间是并发(异步)执行的 所以能够构成并发程序

#### 进程与线程

由于并行计算的需要,要求人为地在顺序程序内部定义和识别可并发执行的单位,线程的概念就诞生了

#### 线程与进程的区别:

- 进程既是处理机分配单位,也是存储空间、设备等资源的分配单位(重量级的控制流)
- 线程只是处理机分配单位(轻量级的控制流)
- 一个进程可以包含多个线程,也可以是单线程的

## 应用系统的并发性

#### 从网络、硬件平台的角度看:

- 分布在不同计算机上的进程之间的并发
- 在多 CPU 的计算机上运行的进程或线程之间的并发
- 在一个 CPU 上运行的多个进程或线程之间的并发


# 应用系统的并发性

#### 从应用系统的需求看:

- 需要跨地域进行业务处理的系统
- 需要同时使用多台计算机或多个 CPU 进行处理的系统
- 需要同时供多个用户或操作者使用的系统
- 需要在同一时间执行多项功能的系统
- 需要与系统外部多个参与者同时进行交互的系统

#### 问题描述:


某单位想开发一个卫星遥感信息处理系统,要求是:实时把通过 地面接收设备传来的卫星遥感图片信息<u>输入系统</u>,经过必要的<u>数</u> 据处理,及时将图片显示在屏幕上。



用多进程实现的遥感信息处理系统

#### 新的需求:


针对前页10例子中多进程共享数据速度慢的问题,希望改变设计,采用多线程技术实现并发,避免控制流之间传送大量数据。



用多线程实现的遥感信息处理系统

#### 拓展业务:

考虑面向不同应用的遥感信息处理系统,不仅需要把图片信息实时显示出来,而且需进行<u>更多处理</u>,如面向地理信息系统的特征信息提取等。



同叶亚用タ光和毛タ洪和的タ片用源或后角外珊系依 面向对象的分析与设计 第八章 面向对象的系统设计Ⅱ 讨论: 进程 vs 线程

进程:重量,分布内存 线程: 轻量, 共享内存

- 数据访问的成本和效率?
- 创建、销毁、切换的代价?
- 健壮性?
- 易于程序员编写并发程序?


#### 内容提要

- 1 控制驱动部分的设计
  - ■背景及相关技术介绍
  - ■如何设计控制驱动部分

# 选择软件体系结构风格

- 二层客户-服务器体系结构 (数据)服务器-客户机
- 三层客户-服务器体系结构 数据服务器-应用服务器-客户机

考虑分布方案之前:暂时将系统看作集中式的 确定分布方案之后: 将对象分布到各个处理机上, 以每台处理机上的类作为一个包



系统分布包括功能分布和数据分布,在面向对象的系统中都体现 于<u>对象分布</u>


原则: 减少远程传输, 便于管理

#### 决定对象分布:


- 软件体系结构
- 系统功能在哪些结点提供
- 数据在哪些结点长期存储管理,在哪些结点临时使用
- 参照用况,把合作紧密的对象尽可能分布在同一结点
- 追踪消息,把一个控制流经历的对象分布在同一结点

类的分布: 根据对象分布的需要 分布在每个结点上的对象, 都需要相应的类来创建


- 策略 1 如果一个类只需要在一个结点上创建对象实例: 把这个类分布在该结点上
- 策略 2 如果一个类需要在多个结点上创建对象实例: 把这个类分布到每个需要创建其实例的结点上, 其中一个作为正本,其他作为副本




例:一个集中式类图



例:服务器包



例:客户机包(第一种策略)



例:客户机包(第二种策略)

## 识别控制流

- 1 以结点为单位识别控制流
  - 不同结点上程序的并发问题已经解决
  - 考虑在每个结点上运行的程序还需要如何并发
- 2 从用户需求出发认识控制流
  - 有哪些任务必须在同一台计算机上并发执行
- 3 从用况认识控制流关注描述如下三类功能的用况
  - 要求与其他功能同时执行的功能
  - 用户随时要求执行的功能
  - 处理系统异常事件功能


## 识别控制流

- 4 参照 OOA 模型中的主动对象
- 5 为改善性能而增设的控制流
  - 高优先级任务
  - 低优先级任务
  - 紧急任务
- 6 实现并行计算的控制流(线程/进程)
- 7 实现结点之间通讯的控制流(进程)
- 8 对其它控制流进行协调的控制流

## 用主动对象表示控制流

#### 控制流

是主动对象中一个主动操作的一次执行。其间可能要调用其他对 象的操作,后者又可能调用另外一些对象的操作,这就是一个控 制流的运行轨迹。



UML1 和 UML2 中的主动类表示法

## 用主动对象表示控制流

#### 问题:


一个主动类可以有多个主动操作和若干被动操作, UML 的表示法如何显式地表示哪个(哪些)操作是主动操作?


#### 用关键词表示主动操作

# 《active》 Class Name 《process》操作名() 《thread》操作名() 《thread》操作名() … 操作名() …


## 用主动对象表示控制流

#### 显式地表示由进程创建线程







订单系统中营业员对象: 无交叉方案



订单系统中营业员对象:问题域和控制驱动部分交叉



订单系统中营业员对象:问题域和人机交互部分交叉



问题域、人机交互、控制驱动部分都交叉