PPT 增强插件套件 · 使用说明 v1.0.0

适用于 Windows 版 PowerPoint 2016 / 2019 / 2021 / Microsoft 365 · 更新日期 2026-10-10

目 录

1. 套件简介
2. 安装与卸载
3. 插件一：导出为图片
4. 插件二：导出选中幻灯片（选页另存）
5. 插件三：原位替换图片
6. 常见问题

一、套件简介

「增强插件」是一套 PowerPoint 功能区加载项，把三个日常高频操作集成在同一张功能区内， 安装后随 PowerPoint 自动加载，无需手动开启。

按钮	所在分组	一句话说明
导出为图片	导出图片	按自定义分辨率（最高 8K / 印刷级 600 DPI）把幻灯片导出为 PNG / JPG / TIFF / BMP， 绕过 PowerPoint 自带「另存为」固定 96 DPI 的限制。
导出选中幻灯片	选页另存	在缩略图窗格勾选若干页，一键另存为一份新的 .pptx， 版式、母版、主题、备注、动画、切换 100% 保留。
原位替换图片	图片替换	选一张图片换掉，位置、尺寸、裁剪、旋转、图层、动画等所有版式属性原样保留， 新图不会「跳」到最顶层。

安装完成后，功能区会出现 **「增强插件」** 标签（位于「插入」之后）：


_demo_deck.pptx - PowerPoint
文件 开始 iSlide 插入 增强插件 设计 切换 动画 幻灯片放映 录制 审阅 视图 开发工具 帮助
导出为图片
导出选中幻灯片
原位替换图片
导出图片
选页另存
图片替换
示例项目 • 方案汇报
PPT 增强插件套件 — 演示文稿
2026 年 10 月
单击此处添加备注
设计工具
幻灯片 第 1 张，共 5 张
简体中文(中国大陆)
辅助功能: 调查
105%

三个按钮一览


文件
开始
iSlide
插入
增强
GIF
导出为图片
导出选中幻灯片
原位替换图片
导出图片
选页另存
图片替换

二、安装与卸载

2.1 环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11
Office	PowerPoint 2016 及以上（32 / 64 位均可）
文件	`PptEnhanceSuite.ppam`（约 124 KB，单文件即插即用）

2.2 安装步骤

如果插件已经由安装脚本装好（文件位于 `%APPDATA%\Microsoft\AddIns\PptEnhanceSuite.ppam` 并已登记随启动自动加载），可以跳过本节，直接看 2.3 验证安装。

1. 关闭所有 PowerPoint 窗口。
2. 把 `PptEnhanceSuite.ppam` 复制到一个**固定位置**（推荐 `%APPDATA%\Microsoft\AddIns\`，即「文档」地址栏直接输入后回车打开的 `C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns`）。
3. 打开 PowerPoint，依次点击 **文件** → **选项** → **加载项**，在页面底部把「管理」下拉框切换为 **「PowerPoint 加载项」**，点「转到」。
4. 在弹出的加载项窗口中点 **「添加」**，选中刚才的 `PptEnhanceSuite.ppam`，确认它在列表中处于**勾选**状态，关闭窗口。
5. 重启 PowerPoint。

> **宏安全提示：**本插件未做数字签名。若功能区没有出现「增强插件」标签，请检查：**文件** → **选项** → **信任中心** → **信任中心设置** → **加载项**，确认没有勾选「要求应用程序扩展受到受信任发布者签署」；并在 **信任中心** → **宏设置** 中选择「禁用无数字签署的所有宏（通知）」或更宽松的选项，然后重新加载插件。若曾弹过安全提示且选择了「禁用」，可在 **文件** → **信息** → **启用内容** 里重新启用。

2.3 验证安装

打开任意演示文稿，功能区内出现 **「增强插件」** 标签、且能看到下图中三个带图标的按钮，即安装成功。将鼠标悬停在按钮上会显示功能提示（screentip / supertip）。

2.4 卸载

1. **文件 → 选项 → 加载项 → 管理：PowerPoint 加载项 → 转到**，取消勾选 `PptEnhanceSuite`（取消勾选仅本次不加载；点「删除」则彻底移出列表）。
2. 删除文件 `%APPDATA%\Microsoft\AddIns\PptEnhanceSuite.ppam`。
3. （可选）彻底清理登记项：删除注册表键 `HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\PowerPoint\AddIns\PptEnhanceSuite`。


三、插件一：导出为图片 导出图片分组

3.1 解决什么问题

PowerPoint 自带的「另存为图片」固定输出 **96 DPI**，投屏发虚、印刷不可用。 本插件按**像素 / DPI** 精确控制输出分辨率，并提供常用档位一键选择。

3.2 操作步骤

1. 打开演示文稿，点击功能区 **「增强插件 → 导出为图片」**，弹出设置面板：



1. 选择**导出范围**、**尺寸与分辨率**、**图片格式**与**输出位置**（各项见 3.3）。

2. 点击 **「开始导出」**。导出过程中面板底部实时显示进度（第几页 / 共几页），可随时点「中止」停止。
3. 完成后按状态提示打开输出目录查看图片。

3.3 参数说明

参数	说明
导出范围	当前页　全部页　选中页　页码范围 「选中页」对应左侧缩略图窗格中选中的页；「页码范围」支持混合写法，如 `1,3,5-8`（逗号分隔、连字符表区间；中文逗号、`～`、`–` 等全角符号均可识别）。
预设档位	幻灯片原始尺寸（96 DPI）　FHD 1080P　2K　4K　5K　8K 印刷级 150 / 300 / 600 DPI　自定义 档位按「长边像素」换算；印刷档按 DPI 换算。选择「自定义」后可手动填写。
DPI / 宽 × 高	三者联动换算：「宽」「高」任一改动即同步 DPI（勾选「锁定宽高比」时保持幻灯片比例）。面板中部会实时预览换算结果，例如 `输出 3840 × 2160 px · 比例 16:9 · 等效 288 DPI · PNG · 共 5 页`。
图片格式	PNG（无损，推荐）　JPG（体积小）　TIFF（印刷）　BMP
输出目录	默认为演示文稿所在目录下的 `导出图片` 子文件夹（文稿未保存过时为「图片」文件夹），可点「浏览...」修改。
文件名前缀	输出按 `前缀_页码序号.扩展名` 命名，如前缀 `Slide` 则为 `Slide_001.png`、`Slide_002.png`...（三位编号）。

> **小提示：**输出目录、格式、前缀、上次使用的尺寸等设置都会**自动记忆**，下次打开面板直接就是上次的状态；想恢复默认可在注册表删除 `HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\PptImageExport` 后重新打开面板。

3.4 导出效果参考

同一页分别在 FHD 与 4K 档位下导出，放大后对比 —— 文字与线条边缘的差距非常明显：

1920 px（FHD）导出 · 局部放大

01

体量生成

以功能分区为基础，
通过庭院缝合体量。

3840 px（4K）导出 · 同一区域

01

体量生成

以功能分区为基础，
通过庭院缝合体量。


四、插件二：导出选中幻灯片 选页另存分组

4.1 解决什么问题


评审只发部分页、从大合集里抽出某几页给同事 —— 复制粘贴到新文件容易丢母版和动画。 本插件直接生成一份「只含所选页」的新 .pptx：**整本另存为副本后删除未选页**， 因此版式、母版、页面尺寸、主题、备注、动画与切换效果 **100% 保留。**

4.2 操作步骤

1 在左侧**缩略图窗格**中选中要导出的页：单击选一页；按住 `Ctrl` 单击可多选不连续的页； 按住 `Shift` 单击可选连续区间。下例中选中了第 2、4 页：



1 点击功能区 **「增强插件 → 导出选中幻灯片」**，弹出「另存为」对话框， 文件名默认为 原文件名 `_selected.pptx`：



1 确认保存位置与文件名，点「保存」。完成后弹窗显示导出页数与文件路径。

> **小提示：**导出的是一份**新文件**，当前演示文稿不受任何影响； 新文件中的页码会重新从 1 开始编排。

五、插件三：原位替换图片 图片替换分组

5.1 解决什么问题

客户临时换图，但图片上的裁剪、亮度、动画都调好了 —— 直接删除重插等于重做一遍。 本插件把新图**原位换入**，以下属性全部保留：


位置与尺寸 裁剪 旋转与翻转 亮度 / 对比度 透明度 阴影 / 边框 / 发光 / 艺术效果 图层顺序（不会跳到最顶层） 名称 / 替代文字 / 超链接 动画

5.2 支持的三种选取方式


方式	操作
① 直接选中	在幻灯片上单击选中那张图片。
② 选中组合	选中一个**内含唯一图片**的组合，插件自动替换组合里那张图。
③ 进入组合点选	**双击进入组合**后，单击组内要替换的那张图片（组合里有多张图片时必须用这种方式）。

5.3 操作步骤


1 按上述任一方式选中图片（下例：幻灯片上的图片处于选中状态，四周出现控制点）：



1 点击功能区 **「增强插件 → 原位替换图片」**，在弹出的文件对话框中选择新图片 （支持 JPG / PNG / BMP / TIF / GIF）：



1 点「打开」执行替换，完成后弹窗确认：



替换前后对比 —— 版面完全没动，只有图片内容变了：



已知边界（多层编组）： 「组中还有组」的多层嵌套组合场景尚未充分验证。 若替换多层编组内的图片出现异常，建议先**双击进入最内层组合后点选图片**（方式③）， 或临时解组后再替换。此问题已在后续完善计划中。

六、常见问题

Q1：功能区里没有「增强插件」标签?

按顺序检查：① 是否重启过 PowerPoint；② **文件** → **选项** → **加载项** → **管理：PowerPoint 加载项** → **转到**， 确认 `PptEnhanceSuite` 在列表中且已勾选；③ 参见 2.2 节的宏安全提示； ④ 若曾被「禁用文件」拦截，到 **文件** → **选项** → **信任中心** → **信任中心设置** → **受信任的加载项目录** 检查，或将 ppam 所在目录加入受信任位置。

Q2：点「导出为图片」提示「请先打开一个演示文稿」?

插件需要至少打开一份演示文稿才能计算页面尺寸。先打开（或新建）一份文稿再点按钮。

Q3：导出的图片去哪里找?

设置面板的「输出目录」栏显示了本次输出位置，默认在演示文稿同目录的 `导出图片` 子文件夹。 导出完成提示中也会显示文件所在路径。

Q4：替换时提示「所选组合里有 N 张图片，无法确定要替换哪一张」？

这是刻意的保护 —— 组合里有多张图片时插件不会猜。按 **5.2 节方式③**： 双击进入组合，单击要替换的那张图，再点「原位替换图片」。

Q5：替换后图片跑到最顶层了?

正常情况不会 —— 图层顺序属于被保留的属性。若遇到，请确认是通过本插件替换 （选中图片 → 原位替换图片），而不是删除后重新插入。

Q6：选中了文本框 / 形状点「原位替换图片」没反应?

插件只处理图片对象，选中非图片时会弹窗说明，这是预期行为。

Q7：多台电脑使用，怎么分发?

把 `PptEnhanceSuite.ppam` 拷贝到目标电脑，按 2.2 节步骤安装即可； 插件为单文件、免注册组件、无其他依赖。
