## 18包和模块的关系

2020年3月9日 12:29

在Rust中有包的概念、crate的概念、模块的概念、路径的概念。

- 1、package: 包,一个包的管理工具就是Cargo,它允许我们构建、测试和分享crate。
- 一个package中可以拥有一个或者多个的crate, Cargo.toml就是用来描述如何构建一个或者多个crate的文件。
- 注意: 一个包中, 最多只能有一个库项目crate。 (通过Cargo.toml中的 [lib] name = "", path = ""指定的).
- 一个包可以带有零个或一个库crate和任意多个二进制crate。一个包中必须带有至少一个crate。
- 2、crate: 是一个许多模块组成的属性结构,形成了库或者二进制的可运行的项目。
- 3、modules: 模块, 用来控制作用域的。模块存在于crate中。组成了crate。
- 4、路径: 是一个命名, 用::表示路径。

```
crate
I— sound
    ├— instrument
   l └— woodwind
    L— voice
I---- nihao
    I-----haha
mod sound {
   mod instrument {
        mod woodwind {
            fn clarinet() {
               // 函数体
            }
        }
    }
   mod voice {
    }
}
mod nihao {
   mod haha {
}
fn main() {
```

}

注意: 这里的main函数和sound模块和nihao模块都定义在了一个叫做根模块的空间中了,

意义就在于,写进根模块空间的内容才能被编译器所编译,所以尽管sound模块和 ni hao模块

都不是pub的,但是main函数是能访问这两个模块的。

一般来说父亲模块是私有的,外部的模块是不能访问父亲模块里面的一切内容的,但 是孩子模块能访问父亲模块的空间内容。

如果父亲模块是pub的,孩子模块是私有的,外部的模块只能访问到父亲模块的曾经,而不能访问到孩子模块空间。

注意use: use后面的名字并不是包名称,而是crate的名称。

比如Cargo.toml中,我们定义了hades的库,但是在[lib] name="hello",那么我们应该使用use Hello::\*,而不是

use hades::.

crate, self, super,

self:表示当前模块

super:父模块 crate: crate根

pub(crate): 可见性到当前的crate层,不能向外继续pub use了.

pub(in XXX):可见性只在特定的crate中, 注意, 这个的XXX是一个crate, 而不是

一个模块.

pub(self):可见性限制于当前模块,不能向外pub use.

pub(super):可见性是上一层.