MeetSDK 接口使用文档

时间	变更人	备注
2014-3-7	张贤佳	创建

1. MeetSDK

全包名 Android.pplive.media.MeetSDK

此类主要包含与播放状态无关的,播放器或者媒体文件相关的静态方法。

void init(Context ctx)

@description 设置 APP 环境目录参数为 app 的 context

也可以这样设置:

MeetSDK.AppRootDir = "/data/data/" + mContext.getPackageName() + "/";

2. Boolean checkCompatibility(Surface surface)

@description 测试系统硬解码能力 @retrun true of false

3. boolean checkCompatibility(int checkWhat, Surface surface)

@description 测试当前硬件环境解码能力

@param

checkWhat: COMPATIBILITY_HARDWARE_DECODE 硬件解码

COMPATIBILITY_SOFTWARE_DECODE 软件解码

Surface: video surface

@return true of false

4. int checkSoftwareDecodeLevel()

@description 检查软解码能力

@return LEVEL_HARDWARE 只能硬解

LEVEL_SOFTWARE_LIUCHANG 只适合软解流畅的码率 LEVEL_SOFTWARE_GAOQING 只适合软解高清的码率 LEVEL_SOFTWARE_CHAOQING 适合软解超清的码率 LEVEL_SOFTWARE_LANGUANG 适合软解蓝光的码率

5. int getCpuArchNumber()

@description 得到系统 cpu 的核心数 @return 核心数

6. String getVersion()

@return 得到当前 SDK 软件版本号

7. MediaInfo getMediaDetailInfo(File mediaFile)

@description 得到媒体文件详细信息 @param file @return MediaInfo

8. Bitmap createVideoThumbnail(String filePath, int kind)

@description 得到视频缩略图 @param filePath 视频文件 @param kind could be MINI_KIND or MICRO_KIND

2. MediaInfo

全包名 android.pplive.media.player.MediaInfo

1. HashMap<Integer, String> getChannels()

@description 得到媒体文件中音轨信息 @return HashMap<Integer, String> integer 为音轨序号,String 为音轨名

String getTitle()

@description 媒体文件 title @return String title

3. long getDuration()

- @description 媒体文件长度
- @return long
- 4. long getSize()
 - @description 获取文件长度
 - @return long
- 5. String getAudioName()
 - @description 获取音频格式名
 - @return string
- 6. String getVideoName()
 - @description 获取视频格式名
 - @return string

3. MediaConfig

全包名 android.pplive.media.provider.MediaConfig

主要用于线上视频播放协议设置

- MediaConfig getInstance(Context context)
 - @description 获取 mediaconfig 实例
 - @param context app context
 - @return MediaConfig
- 2. void initGetConfig(Context context, String platform)
 - @description 初始化配置(需要网络通畅)
 - @param context
 - @param platform android_phone, android_tv, android_pad
- 3. int getPlayMode(Context context, String platform)
 - @description 获取播放模式
 - @param context
 - @param platform 同上
 - @return 系统播放器+CDN PLAYMODE_CDN = "0";

```
自有播放器+sdk PLAYMODE_OUR = "1";
系统播放器 RTSP es +sdk PLAYMODE_RTSP_ES = "2";
系统播放器 http m3u8+sdk PLAYMODE_HTTP_M3U8 = "3";
系统播放器 http MP4 +sdk PLAYMODE_HTTP_MP4 = "4";
自有播放器 m3u8+软解 PLAYMODE_SOFTDECODE_M3U8 = "5";
```

int getHighProfile(Context context)

@description 得到配置的 profile 码率 @return 0, 1,2

4. MeetVideoView

全包名 android.pplive.media.player.MeetVideoView

```
MeetVideoView 本身是 Android View 控件,可以写在布局 xml 里。
接口调用顺序如下:
setXXXXListener //设置回调接口
setVideoPath or setVideoURI // 设置播放串
setDecodeMode // 设置播放器解码模式
start // 开始播放
pause // 暂停播放
seekTo // seek 播放位置
stopPlayback // 停止播放
DecodeMode 模式设置建议: 在线视频: HW_SYSTEM; 本地视频: SW
注意: start 接口必须要在收到 oprepare 回调之后去调用
public void setVideoPath(String path);
@description 设置播放串
public void setVideoURI(Uri uri);
@description 设置播放串 URI
public void setOnPreparedListener(OnPreparedListener I);
@description 播放器启动回调(播放器 start 调用 - 正式开始播放)
@param OnPreparedListener prepare 回调接口
public void setOnVideoSizeChangedListener(OnVideoSizeChangedListener I);
@description 设置 video size 变化的回调
@param OnVideoSizeChangedListener videosize 变化的 listener
```

public void setOnCompletionListener(OnCompletionListener I);

@description 设置播放结束回调(播放至影片尾结束) @param OnCompletionListener 播放完成 listener public void setOnBuffingUpdateListener(OnBuffingUpdateListener I); @description 设置播放器缓冲百分比回调, 实际缓冲时间=影片时长 x 缓冲百分比-当前播 放 @param OnBuffingUpdateListener 播放器缓冲 listener public void setOnInfoListener(OnInfoListener I); public void setOnErrorListener(OnErrorListener I); @description 设置播放器错误时回调 @param OnErrorListener 错误回调 public void start(); @description 播放器开始播放 public void stopPlayback(); @description 播放器停止播放,对应 mediaplayer stopplayback public void pause(); @description 播放器暂停播放 public void seekTo(int msec); @decription 播放器拖动 seekto @param msec 毫秒位置 public void setDecodeMode(DecodeMode mode); @description 设置解码模式 @param DecodeMode: HW_SYSTEM-系统播放器, HW_OMX-自有播放器硬件解码, SW-自有 播放器软件解码, AUTO-播放器自适应 public DecodeMode getDecodeMode(); @description 获取最终播放器解码类型 @return DecodeMode 同上 void selectAudioChannel(int index)

@description 设置音轨 @param index 音轨序号

5. SimpleSubTitleParser

全包名 android.pplive.media.subtitle.SimpleSubTitleParser

外挂字幕接口,包括载入字幕,同步字幕状态,设置字幕位置

```
1. public void setOnPreparedListener(Callback callback)
@description 设置字幕 prepare 回调
@param Callback
interface Callback {
        void onPrepared(boolean success, String msg);
        void onSeekComplete();
    }
2. public void close();
@description 关闭字幕
3. public SubTitleSegment next();
@description 字幕下一个分段(segment)
4. public void prepareAsync();
@decription 字幕开始播放
public void seekTo(long msec);
@desription 字幕 seekto 位置
@param msec 毫秒位置
6. public void setDataSource(String filePath);
@description 设置字幕源
```

@param filePath 字幕文件