1. select==》时间复杂度0(n)

它仅仅知道了,有I/0事件发生了,却并不知道是哪几个流(可能有一个,多个,甚至全部),我们只能去差别轮询所有流,找出能读出数据,或者写入数据的流,对他们进行操作。所以select具有0(n)的无差别轮询复杂度,同时处理的流越多,无差别轮询时间就越长。

2. pol1==>时间复杂度0(n)

pol1本质上和select没有区别,它将用户传入的数组拷贝到内核空间,然后查询到每个fd(文件描述符)的设备状态,但是它没有最大连接数的限制,原因是它是基于链表来存储的。

3. epo11==>时间复杂度0(1)

epol1可以理解为enevt pol1,不同于盲轮询和无差别轮询,epol1会把哪个流发生了怎样的 I/0事件通知我们。所以我们说epol1实际上是事件驱动(每个事件关联上fd)的,此时我们 对这些流的操作都是有意义的。复杂度降低到了0(1)

select、pol1、epol1都是I0多路复用的机制。I/0多路复用就通过一种机制,可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般都是读就绪或者写就绪),就能够通知程序进行相应的读写操作。但select、pol1、epol1本质上都是同步I/0,因为他们都需要在读写事件就绪后自己负责读写,也就是说这个读写过程是阻塞的,而异步I/0则无需自己负责进行读写,异步I/0会负责把数据从内核拷贝到用户空间。

select:

select本质上是通过设置或者检查存放fd标志位的数据结构来进行下一步处理。

- 1. 单个进程可监视的fd数量被限制,即能监听端口的大小有限。
- 一般来说这个数目和系统的内存关系很大,具体数目可以cat /proc/sys/fs/file-max 查看。
- 2. socket进行扫描时是线性扫描,即采用轮询的方法,效率较低

当套接字较多的时候,每次select()都要通过遍历FD_SETSIZE个Socket来完成调度,不管Socket是不是活跃的,都遍历一遍。这会浪费很多CPU事件。如果能给套接字注册某个回调函数,当他们活跃时,自动完成相关操作,那就避免了轮询,这正是epol1与kqueue做的3.需要维护一个用来存放大量fd的数据结构,这样会使得用户空间和内核空间在传递该结构时复制开销大。

pol1:

pol1本质上和select没有区别,它将用户传入的数组拷贝到内核空间,然后查询每个fd对应的设备状态,如果设备就绪则在设备等待队列中加入一项并继续遍历,如果遍历完所有的fd

后没有发现就绪设备,则挂起当前进程,直到设备就绪或者主动超时,被唤醒后它又要再次遍历fd。这个过程经历了多次无谓的遍历。

它没有最大连接数的限制,原因是它是基于链表来存储的,但是同样有一个缺点:

- 1. 大量的fd的数组被整体复制于用户态和内核地址空间之间,而不管这样的复制是不是有意义。
- 2. pol1还有一个特点就是"水平触发",如果报告了fd后,没有被处理,那么下次pol1时会再次报告该fd。