具体不懂请查看:

https://yeasy.gitbooks.io/docker practice/image/dockerfile/entrypoint.html

可以理解为dockerFile里面几乎什么都可以做 dockerFile的基本操作。

DockerFile可以给我们构建定制的镜像

```
FROM nginx
RUN echo '<h1>Hello, Docker!</h1>' > /usr/share/nginx/html/index.html
```

这个 Dockerfile 很简单,一共就两行。涉及到了两条指令, FROM 和 RUN 。

基本指令:

1. COPY package. json /usr/src/app,将上下文目录中的文件复制到镜像内的位置 2. ADD ubuntu-xenial-core-cloudimg-amd64-root. tar. gz / add:的源路径可以为一个URL,docker引擎会试图去下载这个链接中的文件,然后将文件权限自动设置为600 3.

如果使用 shell 格式的话,实际的命令会被包装为 sh -c 的参数的形式进行执行。比如:

```
CMD echo $HOME
```

在实际执行中, 会将其变更为:

```
CMD [ "sh", "-c", "echo $HOME" ]
```

这就是为什么我们可以使用环境变量的原因,因为这些环境变量会被 shell 进行解析处理。

- 4. ENTRYPOINT 入口点
 - 1. 利用CMD 命令不能接收到传递进来的参数,而利用ENTRYPOINT可以

```
FROM ubuntu:16.04
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
ENTRYPOINT [ "curl", "-s", "http://ip.cn" ]
```

这次我们再来尝试直接使用 docker run myip -i:

会将-i这个参数传递给ENTRYPOIN, 变成curl -s http://ip.cn -i

2. 想事先启动某个脚本

```
FROM alpine:3.4
...

RUN addgroup -S redis && adduser -S -G redis redis
...

ENTRYPOINT ["docker-entrypoint.sh"]

EXPOSE 6379

CMD [ "redis-server" ]
```

可以看到其中为了 redis 服务创建了 redis 用户,并在最后指定了 ENTRYPOINT 为 dockerentrypoint.sh 脚本。

5. ENV 设置环境变量

ENV 设置环境变量

格式有两种:

- ENV <key> <value>
- ENV <key1>=<value1> <key2>=<value2>...

这个指令很简单,就是设置环境变量而已,无论是后面的其它指令,如 RUN ,还是运行时的应用,都可以直接使用这里定义的环境变量。

```
ENV VERSION=1.0 DEBUG=on \
NAME="Happy Feet"
```

这个例子中演示了如何换行,以及对含有空格的值用双引号括起来的办法,这和 Shell 下的行为是一致的。 定义了环境变量,那么在后续的指令中,就可以使用这个环境变量。比如在官方 node 镜像 Dockerfile 中,就有类似这样的代码:

```
RUN curl -SLO "https://nodejs.org/dist/v$NODE_VERSION/node-v$NODE_VERSION-linux-x64.tar.xz
&& curl -SLO "https://nodejs.org/dist/v$NODE_VERSION/SHASUMS256.txt.asc" \
&& gpg --batch --decrypt --output SHASUMS256.txt SHASUMS256.txt.asc \
&& grep " node-v$NODE_VERSION-linux-x64.tar.xz\$" SHASUMS256.txt | sha256sum -c - \
&& tar -xJf "node-v$NODE_VERSION-linux-x64.tar.xz" -C /usr/local --strip-components=1 \
&& rm "node-v$NODE_VERSION-linux-x64.tar.xz" SHASUMS256.txt.asc SHASUMS256.txt \
&& ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
```

在这里先定义了环境变量 NODE_VERSION ,其后的 RUN 这层里,多次使用 \$NODE_VERSION 来进行操作 定制。可以看到,将来升级镜像构建版本的时候,只需要更新 7.2.0 即可, Dockerfile 构建维护变得 更轻松了。

下列指令可以支持环境变量展开:

```
ADD COPY ENV EXPOSE LABEL USER WORKDIR VOLUME STOPSIGNAL ONBUILD
```

6. VULUME 定义匿名卷

```
docker run -d -v mydata:/data xxxx
```

在这行命令中,就使用了 mydata 这个命名卷挂载到了 /data 这个位置,替代了 Dockerfile 中定义的匿名卷的挂载配置。

7. EXPOSE 声明端口

对于docker容器默认运行于桥接网络中,因此所有容器互相之间都可以直接访问,这样存在安全性的问题。

因此当不为桥接模式时,links的容器才能互通,并且只有在EXPOSE所声明的端口才可以被访问。

格式: EXPOSE 〈端口1〉 [〈端口2〉...]

8. WORKDIR 指定工作目录

WUKKUIK 指正工作日求

格式为 WORKDIR <工作目录路径>。

使用 WORKDIR 指令可以来指定工作目录(或者称为当前目录),以后各层的当前目录就被改为指定的目录,如该目录不存在, WORKDIR 会帮你建立目录。

之前提到一些初学者常犯的错误是把 Dockerfile 等同于 Shell 脚本来书写,这种错误的理解还可能会导致出现下面这样的错误:

RUN cd /app

RUN echo "hello" > world.txt

如果将这个 Dockerfile 进行构建镜像运行后,会发现找不到 /app/world.txt 文件,或者其内容不是 hello 。原因其实很简单,在 Shell 中,连续两行是同一个进程执行环境,因此前一个命令修改的内存状态,会直接影响后一个命令;而在 Dockerfile 中,这两行 RUN 命令的执行环境根本不同,是两个完全 不同的容器。这就是对 Dockerfile 构建分层存储的概念不了解所导致的错误。

之前说过每一个 RUN 都是启动一个容器、执行命令、然后提交存储层文件变更。第一层 RUN cd /app 的 执行仅仅是当前进程的工作目录变更,一个内存上的变化而已,其结果不会造成任何文件变更。而到第二层的时候,启动的是一个全新的容器,跟第一层的容器更完全没关系,自然不可能继承前一层构建过程中的内存变化。

因此如果需要改变以后各层的工作目录的位置,那么应该使用 WORKDIR 指令。