quartz是一种调度器,可以让程序在指定时间执行,也可以按照某一个频率来执行,

0

Ē

Ε

<

>

Quartz 与 Spring 集成

创建一个简单的Job

```
1 ... extends QuartzJobBean{
3
       @Override
      protected void executeInternal(JobExecutionContext context)
4
5
               throws JobExecutionException {
           System.out.println("Myjob 执行了....."+context.getTrigger().getKey().
6
           ApplicationContext applicationContext = (ApplicationContext)context
7
                  .getJobDetail().getJobDataMap().get("adc");
8
9
           System.out.println(applicationContext);
10
11
           System.out.println("获取的Spring容器是: " + applicationContext);
           System.out.println("当前时间:"+new Date().toString());
       }
```

配置spring

```
1
       <bean name="myjobDetail" class="org.springframework.scheduling.quartz.JobDetail</pre>
2
          <!-- 指定具体的job类 -->
          cproperty name="jobClass" value="com.lich.spring.MyJob" />
3
          <!-- 指定job的名称 -->
          property name="name" value="myJob" />
          <!-- 指定job的分组 -->
          property name="group" value="jobs" />
           <!-- 必须设置为true,如果为false,当没有活动的触发器与之关联时会在调度器中删除该(
9
           cproperty name="durability" value="true"/>
10
          <!-- 指定spring容器的key,如果不设定在job中的jobmap中是获取不到spring容器的 -->
11
           cproperty name="applicationContextJobDataKey" value="adc"/>
12
       </bean>
13
       <!-- 定义触发器 -->
14
15
       <bean id="cronTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTrigger</pre>
16
           cproperty name="jobDetail" ref="myjobDetail" />
17
           <!-- 每一分钟执行一次 -->
           cproperty name="cronExpression" value="*/5 * * * * ?" />
18
19
       </bean>
20
21
       <!-- 定义调度器 -->
22
       <bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean">
          cproperty name="triggers">
23
24
              <t>>
25
                  <ref bean="cronTrigger" />
                  <ref bean="cronTrigger1" />
26
27
              </list>
28
           29
       </bean>
```

加载spring容器

.

```
public static void main(String[] args) throws SchedulerException {
   //1.创建Scheduler的工厂
   SchedulerFactory sf = new StdSchedulerFactory();
   //2.从工厂中获取调度器实例
   Scheduler scheduler = sf.getScheduler();
   //3.创建JobDetail
   JobDetail jb = JobBuilder.newJob(RAMJob.class)
           .withDescription("this is a ram job") //job的描述
           .withIdentity("ramJob", "ramGroup") //job 的name和group
           .build();
   //任务运行的时间,SimpleSchedle类型触发器有效
   long time= System.currentTimeMillis() + 3*1000L; //3秒后启动任务
   Date statTime = new Date(time);
   //4.创建Trigger
       //使用SimpleScheduleBuilder或者CronScheduleBuilder
   Trigger t = TriggerBuilder.newTrigger()
               .withDescription("")
               .withIdentity("ramTrigger", "ramTriggerGroup")
               //.withSchedule(SimpleScheduleBuilder.simpleSchedule())
               .startAt(statTime) //默认当前时间启动
               .withSchedule(CronScheduleBuilder.cronSchedule("0/2 * * * * ?")
               .build();
   //5.注册任务和定时器
   scheduler.scheduleJob(jb, t);
   //6.启动 调度器
   scheduler.start();
   _log.info("启动时间 : " + new Date());
```

- Scheduler 与调度器交互的主要API。
- Job 需要被调度器调度的任务必须实现的接口。
- JobDetail 用于定义任务的实例。
- Trigger 用于定义调度器何时调度任务执行的组件。

- JobBuilder 用于定义或创建JobDetail的实例。
- TriggerBuilder 用于定义或创建触发器实例。

(个人总结两条生产线一条整合线:

- 1. JobBuilder ——JobDetail——Job
- 2. TriggerBuilder——Trigger
- 3. Scheduler将Job和Trigger整合在一起)