
产品导览与使用指南

界面、操作按钮、状态指标和日常使用

从主界面、添加钱包、查看奖励，到购买许可证和排查问题的逐步指南。界面示例使用演示钱包与金额。Android 的专属操作另有章节说明。



示例数据

目录

01 首次使用
02 主面板与实时指标
03 ACCEPT 与平均 TAP 间隔
04 网络奖励图表
05 ROOT 与 PROOF 耗时
06 顶部工具栏按钮
07 读懂钱包卡片
08 钱包状态与 AUTO
09 ACCEPT 边框与交替显示
10 延迟配色与 ACCEPT 进度条
11 添加与连接钱包
12 钱包备份与恢复
13 菜单、语言和窗口
14 引擎设置与实时负载
15 每日暂停与时间设置
16 日志与故障排查
17 鹰图案与扫光
18 眼镜蛇尾与鹰爪阈值
19 许可证与钱包选择
20 自动付款步骤
21 账单状态与许可证刷新
22 Android 界面与使用

首次使用

Eagle 可在同一窗口管理多个钱包。首次使用时，可以先用一个钱包走完流程。



界面示意 · 示例数据 · 首次使用

1. 1. 查看版本

通过菜单中的版本号确认本指南与所用版本匹配。Android 的标题栏也显示版本。

2. 2. 选择语言

打开主菜单选择语言。本指南提供土耳其语、英语、俄语、阿拉伯语、简体中文和印度尼西亚语。

3. 3. 连接钱包

使用“添加钱包”开始。在自己的 Acki Nacki Wallet 中核对并确认二维码或链接请求。检查卡片上的钱包名称。

4. 4. 查看许可证并启动

若卡片显示未授权，请先使用许可证面板，再点击卡片上的“启动”。观察状态和点击计数；等待周期切换时，计数可能暂时不变。

5. 5. 查看首个结果

ACCEPT 计数、最新奖励和每日 EPOCH 金额反映不同事件或时间范围。详见指标与钱包章节。

主面板与实时指标

顶部同时显示计算机、网络和钱包状态。将鼠标停在指标上可查看详细说明。



界面示意 · 示例数据 · 主面板与实时指标

1. 网络健康

显示 BeeScan 健康分数、采样时间和来源。低分偏红，高分偏绿。数据过期后颜色变淡。ACCEPT 和待处理消息各有独立指标。

2. CPU 与内存

显示系统资源的实测占用率。低于 70% 为绿色，70-90% 为黄色，高于 90% 为红色。实测恰好 100% 时，指示器会闪烁，直到占用率下降。

3. TPS 与难度

TPS 是 Acki Nacki 主网最近 180 个区块的交易速率。E 和 H 显示观察到的两项会话难度。钱包报告不一致时显示“有所不同”，没有观测值时显示横线。

4. 两个周期计时器

上方估计每日周期的剩余时间，下方估计 1,000 个区块的挖矿周期剩余时间。时间随出块速度变化。显示横线表示正在等待已核实的网络数据。

5. NACKL 总额与每日奖励


NACKL 总额是跟踪钱包余额的合计。每日奖励累计自已验证的每日边界以来在历史记录中发现的挖矿付款。星号表示部分合计，横线表示暂时无法合计。

6. 读取配额

将许可服务当天共享的行读取数与 5,000,000 上限比较。日期按 UTC 计算。悬停提示显示上次检查时间，以及数据是否过期。

ACCEPT 与平均 TAP 间隔

这些指标分别反映确认情况与点击间隔。请结合钱包数量和样本覆盖范围解读。



界面示意 · 示例数据 · ACCEPT 与平均 TAP 间隔

1. 接受率

本挖矿周期收到的 SDK 确认数除以尚未达到每日 12,000 次 TAP 上限的 AUTO 钱包数。小号分数显示原始分子和分母。

2. 延迟确认

确认按到达时所在的周期统计。上个周期的延迟确认也可能计入当前周期，因此比例可超过 100%。

3. 最近 20 个周期

点击接受率旁的 ⋮ 可打开已结束周期的记录。每行显示周期编号、接受率以及确认数/钱包数。空列表表示暂无已完成记录。

4. 超过 30 分钟

ACCEPT 区域的小警示计数合计等待超过 30 分钟的 ROOT 和 PROOF。横线表示无可用的引擎报告，0 表示报告中没有这类待处理消息。

5. 平均 TAP 间隔

统计最近已确认结束的挖矿周期内至少完成 30 次 TAP 的钱包，其连续 TAP 之间的间隔以秒表示。旁边的数字是参与统计的钱包数。

6. 测量覆盖

将鼠标停在 TAP AVG. 上可查看周期编号、已测量的 TAP 和连续间隔数量。星号表示测量覆盖不完整，等待已验证结果时显示横线。

网络奖励图表

点击 5m AVG. 打开网络奖励与收款钱包历史。图表上方显示所选时段的详细数据。



界面示意 · 示例数据 · 网络奖励图表

1. 徽标上的 NACKL

显示最新一个已验证并结束的 1,000 区块时段内，获得正额付款的钱包平均收到多少 NACKL。界面标为“按付款时间”时，图表也使用这个时间口径。

2. 5 分钟、15 分钟、1 小时

5 分钟表示一个时段，15 分钟汇总三个连续时段，1 小时汇总十二个。名称是近似时间，实际起止时间见所选时段的详细信息。

3. 最近 24 小时与曲线

金色曲线表示平均奖励，青绿色曲线表示收到正额付款的钱包数。两条线以同一个时段为 0% 基准，纵轴显示相对于该时段的百分比变化。

4. 查看图表


悬停可查看该时段的实际奖励、收款钱包数和伊斯坦布尔时间。详情也会显示包含零付款记录的数量。没有数据的时段保留为空白。

5. 徽标颜色与参考值

颜色比较上一已结束每日周期内已验证时段的平均值。参考值的 85-115% 为黄色，低于此范围为红色，高于此范围为绿色。262 个时段只取得一部分时，参考值为暂定。缺少参考数据时显示中性色。

ROOT 与 PROOF 耗时

点击 ROOT 或 PROOF 查看汇总耗时。点击小钟图标查看单个钱包的详情。



界面示意 · 示例数据 · ROOT 与 PROOF 耗时

1. 平均耗时

从首次发送到链上处理完成进行计时。重试保留最初的开始时间。Windows 1.1.3 对过去 5 分钟内已处理且有耗时数据的消息取平均。

2. 样本与已最终确认

“样本”统计具备有效耗时的消息。“已最终确认”是其中收到最终确认信息的子集。即使有样本，已最终确认数也可以为 0。

3. 待处理与超过 30 分钟

“待处理”统计尚无明确结果的消息。“超过 30 分钟”是其中自首次发送已超过半小时的子集。其等待时间不计入已处理消息的平均耗时。

4. 处理耗时不可用

一些已有结果的消息缺少可用的链上处理时间戳。这些消息单独计数，不计入平均值。没有可用样本时，ROOT 或 PROOF 指标显示横线。

5. 逐钱包时钟

时钟图标打开逐钱包详情，分别显示最近处理的 ROOT 和 PROOF 耗时，以及待处理消息已等待的时间。待处理列只显示仍在有效期内的消息。

6. 颜色与引擎数据

处理越快颜色越偏绿，越慢越偏红。“正在等待引擎数据”表示暂未收到实时报告。最近处理、待处理与每日奖励可能对应不同时间。

顶部工具栏按钮

顶部两行按钮控制钱包列表和 Eagle 窗口。将鼠标停在控件上可查看其名称。



界面示意 · 示例数据 · 顶部工具栏按钮

1. CAPPA 标志和鹰图案

圆形 CAPPA 标志打开主菜单。Windows 中点击鹰的身体会打开价目表。点击鹰头的功能见动画章节。

2. 绿色球形按钮和运行计数

绿色球形按钮会请求启动全部符合条件的钱包。准备阶段可能显示就绪数量或倒计时。运行 8/10 表示显示的十个钱包中有八个计入运行。

3. 红色球形按钮和等级排序

红色球形按钮请求全部停止，并取消排队中的批量启动。小型"等级"按钮切换钱包卡片按等级排序。

4. 钱包 +、日志和备份

钱包 + 打开连接面板。三横线日志按钮打开活动日志。BACKUP 打开加密备份与恢复界面。日志与备份是两类文件。

5. 主题 ◈ 和窗口操作


◈ 打开主题面板。短横线最小化，方框切换最大化，向下箭头隐藏到系统托盘。关闭时可能需要确认。托盘中的退出会结束应用会话。

6. ROOT、PROOF、时钟与图表

ROOT 和 PROOF 分别打开耗时面板。旁边的时钟打开各钱包耗时。ACCEPT 和 5m AVG 打开历史与网络奖励详情。短横线表示数值暂不可用。

读懂钱包卡片

每张卡片对应一个已保存的钱包，显示链上数据、本地会话计数和四个操作按钮。将鼠标悬停在字段上可查看详情。



界面示意 · 示例数据 · 读懂钱包卡片

1. 名称、余额和 L 等级

较长的钱包名会缩写，悬停可见全名。卡片只显示 NACKL 余额的整数部分。L42 表示 MamaBoard 42 级。省略号表示加载中，横线表示暂时无法获取等级。

2. EPOCH 与最近奖励

EPOCH 是从已验证的每日周期起点开始读到的挖矿奖励总额。星号表示部分合计，横线表示总额未知。下方金额与时间属于最近一笔奖励，单独更新。

3. 绿色和红色结果计数

绿、红数字分别统计 ACCEPT 和 REJECT 会话。绿框表示本周期的接受，蓝色等色调表示延迟到达的接受，红框表示拒绝。混合边框也包含本周期的接受。

4. Tap 计数和进度条

较大的 EPOCH TAP 数字是链上的每日计数。旁边较小的数字是本地会话计数。若链上确认计数为正且与本地不同，则显示第二个数字。底部条显示本地会话距离目标的进度。

5. ▶、■、↻ 和 ×


▶ 启动当前钱包，■ 停止。停止后可用 ↻ 重新连接，或用 × 移除配置。确认移除只删除 Eagle 中保存的配置。

6. 选择与排序

单击卡片进行选择。“运行中”下方的等级按钮可按 MamaBoard 排序。Windows 默认先按 AUTO、再按运行状态和余额排序。菜单中可设置每列钱包数。

钱包状态与 AUTO

卡片上的短标签显示钱包当前阶段，悬停可查看完整状态。计入运行数的钱包也可能正在等待网络或下一个周期。



界面示意 · 示例数据 · 钱包状态与 AUTO

1. AUTO、START 和 HOLD

AUTO 决定钱包是否参加批量启动，▶ 可单独启动。暂停或退出 AUTO 的钱包可能显示 HOLD。可用时按 ▶ 恢复。

2. QUEUED、READ 与 SDK WAIT

QUEUED 表示排队。READ 表示正在读取钱包与连接信息。SDK WAIT 表示等待 SDK 操作或上一会话关闭。重试期间可能显示 READ ERR 或 RETRY。

3. PRE CHECK、PREMINE 和 TAP READY

PRE CHECK 表示准备检查。PREMINE 期间 Tap 数可能增长。TAP READY 表示 Tap 已就绪，正在等待适当阶段。奖励确认另行显示。

4. MINING、ROOT、PROOF 和 RESULT

MINING 对应 Tap 阶段，ROOT 和 PROOF 对应提交阶段。FINAL 或 RESULT 表示会话正在收尾或等待结果。结果不明时可能显示 CHECK。

5. EPOCH、WAIT 和 DAY CAP

EPOCH 表示等待新的小周期，WAIT 是一般等待状态。DAY CAP 表示已达每日 Tap 上限，正在等待下一每日周期。请查看顶部计时器。

6. 结果、连接与许可

ACCEPT 表示接受，REJECT 表示拒绝，ERR 表示错误。REC 表示恢复中，NEEDS RECONNECT 要求重新授权，BLOCKED 表示受限。UNLICENSED 表示钱包无挖矿权限。请结合卡片和日志排查。

ACCEPT 边框与交替显示

钱包彩色边框表示 SDK 回执。底部 Tap 横条显示本地进度。顶部 ACCEPT 条显示应用整体接受率。



界面示意 · 示例数据 · ACCEPT 边框与交替显示

1. 绿色边框

若收到的 ACCEPT 属于回执到达时已验证的小周期会话，边框显示固定绿色。若同时有延迟 ACCEPT，绿色可与旧结果的颜色交替。

2. 延迟 ACCEPT 的颜色

颜色取决于会话小周期与回执到达时已验证的小周期之差。上一个小周期为天蓝。已知来自旧会话但无法计算确切延迟时，也可用默认天蓝。

3. 交替显示 · 两个结果，两种颜色

同一显示时段既有本周期 ACCEPT 又有较早的 ACCEPT 时，绿色与延迟颜色各显示一秒。完整循环两秒。延迟回执会保留本周期的绿标记。

4. 红色与中性边框

在已验证的小周期内，若最近观察到的 SDK 结果是 REJECT，边框为红色。后续接受可更新边框。新的已验证小周期会清除已记录的边框标记。无标记时使用卡片常规样式。

5. 脉冲与庆祝

若接受回执延迟至少五个小周期，且系统未要求减少动画，边框可快速脉冲闪动。启用动画后出现的回执闪光和庆祝效果都是暂时的。

延迟配色与 ACCEPT 进度条

延迟为回执到达时已验证的小周期与会话小周期的差值。结果延迟与整体 ACCEPT 率衡量的内容不同。



界面示意 · 示例数据 · 延迟配色与 ACCEPT 进度条

1. 延迟 1 至 4 个小周期

1 天蓝、2 浅薰衣草紫、3 黄色、4 琥珀色。奖励金额不影响色调。

2. 延迟 5 至 10 个小周期及以上

5 亮青绿、6 长春花蓝、7 酸橙绿、8 紫色、9 冰蓝、10 及以上深青绿。这组的边框亮度可呈脉冲变化。

3. 示例 · 两个接受结果

若小周期 100 收到周期 100 和周期 98 的两个 ACCEPT，则卡片在绿色与浅薰衣草紫间交替。比率条将两条都计入到达周期 100。

4. 顶部进度条的颜色和填充


顶部 ACCEPT 条随比率升高从红色经黄色变为绿色。填充最多到 100%。收到的确认超过符合条件的 AUTO 钱包数时，数值可超过 100%。

5. 历史中的周期颜色

点击顶部三点可查看最近 20 个已完成的小周期。周期编号颜色表示其相对最新行的位置。右侧显示百分比和确认数/钱包数。

添加与连接钱包

在官方 Acki Nacki Wallet 中批准的挖矿授权将关联到指定 Eagle 配置。



界面示意 · 示例数据 · 添加与连接钱包

1. 1 · 选择钱包

打开顶部添加钱包图标，输入 AN Wallet 账户名，然后点"通过 QR 添加钱包"。已有的钱包请用卡片上的 ↻。

2. 2 · QR 或链接

核对屏幕上的名称。在 AN Wallet 中选中正确钱包并扫描。也可以复制链接，在适当的设备上打开同一请求。

3. 3 · 批准与链上检查

在 Wallet 中查看请求并批准挖矿密钥。Eagle 会等待地址及密钥出现在链上。卡片最初可能显示等待。

4. 重新连接与验证

先停止钱包，再点 ↻ 打开连接面板。开启"验证挖矿密钥"后，Eagle 会检查链上连接。使用正确的钱包完成新请求。

5. 启动与许可

连接就绪后，卡片上的启动按钮可用。钱包取得有效挖矿权限后可按 ▶ 启动。批量启动请开启 AUTO。首次 Tap 可能要等下一个小周期。

6. 一直等待批准时

检查 AN Wallet 是否已选中正确钱包并批准请求。查看 Eagle 卡片及日志中的 AUTH/WAITING 条目。

钱包备份与恢复

BACKUP 面板可将已保存钱包导出为加密的 .cappacki 文件，也可导入现有的 Miner 备份。



界面示意 · 示例数据 · 钱包备份与恢复

1. 1 · 等待全部钱包加载

等待卡片加载。若部分凭据无法读取，Eagle 会阻止导出不完整的备份。待全部钱包加载后重试。

2. 2 · 导出加密备份

打开 BACKUP，选择"导出 .cappacki 备份"。两次输入相同的 8 至 1024 个字符的密码并选择保存。

3. 3 · 保存并验证文件

选择保存位置和新文件名。成功消息显示已验证文件的路径。原有备份会保留。请将密码单独存放。

4. 4 · 导入备份

停止挖矿，等待引擎完成工作并关闭正在进行的 QR 授权。选择"导入钱包备份"，选中 .cappacki 文件并输入密码。

5. 合并与同名冲突

Miner 地址或公钥相同的配置会被更新。不同钱包同名时，可能追加后缀。日志显示新增和更新的记录数量。

6. 备份类型与密码

请使用包含 Eagle 挖矿密钥的 Miner 备份。CAPPA Boost 备份不含这些密钥。忘记的密码无法找回。导入后请检查钱包卡片和许可。

菜单、语言和窗口

点击左上角 CAPPA 徽标打开应用菜单。窗口控制、主题按钮和备份入口位于右上角。



界面示意 · 示例数据 · 菜单、语言和窗口

1. 版本与联系

顶部显示版本。联系卡列有 CAPPA 的 Telegram、Acki Nacki 钱包名、网站和 GitHub 链接。

2. 许可证卡片与价格表

许可证卡片显示授权状态、钱包数量和到期日。管理按钮打开许可证页面，鹰图案打开价格表。

3. 网络钱包数

Acki Nacki 网络卡片显示全网钱包总数。本地钱包数与运行数另有计数。

4. 列数与语言


每列可设 1-25 张卡片，按从上到下排列，额外卡片继续在第五列显示。语言菜单切换界面文字。

5. 主题与窗口按钮

◈ 打开八种主题。最小化和最大化调整窗口。 ▾ 隐藏到托盘。X 要求确认关闭。F11 切换全屏。

引擎设置与实时负载

引擎数量决定 Eagle 运行多少个独立进程。一个引擎可以管理多个钱包。



界面示意 · 示例数据 · 引擎设置与实时负载

1. 手动 / 引擎数量

此版本手动选择 1-8 个引擎，默认 4 个。钱包许可和条件决定哪些钱包可参与挖矿。

2. 运行引擎 / 目标

前一数字表示运行中的引擎数，8 表示上限。与目标不同时会显示切换提示。引擎可能分阶段就绪。

3. E1、E2 与负载详情

E1 等标签先显示正在计算的钱包数，再显示已分配钱包数。悬停可查看打开的会话、排队读取、待处理任务和慢响应。

4. 应用并重启


新值先作为草稿。点击应用并确认后，Eagle 关闭并重新打开。取消会丢弃草稿。重启失败会显示警告。

5. 比较引擎数量

使用同一组钱包，在几个小周期内比较 CPU、RAM、TAP 平均值和运行钱包数。

每日暂停与时间设置

每日暂停在确认的每日周期切换时生效。暂停时菜单会显示恢复时间。



界面示意 · 示例数据 · 每日暂停与时间设置

1. 开启 / 关闭

开启后等待下一次每日切换。关闭正在进行的暂停会让 Eagle 尝试恢复符合条件的钱包。

2. 延迟

从暂停开始等待 2-12 小时。例如 06:20 暂停且选择 2 小时，目标是 08:20。

3. 本地时间

以电脑本地时钟为准。如果今天已过所选时间，目标为明天。暂停期间无法编辑类型和时间。

4. ROOT 与 PROOF 重试间隔


可选共用间隔 1、2、3、4、5 或 10 秒。对新会话生效。网络检查可能延后重试。

5. 隐藏设置

☺

日志与故障排查

☰ 打开日志。事件时间有助于对照问题出现时的引擎与钱包状态。



界面示意 · 示例数据 · 日志与故障排查

1. 时间戳与条目数

计数为日志面板中的条目数。每条都有时间和消息。联系支持时记录钱包名和问题时间。

2. 保存日志

将本次运行的诊断和可用引擎日志保存为带日期的 CAPPA-Eagle-Diagnostics-Log 文本文件。较旧条目可能已滚出缓冲区。

3. 打开日志文件夹 / 清除日志

文件夹按钮打开下载目录。清除会重置应用内日志缓存。要保留错误供排查时，先导出。

4. ENGINE QUEUED 持续时

检查运行引擎数与目标、钱包许可和连接状态。若问题持续，保存相应时段的 ENGINE 日志。

5. EPOCH WAIT、HOLD 与 UNLICENSED


EPOCH WAIT 时查看小周期计时器。HOLD 时检查手动停止和每日暂停。UNLICENSED 时核对钱包当前授权。

6. 每日奖励为空时

EPOCH 中的短线表示每日合计尚不可用，最近一笔奖励仍可单独显示。如持续延迟，保存 DAILY REWARD 条目。

鹰图案与扫光

Windows 顶栏中的鹰可打开价格表。快速点击鹰头切换鹰的外观，快速点击眼镜蛇头控制扫光。



界面示意 · 示例数据 · 鹰图案与扫光

1. 翅膀与身体

点击翅膀或身体一次即可打开许可价格表。头部有独立的点击区域。图案周围的透明区域不会打开价格表。

2. 鹰头：点击 5 次

三秒内点击鹰头五次，金鹰会变成白头深色鹰。重复操作可切换手选外观。超过时限，未完成的点击序列重新计数。

3. 指针与点击区域

鼠标停在头部时仍为箭头。单击头部不会打开价格表。连续点击头部期间点击翅膀或身体，会清空计数并打开价格表。

4. 眼镜蛇头：点击 5 次

三秒内点击眼镜蛇可见面部五次，可开启或关闭鹰图案与 CAPPA Eagle 字样共用的扫光。下次启动会保留这一设置。 Windows 1.1.3 启用常规动画效果。此操作仅控制扫光。系统的"减少动态效果"设置可能会隐藏扫光。

5. 扫光为何变慢?


BeeScan 健康值下降时，扫光按对数规律变慢。有效值为 100% 时约 2.4 秒，0% 时约 26.4 秒。数据缺失、过期或读取失败时使用 4.8 秒。

6. 外观优先级

蛇尾靠近鹰爪时，鹰可能仍保持深色。如果五次点击没有变回金色，请等待蛇尾退开。手选鹰和蛇尾颜色属于当前窗口状态；扫光偏好单独保存。

眼镜蛇尾与鹰爪阈值

蛇尾把 ROOT 和 PROOF 的耗时合并成一个图形。测量值变化时，蛇尾长度也会变化。



界面示意 · 示例数据 · 眼镜蛇尾与鹰爪阈值

1. 蛇尾为何变长?

ROOT 和 PROOF 平均耗时按指标显示的整秒四舍五入后相加。例如 00:42 + 01:04 对应蛇尾尺度上的 01:46。缺少一项时使用已知耗时，提示说明缺少测量。两项都缺失则不显示延伸部分。

2. 六分钟与盘绕

总耗时接近 6 分钟时，蛇尾向鹰爪延伸，约在 6 分钟到达鹰爪。超过后沿鹰的周围盘绕，增长逐渐放缓。钱包数量或待处理消息数本身不决定长度。

3. 自动变色

蛇尾尖端距鹰爪约 6.5 毫米的显示距离时，切换到白头深色鹰。调整窗口大小后，路径会重新对准鹰爪。

4. 贝西克塔斯队徽

蛇尾接触鹰爪时，深色鹰颈部出现挂在红色项圈上的玻璃质感队徽。蛇尾继续伸长并盘绕时，队徽保持可见。

5. 蛇尾退回


蛇尾刚开始缩短时队徽仍保留。尖端退到接近阈值之外时，队徽消失，自动深色外观也结束。如果手动选择了深色鹰，鹰仍为深色。

6. 眼镜蛇颈部：点击 5 次

三秒内点击眼镜蛇头正下方的颈部五次。纹样按黄黑、黄红、黄深蓝顺序切换，之后回到黄黑。鼠标仍为箭头。这组点击只改变纹样。


许可证与钱包选择

在主菜单的许可证卡片中打开“订阅 / 付款”。自动购买适用于本次选定的钱包名称。



界面示意 · 示例数据 · 许可证与钱包选择

每个钱包的 30 天基础价格



1. 有效许可证

许可证卡片概括当前有效范围。各钱包的到期日可能不同。某个钱包到期后，其他仍有效的钱包可继续运行。旧设备许可证可能另有自己的覆盖范围。

2. 勾选框

每个勾选框将对应钱包加入或移出订单。Windows 的“全选 / 取消全选”会更改整张列表。计数器显示已选数量。

3. 币种与期限

选择 NACKL 或 SHELL。自动购买支持 30、60 或 90 天。钱包的剩余有效期可能使提前续期被拒绝。已创建账单的币种与期限固定。

4. 价目表与计算


在 Windows 中点击鹰的图案即可打开价目表。价格取决于钱包的 MB 等级区间及期限，多个钱包的金额相加。付款时使用账单上的精确金额。

5. 手动办理许可证

“复制名称以手动办理”会把所选钱包名称复制到剪贴板。将名单发给 CAPPA。办理完成后，Eagle 会从服务器读取授权状态。

自动付款步骤

一次处理一张账单。图中的金额仅为示例。



界面示意 · 示例数据 · 自动付款步骤

1. 准备付款

选定钱包后点击"准备付款"。核对账单上的收款方、精确金额、币种、倒计时和钱包清单。

2. 精确金额

在倒计时结束前，用账单指定币种发送精确到两位小数的金额。若收款钱包为 cappa，请使用另一个钱包发送。

3. 我已付款

转账后点击"我已付款，激活许可证"。服务器会核对链上记录。确认可能需要几分钟，网络延迟时会更久。

4. 待确认与取消账单


申请取消后，系统可能继续锁定账单，直到核实未收到付款。一旦检测到付款迹象，取消可能不可用。倒计时结束后仍可能继续链上验证。

5. 确认与新订单

确认消息表示许可证已经生效。未付款账单正式关闭后，可选择"新订单"。若已经付款，请先核对账单状态和转账记录。

账单状态与许可证刷新

账单可能先显示待核验，随后转为已确认或未付款关闭。示例分别展示核验中和确认成功。



界面示意 · 示例数据 · 账单状态与许可证刷新

1. 重开时恢复已有账单

重新打开付款面板时，可能恢复待处理账单。如果无法读取账单历史，请重试并等待原账单状态后再付款。

2. 付款确认与有效期

付款确认记录这张账单的结果。钱包当前到期日可能在之后由 CAPPA 管理员调整。请通过钱包的许可证状态核查当前授权。

3. 缓存与重新查询


Windows 1.1.3 在成功查询后可缓存有效授权最多 24 小时；已知到期日更早则优先使用。付款确认可能触发新查询。因此外部调整可能稍后才出现在卡片上。

4. 授权到期时

已到期的钱包可能显示未授权。Eagle 处理授权失效后，该钱包的挖矿可以停止。其他仍然有效的钱包可以继续运行。

Android 界面与使用

本章适用于发布的 Android 1.0.94 / 6000030。移动端卡片和按钮采用适合窄屏的布局。



界面示意 · 示例数据 · Android 界面与使用

1. 主界面

版本显示在标题区域。网络、倒计时和奖励指标采用移动端布局。请在对应钱包卡片上启动、停止或重新连接。

2. 订阅 / 付款

Android 使用同一服务器按等级计价。此 APK 无内置价目表图片。自动购买时，即使界面显示 120、150 和 180 天，服务器也会拒绝。请选择 30、60 或 90 天。

3. 优惠码栏

此版本仍显示旧优惠码栏。没有优惠码时可留空。付款以生成账单上的精确金额为准。

4. 熄屏运行

可通过通知与钱包卡片核查后台活动。系统强制停止或厂商电池限制可能中断会话。重新查看界面时，对照最新点击及其时间。

5. 连接与版本

确认二维码授权时检查钱包，然后返回 Eagle。对照下载信息确认 1.0.94 和 6000030。桌面引擎设置和系统托盘是 Windows 功能。