[TOONATION] UI 설계서

V3.5

최종 수정일: 2026.11.04

Confidential

History (1)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.02.03	V0.1	신규	공통	-		• 최초 작성	송혜경
2026.02.20	V0.2	추가	회원가입	-		• 통합 회원가입	송혜경
			로그인	-		• 통합 로그인 • 통합 아이디/비밀번호 찾기 • 통합 전환 후 안내 프로세스 추가 • 통합회원 ID 생성 기준 case별 정리	송혜경
2026.02.24	V0.3	추가/수정	회원가입 로그인	-		• 약관동의 시, 나이관련 체크 항목 삭제 • 인증 유형 3개(국내 만14세 미만/국내 만 14세 이상/해외)로 수정 • 통합 가능/불가능 회원 연결 계정 선택 화면 분리 • 닉네임 설정 기준 추가	송혜경
2026.02.27	V0.4	추가/수정	회원가입 로그인	-		• 고객센터 메뉴 추가 • 이용약관 크리에이터 서비스 이용약관 선택으로 수정 • 닉네임 설정 수정 • 통합계정 전환방법 안내문구 추가	송혜경
2026.03.03	V0.5	추가	로그인	-		• 통합계정 추가전환 기능 추가	송혜경
2026.03.04	V0.6	추가	로그인	-		• 로그인 시, 안내 메세지 추가 • SNS 계정 로그인 – 복수 ID	송혜경
2026.03.09	V0.7	추가	통합 홈	-		• 로그인 전 후 통합 홈 • 레이어 팝업 – 다국어 / 보유캐시 / 알림 / 프로필	송혜경
2026.03.10	V0.8	수정	로그인 통합 홈	-		• SNS 계정 로그인 – 복수 ID가 존재 할 경우 SNS 계정 노출 추가 • 내 정보 레이어 팝업 내 스튜디오 메뉴 추가	송혜경
2026.03.19	V0.9	추가	공통 통합 홈 내정보	마이페이지 충전내역 후원내역 칭호 강냉이 출석체크		• 레이아웃 – 통합 홈 / 서브 타입 2개 • 배너 타입 예제 추가 • 내 정보 - 각 페이지 추가	송혜경
2026.03.23	V1.0	수정	통합 홈			• 후원액, 후원하기 버튼, 스티키 배너 → 컨텐츠 내 배너로 변경 • 영상별 즐겨찾기 버튼 추가 / 후원하기 버튼 삭제 • 각 컨텐츠 영상 노출 개수 변경 • 참여형 라이브 삭제 / 푸터 가운데 정렬	송혜경
2026.03.27	V1.1	수정	통합 홈 내정보			• 보유캐시 레이어 팝업 구성 수정 / 상단 보유 캐시 노출 (공통 적용) • 로그인 후 유저별 상태 확인 가능한 즐겨찾기 리스트 추가 • 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 동의/비동의 - 1 Depth 노출 • 투네애드 약관 동의 추가 - 1 Depth 노출 • 2차 인증 (이메일 인증) 추가 • 공통 팝업 정의	송혜경

History (2)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.03.30	V1.2	수정	내정보	-		• 기본 정보/간편로그인/로그인 관리 3개 탭 구성으로 수정 • 2차 인증 시, 안내메일 페이지 추가 / 회원 탈퇴 텍스트 버튼 추가	송혜경
2026.04.06	V1.3	추가	전체 라이브	후원페이지		• 후원 페이지 레이아웃 정의 (시청모드 On/Off) 해상도별 정의 • 후원 페이지 메뉴정의 • 크루원 화면 추가 • 시그니처 화면 추가 • 다시보기 화면 추가 • 칭호 화면 추가 • 후원순위 화면 추가 • 후원내역 화면 추가	송혜경
2026.04.013	V1.4	추가	전체 라이브	후원페이지		• 후원 탭 > 팝업관련 레이아웃/액션 방법 추가 • 후원 탭 > 텍스트 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 게임 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 시그니처 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 미니 후원 관련 화면 추가	송혜경
2026.04.20	V1.5	추가/수정	전체 라이브	후원페이지		• 닉네임&칭호 --> 닉네임으로 변경 • 후원금액 프로필 맨으로 위치변경 • 시그니처 그룹별 탭 삭제 • 후원 탭 > 게임후원 - 선택된 아이템 삭제 버튼 추가 • 크루원 & 크리에이터 프로필 팝업 추가 • 후원 탭 > 음성 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 영상 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 룰렛 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 위시리스트 후원 관련 화면 추가	송혜경
2026.04.27	V1.6	추가/수정	통합홈			• 왼쪽영역 투네랭킹 추가 • 왼쪽영역 프로필 추가	송혜경
			로그인			• 2차 인증 기능 및 상태 별 정의 추가	
			내정보			• 2차 인증 추가	
			전체 라이브	후원페이지		• 크루원 & 시그니처 탭 삭제 / 쇼츠 & 공지사항 탭 추가 • 후원 탭 > 투표 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 퀘스트 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 그림 후원 관련 화면 추가 • 후원 탭 > 기프트 후원 관련 화면 추가	
2026.04.28	V1.6	추가/수정	전체 라이브	후원페이지		• 후원페이지 > 공지사항 목록 수정 및 상세 추가 • 후원페이지 > 후원 탭 내 이전 버튼에 대한 팝업 공통 정의 추가 • 후원 탭 > 투표 후원 - 총 참여자 투표 수 & 금액 기준 → 총 투표 금액 표시 기준으로 수정 • 후원 탭 > 퀘스트 후원 - 상태값 – 진행중/진행완료 추가 - 성공 여부 허용하기에 대한 설명 툴팁 제공 (실패 위로금 옆 아이콘 추가)	송혜경

History (3)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.04.28	V1.6	추가/수정	전체 라이브	후원페이지		• 후원 탭 > 그림 후원 - 극장모드 → Full Screen으로 명칭 변경 - Full Screen 토글 & 그리기 제한시간 영역 추가 - Full Screen 화면 추가 • 후원 탭 > 그림 후원 - 실시간 HOT 상품 & 크리에이터 후기 영역 추가	송혜경
2026.05.11	V1.7	추가/수정	전체 라이브	후원페이지		후원 탭 > 칭호 리스트 노출 유형 1,2 배열 삭제 후원 탭 > 퀵 시그니처 설정 제외 (크리에이터가 설정한 우선순위대로 노출) 후원 탭 > 룰렛 후원 > 남은 후원 횟수 > 적용 대상 > 개인마다 적용 케이스 추가 요청 후원 탭 > 퀘스트 후원 > 퀘스트 목록 > [진행완료] 내역 미노출 (현행과 동일하게 진행중만 노출) 후원 탭 > 그림 후원 > [배경 영상 끄기] 버튼명 → [배경 안 보기] 로 변경 후원 탭 > 기프트 후원 > 추천 상품 목록 노출 변경 후원페이지 > 크리에이터 메뉴 종류 확정 후원페이지 > 공통 닉네임 작동 예시 추가 후원 탭 > 럭키박스 후원 관련 화면 추가 후원 탭 > 플레이 후원 관련 화면 추가 후원 탭 > 뽑기 후원 관련 화면 추가	송혜경
2026.05.14	V1.8	수정	전체 라이브	후원페이지		수정했던 레이블 원복 ex)실패 위로금 --> 실패 금액 LNB에 이벤트 메뉴 추가	송혜경
2026.05.18	V1.9	수정	내 정보	후원페이지		마이페이지 > 기본 정보 자동 충전 내역 노출 X	송혜경
			전체 라이브	후원페이지		후원 메뉴 중 크리에이터 설정에 의한 데이터 노출 여부 추가 후원탭 유효성 체크 시, 후원탭별 에러메세지 정의 추가	
2026.05.20	V2.0	추가	전체 라이브	후원페이지		후원 탭 > 크루 후원 관련 화면 추가	송혜경
2026.05.22	V2.1	추가/수정	전체 라이브	후원페이지		후원 탭 > 시그니처 후원 후원탭 유효성 체크 시, 후원탭별 에러메세지 공통 정의 추가 후원탭 유효성 체크 시, 후원탭별 에러메세지 재정의	송혜경
2026.05.27	V2.2	추가	전체 라이브	후원페이지		후원 탭 > 크루 후원 프로필 관련 화면 추가	송혜경
			즐겨찾기			즐겨찾기 화면 추가	
			이벤트			이벤트 화면 추가	
2026.06.02	V2.3	추가/수정	전체 라이브	-		전체 라이브 관련 페이지 추가 인기 라이브 관련 페이지 추가	송혜경
				후원페이지		닉네임(크리에이터명) → 닉네임+고유식별번호로 변경 VIP 전용 이펙트관련 내용 추가 공지사항 관련 화면 추가	
			검색결과			검색 결과 화면 추가	

History (4)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.06.02	V2.3	추가	충전			충전하기 관련 화면 추가	송혜경
2026.06.10	V2.4	추가/수정	검색 결과			검색 결과 화면 크리에이터/ 라이브 탭 추가 후 라이브 검색결과 화면 구성	송혜경
			충전			자동충전 관련 화면 추가	
			전체 라이브	-		전체 라이브 추가 인기 라이브 추가	
				후원 페이지		VIP 전용 뱃지 사용 추가 크리에이터 프로필 화면 추가	
			투네랭킹			투네랭킹 관련 화면 추가	
2026.06.12	V2.5	추가/수정	해외 인증			해외 인증 정책 수정 및 오류 메세지 추가	송혜경
			충전			금액 버튼 입력 추가	
			투네랭킹			크리에이터명 → 닉네임으로 수정	
			전체 라이브	후원 페이지		각 탭별 노출 조건 추가 커스텀 사운드 리스트 영역 추가 게임 후원 결제 화면 추가	
2026.06.16	V2.6	추가/수정	내정보	강냉이		강냉이샵 노출 정보 수정 강냉이 샵 이용내역 목록 화면 수정 강냉이 샵 사용내역/획득내용 목록 화면 추가	송혜경
2026.06.17	V2.7	수정	전체			TOO_UI설계서_v2.5_20260612_투네이션피드백 관련 Description 수정	
2026.07.06	V2.8	수정	로그인			통합 ID 사전신청 작업 폐기 결정으로 사전신청 관련 내용 삭제 - p.36, 37, 39, 41	정원영
2026.07.22	V2.9	추가/수정	공통	차세대 통합회원 전환		- p.41 ~ 69 : 차세대 통합회원 전환 프로세스 정의 추가	정원영
			투네랭킹			- p.112 ~ 114 : 투네 랭킹 > 나의 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 랭킹 추가	
2026.08.06	V3.0	추가/수정	공통	닉네임 설정		- p.26 : 닉네임 변경 정책 수정	정원영
			아이디/비밀번호 찾기	아이디 찾기		- p.71 : 아이디 찾기 > 보유ID 목록 영역 > 계정 상태(정상, 탈퇴유예) 컬럼 추가	
			통합 홈			- p.75 : 로그인 전 통합 홈 > LNB 인기 크리에이터 영역 정의 추가	
			통합 홈			- p.86 : 로그인 후 GNB > 알림 > 알림 전체보기 버튼 & 레이어 팝업 삭제	

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.08.06	V3.0	추가/수정	통합 홈	마이메뉴		- p.87 : 로그인 후 > 프로필 레이어 팝업 > 프로필 편집, ID 설정 버튼 삭제 ('>' 버튼으로 변경)	정원영
			전체 라이브			- p.89 ~ 94 : 전체 라이브 > 카테고리 필터 버튼 추가 (현행과 동일)	
			인기 라이브			- p.99 : 인기 라이브 > 페이지네이션 삭제 → 인피니티 스크롤로 변경	
			검색			- p.100 : 검색 > 최근 검색어 영역 UI 수정	
			충전			- p.107 ~ 109 : 투네이션 캐시교환권 충전 추가 - p.116 : 충전 결제 진행 중 화면 추가 - p.117 : 충전 완료 > 자동 충전 설정 완료 영역 추가 - p.118 : 캐시 충전 서비스 본인인증 안내 화면 추가 - p.119 : 캐시 충전 본인인증 기간 만료 안내 화면 추가 - p.120, 121 : 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 안내 추가	
			내정보	마이페이지		- p.133 : 마이페이지 레이아웃 정의 추가 - p.138 ~ 142 : 마이페이지 UI 디자인 싱크 통일	
				프로필 편집, 칭호		- p.144 : 변경된 닉네임 정책 적용 (닉네임 변경 가능 횟수 무제한 & 14일 마다 변경 가능) - p.146 : 프로필 이미지 등록 방식 변경 (프로필 이미지 편집, 초기화 버튼 추가) - p.147 : 프로필 이미지 등록 팝업 삭제 - p.154 : 칭호 > 숨김 칭호 목록 추가	
				인벤토리		- p.155 ~ 163 : 인벤토리 추가	
			회원탈퇴 & 계정복구			- p.168 ~ 174 : 회원탈퇴 화면 추가 - p.175 ~ 177 : 계정복구 화면 추가	
			후원페이지			- p.190 : 크리에이터 배너 영역 프론트 개발 진행 후 관리 메뉴는 차세대 오픈 이후 진행 예정 명시 - p.209 ~ 215 : 퀘스트, 럭키박스, 플레이, 뽑기 후원 클릭 시, 크리에이터 탭 메뉴 노출 정의 추가	
			후원페이지	텍스트 후원		- p.221 : 퀵 보이스 설정 툴팁 추가 - p.223, 224 : 이미지 선택 (팝업) 삭제	
				게임 후원		- p.232 : 게임 후원 > 결제 시 노출하는 모달 케이스 추가 - p.233, 234 : 게임 후원 > 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 추가 - p.235 : 게임 후원 결제 완료/실패 화면 추가	
				럭키박스 후원		- p.291 : 당첨 박스 모두 선택 시, 기존 Alert → 토스트 메시지 형태로 변경	
				크루 후원		- p.311 ~ 314 : 크루원 선택 → 타입 선택 순으로 UI 순서 조정 - p.315 : 크루 순위표 UI 변경 (바텀시트 → 모달) - p.316 : 프로필 상세소개 영역 추가 (현행 유지) - p.318 : 이미지 팝업 > 동영상 타입 추가 - p.320 : 크루원 프로필 > 주요 시그니처 전체보기 페이지 삭제(기존 미제공)	

History (6)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.09.11	V3.1	추가	회원가입			- 닉네임 유효성 체크 추가	정원영
		수정	로그인			- 타이틀 변경 (통합 로그인 → 로그인) - p.31, 32 : case별 통합회원 ID 생성 기준 최신화	
		누락된 내용 추가	캐시충전			- p.109 : 캐시충전 창 > 결제수단별 결제비율 영역 추가	
			마이페이지	기본 정보		- p.143 : 마이페이지 > 기본 정보 > 사용 중인 칭호 없음 케이스 추가 - p.145, 146 : 마이페이지 > 약관 전문보기 모달 추가 - p.160 : 사용중인 칭호 정보 영역 (사용 해제 상태) 추가 - p.175, 179 : 인벤토리 선물 시, 받는 사람 정보 > 투네이션 ID 마스킹 처리 정의 추가 - p.187 ~ 190 : 출석체크 추가 (기존)	
				인벤토리			
				출석체크			
			후원페이지			- 이용약관 상세 바텀시트 추가 ㄴ p.273 : 영상 후원 ㄴ p.296 : 퀘스트 ㄴ p.303 : 그림 후원 ㄴ p.309 : 기프트 후원 ㄴ p.313 : 럭키박스 ㄴ p.319 : 플레이 후원	
2026.10.07	V3.2	수정	로그인			- p.40 : SNS 간편로그인 복수 투네이션 ID 연결 불가로 삭제	정원영
		추가	아이디/비밀번호 찾기			- p.77 : 아이디 찾기 > 본인인증 실패 토스트 추가 - p.78 : 비밀번호 찾기 > 유효성 체크 정의 추가	
		추가	충전			- p.127 : 미성년자 충전 금액 한도 안내 추가	
		수정	후원페이지	시그니처 후원		- p.262 : 즐겨찾기 시그니처 영역 노출 개수 수정 (3→4개) 디자인 싱크 동일	
		추가	통합홈			- p.81~83 : 추천 채널 그룹 '더보기' 버튼 정의 추가 (추천 라이브 / 첫 후원 응원하기 / LIVE TOP 50) - p.84 : 추천 채널 그룹 전체보기 화면 정의 추가	
		추가/수정	전체 라이브			- p.95 ~ 100 : 전체 라이브 > 페이징 삭제 → 인피니티 스크롤 대체 - p.101 : 전체 라이브 진입 시, 로그인 여부에 따른 투네이션 로그인/회원가입 유도 영역 제공 정의 추가	
		수정	인기 라이브			- p.102 : 인기 라이브 > 방송 카테고리 별 노출 개수 및 로그인 여부에 따른 [전체보기] 버튼 정의 수정	


History (7)

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.10.13	V3.3	추가/수정	회원가입			- p.27 : 사용정지 유효성 체크 문구 수정 / 닉네임 글자 수 유효성 체크 케이스 추가 - p.31 ~ 36 : 회원 연령별 회원가입 본인인증 플로우 추가	정원영
		수정	충전			- p.129 ~ 136 : 회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정 *** 최초 캐시충전 본인인증** ㄴ p.129 ~ 131 : 만 19세 미만 ㄴ p.131 : 만 19세 이상 *** 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증** ㄴ p.133 ~ 135 : 만 19세 미만 ㄴ p.136 : 만 19세 이상	
2026.10.26	V3.4	추가	공통			- p.16 : 화면 해상도(뷰포트 너비)에 따른 헤더 유틸 영역의 노출 항목 변경 정의 추가 - p.20 ~ 23 : 반응형 규칙 정의 추가	정원영
		수정	회원가입			- p.29, 31, 34 : 모든 회원가입/통합회원 전환 후 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 명시 통일 - p.36 : 사용정지 유효성 체크 케이스 삭제	
		수정	로그인			- p.42 : 로그인 > 통합 계정 띄어쓰기 수정 (통합 계정 → 통합계정) - p.44 : 로그인 실패 케이스 > 로그인 5회 이상 실패 정의 추가 - p.45, 46 : 로그인 실패 케이스 > 완전탈퇴 계정으로 로그인 시도 정의 추가 - p.47 ~ 49 : 로그인 > 2차 인증 UI 디자인 싱크 통일 - p.48 : 로그인 > 2차 인증 수정 ㄴ 남은 시간 타이머 표시, 재전송 대기 타이머 3분으로 수정	
		수정	차세대 통합회원 전환			- p.62 ~ 64 : 탈퇴 유예 계정 차세대 통합회원 전환 화면 플로우 추가 - p.68 : 탈퇴 유예 계정 통합회원 전환 정의 추가 - p.69, 81 : 차세대 통합회원 전환 > 닉네임 설정 > 입력된 닉네임 포커스/포커스 해제 화면 추가 - p.71, 83, 92 : 모든 회원가입/통합회원 전환 후 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 명시 통일 - p.89 : SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태 > 통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택 화면 디스크립션 수정 - p.90 : SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태 > 신규 투네이션 ID 생성 뒤로가기/다음 버튼 디스크립션 수정 - p.94 ~ 97 : 차세대 통합회원 전환 케이스 추가 (클라이언트 리모컨)	
		추가	리모컨 진입			- p.99 ~ 103 : 클라이언트 리모컨 > 로그인 > 통합회원 이용약관(크리에이터) 미동의 케이스 추가 - p.105 ~ 107 : 클라이언트 리모컨 > 신규가입 SNS 계정 로그인 케이스 추가	
		추가	비밀번호 찾기			- p.109 : 비밀번호 찾기 > 본인인증 실패 토스트 추가	
		수정	통합홈			- p.112 : 통합홈 > 투네이션 추천 라이브 영역 디스크립션 보완 - p.115 : 통합홈 메인 > LIVE TOP 50 > 전체보기 버튼 클릭 시, 전체 라이브 화면으로 이동 정의 수정 - p.125 : 프로필 레이어 팝업 > 프로필 영역 선택 정의 추가	
		수정	인기 라이브			- p.135 : 인기 라이브 > LIVE TOP 50 > 전체보기 버튼 클릭 시, 전체 라이브 화면으로 이동 정의 수정	

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.10.26	V3.4	추가	검색			- p.137 : 검색결과 노출 대상은 통합회원 이용약관(크리에이터)에 동의한 회원만 노출하는 것으로 정의 보완 - p.138 : 검색결과 > 방송 카테고리 표시 정의 보완 - p.140, 141 : 검색결과 없음 페이지(크리에이터 탭, 라이브 탭) 추가	정원영
		수정	프로필 편집			- p.190 : 프로필 편집 > 닉네임 유효성 체크 케이스 원복	
		추가	후원페이지			- p.267 : 후원페이지 > 공지사항 탭 정의 추가 ㄴ 공지글 수정 시, 수정됨 표시 정의 추가 ㄴ 고유식별번호, 크리에이터 인증마크 표시 추가 - p.272, 274, 276 : 후원페이지 > 퀘스트/럭키박스/플레이 랭킹 > 도네이터 탭 > 도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글 정의 누락 보완	
2026.10.28	V3.41	수정	공통			- p.16 : 모든 화면 해상도에서 프로필 팝업 > 즐겨찾기/다국어 설정/다크모드 제공으로 디자인 싱크 통일	정원영
		수정	통합 홈			- p.125 : 프로필 레이어 팝업 > 즐겨찾기/다국어 설정/다크모드 메뉴 추가	
		수정	내 정보			- p.190 : ㄴ 프로필 편집 팝업 > 타자수 카운팅 삭제 ㄴ 닉네임 인풋박스 Placeholder 및 변경규칙 수정	
2026.11.04	V3.5	추가	공통			*** 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가** ① p.24. 25 : 공통 정의 추가 ② p.189 : 이벤트 > 더굿즈/투네랜드 등 진입불가 랜딩페이지로 설정된 이벤트 목록 클릭 ③ p.222 : 인벤토리 > 아이템/기프티콘 > 상품명 클릭 ④ p.232 : 마이페이지 > 강냉이 > 투네랜드 입장 버튼(GO) 클릭 ⑤ p.360 : 후원페이지 > 기프트 후원	정원영
		추가	로그인 차세대 통합회원 전환 내 정보 후원페이지			*** 캡챠 영역 명시 추가** ① p.45 : 로그인 ② p.208 : 후원 내역 진입 ③ p.209 : 후원 내역 csv 다운로드 시 *** CHEAR / KICK 신규 추가** ① p.53 : 로그인 > SNS 로그인 ② p.73, 77, 85, 94 : 통합회원 전환 완료 후 SNS 간편 로그인 계정 연결 ③ p.137, 138 : 전체 라이브 > CHEAR / KICK 탭 추가 ④ p.195 : 마이페이지 > 간편 로그인 ⑤ p.269, 270 : 후원페이지 > 쇼츠/다시보기 > CHEAR / KICK api 추가 필요 - p.101 : 클라이언트 리모컨 > 로그인 > 통합회원 미전환 & 탈퇴 유예 계정 있음 케이스 추가	
		추가	통합 홈			- p.119 : ㄴ LNB > 서비스 바로가기 > 투네랜드 메뉴 추가 ㄴ 헤더 > 로그인/회원가입 버튼 정의 보완 - p.124 : 푸터 > 디자인 싱크 통일 - p.129 : 헤더 > 다국어 설정 > 언어 제공 정책 적용 (한국어/영어/일본어/중국어 간체/중국어 번체) - p.130 : 헤더 > 보유캐시 레이어 팝업 > 차세대 오픈 시점 자동충전 버튼 비활성화 정의 추가 - p.133 : 프로필 레이어 팝업 > 즐겨찾기/다국어 설정/다크모드 메뉴 추가	

Date	Ver	구분 (신규/수정/추가)	메뉴 대분류	메뉴 소분류	화면ID	Description	작성자
2026.11.04	V3.5	추가	충전	충전 완료		- p.152 : 캐시 충전 약관 동의 > [다음] 버튼 정의 수정 - p.154 : 캐시 충전 > 충전 금액 인풋박스 하단 안내문구 누락 보완 - p.165 : 캐시 충전 완료 > 차세대 오픈 시점 자동충전 버튼 비활성화 정의 추가	
		추가	즐겨찾기			- p.177 : 즐겨찾기 > 즐겨찾기 버튼 클릭 시, 삭제 완료 토스트 추가	
		추가	내 정보	프로필 편집		- p.197, 198 : 스트리밍 채널 연동 시 오류 케이스 정의 추가 - p.202 : ①프로필 편집 팝업 > 타자수 카운팅 삭제 / ②닉네임 인풋박스 Placeholder 및 변경규칙 수정	정원영
		수정	내 정보	인벤토리		- p.213, 214 : 인벤토리 > 해외 인증 완료 후 수령정보입력 팝업 표시값 현행 기준으로 업데이트	
		수정	후원페이지			- p.265~291 : 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지) - p.264 : 후원페이지 > 채팅 플랫폼 선택 정의 추가 - p.265 : - 즐겨찾기 & 공유하기 버튼 클릭 시, 완료 토스트 추가	
		수정	후원페이지			- p.279 : 후원페이지 > 공지사항 > 댓글/답글 수정/삭제 권한 정의 수정 (댓글/답글 본인 작성자 & 크리에이터만 가능) - p.281 : 후원페이지 > 공지사항 > 공지사항 수정 정의 추가 - p.291 : 후원페이지 > 뽑기 후원 > 뽑기 당첨 내역 > 날짜 조회 버튼 추가 - p.311, 385 : 후원페이지 > 시그니처 후원/크루후원 > 시그니처 보이스 선택 미제공 - p.325 : 후원페이지 > 영상 후원 > 영상 선택 팝업 > [사용] 버튼 Default 비활성화 상태 정의 추가 - p.347 : 후원페이지 > 퀘스트 후원 > 성공/실패 버튼 클릭 시 성공/실패 처리 확인 모달 호출 정의 추가 - p.358 : 후원페이지 > 기프트 후원 > 인벤토리 미등록 상태 계정 케이스 추가	


General Guidelines



05.13 이벤트 메뉴 추가
02.27 고객센터 메뉴 추가
02.11 투네랜드 메뉴 삭제

1 Depth		2 Depth	3 Depth	4 Depth	화면ID	비고
-	홈					
1	전체 라이브	전체 라이브				
		인기 라이브				
2	즐겨찾기					
3	투네랭킹	투네랭킹				
		어워드 히스토리				
4	이벤트					
5	내정보	마이페이지	기본 정보			
			로그인 관리			
		충전내역				
		후원내역	기본후원			
			퀘스트	후원내역		
				반환내역		
			게임후원			
		칭호	보유			
			진행중			
		인벤토리	미사용			
			사용완료			
			주문내역			
		강냉이	강냉이샵			
			내역	샵 이용내역		
				사용내역		
			활동내역			
6	충전	충전				
		자동충전	지정금액 충전			
			지정일 충전			


	1 Depth	2 Depth	3 Depth	4 Depth	화면ID	비고
7	스튜디오 (사이트 이동)					
8	투네이션 더 굿즈 (사이트 이동)					
9	투네애드 (사이트 이동)					
10	고객센터 (사이트 이동)					



1. Logo + Util 영역	**로그인 전** 로고 / 통합검색 / 다크모드 / 언어 변경 / 로그인 / 회원가입
	로그인 후 로고 / 통합검색 / 크리에이터 스튜디오 / 보유캐시·충전 / 다크모드 / 언어 변경 / 즐겨찾기 / 알림 / 프로필 메뉴
2. LNB 영역	**로그인 전** 전체 라이브 / 인기 라이브 / 인기 크리에이터 / 서비스 바로가기
	로그인 후 전체 라이브 / 인기 라이브 / 즐겨찾기 / 인기 크리에이터 / 서비스 바로가기
3. Contents 영역	라이브 방송 목록
4. Footer 영역	사이트 제공자 정보 및 약관 정보 표시

해상도

Sub - Type 01



1. LNB 영역	전체 라이브 / 인기 라이브 / 인기 크리에이터 / 서비스 바로가기
2. Contents 영역	라이브중인 영상
3. Side 영역	후원/ 채팅 리스트


Sub - Type 02



1. LNB 영역	메뉴
2. Contents 영역	컨텐츠

26.10.26
- 화면 해상도(뷰포트 너비)에 따른 헤더 유틸 영역의 노출 항목 변경 정의 추가

1920 이상



1. Header Util 영역	**로그인 전** 로고 / 통합검색 / 다크모드 / 언어 변경 / 로그인 / 회원가입
	로그인 후 로고 / 통합검색 / 크리에이터 스튜디오 / 보유캐시·충전 / 다크모드 / 언어 변경 / 즐겨찾기 / 알림 / 프로필 메뉴


화면 해상도(뷰포트 너비)에 따라
헤더 유틸 영역의 노출 항목이 바뀜

해상도가 낮아지면 특정 유틸 기능 및 메뉴를
프로필 메뉴 팝업으로 옮겨 헤더 공간 확보


삭제

사유 : 모든 화면 해상도에서 프로필 팝업 > 즐겨찾기/다국어 설정/다크모드 제공으로 디자인 싱크 통일

800 이상 1920 미만




프로필 메뉴 팝업에서 중복 제공으로
헤더에서만 미제공




1. Header Util 영역	**로그인 전** 로고 / 통합검색 / 다크모드 / 언어 변경 / 로그인 / 회원가입
	로그인 후 로고 / 통합검색 / 보유캐시·충전 / 알림 / 프로필 메뉴

Layer pop-up




1. Title	팝업 타이틀을 표시, ;닫기(X)' 버튼 표시
2. Description	팝업 내용에 대한 설명 기입
3. Contents	팝업 정보(데이터)를 표시하는 영역
4. Button	팝업 컨트롤 버튼 영역. - **Button 1** (Default) : 취소/이전/목록 등 Pop-up을 닫고, 이전화면으로 이동하는 Button - **Button 2** (Default) : 저장/확인/등록 등 현 화면의 작업을 등록/확인/저장하는 Button - Button 3 (필요 시 표시) : 다른 메뉴 또는 화면으로 이동이 필요할 경우 Button명을 화면 또는 메뉴명으로 하고, 선택 시 해당 메뉴(화면)로 이동함

Confirm Pop-up



1. Confirm pop-up

- 시스템 안내(Alert) 팝업 : OS에서 제공하는 각 기본 컴포넌트(Component) 사용
- 레이어 팝업 : 타이틀 영역/콘텐츠 영역/버튼 영역 제공
- 버튼 2개 : 아니요/예, 취소/확인 순으로 나열
  - ㄴ 아니요(취소) : 별도 추가 기능(동작)없이 팝업 닫히고, 이전 화면 복귀
  - ㄴ 예(확인) : 해당 기능(동작) 적용, 팝업 닫히고, 이전 화면 복귀
  - -> 토스트 알림 팝업 노출 : ' OO 되었습니다. '
- 버튼 1개 : '확인 ' 버튼 선택 시, 팝업 닫히고, 이전 화면 복귀



Paging 요소

1	◀◀ / ◀◀	첫 페이지(활성화/비활성화)
2	▶▶ / ▶▶	끝 페이지(활성화/비활성화)
3	◀ / ◀	이전 페이지(활성화/비활성화)
4	▶ / ▶	다음 페이지(활성화/비활성화)
5	N	현재 페이지
6	N	비선택 페이지

선택 페이지 위치에 따른 표현 예시

[첫페이지 선택 시]

◀◀ ◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ▶ ▶▶

[10페이지 미만의 경우, 중간 페이지 선택 시]

◀◀ ◀ | 1 | 2 | 3 | 4 | ▶ ▶▶

[10페이지 초과 ~ 20페이지 미만의 경우,끝페이지 선택 시]

◀◀ ◀ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ▶ ▶▶


0	**페이지네이션(pagination)** **: 목록의 페이징 처리가 필요한 경우에 사용** - 테이블 목록은 페이지당 50개 제공(디폴트) ※ 데이터 처리 용량 및 화면 레이아웃에 따라 변경 가능 - 페이지 구성이 10건이 넘어가는 경우, 페이징 요소 노출 - 페이징 목록은 10페이지 단위로 노출 e.g. 1~10 / 11~20 - 끝 페이지 목록 구성이 10페이지 미만인 경우 해당 페이지 까지만 노출 e.g. 13페이지의 경우 : 1~10 / 11~13
1	**첫 페이지** - 클릭 시, 가장 처음 페이지로 이동 - 현재 페이지가 가장 첫 페이지일 경우 비활성화
2	**끝 페이지** - 클릭 시, 가장 끝 페이지로 이동 - 현재 페이지가 가장 끝 페이지일 경우 비활성화
3	**이전 페이지** - 클릭 시, 한 페이지 전으로 이동 - 현재 페이지가 가장 첫 페이지일 경우 비활성화
4	**다음 페이지** - 클릭 시, 한 페이지 다음으로 이동 - 현재 페이지가 가장 끝 페이지일 경우 비활성화
5	**현재 페이지** - 현재 선택된 페이지 디자인 하이라이트 적용 - 클릭 시, 이벤트 없음
6	**비선택 페이지** - 클릭 시, 해당 페이지로 이동

특정 안내 메세지가 있는 경우 상세 기획 참조
그 외 경우 아래와 같이 노출

- **내역 데이터가 없는 경우**



- **영상 데이터가 없는 경우**



반응형 규칙 정의 (1/4)

26.10.26
- 반응형 규칙 정의 추가

해상도 구간	분류	구분	내용	비고
1920x1080 (1401 이상)	**통합 홈**	LNB 메뉴	• 펼침 상태(Default) : 280px • 접힘 상태 : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px	
		콘텐츠 영역	• Default : 1640px	
	후원페이지	LNB 메뉴	• 펼침 상태(Default) : 280px • 접힘 상태 : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px	
		라이브 영역	• Default : 1280px • LNB와 후원/채팅 탭을 제외한 나머지 영역을 모두 해당 • 라이브 영역은 항상 16:9 비율을 유지하며, 브라우저 창의 폭이 줄어들면 높이도 같이 줄어듦 • 라이브 영역은 최소 폭 제한이 없음	
		후원/채팅 탭	*** 공통** • 후원/채팅 탭은 360px을 유지하며, 브라우저 창이 작아지면 라이브 영역이 작아짐 *** 탭 영역 분리 전 상태** • Default : 360px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 탭 팝업을 리사이징 할 수 있음 *** 탭 영역 분리 상태** • Default : 720px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 팝업을 리사이징 할 수 있음 (단, 후원 팝업/채팅 팝업 각각의 팝업 리사이징은 불가)	
		그림 후원 영상 후원	• 그림 후원 > 그림 에디터 창 분리 • 영상 후원 > 영상 선택 창 분리 • Default : 360 x 800 ㄴ 화면 높이가 800보다 작으면 화면 높이에 맞춤 ㄴ 내용이 800을 넘으면 창 안에서 내부 스크롤	

해상도 구간	분류	구분	내용	비고
1400x1080 (1241~1400) 태블릿 버전	통합 홈	LNB 메뉴	• 펼침 상태(Default) : 280px • 접힘 상태 : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px • 헤더가 태블릿 버전으로 변경됨 (디자인 참고)	
		콘텐츠 영역	• Default : 1120px	
	후원페이지	LNB 메뉴	• 펼침 상태(Default) : 280px • 접힘 상태 : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px • 헤더가 태블릿 버전으로 변경됨 (디자인 참고)	
		라이브 영역	• Default : 760px • 라이브 영역은 항상 16:9 비율을 유지하며, 브라우저 창의 폭이 줄어들면 높이도 같이 줄어듦 • 라이브 영역은 최소 폭 제한이 없음	
		후원/채팅 탭	*** 공통** • 후원/채팅 탭은 360px을 유지하며, 브라우저 창이 작아지면 라이브 영역이 작아짐 *** 탭 영역 분리 전 상태** • Default : 360px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 탭 팝업을 리사이징 할 수 있음 *** 탭 영역 분리 상태** • Default : 720px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 팝업을 리사이징 할 수 있음 (단, 후원 팝업/채팅 팝업 각각의 팝업 리사이징은 불가)	
		그림 후원 영상 후원	• 그림 후원 > 그림 에디터 창 분리 • 영상 후원 > 영상 선택 창 분리 • Default : 360 x 800 ㄴ 화면 높이가 800보다 작으면 화면 높이에 맞춤 ㄴ 내용이 800을 넘으면 창 안에서 내부 스크롤	


해상도 구간	분류	구분	내용	비고
1240x1080 (801~1240)	통합 홈	LNB 메뉴	• 펼침 상태 : 280px (펼침 상태로 변경 시, 콘텐츠 영역 dimmed 처리 및 LNB 메뉴가 우선되어 노출) • 접힘 상태(Default) : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px • 헤더가 태블릿 버전으로 변경됨 (디자인 참고)	
		콘텐츠 영역	• Default : 1120px	
	후원페이지	LNB 메뉴	• 펼침 상태(Default) : 280px • 접힘 상태 : 80px	
		헤더 영역	• Default : 72px • 헤더가 태블릿 버전으로 변경됨 (디자인 참고)	
		라이브 영역	• Default : 600px • 라이브 영역은 항상 16:9 비율을 유지하며, 브라우저 창의 폭이 줄어들면 높이도 같이 줄어듦 • 라이브 영역은 최소 폭 제한이 없음 • 1040 미만에서는 라이브 폭이 600보다 작아짐 (정상 동작)	
		후원/채팅 탭	*** 공통** • 후원/채팅 탭은 360px을 유지하며, 브라우저 창이 작아지면 라이브 영역이 작아짐 *** 탭 영역 분리 전 상태** • Default : 360px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 탭 팝업을 리사이징 할 수 있음 *** 탭 영역 분리 상태** • Default : 720px • 사용자가 가로 드래그로 후원/채팅 팝업을 리사이징 할 수 있음 (단, 후원 팝업/채팅 팝업 각각의 팝업 리사이징은 불가)	
		그림 후원 영상 후원	• 그림 후원 > 그림 에디터 창 분리 • 영상 후원 > 영상 선택 창 분리 • Default : 360 x 800 ㄴ 화면 높이가 800보다 작으면 화면 높이에 맞춤 ㄴ 내용이 800을 넘으면 창 안에서 내부 스크롤	

해상도 구간	분류	구분	내용	비고
800 이하	통합 홈	LNB 메뉴	• 모바일 화면으로 전환	
		헤더 영역		
		콘텐츠 영역		
	후원페이지	LNB 메뉴		
		헤더 영역		
		라이브 영역		
		후원/채팅 탭		
		그림 후원 영상 후원		

차세대 오픈 시점 진입불가 > 진입불가 안내 모달 정의 (투네이션 웹 내에서 진입한 경우)

26.11.04
- 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가

화면명	진입불가 안내 모달	화면 ID	-	경로	통합홈



Description	
0	**진입불가 안내 모달** - 차세대 오픈 시점 기준으로 투네이션 웹 내에서 진입한 경우, 진입불가한 메뉴/영역/기능에 대해 해당 모달을 호출함 ※ 단, 사용자가 더굿즈/투네랜드 등 직접 링크(URL)로 진입한 경우 점검중 페이지 노출(다음 장 참고) ※ 노출 위치 : ① 통합 홈 LNB > 투네이션 더굿즈 메뉴 ② 통합 홈 LNB > 투네랜드 메뉴 ③ 통합 홈 & 스튜디오 LNB > 이벤트 > 더굿즈/투네랜드 등 랜딩페이지로 설정된 이벤트 ④ 수령자(구 크리에이터) > 인벤토리 팝업 > 상품명 링크 ⑤ 마이페이지 > 강냉이 > 투네랜드 입장 버튼 ⑥ 후원페이지 > 기프트 후원 > 상품 선택 > 상품 선택 팝업 > 상품 더보기 버튼 ⑦ 후원페이지 > 기프트 후원 > 추천 상품 목록 > 상품 더보기 버튼 ⑧ 후원페이지 > 기프트 후원 > 추천 상품 목록 ⑨ 후원페이지 > 기프트 후원 > 크리에이터 후기
1	**확인 버튼** - 버튼 클릭 시, ① 해당 모달 닫힘 ② 진입 시도한 메뉴/영역/기능 동작 제한됨
비고	

차세대 오픈 시점 진입불가 > 진입불가 안내 페이지 정의 (직접 링크 URL 진입한 경우)

26.11.04
- 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가

화면명	진입불가 안내 페이지	화면 ID	-	경로	통합홈



Description	
0	**진입불가 안내 페이지** - 차세대 오픈 시점 기준으로 사용자가 더굿즈/투네랜드 등 진입불가한 메뉴/영역/기능에 대해 직접 링크(URL)로 진입한 경우, 해당 페이지 노출
1	**홈으로 이동 버튼** - 버튼 클릭 시, 통합 홈 메인으로 이동
비고	


1. 공통

> **통합 회원가입**

약관 동의

02.27 수정 - 크리에이터 서비스 이용약관 선택으로 변경


화면명	약관 동의	화면 ID	-	경로	회원가입 > 약관 동의



Description	
0	**약관 동의 화면**
1	**전체 동의 영역** : 체크 시, 전체 일괄 체크
2	**개별 항목 동의 영역** [표시항목] - (필수) 개인정보 처리 방침 : 체크 - (필수) 서비스 이용약관(도네이터) : 체크 - (선택) 서비스 이용약관(크리에이터) : 체크 선택하지 않고 회원가입이 진행 되었을 경우, 스튜디오 최초 진입 시, 크리에이터 약관 동의가 필요 - (선택) 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 : 체크
3	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 인증 유형 선택 화면으로 이동
4	**상세 보기 버튼** - 클릭 시, 약관 상세 내용 팝업 제공
비고	

인증 수단 선택 (미선택 Default)

화면명	인증 유형 선택	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유혀 선택




인증 유형
선택 전

Description	
0	**인증 유형 선택 화면**
1	**인증 유형 영역** [표시항목] - 국내 만14세 미만 회원 버튼 - 국내 만14세 이상 회원 버튼 - 해외 회원 버튼 - 버튼 미선택 상태(Default) - 버튼은 1개만 선택 가능하며, 선택 시 다음 버튼 활성화됨
2	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 한 항목 선택 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② pass앱(팝업) 화면으로 이동
비고	

인증 수단 선택 (국내 만 14세 미만) (1/3)

화면명	인증 유형 선택 – 국내 만 14세 미만	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택




국내 - 14세 미만



본인인증
미성년자 본인인증 진행

연령 판별

투네이션 서버에서
생년월일 기준으로
법정대리인 인증 여부 판단



만 14세 미만 판별 시
법정대리인 인증 안내 제공


Description	
1	**인증 유형 선택 화면 > 만 14세 미만 선택** - 만 14세 미만으로 체크했을 경우 미성년자 본인인증 진행하여 법정대리인 인증 여부 판단 진행 (PASS앱 연결)
2	**법정대리인 인증 요청 모달** - 만 14세이상으로 체크 되지 않았을 경우 해당 모달 호출
3	**취소 버튼** - 버튼 클릭 시, 인증 수단 선택 화면으로 이동
4	**인증하기 버튼** - 버튼 클릭 시, PASS앱 법정대리인 동의 화면으로 이동
비고	

인증 수단 선택 (국내 만 14세 미만) (2/3)


화면명	인증 유형 선택 – 국내 만 14세 미만	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택



법정대리인 인증
- 법정대리인 본인인증 API 호출
- 법정대리인 본인인증 완료 후, 동의 이력 저장



신규 ID 생성
입력 전




신규 ID 생성
입력 후

Description	
0	**신규 ID 생성 화면**
1	**계정 생성 입력 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 - (필수) 아이디 : 입력란 영문 또는 숫자 4자~25자 입력 - (필수) 비밀번호 : 입력란 영문,특수문자, 숫자 조합 10자 이상 입력 - (필수) 비밀번호 확인 : 입력란 비밀번호 재입력 * 안내 메세지(에러) 노출
2	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 회원가입 완료 화면으로 이동
비고	

인증 수단 선택 (국내 만 14세 미만) (3/3)

26.10.26
- 모든 회원가입/통합회원 전환 후 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 명시 통일

화면명	인증 유형 선택 – 국내 만 14세 미만	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택




회원가입 완료

Description	
0	**회원가입 완료 안내 화면** - 회원가입 완료 시, 해당 계정의 고유식별번호 생성
1	**회원가입 완료 안내 메세지 영역** [표시항목] - 투네이션 ID
2	**버튼 영역** - [가입완료] 버튼 - 활성화(Default) - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동
비고	

인증 수단 선택 (국내 만 14세 이상) (1/2)


화면명	인증 유형 선택 – 국내 만 14세 이상	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택



국내 - 14세 이상



본인인증




신규 ID 생성
입력전

Description	
1	**인증 유형 선택 화면 > 만 14세 이상 선택** - 만 14세 이상으로 체크했을 경우 본인인증 진행 (PASS앱 연결)
2	**계정 생성 입력 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 - (필수) 아이디 : 입력란 영문 또는 숫자 4자~25자 입력 - (필수) 비밀번호 : 입력란 영문,특수문자, 숫자 조합 10자 이상 입력 - (필수) 비밀번호 확인 : 입력란 비밀번호 재입력 * 안내 메세지(에러) 노출
3	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 회원가입 완료 화면으로 이동
비고	


인증 수단 선택 (국내 만 14세 이상) (2/2)

26.10.26
- 모든 회원가입/통합회원 전환 후 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 명시 통일

화면명	인증 유형 선택 – 국내 만 14세 이상	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택



신규 ID 생성
입력 후



회원가입 완료

Description	
0	**회원가입 완료 안내 화면** - 회원가입 완료 시, 해당 계정의 고유식별번호 생성
1	**회원가입 완료 안내 메세지 영역** [표시항목] - 투네이션 ID
2	**버튼 영역** - [가입완료] 버튼 - 활성화(Default) - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동
비고	

인증 수단 선택 (해외) (1/3)

화면명	인증 유형 선택 – 해외	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택



Description	
1	**인증 유형 선택 화면 > 해외 회원 선택** - 해외 회원으로 체크했을 경우 해외 휴대폰 인증 진행 - 휴대폰 인증 해외 선택 시, 휴대폰 인증번호 전송 * 동일 번호로 일 10회까지 인증 요청 가능 (남은시간 00시 초기화) * 문자 1회 전송 당 재시도 가능 횟수 : 4회 (최초 입력 후 3회로 디폴트 표시)
2	**해외 휴대폰 인증 화면 (국가번호, 전화번호 입력)** [표시항목] - 국가번호 : 드롭다운 - 전화번호 : 입력란 숫자 외 문자 입력 불가 국가번호 - 슈어엠측 가능한 국가번호 확인하여 드롭다운 메뉴에 반영 (대한민국 제외) 국가 제한 아프리카 + 아프가니스탄 국가 차단 조치 시행
3	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 국가번호 선택 상태 & 전화번호 1자 이상 입력한 상태일 경우, 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 인증번호 전송 문자 발송 횟수 제한 - 1계정당 1일 10회로 제한 - 10회 초과시 알럿 노출 후 24시간 이후 인증 가능(알럿은 인증번호 입력 동작 CASE 참고)

인증 수단 선택 (해외) (2/3)

화면명	인증 유형 선택 – 해외	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택




Description	
4	**인증번호 안내 문구 영역** 입력한 전화번호 노출
5	**인증번호 입력 영역**
5a	**인증번호 입력 영역** 지정한 휴대폰으로 받은 인증번호 입력 : 입력란 입력 제한시간 : 10분(국내의 경우 7분)
5b	**재전송 버튼** 클릭 시, 지정한 휴대폰으로 인증번호 재전송 후 남은 시간 & 재시도 가능 횟수 노출 [인증번호 오류 메세지 노출] - 총 시도 횟수 : 10회 - 입력시간 초과 시, 에러 메세지 노출 - 3회 초과 오류 시, 에러 메세지 노출 * 다음페이지 참조
6	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 활성화(Default) / 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 인증번호 6자리 입력 시, 활성화 클릭 시, 인증완료 후 신규ID 생성 화면으로 이동 - 총 4회 재시도 가능 * 다음페이지 참조
비고	

인증 수단 선택 (해외) (3/3)

06.12 수정 – 해외 인증 유형 정책 추가


26.10.26
- 모든 회원가입/통합회원 전환 후 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 명시 통일

화면명	인증 유형 선택 – 해외	화면 ID	-	경로	회원가입 > 인증 유형 선택





Description	
1	**계정 생성 입력 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 - (필수) 아이디 : 입력란 영문 또는 숫자 4자~25자 입력 - (필수) 비밀번호 : 입력란 영문,특수문자, 숫자 조합 10자 이상 입력 - (필수) 비밀번호 확인 : 입력란 비밀번호 재입력 * 안내 메세지(에러) 노출
2	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 이전 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 회원가입 완료 화면으로 이동
3	**회원가입 완료 안내 메세지 영역** [표시항목] - 투네이션 ID
4	**버튼 영역** - [가입완료] 버튼 - 활성화(Default) - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동 - 회원가입 완료 시, 해당 계정의 고유식별번호 생성
비고	

해외 회원 > 인증번호 입력 동작 CASE



- **발송 횟수 10회 초과 시**





- **재전송 10회 초과 요청 시**

  재전송 요청건수를 초과하였습니다.
  처음부터 다시 시도하여 주시기 바랍니다.

- **인증 실패 시**

  인증 실패 시, 추가 인증은 3분 후에 다시 시도할 수 있습니다.
  잠시 후 다시 시도해 주세요.


- **입력시간 초과 시**

  인증번호 입력시간이 초과되었습니다.
  처음부터 다시 시도하여 주시기 바랍니다.

- **인증번호 입력 오류 시**

  인증번호가 일치하지 않습니다.
  확인 후 다시 입력해 주세요.

- **4회 초과 인증 실패 시**



03.04 추가

26.09.11

26.10.13

26.10.26
- 사용정지 유효성 체크 케이스 삭제

회원가입 메시지 레이블 영역 별 표기 문구

영역	상황	표기 문구
닉네임	닉네임 길이가 2자 미만 또는 16자 초과일 경우	닉네임은 2자에서 16자 사이여야 합니다.
	이모지 입력했을 경우	이모지는 사용하실 수 없습니다.
	필터링 블랙리스트에 해당하는 단어 입력 시	부적절한 표현이 포함되어 있습니다.
아이디	아이디 길이가 4자 미만 또는 25자 초과일 경우	아이디는 4자에서 25자 사이여야 합니다.
	특수 문자 등 영문,숫자 외 문자를 입력할 경우	아이디에는 영문 또는 숫자만 쓸 수 있습니다.
	이미 등록된 아이디일 경우	사용할 수 없는 아이디입니다
	이외 기타 이슈 (ID 중복 포함)	사용할 수 없는 아이디입니다.
	포커스 한 다음, 내용을 모두 지웠을 경우	아이디를 입력해 주세요.
비밀번호	영문, 특수 문자, 숫자 등 한 종류만 사용한 경우	영문, 특수문자, 숫자 중 2가지 이상을 조합하세요.
	10자 미만 또는 25자 초과일 경우	비밀번호는 10자에서 25자 사이여야 합니다.
	포커스 한 다음, 내용을 모두 지웠을 경우	비밀번호를 입력해 주세요.
비밀번호 확인	비밀번호를 입력하지 않을 경우	비밀번호를 다시 한번 입력해 주세요.
	비밀번호와 일치하지 않을 경우	비밀번호가 일치 하지 않습니다.
	포커스 한 다음, 내용을 모두 지웠을 경우	비밀번호를 다시 한번 입력해 주세요.
사용정지	비밀번호 횟수 초과로 아이디가 정지되었을 경우	삭제 로그인이 불가능합니다. 고객센터로 문의해 주세요. 사유 : 해당 케이스 회원가입 단계에서 노출 불가

26.08.06
닉네임 변경 정책 수정
① 계정당 2회(무료) 지급 → 무제한 & 14일 마다 변경 가능
② 닉네임 변경권 정책은 리뉴얼 이후 TBD 예정

닉네임 설정

기능 구현

~~계정당 2회(무료) 지급~~ → **닉네임 변경은 14일마다 변경 가능하며, 변경 가능 횟수는 제한 없음**

닉네임 변경권' 을 제외해서 계속 변경 가능

닉네임 중복가능

입력 시, 다국어 적용 필요 (한국어, 일어, 영어, 중문)

(이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~16자까지 제한)

무료 지급된 2회에 관한 변경 가능 횟수 노출 기능 필요

(통합 채팅창에서 닉네임 노출여부를 크리에이터가 직접 설정할 수 있는 기능 필요)

후원 시, '프로필 이름 변경' 기능은 유지

사용방법

다음장 참조

닉네임 변경권 구매

강냉이로 아이템(닉네임 변경권) 구매 가능 → 인벤토리에서 확인

닉네임 변경 숨김 처리

(닉네임 변경 정책 확정 이후 오픈 예정)

활용처 (기능 추가 필요한 페이지)

크리에이터 페이지 >통합 채팅창 위젯 설정-리모컨

고유식별번호 정책

1. #은 고정 구분자, 태그는 영문 + 숫자 6자 랜덤 조합 (닉네임#a23b7c)
2. 생성 방식 : 회원가입 시 자동 생성
3. 고유식별번호 변경 불가

닉네임 변경권 사용방법

- 닉네임 변경은 2가지 경로를 통해 변경 가능
  ① 인벤토리에서 직접 사용
  ② 마이페이지에서 닉네임 직접 변경


• 경로 1 : 인벤토리에서 변경권 직접 사용




닉네임 변경권

• 경로 2 : 마이페이지에서 닉네임 변경

예시




예시



• 프로필 수정 UI 호출
• 인벤토리에 닉네임 변경권 소지한 개수만큼 변경 가능 횟수 안내

닉네임 변경 숨김 처리
(닉네임 변경 정책 확정 이후 오픈 예정)



• 닉네임 변경


1. 인벤토리



닉네임 변경권

• 닉네임 변경권 1개 자동 소모

2. 마이페이지



• 닉네임 변경 완료



• 닉네임 변경 횟수 차감 표시

공통

> 통합 로그인

26.09.11
- case별 통합회원 ID 생성 기준 최신화

Case별 통합회원 ID 생성 기준 (1/2)

※ 인증 크리에이터는 전용 고유식별번호 제공 (ex. 식별번호 앞에 인증된 크리에이터임을 상징하는 마크, 이미지 표시)

차세대 오픈 전				마이그레이션				차세대 오픈 후 – 로그인 시							통합회원 전환 케이스
Case	크리에이터	도네이터	계정	기존 ID	SNS 계정	통합회원 전환 후		통합계정 전환안내	약관 동의	본인 인증	전환할 투네이션 ID 선택	전환할 SNS 계정 선택	신규ID 발급	SNS 간편로그인 연결 안내	
						투네이션 ID	DB								
Case01	toona toona@gmail.com	toona toona@gmail.com	통합/소셜	유지	병합	toona	toona@gmail.com (크리 + 도네)	O	O	X	X	O	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 1 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case2
Case02	toona toona@gmail.com	toona toon@naver.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (크리 or 도네 택 1)	O	O	X	X	O	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2
Case03	toona -	toona -	통합	유지	-	toona	-	O	O	X	X	X	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 없음
Case04	toonaone toona@gmail.com	toonatwo toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toonaone	toona@gmail.com (크리)	O	O	X	O	X	X	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
						toonatwo	toona@gmail.com (도네)								
Case05	- toona@gmail.com	-	소셜	신규	유지	toonation287910 (신규 TOON ID 생성)	toona@gmail.com (크리에이터)	O	O	O	X	O	O	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case1
Case06	-	- toona@gmail.com	소셜	신규	유지	toonation287910 (신규 TOON ID 생성)	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case2
Case07	- toona@gmail.com	- toona@gmail.com	소셜	신규	유지	toonation287910 (신규 TOON ID 생성)	toona@gmail.com (크리 or 도네 택 1)	O	O	O	X	O	O	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case3
Case08	toona -	toona toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
Case09	toona toona@gmail.com	toona -	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (크리에이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
Case10	toona toona@gmail.com	- toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (크리에이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
						toonation287910 (신규 TOON ID 생성)	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case2

26.09.11
- case별 통합회원 ID 생성 기준 최신화

Case별 통합회원 ID 생성 기준 (2/2)

※ 인증 크리에이터는 전용 고유식별번호 제공 (ex. 식별번호 앞에 인증된 크리에이터임을 상징하는 마크, 이미지 표시)

차세대 오픈 전				마이그레이션				차세대 오픈 후 – 로그인 시							통합회원 전환 케이스
Case	크리에이터	도네이터	계정	기존 ID	SNS 계정	통합회원 전환 후		통합계정 전환안내	약관 동의	본인 인증	전환할 투네이션 ID 선택	전환할 SNS 계정 선택	신규ID 발급	SNS 간편로그인 연결 안내	
						투네이션 ID	DB								
case11	toona toona@gmail.com	toonaAA toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (크리에이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 **※ SNS 로그인 시, p.40 참고** ㄴ SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
						toonaAA	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	
case10	-	toona toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	**※ 최초 전환** - TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
		toona toona@naver.com	통합/소셜	신규	유지	toonation287920 (신규 TOON ID 생성)	toona@naver.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	**※ 최초 전환 완료 후** - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case2
		toona toona@payco.com	통합/소셜	신규	유지	toonation287930 (신규 TOON ID 생성)	toona@payco.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	
case11	-	toona toona@gmail.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@gmail.com (도네이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1
		- toona@naver.com	소셜	신규	유지	toonation287920 (신규 TOON ID 생성)	toona@naver.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	- SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 없음 > case2
		- toona@payco.com	소셜	신규	유지	toonation287930 (신규 TOON ID 생성)	toona@payco.com (도네이터)	O	O	O	X	O	O	O	
case12	-	toona toona@naver.com	통합/소셜	유지	유지	toona	toona@naver.com (도네이터)	O	O	X	O (SNS 로그인 시)	O (TOON ID 로그인 시)	X	O	- TOON ID 로그인 > 연결된 SNS 있음 > case 2 - SNS 로그인 > 연결된 TOON ID 있음 > case1

통합 로그인

26.09.11


26.10.26

26.11.04
- 로그인 > 캡챠 영역 명시 추가

화면명	통합 로그인	화면 ID	-	경로	통합 로그인



로그인 정보
입력 전



로그인 정보
입력 후

Description	
0	**통합 로그인 화면**
1	**로그인 정보 입력 영역** [표시항목] - 아이디 : 입력란 - 비밀번호 : 입력란 * 안내 메세지(에러) 노출 - 로그인 상태 유지 : 체크 체크 되어있을 경우 로그인 상태 유지
2	**버튼 영역** - [로그인] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 항목 입력 시 활성화 클릭 시, 통합홈 화면으로 이동
3	**회원가입 및 아이디/비밀번호 찾기** - 아이디 찾기 : 아이디 찾기 화면으로 이동 - 비밀번호 찾기 : 비밀번호 찾기 화면으로 이동 - 회원가입 : 회원가입 화면으로 이동
4	**SNS 계정 로그인 영역** 트위치/유튜브/카카오톡/페이코/네이버 각각의 계정으로 간편 로그인 시, - 신규회원 : 회원가입으로 이동 - 기존회원 : 로그인 진행(통합ID 자동입력 됨)
비고	


상황	유효성 체크 피드백 문구	유효성 체크 피드백 메시지 위치
아이디를 누락했을 경우	아이디를 입력해주세요.	아이디 입력필드 하단
비밀번호를 누락했을 경우	비밀번호를 입력해주세요.	비밀번호 입력필드 하단
아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않을 경우	아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.	비밀번호 입력필드 하단

로그인 메시지 레이블 영역 별 표기 문구


상황	유효성 체크 피드백 문구	유효성 체크 피드백 메시지 위치
아이디를 누락했을 경우	아이디를 입력해주세요.	아이디 입력필드 하단
비밀번호를 누락했을 경우	비밀번호를 입력해주세요.	비밀번호 입력필드 하단
아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않을 경우	아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.	비밀번호 입력필드 하단

26.10.26
- 로그인 실패 케이스 > 로그인 6회 이상 실패 정의 추가

화면명	로그인	화면 ID	-	경로	로그인 > 아이디 또는 비밀번호 6회 이상 오입력 시



아이디 또는 비밀번호가
6회 이상 불일치 시




로그인 실패 모달
아이디 또는 비밀번호가 6회 이상 일치하지 않을 경우



회원 정보 찾기 브라우저 창


Description	
1	**로그인 실패 모달_ID/PW 오입력** - 아이디 또는 비밀번호를 6회 이상 잘못 입력할 경우 해당 모달 호출 - [확인] 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫히고 회원 정보 찾기 브라우저 창 호출
2	**회원 정보 찾기 브라우저 창** - 아이디 찾기 탭 활성화 화면 기준으로 표시 Default
3	**로그인 실패 모달 (그 외 로그인 오류 케이스)** - 여타의 사유로 로그인 오류 시 해당 팝업 호출 - [확인] 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 - 현재 발견된 케이스 : 페이코 로그인 시도
비고	




로그인 실패 모달
여타의 사유로 로그인 오류 시

26.10.26
- 로그인 실패 케이스 > 완전탈퇴 계정으로 로그인 시도 정의 추가

화면명	로그인	화면 ID	-	경로	로그인 > 아이디 또는 비밀번호 5회 이상 오입력 시



완전탈퇴된 계정으로 로그인 시도




로그인 실패 모달

Description	
1	**로그인 실패 모달_완전 탈퇴 계정 로그인** - 투네이션 ID 완전탈퇴 후, 해당 계정으로 로그인을 시도할 경우 해당 모달 호출 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	

로그인 실패 케이스 ② > 완전탈퇴 계정으로 로그인 시도 시

26.10.26
- 로그인 실패 케이스 > 완전탈퇴 계정으로 로그인 시도 정의 추가

화면명	로그인	화면 ID	-	경로	로그인 > 아이디 또는 비밀번호 5회 이상 오입력 시




완전탈퇴 계정으로 로그인 시도 시

Description	
1	**로그인 실패 모달_완전 탈퇴 계정 로그인** - 투네이션 ID 완전탈퇴 후, 해당 계정으로 로그인을 시도할 경우 해당 모달 호출 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	


통합 로그인 - 2차 인증 On 했을 경우

26.10.26
- 로그인 > 2차 인증 UI 디자인 싱크 통일

화면명	통합 로그인 - 2차 인증 On 했을 경우	화면 ID	-	경로	통합 로그인



로그인 정보
입력 후



2차 인증
선택전



Description	
0	**통합 로그인 화면**
1	**2차 인증 사용** • 기본 선택 : 휴대폰 인증 • 2차 인증 ON 설정된 경우 해당 페이지 노출 • 2차 인증 ON 설정된 경우는 2차 인증 미 완료 시, 로그인 세션 부여 불가
비고	

통합 로그인 - 2차 인증 수단 선택

26.10.26
- 로그인 > 2차 인증 UI 디자인 싱크 통일
- 로그인 > 2차 인증 수정
  ㄴ 남은 시간 타이머 표시, 재전송 대기 타이머 3분으로 수정

화면명	통합 로그인 - 2차 인증 수단 선택	화면 ID	-	경로	통합 로그인



2차 인증
선택전

휴대폰
인증 번호 입력전

이메일
인증 번호 입력후

Description	
0	**통합 로그인 화면**
1	**휴대폰 인증 번호 입력** • 인증 번호 발송 휴대폰 번호 노출 • 6자리 입력란 활성 • 숫자만 입력 가능 • 숫자 입력 시 자동으로 다음 칸으로 포커스 이동 • 남은 시간 타이머 작동 : ~~3분~~ → 10분 • 재전송 대기 타이머 작동 : ~~30초~~ → 3분 • 6자 입력 완료 시 확인 버튼 활성 • 다른 인증 방법 선택 클릭 시, 이전 페이지(인증 방법 선택) 페이지로 이동
2	**이메일 인증 번호 입력** • 인증 번호 발송 이메일 주소 노출 • 남은 시간 타이머 작동 : ~~3분~~ → 10분 • 앞 2글자 노출 나머지 글자 마스킹 처리 (이메일 노출 공통)
3	**취소 버튼** 클릭 시, 로그인 페이지로 이동
4	**이전 버튼** 클릭 시, 2차 인증 수단 선택 페이지로 이동
5	**2차 인증 해제 방법** ? 툴팁 아이콘 클릭 시, 툴팁 노출
6	**고객 문의** 고객센터 페이지로 이동
7	**로그인 취소 버튼** - 클릭 시, 로그인 페이지로 이동
8	**확인 버튼** - 인증번호 6자리 입력 완료 시, 버튼 활성화 - 인증번호 정상 입력 후 버튼 클릭 시, 로그인 완료 처리
비고	

26.10.26
- 로그인 > 2차 인증 UI 디자인 싱크 통일

인증번호 입력 동작 CASE

1 입력 대기




2 인증 시간 만료 시




3 인증 번호 잘못 입력 시



4 1일 내 8회, 9회 인증번호 요청 시



5 1일 내 10번 이상 인증번호 요청 시



Description	
0	**통합 로그인 화면**
1	**입력 대기** • 1-1 → 로드 시 인증번호 입력 첫번째 칸에 포커스 • 1-2 → 남은 시간 타이머 작동, 1분 미만 시 시간 영역 붉은 폰트로 변경
2	**인증 시간 만료 시** • 2-1 → 인증 번호 입력 시간 만료 시 붉은색 라인 표시, 다시 입력 시도 시 원래색으로 변경 • 2-2 → 인증 시간이 만료되었습니다. 다시 시도해주세요 메시지 노출, 다시 입력 시도 시 메시지 삭제 • 2-3 → 재전송 대기 30초 지나면 재전송 하기 버튼 노출 재전송 하기 버튼 • 재전송 하기 클릭 시 새로운 인증번호 발송 및 해당 번호로 인증 진행 인증 번호 잘못 입력 시 • 재전송 하기 클릭 시 남은 시간 및 재전송 대기 시간 리셋
3	**3-1 → 인증번호 잘못 입력 시** 붉은색으로 표기 및 입력란 disabled 처리 • 3-2 → 인증번호가 올바르지 않습니다, 인증번호를 재전송 해주세요 문구 노출
4	**1일 이내 8회,9회 인증번호 요청 시** 토스트 안내 메시지 노출 • 4-1 →1일 이내 8회,9회 인증번호 요청 시 요청이 너무 많습니다. (남은 횟수 : n회) • 8회 시도 시 : 남은 횟수 2회 • 9회 시도 시 : 남은 횟수 1회
5	**1일 이내 10번 이상 인증번호 요청 시** • 5-1 → 1일당 요청 횟수를 초과했습니다. • ({남은 분,초} 이후에 다시 시도하실 수 있습니다 • 재전송 버튼 비 노출 처리
비고	

정상 로그인 시인증 제한 건수 리셋

인증번호 발송 문자 / 이메일 폼

1 휴대폰 2차 인증 발송 폼

[투네이션] 2차 인증

인증번호 [482917]
화면에 입력해 주세요.

2 이메일 2차 인증 발송 폼

이메일 제목 : [투네이션] 로그인 2차 인증번호

안녕하세요.
투네이션입니다.
계정 보안을 위해 로그인 2차 인증이 필요합니다.
아래 인증번호를 확인한 후 입력해 주세요.

인증번호

6	7	7	7	7	7

유효시간 : 3분

본인이 요청하지 않았다면 이메일 무시하세요.
인증번호는 누구에게도 공유하지 마세요.
문제가 발생한 경우 고객센터 또는 도움말을 이용해 주세요.
감사합니다.
투네이션 드림

※ 본 메일은 발신 전용 메일입니다.

3 이메일 인증 발송 폼

이메일 제목 : [투네이션] 2차 인증 이메일 인증번호

안녕하세요.
투네이션입니다.
투네이션 2차 인증 설정하기 위해
아래 인증번호를 확인한 후 입력해 주세요.

인증번호


6	7	7	7	7	7

유효시간 : 3분

본인이 요청하지 않았다면 이메일 무시하세요.
인증번호는 누구에게도 공유하지 마세요.
문제가 발생한 경우 고객센터 또는 도움말을 이용해 주세요.
감사합니다.
투네이션 드림

※ 본 메일은 발신 전용 메일입니다.

화면명	SNS 계정 로그인 – ID 없음/단일 ID	화면 ID	-	경로	SNS 계정 로그인




Description	
0	**SNS 계정 연결 화면 예시** - SNS 계정으로 로그인 시 회원일 경우 아이디/비밀번호 자동 입력 된 상태로 로그인 - SNS 계정으로 로그인 시 비회원일 경우 회원가입 화면으로 이동 후 SNS계정 자동 연결
1	
비고	


SNS 계정 로그인

03.04 추가
- 1개의 SNS계정에 2개 이상의 ID일 경우 진입 방법 추가

03.10 수정
- 아이디 + SNS 계정 노출

화면명	SNS 계정 로그인 – 복수 ID	화면 ID	-	경로	SNS 계정 로그인






26.09.29
SNS 간편로그인 연결 시, 동일 SNS 계정 – 복수 투네이션 ID 연결 불가로 삭제

Description	
0	**SNS 계정 연결 화면 예시** - SNS 계정으로 로그인 시 ID가 2개 이상인 회원일 경우 ID 선택 화면으로 이동
1	
비고	

(차세대 오픈 후) 사전 신청 대상자 중 사전 신청 완료한 회원




로그인 → 사전 신청 대상 체크 → 사용자 인증 → POPUP → 통합 계정 전환 및 로그인 성공

26.07.02
통합 ID 사전신청 작업 폐기

사전 신청 유무 확인

화면명	사전 신청 유무 확인	화면 ID	-	경로	사전 신청 유무 확인




사전 신청 체크

26.07.02
통합 ID 사전신청 작업 폐기

Description	
0	**사전 신청 유무 확인 화면** 로그인하여 사전 신청 확인 후 완료자일 경우 사용자 인증만 진행
1	
비고	

통합 계정 전환 완료

화면명	통합 계정 전환 완료	화면 ID	-	경로	통합 계정 전환 완료



26.07.02
통합 ID 사전신청 작업 폐기

	Description
0	**통합 계정 전환 완료 화면**
1	**회원가입 완료 안내 메세지 영역** [표시항목] - 통합 계정 ID
2	**버튼 영역** - [통합 계정 전환 완료] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 로그아웃 유지 후 통합 홈화면으로 이동
	비고

공통

>차세대 통합회원 전환

1. 개요

- 차세대 투네이션 프로젝트에 따라 다음과 같은 내용을 정의한다.
  - 크리에이터・도네이터 통합회원 전환 정책
  - 사전 작업 프로세스
  - 런칭 후 전환 플로우

2. 용어 정의

용어	정의
TOON ID	투네이션 통합 로그인 계정. 발급 시 CI(국내) 또는 휴대폰 번호(해외) 저장이 전제
CI	국내 실명인증 연계정보
유령회원	활동이력 유무와 무관하게 TOON ID가 없는 계정 전부
통합계정(통합회원)	차세대 투네이션에서 사용하는 계정. 기존 투네이션 크리에이터+도네이터 계정을 하나로 묶을 수 있음 1인당 여러 TOON ID 보유 가능
SNS 계정	기존 투네이션 : 유튜브・트위치・네이버・카카오・페이코 등 소셜 로그인 계정. 차세대 투네이션 전환 후 로그인 수단으로만 사용 (자유로운 연결/해제 가능)

3. 전제 조건

- 통합계정 전환 대상 : 완전탈퇴 완료 회원을 제외한 기존 모든 투네이션 회원
- 차세대 신규 DB : 투네이션 ID 하위에 유저 데이터를 보관하며, SNS 계정은 대체 로그인 수단으로만 사용
- 투네이션 ID는 발급 시,
    - 국내 회원 : CI 저장 (투네이션 ID가 존재하면 CI도 존재함)
    - 해외 회원 : 휴대폰 번호 저장

4. 계정 구조


- 크리에이터 SNS 플랫폼 : 유튜브・트위치・네이버 (3개)
- 도네이터 SNS 플랫폼 : 유튜브・트위치・네이버・카카오・페이코 (5개) + 믹서(서비스 종료)

▶ 1 CI(휴대폰)당 최대 9개의 SNS 플랫폼 계정까지 분리 가능

5. 병합 조건

- 같은 투네이션 ID 하위에 연결되어 있던 SNS 계정 중, 크리에이터・도네이터 SNS 계정의 플랫폼 종류가 같을 경우에만 병합 가능
- CI가 같아도 원래 투네이션 ID가 다르면 병합 불가


차세대 통합계정 전환 플로우




1-1. 투네이션 ID 로그인 >
연결된 SNS 계정이 있을 경우

차세대 통합회원 전환 화면 플로우


투네이션 ID 로그인



통합회원 전환 안내 & 약관동의



차세대 투네이션 ID로 전환할 연결된 SNS 계정 1개 선택



• CASE 1. 병합 조건에 부합하는 경우





• CASE 2. 병합 조건에 부합하지 않을 경우
: 크리에이터 계정 선택




• CASE 2. 병합 조건에 부합하지 않을 경우
: 도네이터 계정 선택

닉네임 설정









통합회원 전환 완료



• 크리 + 도네





• 크리에이터




• 도네이터

SNS 간편 로그인 계정 연결








로그인 상태로 통합 홈으로 진입

26.10.26
- 탈퇴 유예 계정 차세대 통합회원 전환 화면 플로우 추가

※ 최초 투네이션 ID 로그인을 통한 통합회원 전환 프로세스에서는 탈퇴 유예 계정 통합회원 전환이 불가함.
※ 투네이션 ID 로그인을 통한 탈퇴 유예 계정 통합회원 전환은 SNS 로그인을 통해 계정 복구 완료가 선행되어야 가능함.




26.10.26
- 탈퇴 유예 계정 차세대 통합회원 전환 화면 플로우 추가



26.10.26
- 탈퇴 유예 계정 차세대 통합회원 전환 화면 플로우 추가

※ 이전 장표에서 SNS 로그인을 통해 탈퇴 유예 계정 복구 완료됐으므로, 통합회원 전환 가능 상태로 변경됨 (빨간 테두리)

계정복구 완료 후 투네이션 ID 재로그인



계정 복구 완료 후 SNS 재로그인




2차 인증 설정 여부

설정


미설정

2차 인증 웹 브라우저



2차 인증 완료

통합회원 전환 안내 & 약관동의




통합회원 전환할 SNS 계정 선택



통합회원 전환 프로세스 진행 후, 전환 완료
※ 통합회원 전환 프로세스는 각 케이스별 정의된 장표 참고

기존 투네이션 ID 로그인

화면명	통합 로그인	화면 ID	-	경로	




로그인 화면
기존 투네이션 정보 입력 후 로그인


다음 장 이어서

Description	
0	**차세대 로그인 화면** - 차세대 통합 로그인 화면
1	**투네이션 ID/PW 입력 후 로그인** - 기존 투네이션 ID 로그인 시, 차세대 통합회원 미전환 유저일 경우 통합회원 전환 안내 페이지로 이동
비고	

통합회원 전환 안내

화면명	통합회원 전환 안내 & 약관 동의	화면 ID	-	경로	





Description	
1	**통합회원 전환 안내 화면** - 차세대 통합회원 전환 미완료자일 경우 노출 - 차세대 오픈 후 통합계정 미 전환 시, 기존 투네이션 계정은 삭제되지 않고 유지 - 통합회원 전환 후 로그인 가능 ㄴ 기존 투네이션 ID 로는 로그인 불가 (통합회원 전환 전까지는 계속 안내)
2	**개별 항목 동의 영역** [표시항목] - (필수) 개인정보 처리 방침 : 체크 - (필수) 서비스 이용약관(도네이터) : 체크 - (선택) 서비스 이용약관(크리에이터) : 체크 선택하지 않고 전환 진행 되었을 경우, 크리에이터 최초 진입 시, 크리에이터 약관 동의가 필요 - (선택) 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 : 체크
3	**로그아웃 버튼** 클릭 시, 로그아웃 되며 통합 로그인 화면으로 이동
2	**통합회원 전환하기 버튼** - Default 비활성화 상태 - 약관 동의 항목 중 필수 항목 모두 체크 시, 버튼 활성화됨 - 클릭 시, 다음 페이지로 이동
비고	

차세대 투네이션 ID로 전환할 연결된 SNS 계정 1개 선택

화면명	차세대 투네이션 ID로 전환할 SNS 계정 선택	화면 ID	-	경로	



CASE 1
병합 조건에 부합하는 경우

CASE 2
병합 조건에 부합하지 않을 경우

CASE 3
탈퇴 유예 계정이 있을 경우

Description	
0	**통합회원 전환 연결 계정 선택 화면** - 현재 로그인된 기존 투네이션 ID에 연결된 SNS 계정 리스트 중 차세대 투네이션 ID로 전환할 SNS 계정 선택 **CASE 1. 병합 조건에 부합하는 경우** - 기존 투네이션 ID에 연결되어 있던 SNS 계정 중 크리에이터 & 도네이터 간 플랫폼이 동일한 SNS 계정이 있을 경우 강제 병합된 상태로 리스트 최상단에 표시 **CASE 2. 병합 조건에 부합하지 않을 경우** - CASE 1이 없는 기존 투네이션 ID일 경우, 차세대 투네이션 ID로 전환할 SNS 계정 리스트 표시
1	**기존 투네이션 ID** - 로그인한 기존 투네이션 ID 표시
2	**연결 계정** - 로그인한 기존 투네이션 ID에 연결된 SNS 계정 리스트 - 노출 순서는 다음과 같음 : ① 계정 유형은 크리에이터 → 도네이터 순 ② 플랫폼은 트위치 → 유튜브 → 카카오 → 페이코 → 네이버 → 믹서 순 ③ 예외 케이스 : 하나의 계정 유형에 동일한 SNS 플랫폼이면서 서로 다른 플랫폼 ID가 연결되어 있는 경우, 연결 시간 순
3	**선택 라디오 버튼** - Default 선택 상태 : 리스트 최상단 - 클릭 시, 해당 연결 계정 선택됨
4	**뒤로가기 버튼** - 클릭 시, 통합회원 전환 안내 페이지로 이동
5	**다음 버튼** - 클릭 시, ① 차세대 투네이션 ID로 전환할 연결 계정 선택 완료 ② 닉네임 설정 페이지로 이동

차세대 투네이션 ID로 전환할 연결된 SNS 계정 1개 선택

26.10.26
- 탈퇴 유예 계정 통합회원 전환 정의 추가

화면명	차세대 투네이션 ID로 전환할 SNS 계정 선택	화면 ID	-	경로	

CASE 1
병합 조건에 부합하는 경우

통합회원으로 전환할 SNS 계정을 선택해 주세요.

1 **투네이션 ID** toonaone

2 **연결 계정**

선택	플랫폼 ID	계정 유형	플랫폼
3 ●	toonaone @gmail.com	크리에이터	유튜브
	toonatwo @gmail.com	도네이터	유튜브
○	tunaking	크리에이터	트위치
○	yam34song	크리에이터	카카오
○	toonalove	도네이터	페이코

선택한 연결 계정 외의 다른 SNS 계정을 통합회원으로 전환하시려면, SNS 로그인을 통해 통합회원 전환 절차를 별도로 진행하셔야 합니다.

선택 불가능한 계정은 탈퇴 유예 계정으로, SNS 로그인을 통해 탈퇴 복구를 진행해야 통합회원 전환이 가능합니다.

4 뒤로가기 5 다음

CASE 2
병합 조건에 부합하지 않을 경우

통합회원으로 전환할 SNS 계정을 선택해 주세요.

투네이션 ID toonaone

연결 계정

선택	플랫폼 ID	계정 유형	플랫폼
●	toonaone	크리에이터	트위치
○	toonatwo @gmail.com	크리에이터	유튜브
○	toonathree @naver.com	크리에이터	네이버
○	yam34song	도네이터	카카오
○	toonalove	도네이터	페이코

선택한 연결 계정 외의 다른 SNS 계정을 통합회원으로 전환하시려면, SNS 로그인을 통해 통합회원 전환 절차를 별도로 진행하셔야 합니다.

선택 불가능한 계정은 탈퇴 유예 계정으로, SNS 로그인을 통해 탈퇴 복구를 진행해야 통합회원 전환이 가능합니다.

뒤로가기 다음

CASE 3
탈퇴 유예 계정이 있을 경우

통합회원으로 전환할 SNS 계정을 선택해 주세요.

투네이션 ID toonaone

연결 계정

선택	플랫폼 ID	계정 유형	플랫폼
6 ○	toonaone @gmail.com	크리에이터	유튜브
	toonatwo @gmail.com	도네이터	유튜브
7 ○	tunaking	크리에이터	트위치
○	yam34song	크리에이터	카카오
○	toonalove	도네이터	페이코

선택한 연결 계정 외의 다른 SNS 계정을 통합회원으로 전환하시려면, SNS 로그인을 통해 통합회원 전환 절차를 별도로 진행하셔야 합니다.


선택 불가능한 계정은 탈퇴 유예 계정으로, SNS 로그인을 통해 탈퇴 복구를 진행해야 통합회원 전환이 가능합니다.

뒤로가기 8 다음


Description	
0	**연결 계정 > 탈퇴 유예 계정** - 로그인한 기존 투네이션 ID에 연결된 SNS 계정 리스트 중, 탈퇴 유예 계정이 존재할 경우 비활성화(선택 불가) 표시함 *** 탈퇴 유예 계정 통합회원 전환 조건 :** - 탈퇴 유예 계정은 통합회원 전환이 불가하며, 탈퇴 유예 계정을 통합회원 전환하기 위해선 먼저 탈퇴 유예 SNS 계정을 복구 완료한 후 가능함 ※ 차세대 통합회원 전환 화면 플로우 > 탈퇴 유예 계정 참고
6	**연결 계정 > 탈퇴 유예 계정(병합 유형)** - 병합 조건에 부합하는 계정 중 탈퇴 유예 계정이 존재할 경우, 통합회원 전환이 불가함
7	**연결 계정 > 탈퇴 유예 계정(단일 유형)** - 병합 조건에 부합하지 않는 단일 계정이 탈퇴 유예 계정일 경우, 통합회원 전환이 불가함
8	**다음 버튼 (비활성화 케이스)** - 연결 계정 리스트 모두 선택 불가 상태일 경우, [다음] 버튼 비활성화되어 클릭 불가함 - 통합회원 전환 가능한 연결 계정이 1개 이상일 경우, [다음] 버튼 활성화되어 클릭 가능함

26.10.26
- 차세대 통합회원 전환 > 닉네임 설정 > 입력된 닉네임 포커스/포커스 해제 화면 추가


화면명	닉네임 설정	화면 ID	-	경로	



STEP 2. 닉네임 설정
Default 닉네임 자동 입력된 상태



STEP 2. 닉네임 설정
자동 입력된 닉네임 삭제 후,
인풋박스 포커스 상태
(유효성 체크 문구 + 인풋박스 에러 표시)




STEP 2. 닉네임 설정
자동 입력된 닉네임 삭제 후,
인풋박스 포커스 해제 상태
(유효성 체크 문구 + 인풋박스 에러 표시)


Description	
0	**닉네임 생성 화면** 사용자가 직접 입력 가능
1	**닉네임 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 - 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 (닉네임 중복 가능) - 닉네임은 해당 페이지 진입 시, 자동 입력된 상태
2	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) - 클릭 시, 이전 화면으로 이동
3	- [다음] 버튼 - 비활성화(Default) - 모든 필수 항목 입력 시 활성화 - 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 통합회원 전환 완료 페이지로 이동
비고	

통합회원 전환 완료


화면명	통합 회원 전환 완료	화면 ID	-	경로	



CASE 1. 전환 완료
크리에이터 + 도네이터



CASE 2. 전환 완료
크리에이터



CASE 3. 전환 완료
도네이터

Description	
0	**통합회원 전환 완료 화면** - 통합회원 전환 완료 시, 결과 화면 표시
1	**CASE 1. 크리에이터 + 도네이터 병합 계정** - p.46 > 병합 조건에 부합하는 조건의 계정으로 통합회원 전환 완료 - 크리에이터 & 도네이터 SNS 계정 ID 표시
2	**CASE 2. 크리에이터 계정만 전환** - p.46 > 병합 조건에 부합하지 않는 조건의 계정 중 크리에이터 계정으로 통합회원 전환 완료 - 크리에이터 SNS 계정 ID 표시
3	**CASE 3. 도네이터 계정만 전환** - p.46 > 병합 조건에 부합하지 않는 조건의 계정 중 도네이터 계정으로 통합회원 전환 완료 - 도네이터 SNS 계정 ID 표시
4	**통합회원 전환 완료 버튼** - 클릭 시, ① 통합회원 전환 완료 ② SNS 간편 로그인 연결 화면으로 이동
비고	


다음 장 이어서

통합회원 전환 완료 후, SNS 간편 로그인 계정 연결


26.10.26

26.11.04
- 통합회원 전환 완료 후 SNS 간편 로그인 계정 연결 > CHEAR / KICK 신규 추가


화면명	간편 로그인 SNS 계정 연결	화면 ID	-	경로	



Default



유효성 체크 시




SNS 계정 연결 완료 상태

Description	
0	**간편 로그인 SNS 계정 연결** - 차세대 투네이션 ID에 SNS 간편 로그인으로 사용할 SNS 계정 연결 페이지.
1	**SNS 플랫폼 리스트** - 트위치, 유튜브, 카카오, 페이코, 네이버 로고 및 SNS 플랫폼 명 표시
2	**연결 추가 텍스트 버튼** - 클릭 시, SNS 별 OAuth 페이지 호출 **2-1. 유효성 체크** - SNS 로그인 성공 시, SNS 계정 연결한 상태 참고 ㄴ 단, 다음의 경우 SNS 간편 로그인 연결 불가하며 유효성 체크 메시지 표기 ① 차세대 통합회원 미전환 SNS 계정 : 차세대 통합회원 미전환 계정은 연결할 수 없습니다. ② 타 차세대 투네이션 ID의 SNS 간편 로그인으로 이미 연결되어 있는 경우 : 이미 SNS 간편 로그인으로 연결된 계정입니다. 다른 계정으로 시도해 주세요. ③ 플랫폼 OAuth 페이지를 통해 여타의 사유로 세션 정보를 가져오지 못할 경우 : 로그인 정보를 불러오지 못했습니다. 다시 시도해 주세요.
3	**SNS 계정 연결한 상태 > 플랫폼 ID** - SNS 계정 연결 완료 시, 연결한 플랫폼의 ID 표시
4	**연결됨 표시** - 간편 로그인 연결 완료 시, 연결됨 표시
5	**투네이션 시작하기 버튼** - 버튼 하단 플로팅 고정 - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동


1-2. 투네이션 ID 로그인 > 연결된 SNS 계정이 없을 경우

차세대 통합회원 전환 화면 플로우




기존 투네이션 ID 로그인

화면명	투네이션 ID 로그인 & 통합 회원 전환 안내	화면 ID	-	경로	



로그인 화면

기존 투네이션 정보 입력 후 로그인




다음 장 이어서

Description	
0	**차세대 로그인 화면**
1	**투네이션 ID/PW 입력 후 로그인** - 기존 투네이션 ID 로그인 시, 차세대 통합회원 미전환 유저이나 해당 투네이션 ID에 연결된 SNS 계정이 없을 경우
2	**통합회원 전환 안내** - 이전 정의와 동일
비고	


닉네임 설정 & SNS 간편 로그인 연결

26.11.04
- 통합회원 전환 완료 후 SNS 간편 로그인 계정 연결 > CHEAR / KICK 신규 추가

화면명	닉네임 설정 & SNS 간편 로그인 연결	화면 ID	-	경로	



STEP 2. 닉네임 설정
Default 닉네임 자동 입력된 상태




SNS 간편 로그인 연결

Description	
0	**닉네임 생성 화면** 사용자가 직접 입력 가능
1	**닉네임 입력** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 - 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 (닉네임 중복 가능)
2	**뒤로가기 버튼** - 활성화(Default) - 클릭 시, 이전 화면으로 이동
3	**다음 버튼** - 비활성화(Default) - 닉네임 입력 시 활성화 - 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② SNS 간편 로그인 계정 연결 페이지로 이동
4	**SNS 간편 로그인 연결** - 이전 정의와 동일
비고	


2-1. SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 연결된 상태

차세대 통합회원 전환 화면 플로우

SNS 로그인




통합회원 전환 안내 & 약관동의




통합회원으로 전환할 투네이션 ID 1개 선택



• CASE 1. 각 계정 유형이 서로 다른 투네이션 ID에 연결된 경우_크리에이터





• CASE 1. 각 계정 유형이 서로 다른 투네이션 ID에 연결된 경우_도네이터




• CASE 2. 병합 조건에 부합하는 경우

닉네임 설정









통합회원 전환 완료



• 크리 + 도네





• 크리에이터




• 도네이터

SNS 간편 로그인 계정 연결







로그인 상태로 통합 홈으로 진입

화면명	SNS 계정 로그인	화면 ID	-	경로	




로그인 화면


SNS 계정으로 로그인 시도

Description	
0	**차세대 로그인 화면**
1	**SNS 계정으로 로그인** SNS 계정 로그인 시, 차세대 통합회원 미전환 유저일 경우 통합회원 전환 안내 페이지로 이동
비고	

통합회원 전환 안내

화면명	통합회원 전환 안내 & 약관 동의	화면 ID	-	경로	





Description	
1	**통합회원 전환 안내 화면** - 차세대 통합회원 전환 미완료자일 경우 노출 - 차세대 오픈 후 통합계정 미 전환 시, 기존 투네이션 계정은 삭제되지 않고 유지 - 통합회원 전환 후 로그인 가능 ㄴ 기존 투네이션 ID 로는 로그인 불가 (통합회원 전환 전까지는 계속 안내)
2	**개별 항목 동의 영역** [표시항목] - (필수) 개인정보 처리 방침 : 체크 - (필수) 서비스 이용약관(도네이터) : 체크 - (선택) 서비스 이용약관(크리에이터) : 체크 선택하지 않고 전환 진행 되었을 경우, 크리에이터 최초 진입 시, 크리에이터 약관 동의가 필요 - (선택) 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 : 체크
3	**로그아웃 버튼** 클릭 시, 로그아웃 되며 통합 로그인 화면으로 이동
2	**통합회원 전환하기 버튼** - Default 비활성화 상태 - 약관 동의 항목 중 필수 항목 모두 체크 시, 버튼 활성화됨 - 클릭 시, 다음 페이지로 이동
비고	

기존 투네이션 ID 선택 & 닉네임 설정

화면명	기존 투네이션 ID 선택 & 닉네임 설정	화면 ID	-	경로	



CASE 1
각 계정 유형이 서로 다른 투네이션 ID에 연결된 경우




CASE 2
병합 조건에 부합하는 경우

다음 장 이어서


Description	
0	**기존 투네이션 ID 선택** - 로그인한 SNS 계정과 연결 상태였던 기존 투네이션 ID 선택 화면 **CASE 1. 각 계정 유형이 서로 다른 투네이션 ID에 연결된 경우**
1	**SNS 계정 정보** - SNS 로그인 시, 로그인한 계정 ID 표시
2	**투네이션 ID 정보** - SNS 계정과 연결되어 있는 기존 투네이션 ID 및 연결 정보 표시 - 기존 투네이션 ID 선택된 상태 Default
비고	

26.10.26
- 차세대 통합회원 전환 > 닉네임 설정 > 입력된 닉네임 포커스/포커스 해제 화면 추가


화면명	닉네임 설정	화면 ID	-	경로	



STEP 2. 닉네임 설정
Default 닉네임 자동 입력된 상태



STEP 2. 닉네임 설정
자동 입력된 닉네임 삭제 후,
인풋박스 포커스 상태
(유효성 체크 문구 + 인풋박스 에러 표시)




STEP 2. 닉네임 설정
자동 입력된 닉네임 삭제 후,
인풋박스 포커스 해제 상태
(유효성 체크 문구 + 인풋박스 에러 표시)


Description	
0	**닉네임 생성 화면** 사용자가 직접 입력 가능
1	**닉네임 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 - 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 (닉네임 중복 가능) - 닉네임은 해당 페이지 진입 시, 자동 입력된 상태
2	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) - 클릭 시, 이전 화면으로 이동
3	- [다음] 버튼 - 비활성화(Default) - 모든 필수 항목 입력 시 활성화 - 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② SNS 간편 로그인 계정 연결 페이지로 이동
비고	

통합회원 전환 완료


화면명	통합회원 전환 완료	화면 ID	-	경로	



CASE 1. 전환 완료
크리에이터 + 도네이터



CASE 2. 전환 완료
크리에이터



CASE 3. 전환 완료
도네이터

Description	
0	**통합회원 전환 완료 화면** - 통합회원 전환 완료 시, 결과 화면 표시
1	**SNS 계정** - 전환 시도한 SNS 계정 정보 표시
2	**투네이션 ID** - 전환 완료된 투네이션 ID 정보 표시
3	**통합회원 전환 완료 버튼** - 클릭 시, ① 통합회원 전환 완료 ② SNS 간편 로그인 연결 화면으로 이동
비고	


다음 장 이어서

통합회원 전환 완료 후, SNS 간편 로그인 계정 연결


26.10.26

26.11.04
- 통합회원 전환 완료 후 SNS 간편 로그인 계정 연결 > CHEAR 신규 추가


화면명	간편 로그인 SNS 계정 연결	화면 ID	-	경로	



Default



유효성 체크 시




SNS 계정 연결 완료 상태

Description	
0	**간편 로그인 SNS 계정 연결** - 차세대 투네이션 ID에 SNS 간편 로그인으로 사용할 SNS 계정 연결 페이지.
1	**SNS 플랫폼 리스트** - 트위치, 유튜브, 카카오, 페이코, 네이버 로고 및 SNS 플랫폼 명 표시
2	**연결 추가 텍스트 버튼** - 클릭 시, SNS 별 OAuth 페이지 호출 **2-1. 유효성 체크** - SNS 로그인 성공 시, SNS 계정 연결한 상태 참고 ㄴ 단, 다음의 경우 SNS 간편 로그인 연결 불가하며 유효성 체크 메시지 표기 ① 차세대 통합회원 미전환 SNS 계정 : 차세대 통합회원 미전환 계정은 연결할 수 없습니다. ② 타 차세대 투네이션 ID의 SNS 간편 로그인으로 이미 연결되어 있는 경우 : 이미 SNS 간편 로그인으로 연결된 계정입니다. 다른 계정으로 시도해 주세요. ③ 플랫폼 OAuth 페이지를 통해 여타의 사유로 세션 정보를 가져오지 못할 경우 : 로그인 정보를 불러오지 못했습니다. 다시 시도해 주세요.
3	**SNS 계정 연결한 상태 > 플랫폼 ID** - SNS 계정 연결 완료 시, 연결한 플랫폼의 ID 표시
4	**연결됨 표시** - 간편 로그인 연결 완료 시, 연결됨 표시
5	**투네이션 시작하기 버튼** - 버튼 하단 플로팅 고정 - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동


2-2. SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태

차세대 통합회원 전환 화면 플로우


SNS 로그인



통합회원 전환 안내 & 약관동의



본인인증



통합회원으로 전환할 SNS 계정정보 1개 선택



• CASE 1. 크리에이터 계정 정보만 존재하는 경우




• CASE 2. 도네이터 계정 정보만 존재하는 경우



• CASE 3. 크리에이터, 도네이터 계정 정보 모두 존재하는 경우

신규 ID 생성









통합회원 전환 완료









SNS 간편 로그인 계정 연결








SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태

화면명	SNS 계정 로그인	화면 ID	-	경로	




다음 장 이어서

로그인 화면
SNS 계정으로 로그인 시도

Description	
0	**차세대 로그인 화면**
1	**SNS 계정으로 로그인** SNS 계정 로그인 시, 차세대 통합회원 미전환 유저일 경우 통합회원 전환 안내 페이지로 이동
비고	

통합회원 전환 안내

화면명	통합회원 전환 안내 & 약관 동의	화면 ID	-	경로	







Description	
1	**통합회원 전환 안내 화면** - 차세대 통합회원 전환 미완료자일 경우 노출 - 차세대 오픈 후 통합계정 미 전환 시, 기존 투네이션 계정은 삭제되지 않고 유지 - 통합회원 전환 후 로그인 가능 ㄴ 기존 투네이션 ID 로는 로그인 불가 (통합회원 전환 전까지는 계속 안내)
2	**개별 항목 동의 영역** [표시항목] - (필수) 개인정보 처리 방침 : 체크 - (필수) 서비스 이용약관(도네이터) : 체크 - (선택) 서비스 이용약관(크리에이터) : 체크 선택하지 않고 전환 진행 되었을 경우, 크리에이터 최초 진입 시, 크리에이터 약관 동의가 필요 - (선택) 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 : 체크
3	**로그아웃 버튼** 클릭 시, 로그아웃 되며 통합 로그인 화면으로 이동
2	**통합회원 전환하기 버튼** - Default 비활성화 상태 - 약관 동의 항목 중 필수 항목 모두 체크 시, 버튼 활성화됨 - 클릭 시, 다음 페이지로 이동
비고	

인증 유형 선택 & 사용자 인증

화면명	인증 유형 선택 & 사용자 인증	화면 ID	-	경로	



STEP 1. 인증 유형 선택



사용자 인증

다음 장 이어서

Description	
0	약관동의~인증유형 선택 화면
1	
비고	

통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택

26.10.26
- SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태 > 통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택 화면 디스크립션 수정

화면명	통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택	화면 ID	-	경로	



CASE 1
크리에이터 계정 정보만 존재하는 경우

CASE 2
도네이터 계정 정보만 존재하는 경우

CASE 3
크리에이터, 도네이터 계정 정보 모두 존재하는 경우

Description	
0	**통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택** - SNS 로그인 후, 통합회원으로 전환할 계정 정보를 선택하는 화면
1	**SNS 계정 정보** - SNS 로그인 시, 로그인한 계정 ID 표시 - 텍스트 표시 영역으로 수정 불가
2	**SNS 계정 정보 선택** - 로그인한 SNS 계정의 정보 표시 ㄴ 컬럼값 : ① 선택 : 라디오 버튼 제공 ㄴ 리스트 1번째 선택 상태 Default ② 계정 유형 : 로그인한 SNS 계정의 계정 유형 표시(크리에이터 or 도네이터) ③ 플랫폼 : 로그인한 SNS 계정의 플랫폼 표시 ④ 투네이션 ID : 투네이션 ID 미연결 상태이므로, '-'(하이픈) 으로 표시 - 계정 정보가 1개인 경우 CASE 1, 2와 같이 표시 - 정렬순 : 크리에이터 > 도네이터 순
3	**뒤로가기 버튼** - 버튼 활성화(Default) - 클릭 시, 이전 화면으로 이동 (인증 유형 선택)
4	**다음 버튼** - 버튼 활성화(Default) - 클릭 시, 다음 화면으로 이동 (신규 투네이션 ID 생성)
비고	

다음 장 이어서


신규 투네이션 ID 생성

26.10.26
- SNS 계정 로그인 > 투네이션 ID 미연결 상태 > 신규 투네이션 ID 생성 뒤로가기/다음 버튼 디스크립션 수정

화면명	신규 투네이션 ID 생성	화면 ID	-	경로	



STEP 2. 투네이션 ID 생성
입력전




STEP 2. 투네이션 ID 생성
입력후

다음 장 이어서


Description	
0	**통합회원 전환 ID 생성 화면** 사용자가 직접 입력/변경 가능
1	**SNS 계정 ID 표시**
2	**인증 유형 영역** [표시항목] - (필수) 닉네임 : 입력란 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자~최대16자 닉네임은 해당 페이지 진입 시, 자동 입력된 상태 - (필수) 아이디 : 입력란 영문 또는 숫자 4자~25자 입력 * (변경한 후엔, 최초 난수로 제공했던 식별번호는 폐기 처리함 - 사칭 방지) - (필수) 비밀번호 : 입력란 영문,특수문자, 숫자 조합 10자 이상 입력 - (필수) 비밀번호 확인 : 입력란 비밀번호 재입력 * 안내 메세지(에러) 노출
3	**버튼 영역** - [뒤로가기] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 통합회원으로 전환할 SNS 계정 정보 선택 화면으로 이동 - [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 통합회원 전환 완료 화면으로 이동
비고	

통합회원 전환 완료

화면명	통합 회원 전환 완료	화면 ID	-	경로	



CASE 1. 전환 완료
크리에이터



CASE 2. 전환 완료
도네이터

다음 장 이어서


Description	
0	**통합회원 전환 완료 화면** - 통합회원 전환 완료 시, 결과 화면 표시
1	**CASE 1. 크리에이터 계정만 전환** - 병합 조건에 부합하지 않는 조건의 계정 중 크리에이터 계정으로 통합회원 전환 완료 - 크리에이터 SNS 계정 ID 표시
2	**CASE 2. 도네이터 계정만 전환** - 병합 조건에 부합하지 않는 조건의 계정 중 도네이터 계정으로 통합회원 전환 완료 - 도네이터 SNS 계정 ID 표시
3	**통합회원 전환 완료 버튼** - 클릭 시, ① 통합회원 전환 완료 ② SNS 간편 로그인 연결 화면으로 이동
비고	

통합회원 전환 완료 후, SNS 간편 로그인 계정 연결


26.10.26

26.11.04
- 통합회원 전환 완료 후 SNS 간편 로그인 계정 연결 > CHEAR 신규 추가


화면명	간편 로그인 SNS 계정 연결	화면 ID	-	경로	



Default



유효성 체크 시



SNS 계정 연결 완료 상태


Description	
0	**간편 로그인 SNS 계정 연결** - 차세대 투네이션 ID에 SNS 간편 로그인으로 사용할 SNS 계정 연결 페이지.
1	**SNS 플랫폼 리스트** - 트위치, 유튜브, 카카오, 페이코, 네이버 로고 및 SNS 플랫폼 명 표시
2	**연결 추가 텍스트 버튼** - 클릭 시, SNS 별 OAuth 페이지 호출 **2-1. 유효성 체크** - SNS 로그인 성공 시, SNS 계정 연결한 상태 참고 ㄴ 단, 다음의 경우 SNS 간편 로그인 연결 불가하며 유효성 체크 메시지 표기 ① 차세대 통합회원 미전환 SNS 계정 : 차세대 통합회원 미전환 계정은 연결할 수 없습니다. ② 타 차세대 투네이션 ID의 SNS 간편 로그인으로 이미 연결되어 있는 경우 : 이미 SNS 간편 로그인으로 연결된 계정입니다. 다른 계정으로 시도해 주세요. ③ 플랫폼 OAuth 페이지를 통해 여타의 사유로 세션 정보를 가져오지 못할 경우 : 로그인 정보를 불러오지 못했습니다. 다시 시도해 주세요.
3	**SNS 계정 연결한 상태 > 플랫폼 ID** - SNS 계정 연결 완료 시, 연결한 플랫폼의 ID 표시
4	**연결됨 표시** - 간편 로그인 연결 완료 시, 연결됨 표시
5	**투네이션 시작하기 버튼** - 버튼 하단 플로팅 고정 - 클릭 시, 비로그인 상태로 통합 로그인 화면으로 이동

3-1. 클라이언트 리모컨 > 통합회원 미전환 계정 로그인

차세대 통합회원 전환 화면 플로우 (1/3)

26.10.26
- 차세대 통합회원 전환 케이스 추가 (클라이언트 리모컨)

클라이언트 리모컨 로그인 화면




- 통합회원 미전환 계정 > 클라이언트 리모컨을 통한 최초 투네이션 ID 또는 SNS 로그인 진행

2차 인증 설정 여부


- 설정
- 미설정

2차 인증 웹 브라우저



2차 인증 완료


통합회원 전환 필수 안내 모달



- 로그인 성공 시,
  로그인한 계정이 통합회원 미전환 계정일 경우, 해당 모달 호출
- [통합회원 전환하기] 버튼 클릭 시,
  차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출 (다음 장 참고)

차세대 통합회원 전환 화면 플로우 (2/3)


차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창



- 투네이션 ID 또는 SNS 로그인하여, 통합회원 전환 프로세스 진행


통합회원 전환 프로세스

클라이언트 리모컨 로그인 화면




- 통합회원으로 전환 완료한 계정으로 재로그인 진행

2차 인증 설정 여부




• 클라이언트 리모컨 진입 성공

화면명	통합회원 전환 필수 안내 모달	화면 ID	-	경로	클라이언트 리모컨 > 통합회원 미전환 계정으로 최초 투네이션 ID 또는 SNS 로그인 진행



Description	
0	**클라이언트 리모컨 > 로그인 화면**
1	**통합회원 전환 필수 안내 모달** *** 노출 조건** - 통합회원 미전환 계정으로 로그인 시, 해당 모달 호출
2	**안내문구** - 통합회원 전환 필수 안내문구 제공
3	**통합회원 전환하기 버튼** - Default : 버튼 활성화 상태 - 클릭 시, ① 모달 닫힘 ② 차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출
비고	

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창




3-2. 클라이언트 리모컨 >
통합회원 미전환 계정
(탈퇴 유예 중인 계정 有) 로그인

차세대 통합회원 전환 화면 플로우 (1/4)

26.11.04
- 클라이언트 리모컨 > 로그인 > 통합회원 미전환 & 탈퇴 유예 계정 있음 케이스 추가

클라이언트 리모컨 로그인 화면




- 통합회원 미전환 계정(탈퇴 유예 중인 계정 있음) >
  클라이언트 리모컨을 통한 최초 투네이션 ID 또는 SNS 로그인 진행

2차 인증 설정 여부


- 설정
- 미설정

2차 인증 웹 브라우저




2차 인증 완료

통합회원 전환 필수 안내 모달



- 로그인 성공 시,
  로그인한 계정이 통합회원 미전환 계정일 경우, 해당 모달 호출
- [통합회원 전환하기] 버튼 클릭 시,
  차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출 (다음 장 이어서)

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창



• 투네이션 ID 또는 SNS 로그인하여, 통합회원 전환 프로세스 진행

로그인 수단


투네이션 ID 로그인

2차 인증 설정 여부

설정


미설정

2차 인증 웹 브라우저



2차 인증 완료

통합회원 전환 안내 & 약관동의



통합회원 전환할 SNS 계정 선택



- 투네이션 ID 로그인을 통해 탈퇴 유예 계정 복구 불가
- 계정 복구를 위해 SNS 로그인으로 이어서 진행


SNS 로그인

2차 인증 설정 여부

설정

미설정

2차 인증 웹 브라우저




2차 인증 완료

브라우저 팝업 차단 여부 체크


허용 상태

차단 상태


탈퇴 계정 복구 안내 웹 브라우저



계정 복구 완료 팝업




브라우저 설정 팝업



다음 장 이어서

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창




• SNS 로그인을 통해 계정복구 완료 후, 투네이션 ID 또는 SNS 재로그인 진행

2차 인증 설정 여부

설정


미설정

2차 인증 웹 브라우저



2차 인증 완료

통합회원 전환 안내 & 약관동의




통합회원 전환할 SNS 계정 선택



- 탈퇴 유예 계정 → 정상 계정으로 상태 변경 완료
- 통합회원 전환 프로세스 후속 진행 및 전환 완료
- 다음 장 이어서

클라이언트 리모컨 로그인 화면




- 클라이언트 리모컨으로 돌아와,
  통합회원으로 전환 완료한 계정으로 로그인 진행

2차 인증 설정 여부

설정


미설정

2차 인증 웹 브라우저



2차 인증 완료

클라이언트 리모컨 메인 화면



- 클라이언트 리모컨 진입 성공

1. 클라이언트 리모컨 진입 >
   로그인 >
   통합회원 이용약관 (크리에이터) 미동의 시


26.10.26
- 클라이언트 리모컨 > 로그인 > 통합회원 이용약관(크리에이터) 미동의 케이스 추가

클라이언트 리모컨 로그인 화면



- 클라이언트 리모컨을 통한
  통합회원 이용약관(크리에이터) 미동의한 계정으로 로그인 진행

스튜디오 설정 요청 안내 모달




- **각 버튼 클릭 시, 다음의 동작으로 진행**


  ① [다른 계정으로 로그인] 버튼 클릭 시,
  로그아웃 및 리모컨 로그인 화면으로 이동

  ② [스튜디오로 이동] 버튼 클릭 시,
  차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창



- 통합회원 이용약관(크리에이터) 미동의한 계정으로 재로그인하여 스튜디오 페이지로 진입




- 로그인 성공 후, 스튜디오 페이지 > 약관 동의 모달 호출
- 약관 미체크 상태 Default (약관 체크 시, [동의] 버튼 활성화




- 약관동의 완료 후, 해당 모달 호출



- 내 후원페이지 URL 설정 완료 후, 해당 모달 호출
- 플랫폼 연결 1개 이상 완료 시, [다음] 버튼 활성화




- 이전 단계에서 스트리밍 채널 연동 완료된 플랫폼 중 후원페이지에 송출할 채널 플랫폼 설정




- 설정 완료 후, 스튜디오 대시보드 화면으로 진입

클라이언트 리모컨 로그인 화면




- 클라이언트 리모컨으로 돌아와, 재로그인 진행

클라이언트 리모컨 메인 화면



- 클라이언트 리모컨 진입 성공

화면명	회원가입 요청 안내	화면 ID	-	경로	클라이언트 리모컨 > 투네이션 ID 미연결 SNS 로그인 진행



Description	
0	**클라이언트 리모컨 > 로그인 화면**
1	**스튜디오 설정 요청 안내 모달** *** 노출 조건** - 통합회원 이용약관(크리에이터) 미동의한 계정으로 로그인 시, 해당 모달 호출
2	**안내문구** - 스튜디오 설정 요청 안내문구 제공
3	**다른 계정으로 로그인 버튼** - Default : 버튼 활성화 상태 - 클릭 시, 로그아웃 및 해당 모달 닫힘
4	**스튜디오로 이동 버튼** - Default : 버튼 활성화 상태 - 클릭 시, 차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창




2. 클라이언트 리모컨 진입 > 신규가입 SNS 계정 로그인


클라이언트 리모컨 진입 > SNS 로그인을 통한 신규 회원가입 화면 플로우 (1/2)

26.10.26
- 클라이언트 리모컨 > 신규가입 SNS 계정 로그인 케이스 추가


클라이언트 리모컨 로그인 화면



- 클라이언트 리모컨을 통한
  투네이션 ID 미연결 SNS 로그인 진행




회원가입 안내 모달



- [통합회원 전환하기] 버튼 클릭 시,
  차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출


차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창



- 투네이션 미연결 SNS 계정으로 로그인하여 회원가입 진행

신규 회원가입 프로세스

클라이언트 리모컨 로그인 화면



- 회원가입 완료 후, 투네이션 ID와 연결된 SNS 계정으로 재로그인 진행

플랫폼 로그인 체크

Y

통합회원 이용약관 (크리에이터) 동의 여부


동의

N

플랫폼 로그인 진행


미동의

클라이언트 리모컨 메인 화면



- 클라이언트 리모컨 진입 성공


스튜디오 설정 요청 안내 모달



- [통합회원 전환하기] 버튼 클릭 시,
  차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출


스튜디오 설정 프로세스

화면명	회원가입 요청 안내	화면 ID	-	경로	클라이언트 리모컨 > 투네이션 ID 미연결 SNS 로그인 진행



Description	
0	**클라이언트 리모컨 > 로그인 화면**
1	**회원가입 요청 안내 모달** *** 노출 조건** - 투네이션 ID 미연결 SNS 계정으로 로그인 시, 해당 모달 호출
2	**안내문구** - 회원가입 요청 안내문구 제공
3	**회원가입 하러가기 버튼** - Default : 버튼 활성화 상태 - 클릭 시, ① 모달 닫힘 ② 차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창 호출
비고	

차세대 투네이션 > 로그인 화면 브라우저 창




아이디 찾기 - 팝업


26.08.06

26.10.02
아이디 찾기 > 본인인증 실패 토스트 추가


화면명	아이디 찾기	화면 ID	-	경로	아이디 찾기




사용자 인증 선택



사용자 인증 후



사용자 인증 후_조회 정보 없을 경우



Description	
0	**아이디 찾기 화면**
1	**인증 유형 영역** [표시항목] - 국내 만14세 미만 회원 : 버튼 - 국내 만14세 이상 회원 : 버튼 - 해외 회원 : 버튼
1-1	**본인인증 실패 토스트 메시지** - 본인인증 실패 시, 본인인증 실패 토스트 메시지 호출
2	**보유ID 목록 영역** - 1번째 라인 ID 선택 (Default) [표시항목] - 투네이션 ID - 가입일 - 계정 상태 (정상, 탈퇴유예)
3	**버튼 영역** - [비밀번호 재설정] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 비밀번호 재설정 화면으로 이동 - [로그인] 버튼 - 활성화(Default) 클릭 시, 로그인 화면으로 이동
비고	

아이디 찾기 후 비밀번호 재설정 할 경우
재인증 단계 제거


현재- 사용자 인증이 중복되어 있음

비밀번호 찾기 - 팝업


26.10.02

26.10.26
- 비밀번호 찾기 > 본인인증 실패 토스트 추가


화면명	비밀번호 찾기	화면 ID	-	경로	비밀번호 찾기




아이디 입력



사용자 인증 선택




비밀번호 재설정



Description	
0	**비밀번호 찾기 화면**
1	**아이디 유효성 체크** ① 아이디 길이가 4자 미만 또는 25자 초과 : - 아이디는 4자에서 25자 사이여야 합니다. ② 특수 문자 등 영문, 숫자 외 문자 입력 : - 아이디에는 영문 또는 숫자만 쓸 수 있습니다. ③ 인풋박스 포커스 후, 내용을 모두 지울 경우 : - 아이디를 입력해 주세요. ④ 미등록 아이디를 입력 후, [다음] 버튼 클릭 : - 존재하지 않는 사용자입니다.
1-1	**본인인증 실패 토스트 메시지** - 본인인증 실패 시, 본인인증 실패 토스트 메시지 호출
2	**비밀번호 유효성 체크** - 회원가입 유효성 체크와 동일 (참고)
비고	

비밀번호 찾기 - 팝업

화면명	비밀번호 재설정 완료 안내 (공통)	화면 ID	-	경로	비밀번호 찾기



Description	
0	비밀번호 재설정 완료 화면
1	
비고	

통합홈


04.27 - 왼쪽 영역 프로필/투네랭킹 추가

05.14 – LNB 이벤트 메뉴 추가

26.11.04
- LNB > 서비스 바로가기 > 투네랜드 메뉴 추가
- 헤더 > 로그인/회원가입 버튼 정의 보완

03.23 수정
- 후원액, 후원하기 버튼, 스티키 배너 삭제
  → 컨텐츠 내 배너로 변경
- 영상별 즐겨찾기 버튼 추가 / 후원하기 버튼 삭제
- 각 컨텐츠 영상 노출 개수 변경


화면명	통합홈 - 로그인 전 1/4	화면 ID	-	경로	



Description	
0	**통합 홈 로그인 전 화면** - LNB 메뉴 펼침(Default)
1	**알림 배너 영역** - 공지할 정보가 있을 경우만 정해진 기간 동안 노출 Admin : 공지 내용/노출 기간 설정 필요
2	**검색 영역** - 라이브 제목, 크리에이터 닉네임 검색
3	**로그인 버튼** - 클릭 시, 로그인 페이지로 이동
4	**회원가입 버튼** - 클릭 시, 회원가입 팝업 호출
5	**LNB 영역** [노출 정보] - 로그인 전 전체 라이브/인기 라이브/투네랭킹/이벤트/인기 크리에이터/서비스 바로가기

26.10.26
- 통합홈 > 투네이션 추천 라이브 영역 디스크립션 보완

화면명	통합홈 - 로그인 전 1/4	화면 ID	-	경로	통합홈




Description	
0	**통합 홈 로그인 전 화면** - LNB 메뉴 펼침(Default)
6	**투네이션 추천 라이브 영역** - 웹 : 4X2 배열 (1440 미만) / 5X2 배열 (1440 이상) - 관리자 페이지에 등록된 크리에이터 우선 노출 (정치 방송 같은 민감한 영상 노출 X) - 등록 크리에이터 없는 경우 시청자 순 노출 **Default 상태** - 영상은 항상 1개만 펼쳐진 상태로 노출됨 (동시 펼침 불가) - 통합 홈 메인 최초 진입 시, 첫 번째 영상이 펼쳐진 상태로 노출됨 [노출 정보] **펼쳐진 영상** - 펼쳐진 영상 자동 재생 & 음소거(Default) - 영상 제목/프로필 이미지/크리에이터명/인증마크/시청자 수/라이브 텍스트 마크 - 펼쳐진 영상에 마우스 오버 시, 상태 변화 없음 - 마우스 아웃 시, 마지막으로 펼쳐진 영상의 펼침 상태가 유지됨 - 펼쳐진 영상 클릭 시, 후원페이지로 이동 **접혀진 영상** - 영상 제목/크리에이터 명/시청자 수 - 마우스 오버 시, 해당 영상 영역 펼쳐짐 ㄴ 기존에 펼쳐져 있던 영상은 자동으로 접힘 Admin 차세대 투네이션 관리자 > 메인 송출 관리 > 메인 방송 배너 : 노출 개수/노출 우선순위 설정/송출 차단
7	**배너 영역** 컨텐츠 영역 내 띠배너 노출 닫기 버튼 제공 X Admin : 노출할 배너/노출 기간 설정 필요

통합홈

26.08.06

26.10.07
추천 채널 그룹 '더보기' 버튼 정의 추가
(추천 라이브 / 첫 후원 응원하기 / LIVE TOP 50)

화면명	통합홈 - 로그인 전 1/4	화면 ID	-	경로	통합홈




	Description
8	**추천 라이브 영역** [노출기준] 관리자에서 설정한 노출 우선순위에 따라 노출 - 노출 개수는 로그인 여부에 따라 상이함 : **① 비로그인 상태** ㄴ Default : 4개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 8개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 로그인 화면으로 이동 **② 로그인 상태** ㄴ Default : 4개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 8개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 해당 영역의 전체보기 화면으로 이동 [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/영상제목/즐겨찾기 Admin 차세대 투네이션 관리자 > 메인 송출 관리 > 추천 라이브 : 노출 우선순위 설정/송출 차단
9	**LNB > 인기 크리에이터 영역** [노출기준] 다음과 같은 순으로 우선순위 자동 산출 ① 라이브 ON 상태 ② 관리자 > 가중치 내림차순 ③ 가중치 동점일 경우, 시청자 많은 순 단, 라이브 OFF일 경우 노출 안함 더보기 버튼 클릭 시, 5개씩 추가 노출 2회 클릭 후 더보기 버튼 미노출 인기 크리에이터가 15개 미만인 경우 더보기 버튼 미노출
10	**카카오 채널** 카카오톡 상담 채널로 이동

26.03.23
26.04.27 즐겨찾기 버튼 추가 / 로그인 버튼 삭제
26.10.07
추천 채널 그룹 '더보기' 버튼 정의 추가
(추천 라이브 / 첫 후원 응원하기 / LIVE TOP 50)

화면명	통합홈 - 로그인 전 2/4	화면 ID	-	경로	통합홈

(1) 이어서



(2) 이어서

	Description
0	**통합 홈 로그인 전 화면** - 영상 없는 경우 카테고리 유사도 (벡터값 유사)에 맞는 영상 랜덤으로 노출, 이후 더보기 버튼 미노출 - 영상에 마우스 오버 시, 영상 자동재생 **영상 그룹 공통** 라이브중인 크리에이터만 노출 **디바이스 별 배열** 웹 : 4X2 배열 (1440 미만) / 5X2 배열 (1440 이상)
1	**첫 후원 응원하기 영역** [노출기준] 최근 30일 간 후원 금액 1만원 이상 ~ 100만원 미만 유저들만 노출 단, 라이브 상태가 아닐 경우 노출하지 않음 - 노출 개수는 로그인 여부에 따라 상이함 : ① 비로그인 상태 ㄴ Default : 4개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 8개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 로그인 화면으로 이동 ② 로그인 상태 ㄴ Default : 4개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 8개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 해당 영역의 전체보기 화면으로 이동 [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/인증마크/즐겨찾기/라이브 유무 Admin 차세대 투네이션 관리자 > 메인 송출 관리 > 첫 후원 응원하기 : 노출 우선순위 설정/송출 차단

26.10.07

26.10.26
- 통합홈 메인 > LIVE TOP 50 > 전체보기 버튼 클릭 시, 전체 라이브 화면으로 이동 정의 수정

화면명	통합홈 - 로그인 전 3/4	화면 ID	-	경로	통합홈

(2) 이어서

TOONATION | 라이브, 크리에이터 검색 | 검색 | 로그인 | 회원가입

1

LIVE TOP 50

시청자789명	시청자2509명	시청자99명	시청자99명
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔
시청자789명	시청자2509명	시청자99명	시청자99명
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔

더보기 ∨

최대 16개 라이브 노출 후 전체보기 버튼으로 변경

전체보기 >

(3) 이어서


Description	
0	통합 홈 로그인 전 화면
1	**LIVE TOP 50 영역** [노출기준] - 전체 라이브 기준 중 TOP 50개 영상 노출 ㄴ 단, 라이브 상태가 아닐 경우 노출하지 않음 ㄴ 운영에서 조정하지 않으면 시청자 수 순으로 노출 - 노출 개수는 로그인 여부에 따라 상이함 : ① 비로그인 상태 ㄴ Default : 8개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 16개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 로그인 화면으로 이동 ② 로그인 상태 ㄴ Default : 8개 ㄴ 더보기 버튼 클릭 시 : (1) 최대 16개 노출 (2) 더보기 → 전체보기 버튼으로 변경 ㄴ 전체보기 버튼 클릭 시 : 전체 라이브 화면으로 이동 [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/인증마크/즐겨찾기/라이브 유무 Admin 차세대 투네이션 관리자 > 메인 송출 관리 > LIVE TOP 50 : 노출 우선순위 설정/송출 차단
비고	

03.23 수정

26.11.04
- 푸터 > 디자인 싱크 통일

화면명	통합홈 - 로그인 전 4/4	화면 ID	-	경로	통합홈

(3) 이어서




내용생략

Description	
0	통합 홈 로그인 전 화면 - 메뉴펼침(Default)
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

26.10.07
추천 채널 그룹 전체보기 화면 정의 추가

화면명	추천 채널 그룹 전체보기	화면 ID	-	경로	통합홈




Description	
0	**추천 채널 그룹 전체보기 화면** - 관리자에서 설정한 노출 우선순위에 따른 그룹 내 채널 모두 노출
1	**관리자에서 설정한 추천 채널 그룹명** - 예시 : 통합 홈 > 추천 라이브 전체보기 버튼 클릭 시, 추천 라이브로 타이틀 표시되어 나옴
비고	

통합홈

03.27 수정
- 유저별 상태 확인 가능한 즐겨찾기 리스트 추가

04.27 수정
- 왼쪽 영역 프로필/투네랭킹 추가

화면명	통합홈 - 로그인후/ 메뉴펼침	화면 ID	-	경로	통합 홈




Description	
0	**통합 홈 로그인 후 화면** - 메뉴펼침(Default)
1	**즐겨찾기 영역** [노출 정보] ① 라이브&오프라인 상태 ② 시청자수 ③ 프로필 이미지 ④ 크리에이터명 [노출 순서] - 현행과 동일 - 로그인 상태일 경우에만 노출 - 더보기 버튼 클릭 시, 5개씩 추가 노출 ㄴ 2회 클릭 후 전체보기 버튼으로 변경 - 전체보기 버튼 클릭 시, 즐겨찾기 페이지로 이동 - 노출할 대상이 더 없는 경우, 영역 미노출 - 각 즐겨찾기 리스트 클릭 시, 해당 즐겨찾기의 후원 페이지로 이동
비고	

통합홈

04.27 수정
- 투네랭킹 추가


화면명	통합홈 - 로그인후/ 메뉴닫힘	화면 ID	-	경로	통합 홈




Description	
0	**통합 홈 로그인 전/후 공통 기능 설명 화면** - 메뉴 닫힘 버튼 클릭 시, GNB 영역 축소
1	LNB 영역 로그인 후 → 인기 크리에이터 아래 쪽 부분에 즐겨찾기 추가
비고	

Image Slideshow 예제






https://youtu.be/JZ8eTqnVr8M?si=J3HFGlh-AI-oqERo





https://youtu.be/Y3s0_Vy6Uy0?si=22a-f_27qZZUIsP0

Notice/Banner 예제



선택

화면모드 설정 / 다국어

26.11.04
- 헤더 > 다국어 설정 > 언어 제공 정책 적용
(한국어/영어/일본어/중국어 간체/중국어 번체)

화면명	화면모드 설정 / 다국어	화면 ID	-	경로	통합 홈



Description	
0	**화면 테마 설정 토글 버튼** - 마우스 클릭 시, 화면 테마 설정 변경 밝은테마(Default) / 어두운 테마 - 마우스 오버 시, 툴팁 제공
1	
0	**다국어 레이어 팝업 화면** - 마우스 클릭 시, 한국어 / 영어 / 일본어 / 중국어 번체 목록 레이어 팝업 노출
1	
비고	


보유 캐시

03.27 - 강냉이 정보, QR코드 1Depth로 노출 레이아웃 변경

06.17 - 마우스 이벤트 삭제

화면명	보유 캐시	화면 ID	-	경로	통합 홈

26.11.04
- 헤더 > 보유캐시 레이어 팝업 > 차세대 오픈 시점 자동충전 버튼 비활성화 정의 추가




Description	
0	**보유 캐시 레이어 팝업 화면** 보유중인 캐시와 강냉이 정보를 알 수 있는 화면 보유중인 캐시 노출 - 충전 버튼 클릭 시, 충전 화면 모달 팝업 노출 - 충전 버튼 외 클릭 시, 레이어 팝업 노출
1	**현재 보유캐시 영역** 보유중인 캐시/강냉이 정보 노출 캐시충전 버튼 클릭 시, 충전 화면 모달 팝업 노출
2	**QR코드 영역** QR코드 스캔 시, 모바일용 충전 페이지로 이동
3	**자동 충전 영역** 자동충전 버튼 클릭 시, 충전 > 자동 충전 탭 화면 모달 팝업 노출
4	**자동 충전 버튼** - 차세대 오픈 시점에 해당 버튼 비활성화 처리 및 '점검중' 딱지 표시 ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리
비고	

보유 캐시


03.23 삭제
- 보유캐시 노출 Type으로 변경

화면명	보유 캐시	화면 ID	-	경로	통합 홈



Description	
0	**보유 캐시 레이어 팝업 화면** - 마우스 클릭 시, 레이어 팝업 노출
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

화면명	알림	화면 ID	-	경로	통합 홈



Description	
0	**알림 레이어 팝업 화면** 확인하지 않은 알림이 있을 경우, 알림 개수를 나타내는 숫자 뱃지 노출 - 레이어 팝업에서 리스트 선택 시, 알림 전체 목록 팝업 노출
1	**알림 목록 영역** [노출 정보] 알림 카테고리/제목/날짜 [목록 노출 개수] 보여지는 개수 5개 → 스크롤 제공 불러오는 개수 10개(Default) - 알림 글 클릭 시, 고객센터 해당 페이지로 이동
2	~~**버튼 영역**~~ **삭제** ~~- 알림 모두 보기 버튼 클릭 시,~~ ~~레이어 팝업 닫힌 후 알림 전체 목록 레이어 모달 팝업 노출~~
3	~~**알림 전체 팝업**~~ **삭제** ~~[노출 개수]~~ ~~보여지는 개수 8개 --> 스크롤 제공~~ ~~불러오는 개수 20개(Default)~~ ~~제목 검색 기능 유지~~ ~~[노출 정보]~~ ~~현행과 동일~~
비고	


마이메뉴

26.08.06

26.10.26


26.11.04
- 프로필 레이어 팝업 > 즐겨찾기/다국어 설정/다크모드 메뉴 추가

화면명	마이메뉴	화면 ID	-	경로	통합 홈



Description	
0	**프로필 레이어 팝업 화면** - 마우스 클릭 시, 레이어 팝업 노출 - 마우스 오버 시, 툴팁 제공 ※ 반응형(뷰포트 너비)에 따라 프로필 레이어 팝업 내 메뉴 제공 영역 상이함 ㄴ 반응형(뷰포트 너비)에 따른 헤더 유틸 영역 노출 항목 변경 정의는 반응형 Layout – Header Component 참고
1	**프로필 영역** - 프로필 영역 클릭 시, 마이페이지 새 창 호출 [프로필 이미지 노출 기준] - 기본 이미지 노출 (Default) - SNS api X * 칭호 이미지 등록 되어 있는 경우 - 등록 된 칭호 이미지 노출 * 프로필 이미지 등록되어 있는 경우 - 등록 된 프로필 이미지 노출 * 프로필 + 칭호 이미지 등록 되어 있는 경우 - 등록 된 칭호 이미지 노출 [프로필 표시 우선순위] ① 칭호 이미지 ② 전역레벨 칭호 이미지 ③ 등록된 프로필 이미지 ④ 기본 이미지
2	**메뉴 영역** 투네이션 스튜디오 - 로그인 후 진입 가능 [노출 정보] 마이페이지/즐겨찾기/충전내역/후원내역/칭호/인벤토리/강냉이/출석체크/다국어 설정/다크모드/로그아웃
비고	


User Information 노출 예제



26.08.06


26.10.07
전체 라이브 > 페이징 삭제 → 인피니티 스크롤 대체

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브



Description	
0	**전체 라이브 화면** * 각 컨텐츠 배열 – 웹 기준 1440미만 – 4X2 1440이상 -5X2
1	**탭 영역** [노출정보] 전체/유튜브/CHEAR/KICK/트위치/기타
2	**카테고리 필터 버튼** 현행과 동일 클릭 시, 전체 라이브 카테고리 레이어 팝업 호출
3	**라이브 영상 목록 영역**
3a	**라이브 영상** [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/영상제목/즐겨찾기
3b	**정렬 필터 영역** [노출정보] 시청자 높은순/시청자 낮은순/최근 방송순
4	**인피니티 스크롤 제공** ~~* Pagination(Paging) 공통 참조~~ 추가 노출할 라이브 영상 있을 경우, 인피니티 스크롤 제공
비고	

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브



Description	
0	**전체 Tab**
1	**전체 라이브 카테고리 레이어 팝업 화면** - 탭 클릭 시 해당 카테고리 목록 노출 - 라이브중인 영상이 0인 경우 카테고리 노출X - 6 x 3 이하 → 스크롤 제공 X - 6 x 3 초과 → 스크롤 제공 O
비고	

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브



Description	
0	유튜브 Tab
비고	

26.11.04
- 전체 라이브 > CHEAR / KICK 탭 추가

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브

전체 라이브

전체 | 유튜브 | **CHEAR** | KICK | 트위치 | 기타

시청자 높은순 v

시청자789명	시청자2509명	시청자99명	시청자99명
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	[마라톤] 익스트랙션 신작? 베... 유우양	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔
시청자789명	시청자2509명	시청자99명	시청자99명
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 유우양	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔	모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 원샷한솔

내용 생략

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**CHEAR Tab** - 카테고리 미제공
비고	

26.11.04
- 전체 라이브 > CHEAR / KICK 탭 추가

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브

전체 라이브

전체 | 유튜브 | CHEAR | **KICK** | 트위치 | 기타

시청자 높은순 v



모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔
[마라톤] 익스트랙션 신작? 베... / 유우양
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔




모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔
[마라톤] 익스트랙션 신작? 베테랑의 냉혹한 평가 시간 / 유우양
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔
모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 원샷한솔

내용 생략



Description	
0	**KICK Tab** - 카테고리 미제공
비고	

화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브



Description	
0	트위치 Tab
비고	

화면명	라이브 카테고리	화면 ID	-	경로	전체 라이브

전체 라이브

전체 | 유튜브 | CHEAR | KICK | 트위치 | 기타

카테고리 > 전체

시청자 높은순 v

전체 | 로스트아크 | 패스 오브 엑자일 2 | 리그 오브 레전드 | Talk | 아이온2

콜 오브 듀티: 모던 워페어 | 오버워치 | 월드 오브 워크래프트:... | 프로젝트 좀보이드 | 발로란트 | 진.삼국무쌍: ORIGINS

이환 | 마비노기 모바 | 메이플 스토리 | 메이플 스토리 월드 | 그림/아트 | 원신

시청자99명

동물의 숲 ver 3.0

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0


원샷한솔

내용 생략

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**기타 Tab** - 기타는 치지직 라이브 리스트 노출
비고	


화면명	기타 라이브 > 오버워치	화면 ID	-	경로	전체 라이브 > 기타



Description	
0	**기타 라이브 화면** 하위 카테고리 클릭 시, 노출되는 목록
비고	

26.10.07
전체 라이브 진입 시, 로그인 여부에 따른 투네이션 로그인/회원가입 유도 영역 제공 정의 추가


화면명	전체 라이브	화면 ID	-	경로	전체 라이브



Description	
1	**투네이션 로그인/회원가입 유도 영역** ~~* Pagination(Paging) 공통 참조~~ - 전체 라이브에서 추가로 노출할 라이브 영상이 있을 경우, 로그인 여부에 따라 노출 정의가 상이함 : **① 비로그인 상태** ㄴ 라이브 영상 55개째 도달 시, 목록 하단에 투네이션 로그인/회원가입 유도 영역 제공 ㄴ 스크롤이 하단에 도달해도 추가 라이브를 로드하지 않음(인피니티 스크롤 중단) **② 로그인 상태** ㄴ 투네이션 로그인/회원가입 유도 영역 미제공 ㄴ 인피니티 스크롤 제공
2	**로그인/회원가입 버튼** - 버튼 클릭 시 : 로그인 화면으로 이동
비고	

26.10.07
인기 라이브 > 방송 카테고리 별 노출 개수 및 로그인 여부에 따른 [전체보기] 버튼 정의 수정

화면명	인기 라이브	화면 ID	-	경로	인기 라이브



Description	
0	**인기 라이브 목록 화면** [노출기준] - 관리자에서 설정한 카테고리 그룹 및 노출 우선순위에 따라 방송 카테고리 영역 노출 - 방송 카테고리별 라이브 영상 최대 5개 노출 ㄴ 정렬순은 관리자 가중치에 따름 * 방송 카테고리에 노출할 라이브 영상이 없는 경우 해당 카테고리 영역 미노출
1	**타이틀** - 관리자에서 설정한 방송 카테고리명 노출
2	**영상 영역** - 클릭 시, 해당 라이브의 후원페이지로 이동
3	**전체보기 버튼** - 버튼 클릭 시, 로그인 여부에 따라 동작이 상이함 ① 비로그인 상태 : 로그인 화면으로 이동 ㄴ 로그인 완료 시, 클릭한 방송 카테고리의 전체보기 화면으로 이동 ② 로그인 상태 : 해당 방송 카테고리의 전체보기 화면으로 이동(다음 장 참고)
비고	

26.10.07

26.10.26
- 인기 라이브 > LIVE TOP 50 > 전체보기 버튼 클릭 시, 전체 라이브 화면으로 이동 정의 수정

화면명	인기 라이브	화면 ID	-	경로	인기 라이브

이전 장 이어서




내용 생략

Description	
1	**LIVE TOP 50 > 전체보기 버튼** - 버튼 클릭 시, 로그인 여부에 따라 동작 상이함 ① 비로그인 상태 : 로그인 화면으로 이동 ㄴ 로그인 완료 시, 전체 라이브 화면으로 이동 ② 로그인 상태 : 전체 라이브 화면으로 이동
비고	

추천 음악/댄스 채널 전체

26.08.06
인기 라이브 > 페이지네이션 삭제 → 인피니티 스크롤로 변경

화면명	추천 음악/댄스 채널 전체	화면 ID	-	경로	인기 라이브 > 추천 음악/댄스 채널



Description	
0	**인기 라이브 화면** 각 채널 전체보기 버튼 클릭 시, 노출되는 목록
1	**뒤로가기 버튼** - 클릭 시, 이전 화면으로 이동
비고	

검색 결과

26.08.06

26.10.26
- 검색결과 노출 대상은 통합회원 이용약관(크리에이터)에 동의한 회원만 노출하는 것으로 정의 보완


화면명	검색 결과	화면 ID	-	경로	검색



Description	
0	**검색 결과 목록 화면** - 방송 제목, 통합회원 닉네임, 고유식별번호 검색 시, 노출되는 검색 결과 - 노출되는 검색 결과(크리에이터, 라이브)는 통합회원 이용약관(크리에이터)에 동의한 회원만 노출함 - 한 페이지 당 10개 노출
1	**검색 영역**
1a	**검색 입력 폼** - "라이브, 크리에이터 검색" (Default) - Placeholder 제공 - 검색 입력 인풋박스 클릭 시, 하단으로 최근 검색 목록 영역 표시 - 검색어 입력 시 우측에 X버튼 노출 - X버튼 클릭 시, 입력 텍스트 삭제 - 검색어 입력 후 검색 버튼 & 엔터키 클릭 시 검색
1b	**최근 검색 목록 영역** *** 목록 영역 노출 조건** - 저장된 검색어가 0개인 경우, 목록 영역 미노출 - 최근 검색 목록 외 영역 클릭 시 목록 닫힘 *** 검색어 저장 기준** - 검색 실행 시점(엔터 입력 또는 검색 버튼 클릭)에 검색어 저장 - 공백만 입력한 경우, 저장하지 않음 - 동일 검색어 재검색 시, 신규 항목으로 추가하지 않고 기존 항목을 최상단으로 이동 (목록 개수 변동 없음) *** 정렬 및 개수 제한** - 최신순 상 → 하 정렬 - 최대 5개까지 노출 - 5개 저장된 상태에서 신규 검색 시, 가장 오래된 검색어 1개 삭제 후 신규 검색어를 최상단에 추가(현행과 동일) - 중복 검색어로 순서만 변경되는 경우 삭제되는 항목 없음

26.10.26
- 검색결과 > 방송 카테고리 표시 정의 보완

화면명	검색 결과	화면 ID	-	경로	검색



Description	
0	**검색 결과 목록 화면** 크리에이터 검색 시, 노출되는 검색 결과
1	**탭 영역** [노출정보] 크리에이터(Default)/라이브
2	**검색 결과 목록 영역** 라이브 여부 상관없이 모두 노출
2a	**결과 건수 영역** 검색 된 결과 개수 노출
2b	**인증 크리에이터 보기** 비활성(Default) 활성화 시, 투네이션에서 인증한 크리에이터만 노출
2c	**크리에이터 목록 영역** [노출정보] 프로필 이미지/크리에이터명(닉네임)/고유식별번호/카테고리/즐겨찾기
2d	**방송 카테고리** - 스튜디오 페이지 > 계정설정 > 프로필 설정 > 방송 정보에서 선택한 방송 카테고리 표시 ㄴ 미설정한 계정의 경우, 표시하지 않음
3	**페이징 영역** * Pagination(Paging) 공통 참조
비고	

화면명	검색 결과	화면 ID	-	경로	검색

검색 결과

라이브, 크리에이터 검색 검색

크리에이터 라이브

총 57건

인증 크리에이터만 보기

1

시청자789명 시청자2509명 시청자99명 시청자99명

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호

[마라톤] 익스트랙션 신작? 베... / 크리에이터명#고유식별번호

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호

시청자789명 시청자2509명 시청자99명 시청자99명

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호

[마라톤] 익스트랙션 신작? 베... / 크리에이터명#고유식별번호

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호

모여봐요 동물의 숲 ver 3.0 / 크리에이터명#고유식별번호


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**검색 결과 목록 화면** - 제목, 크리에이터 검색 시, 노출되는 검색 결과 - 한 페이지 당 25개 노출
1	**라이브 영상 목록 영역** [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/영상제목/즐겨찾기
비고	

검색 결과 없음 (크리에이터)

26.10.26
- 검색결과 없음 페이지(크리에이터 탭, 라이브 탭) 추가

화면명	검색 결과	화면 ID	-	경로	검색




Description	
0	**크리에이터 검색 결과 없음 화면** - 입력한 검색어가 포함된 결과가 0건인 경우 해당 화면 표시
1	**탭 영역** [노출정보] - 크리에이터(Default)/라이브 ① 검색결과 있음 : 해당 탭에서 검색결과 리스트 정상 노출 ② 검색결과 없음 : 탭 진입 시, 검색결과 없음 안내문구 표시 - 검색 직후 Default 선택 탭은 검색결과가 0건인 경우에도 탭을 자동 전환하지 않고, 크리에이터 탭을 Default로 하여 검색결과 없음 페이지를 노출
2	**결과 건수 영역** 검색 결과 없을 경우, 0건으로 표기
3	**크리에이터 검색결과 없음 안내문구** - 크리에이터 탭 > 검색결과 없을 경우 표시
비고	

검색 결과 없음 (라이브)

26.10.26
- 검색결과 없음 페이지(크리에이터 탭, 라이브 탭) 추가


화면명	검색 결과	화면 ID	-	경로	검색




Description	
0	**라이브 검색 결과 없음 화면** - 크리에이터 검색 결과 없음 화면과 정의 동일
비고	

26.11.04
- 캐시 충전 약관 동의 > [다음] 버튼 정의 수정


화면명	캐시 충전 약관 동의	화면 ID	-	경로	캐시 충전 약관 동의



약관 동의
정보 선택 전



약관 동의
정보 선택 후



약관 상세
(팝업)

결제대행사 결제정보 위탁 동의 약관
통신과금서비스 이용약관
현행 약관 유지

Description	
0	**캐시 충전 약관 동의 화면**
1	**전체 동의 영역** : 체크 시, 결제 및 이용정책 하위 목록 펼친 후 전체 일괄 체크
2	**개별 항목 동의 영역** [표시항목] - (필수) 결재대행사 결제정보 위탁 동의 약관 : 체크 - (필수) 통신과금서비스 이용약관 : 체크 - (필수) 결제 및 이용 정책 동의 : 체크 체크 시, 하위 3개 항목(필수) 일괄 체크
2a	**v 버튼** 클릭 시, 하위 항목 3개 펼침 : 체크
2b	**^ 버튼** 클릭 시, 하위 항목 3개 접힘
3	**> 버튼** 클릭 시, 해당 약관 상세 팝업 노출
4	**버튼 영역** [닫기] 버튼 클릭 시, 팝업 닫기 [다음] 버튼 - 비활성화(Default) 모든 필수 항목 입력 시 활성화 클릭 시, ① 입력 데이터 저장 ② 캐시 충전 국내 결제 페이지로 진입(다음 장 참고)
5	**약관 상세 팝업** <, x 버튼 클릭 시, 이전 페이지로 이동 해당 상세 약관 내용 노출
비고	

회원가입 시, 최초 본인인증 후 추가적으로 서비스 이용 (도네이터용) 약관 받지 않음 – 05.08 확인


캐시 충전 국내 결제

26.09.11


26.11.04
- 캐시 충전 > 충전 금액 인풋박스 하단 안내문구 누락 보완

화면명	캐시 충전 국내 결제	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제





국내 결제
수단 선택 전



국내 결제
수단 선택 후

Description	
0	**캐시 충전 – 국내 결제 화면**
1	**알림 배너 영역** 공지 할 정보가 있을 경우만 정해진 기간 동안 노출 Admin : 공지 내용/노출 기간 설정 필요
2	**탭 영역** [노출정보] 캐시 충전/자동 충전
3	**충전 금액 영역**
3a	**직접 입력** X 버튼 클릭 시 입력 된 금액 삭제
3b	**결제 수단 영역** 결제 수단 변경 결제 수단 추가(+) 버튼 [노출정보] 국내 결제 (Default) / 해외 결제 : 라디오 버튼
4	**결제수단별 결제비율 영역** - 투네이션 내부망에서만 노출 (일반 사용자 대상 노출하지 않음) - 결제비율은 관리자에서 설정한 비율대로 노출
5	**총 결제 금액 영역** 입력 된 충전 금액 노출
6	**안내 문구 영역** 충전 시 안내 문구 노출
7	**버튼 영역** [닫기] 버튼 클릭 시, 팝업 닫기 [충전] 버튼 - 비활성화(Default) 결제 수단 선택 시 활성화 클릭 시, 충전 완료 페이지로 이동
비고	

금액 변경 (팝업)

화면명	금액 변경 (팝업)	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제



Description	
0	**금액 변경 레이어 팝업 화면** 결제 수단 선택 시, 금액 변경 버튼 노출 각 결제 수단별 최대 금액이 상이함 * 현행과 동일
1	**결제 가능 목록 영역** 선택 된 결제 수단의 결제 가능 금액 목록 노출 금액 클릭 시, 선택 된 데이터 저장 후 팝업창 닫힌 후 충전 금액 영역에 노출
비고	

결제 수단 변경 (팝업)

화면명	결제 수단 변경 (팝업)	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제




Description	
0	**캐시 충전 – 국내 결제 화면**
1	**국내 결제 수단 목록 영역** 클릭 시, 선택 된 데이터 저장 후 팝업창 닫힌 후 국내 결제 수단 영역에 선택 된 상태로 노출 [노출 정의] 네이버페이 / 카카오페이 / 신용카드 / 페이코 / 휴대폰결제 / 토스페이 / 삼성페이 / 컬쳐랜드 상품권 / 투네 간편결제 / 가상계좌 / 티머니·캐시비 / SSG페이 / 인터넷뱅킹 / 도서상품권 / 모바일 팝 / 스마트문상 / 인터넷 뱅킹(간편) / 신용카드(간편) / 투네이션 캐시교환권
비고	

투네이션 캐시교환권 충전 (1/3)

26.08.03
투네이션 캐시교환권 충전 추가

화면명	결제 수단 변경 (팝업)	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제




투네이션 캐시교환권
수단 선택 후

다음 장 이어서

Description	
0	**캐시 충전 – 투네이션 캐시교환권 충전 화면**
1	**[결제 수단 변경 > 투네이션 캐시교환권 선택]** 투네이션 캐시교환권 클릭 시, 투네이션 캐시 교환권 충전 안내 모달 호출
2	**투네이션 캐시교환권 충전 안내 모달** 확인 버튼 클릭 시, 모달 닫힘
비고	

투네이션 캐시교환권 충전 (2/3)

화면명	결제 수단 변경 (팝업)	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제



투네이션 캐시교환권

충전 버튼 클릭



투네이션 캐시교환권 PIN번호 입력




투네이션 캐시교환권 충전 완료

Description	
0	**캐시 충전 – 투네이션 캐시교환권 충전 화면**
1	**충전 금액 영역** 충전 금액 설정 및 금액 변경 불가 (비활성화)
2	**결제 수단** 투네이션 캐시교환권 선택된 상태
3	**핀번호 직접입력** 인풋박스 1개 노출(Default) 최대 5개까지 제공
3a	**조회 버튼** 숫자만 입력 가능 핀번호 12자리까지 입력 가능 핀번호 12자리 입력된 상태일 경우, 버튼 활성화 핀번호 직접입력 인풋박스 공란일 경우, 버튼 비활성화(Default) 조회 버튼 클릭 시, 핀번호 유효성 체크 진행 ① 사용 가능한 교환권 : 교환권 금액만큼 최종 충전 캐시 반영, 조회 버튼이 취소 버튼으로 전환 ② 사용 불가 교환권 : 사용 불가 토스트 호출 ③ 미성년자 한도 초과 : 만 19세 미만 & 월 누적 결제 금액이 7만원 이상인 경우 ④ PIN 번호 중복 : PIN 번호 중복 토스트 호출
3b	**삭제 버튼** 핀번호 직접입력 인풋박스 2개 이상일 경우 표시 ㄴ 1개만 남을 경우, 조회 버튼으로 전환 버튼 클릭 시, 인풋박스 1개 삭제됨
3c	**핀번호 추가 버튼** 최대 5개까지 추가 가능 클릭 시, 핀번호 직접입력 인풋박스 추가됨
4	**충전하기 버튼** Default 비활성화 상태 핀번호 조회 정상 완료 후, 버튼 활성화됨 클릭 시, 조회된 핀번호 기준으로 충전 진행 ㄴ 여타의 사유로 충전 불가 시, 4a 토스트 호출

투네이션 캐시교환권 충전 (3/3)

화면명	결제 수단 변경 (팝업)	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 국내 결제




투네이션 캐시교환권

충전 버튼 클릭



투네이션 캐시교환권 PIN번호 입력




투네이션 캐시교환권 충전 완료


Description	
0	**캐시 충전 – 투네이션 캐시교환권 충전 화면**
5	**충전 결과** 조회된 캐시교환권 별 충전 결과 표시
2	**총 충전 캐시** 충전 결과에 따라 최종 충전 캐시 표시

캐시 충전 - 해외 결제

화면명	캐시 충전 해외 결제	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 해외 결제



해외 결제
수단 선택 전




해외 결제
수단 선택 후


Description	
0	**캐시 충전 – 해외 결제 화면**
1	**해외 결제 수단 목록 영역** 클릭 시, 선택 된 데이터 저장 후 팝업창 닫힌 후 해외 결제 수단 영역에 선택 된 상태로 노출 [노출 정의] 신용카드(VISA/MASTER/JCB) / 신용카드(AMEX) / 유니온페이 / 신용카드 (VISA/MASTER)
비고	

자동 충전

화면명	자동 충전	화면 ID	-	경로	자동 충전



자동충전
유형 선택 전





자동충전
유형 선택 후

Description	
0	**자동 충전 화면** 자동 충전 유형을 선택 할 수 있는 화면
1	**자동 충전 목록 영역** [노출 정보] 지정금액 충전/지정일 충전
1a	**지정 금액 충전 버튼** 캐시 잔액이 일정 금액 미만일 때 자동 충전 클릭 시, 지정금액 충전 페이지로 이동
1b	**지정일 충전 버튼** 매월 지정 날짜에 자동 충전 (최대 3개 날짜 선택 가능) 클릭 시, 지정일 충전 페이지로 이동
비고	

자동 지정금액 충전

화면명	자동 지정금액 충전	화면 ID	-	경로	자동 충전 > 지정금액 충전







Description	
0	**지정 금액 충전 화면** 캐시 잔액이 일정 금액 미만일 경우, 자동 충전 되게 설정 하는 화면
1	**타이틀 영역** [<] 버튼 클릭 시, 이전 페이지로 이동 [X] 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힘
2	**잔액 기준** 충전 트리거가 되는 잔액 기준 설정
3	**자동 충전 금액** 지정 된 잔액 미만인 경우 충전되는 금액 설정
4	**충전 수단** 신용카드로만 가능
5	**결제 전 안내문구 영역** 결제 전 주의사항 노출
6	**버튼 영역** [닫기] 버튼 클릭 시, 팝업 닫기 [충전] 버튼 클릭 시, 설정한 데이터 저장 후 팝업창 닫힌 후 페이레터 팝업창 노출
비고	


잔액 기준/자동 충전 금액 (팝업)


화면명	잔액 기준/자동 충전 금액 (팝업)	화면 ID	-	경로	자동 충전 > 지정금액 충전 > 잔액 기준/ 자동 충전 금액











잔액 기준

10,000 캐시 X V

직접 입력 선택 시, 해당 입력폼으로 커서이동 + v 버튼 노출
V 버튼 클릭 시, 잔액 기준 레이어 팝업 노출
현행과 동일

자동 충전 금액


10,000 캐시 X V


직접 입력 선택 시, 해당 입력폼으로 커서이동 + v 버튼 노출
V 버튼 클릭 시, 자동 충전 금액 레이어 팝업 노출
현행과 동일

Description	
0	**잔액 기준/자동 충전 금액 레이어 팝업 화면** 최초 진입 시, 잔액기준/자동 충전 금액 입력폼 클릭 했을 경우 각각 노출되는 팝업창 * 직접 입력 버튼 선택 후 각각 입력 폼 클릭 시 각 팝업창 항목 하단 참조
1	**잔액 기준 목록** 충전 트리거가 되는 잔액 기준 설정 목록 노출 [노출정보] 10,000캐시 미만/30,000캐시 미만/50,000캐시 미만/100,000캐시 미만/200,000캐시 미만
2	**직접입력 버튼** [직접입력] 버튼 클릭 시, 이전 페이지로 이동 후 잔액 기준 입력폼으로 커서 이동
3	**자동 충전 금액** 지정 된 날짜인 경우 충전되는 금액 설정 [노출정보] 10,000캐시/30,000캐시/50,000캐시/100,000캐시/200,000캐시
4	**직접입력 버튼** [직접입력] 버튼 클릭 시, 이전 페이지로 이동 후 자동 충전 금액 입력폼으로 커서 이동
비고	

자동 지정일 충전

화면명	자동 지정일 충전	화면 ID	-	경로	자동 충전 > 지정일 충전








Description	
0	**지정일 충전 화면** 매월 지정 날짜에 자동 충전 되게 설정 하는 화면 (최대 3개 날짜 선택 가능)
1	**자동 충전일** 충전 트리거가 되는 날짜 설정
2	**자동 충전 금액** 지정 된 날짜인 경우 충전되는 금액 설정
3	**충전 수단** 신용카드로만 가능
4	**결제 전 안내문구 영역** 결제 전 주의사항 노출
5	**버튼 영역** [닫기] 버튼 클릭 시, 팝업 닫기 [충전] 버튼 클릭 시, 설정한 데이터 저장 후 팝업창 닫힌 후 페이레터 팝업창 노출
비고	

자동 충전일/자동 충전 금액 (팝업)

화면명	자동 충전일/자동 충전 금액 (팝업)	화면 ID	-	경로	자동 충전 > 지정금액 충전 > 자동충전일/자동 충전 금액









직접 입력 선택 시, 해당 입력폼으로 커서이동 + v 버튼 노출
V 버튼 클릭 시, 자동 충전 금액 레이어 팝업 노출
현행과 동일

Description	
0	**자동 충전일/자동 충전 금액 레이어 팝업 화면**
1	**자동 충전일 목록 영역** 충전 트리거가 되는 날짜 설정 목록 노출 * 최대 3개까지 중복 선택 가능 [노출정보] 1일/5일/10일/15일/20일/25일
2	**자동 충전 금액 목록 영역** 지정 된 날짜인 경우 충전되는 금액 설정 [노출정보] 10,000캐시/30,000캐시/50,000캐시/100,000캐시/200,000캐시
3	**직접입력 버튼** [직접입력] 버튼 클릭 시, 이전 페이지로 이동 후 자동 충전 금액 입력폼으로 커서 이동
비고	

충전 결제 진행 중일 경우

26.08.06
충전 결제 진행 중 화면 추가

화면명	충전 결제 진행 중일 경우	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 충전 결제 진행 중일 경우



결제가 진행중입니다.
조금만 기다려주세요.

Description	
0	**충전 결제 진행 화면** 결제 진행 중일 경우 노출되는 화면
비고	

충전 완료

26.08.03

26.11.04
- 캐시 충전 완료 > 차세대 오픈 시점 자동충전 버튼 비활성화 정의 추가

화면명	충전 완료	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 충전 완료



지정 금액 충전 설정 시

지정 금액 충전 설정 완료
10,000 캐시 미만이 될 경우 10,000 캐시 충전

지정일 충전 설정 시

지정일 충전 설정 완료
1일, 10일, 15일 10,000 캐시 충전


Description	
0	**충전 완료 화면** 충전이 완료 되었을 경우 노출되는 화면 충전 완료 시, 이펙트 추가 ex) 작은 폭죽이나 파티클 터지는 그래픽 효과
1	**완료 메세지** "충전이 완료되었습니다."
2	**충전정보 영역** 충전 된 캐시 + 충전 후 보유캐시 잔액 정보 노출
3	**자동 충전 설정 완료 영역** 자동 충전 (지정 금액, 지정액) 설정했을 경우에만 해당 영역 노출
4	**배너 영역**
5	**자동 충전 배너 영역** - 차세대 오픈 시점에 [자동 충전 설정하기] 버튼 비활성화 처리 및 '점검중' 딱지 표시 ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리 ㄴ 정상 동작 : [자동 충전 설정하기] 버튼 클릭 시, 자동 충전 유형 선택 페이지로 이동
6	**버튼 영역** [한번 더 충전하기] 버튼 클릭 시, 캐시 충전 처음 페이지로 이동 [확인] 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힘
비고	

만 19세 미만 > 최초 캐시충전 본인인증 플로우 (1/3)

26.08.03

26.10.13
회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 최초 충전 시



캐시 충전 시 최초 본인인증



본인인증
미성년자 본인인증 진행

연령 판별

투네이션 서버에서
생년월일 기준으로
법정대리인 인증 여부 판단

다음 장 이어서


Description	
0	**캐시 충전 – 캐시 충전 본인인증 화면** 캐시 충전 시, 최초 본인인증 필수 노출
1	**캐시 충전 서비스 본인인증 안내 모달** 취소 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 본인인증 후 충전하러가기 버튼 클릭 시, PASS 인증 진행
2	**본인인증 완료 모달** PASS 본인인증 완료 시, 해당 모달 호출 확인 버튼 클릭 시, 모달 닫힘
비고	

만 19세 미만 > 최초 캐시충전 본인인증 플로우 (2/3)


26.08.03

26.10.13
회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 최초 충전 시



미성년자 법정대리인 동의 안내



법정대리인 정보 입력




법정대리인 인증

다음 장 이어서

Description	
0	**캐시 충전 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 안내 화면** 캐시 충전 시, 본인인증값 나이가 만 19세 미만인 경우 노출
1	**미성년자 법정대리인 동의 안내** - 취소 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 - 법정대리인 동의 진행 버튼 클릭 시, 법정대리인 동의 화면 호출
1	**법정대리인 이메일 인풋박스** - 클릭 시, 커서 ON - 유효하지 않은 이메일 형식 입력 시, 하단에 에러 메시지 표시
2	**법정대리인 동의 기간 라디오 버튼** - Default 선택 상태: 1개월 - 클릭 시, 해당 기간으로 선택됨
3	**약관 동의** - 체크박스 체크 시, 해당 약관 동의/비동의 - 아코디언 버튼 클릭 시, 약관 상세 내용 노출/비노출
4	**법정대리인 동의 버튼** - Default 비활성화 상태 - 활성화 조건 : 법정대리인 이메일 입력, 동의 기간 선택 상태, 필수 약관 동의 모두 체크 상태 - 클릭 시, PASS 법정대리인 인증 진행
비고	

26.10.13
회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 만 19세 미만인 경우



법정대리인 동의 완료



만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 완료


Description	
0	**캐시 충전 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 안내 화면** 캐시 충전 시, 본인인증값 나이가 만 19세 미만인 경우 노출
1	**법정대리인 동의 완료 모달** - [노출정보] 법정대리인 이름/법정대리인 이메일 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
2	**충전 버튼** - 법정대리인 동의 완료 후, 버튼 클릭 시 캐시 충전 진행 가능함
비고	

만 19세 이상 > 최초 캐시충전 본인인증 플로우

26.08.03

26.10.13
회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정

화면명	만 19세 이상	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 최초 충전 시



Description	
0	**캐시 충전 – 캐시 충전 본인인증 화면** 캐시 충전 시, 최초 본인인증 필수 노출
1	**캐시 충전 서비스 본인인증 안내 모달** 취소 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 본인인증 후 충전하러가기 버튼 클릭 시, PASS 인증 진행
2	**본인인증 완료 모달** PASS 본인인증 완료 시, 해당 모달 호출 확인 버튼 클릭 시, 모달 닫힘
3	**충전 버튼** - 본인인증 완료 후, 버튼 클릭 시 캐시 충전 진행 가능함
비고	


캐시 충전 진행 가능

만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증 (1/3)

26.08.03

26.10.13
회원 연령별 캐시충전 본인인증 플로우 수정

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 본인인증 기간 만료 시



본인인증 기간 만료 시



본인인증
미성년자 본인인증 진행

연령 판별

투네이션 서버에서
생년월일 기준으로
법정대리인 인증 여부 판단

다음 장 이어서


Description	
0	**캐시 충전 – 캐시 충전 본인인증 화면** 캐시 충전 시, 최초 본인인증 이후 1년 초과하여 본인인증 기간이 만료된 경우 노출
1	**본인인증 기간 만료 안내 모달** 취소 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 본인인증 진행 버튼 클릭 시, PASS 인증 진행 PASS 인증 완료 후, 법정대리인 인증 여부 판단
비고	

만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증 (2/3)


26.08.03

26.10.13
만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증 수정

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 최초 충전 시



미성년자 법정대리인 동의 안내



법정대리인 정보 입력




법정대리인 인증

다음 장 이어서

Description	
0	**캐시 충전 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 안내 화면** 캐시 충전 시, 본인인증값 나이가 만 19세 미만인 경우 노출
1	**미성년자 법정대리인 동의 안내** - 취소 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 - 법정대리인 동의 진행 버튼 클릭 시, 법정대리인 동의 화면 호출
1	**법정대리인 이메일 인풋박스** - 클릭 시, 커서 ON - 유효하지 않은 이메일 형식 입력 시, 하단에 에러 메시지 표시
2	**법정대리인 동의 기간 라디오 버튼** - Default 선택 상태: 1개월 - 클릭 시, 해당 기간으로 선택됨
3	**약관 동의** - 체크박스 체크 시, 해당 약관 동의/비동의 - 아코디언 버튼 클릭 시, 약관 상세 내용 노출/비노출
4	**법정대리인 동의 버튼** - Default 비활성화 상태 - 활성화 조건 : 법정대리인 이메일 입력, 동의 기간 선택 상태, 필수 약관 동의 모두 체크 상태 - 클릭 시, PASS 법정대리인 인증 진행
비고	

만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증 (3/3)

화면명	만 19세 미만	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 만 19세 미만인 경우



캐시충전 본인인증 재인증 성공


Description	
0	**캐시 충전 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 안내 화면** 캐시 충전 시, 본인인증값 나이가 만 19세 미만인 경우 노출
1	**법정대리인 동의 완료 모달** - [노출정보] 법정대리인 이름/법정대리인 이메일 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 - 법정대리인 동의 완료 후 본인인증 기간 갱신됨
비고	

만 19세 이상 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증

26.08.03

26.10.13
만 19세 미만 > 캐시 충전 본인인증 기간 만료 시 재인증 수정

화면명	만 19세 이상	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 본인인증 기간 만료 시




Description	
0	**캐시 충전 – 캐시 충전 본인인증 화면** 캐시 충전 시, 최초 본인인증 이후 1년 초과하여 본인인증 기간이 만료된 경우 노출
1	**본인인증 기간 만료 안내 모달** 취소 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 본인인증 진행 버튼 클릭 시, PASS 인증 진행 PASS 인증 완료 후, 본인인증 기간 갱신됨
비고	

만 19세 미만 > 미성년자 충전 금액 한도 안내

26.10.02
미성년자 충전 금액 한도 안내 추가

화면명	미성년자 충전 금액 한도 안내	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 만 19세 미만인 경우




만 19세 미만 충전 실패 시

Description	
0	**캐시 충전 – 미성년자 충전 금액 한도 안내** 미성년자 계정으로 같은 월에 투네이션 캐시 5만원 충전 후 게임후원 3만원 이상 결제 시도 시 (같은 월 내 통합 사용 금액 7만원 초과 시) • **인증 :** IDX단위 - 법정대리인 메일 발송 또한 IDX별로 메일 발송 • **결제 :** CID단위 • **미성년자 결제금액** : 월 7만원 한도 • **포함(합산) 영역** - 투네이션 캐시 충전 - 게임 후원 - 더굿즈 • **예외 영역** 투네이션 플레이 내 추르 충전
1	**미성년자 충전 금액 한도 안내 모달** 확인 버튼 클릭 시, 모달 닫힘
비고	

05.29

26.11.04
- 즐겨찾기 > 즐겨찾기 버튼 클릭 시, 삭제 완료 토스트 추가

화면명	즐겨찾기	화면 ID	-	경로	즐겨찾기




Description	
0	**즐겨찾기 목록 화면** 내가 즐겨찾기 한 크리에이터 목록 노출
1	**탭 영역** [노출 정보] 전체/라이브/후원
2	**라이브 목록 영역** - 현재 LIVE중인 크리에이터 목록 (라이브 개수 노출) [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/고유식별번호/영상제목/즐겨찾기 - 라이브 영역 클릭 시, 해당 크리에이터의 후원페이지로 이동
3	**더보기 버튼 영역** 클릭 시, 2Line 씩 노출
4	**오프라인 목록 영역** - 현재 방송 상태가 오프라인중인 크리에이터 목록 - 목록 클릭 시, 해당 크리에이터의 후원페이지로 이동
5	**즐겨찾기 버튼** - Default : 즐겨찾기에 추가된 상태 - 클릭 시, 즐겨찾기에서 즉시 삭제 반영되며 삭제 완료 토스트 메시지 호출

5 즐겨찾기에서 삭제되었습니다.


닉네임 + 고유식별번호 노출

화면명	즐겨찾기 > 라이브	화면 ID	-	경로	즐겨찾기 > 라이브



Description	
0	**즐겨찾기 목록 화면** 내가 즐겨찾기 한 크리에이터 목록 노출
1	**라이브 목록 영역** 현재 LIVE중인 크리에이터 목록 [노출 정보] 시청자 수/ 프로필 이미지/크리에이터명/고유식별번호/영상제목/즐겨찾기
2	**더보기 버튼 영역** 클릭 시, 2Line 씩 노출
비고	

화면명	즐겨찾기 > 후원	화면 ID	-	경로	즐겨찾기 > 후원



Description	
0	**즐겨찾기 목록 화면** 내가 즐겨찾기 한 크리에이터 목록 노출
1	**탭 영역** 후원 이력이 있는 목록 중 라이브중인 크리에이터 노출 (라이브 개수 노출) [노출 정보] 전체/라이브/후원
2	**더보기 버튼 영역** 클릭 시, 2Line 씩 노출
3	**오프라인 목록 영역** 현재 오프라인중인 내가 후원한 크리에이터 목록 [노출 정보] 프로필 이미지/크리에이터명/고유식별번호/팔로워 수/카테고리/즐겨찾기
비고	

투네 랭킹

화면명	투네 랭킹	화면 ID	-	경로	투네 랭킹



Description	
0	**투네 랭킹 목록 화면**
1	**탭영역** [노출정보] 투네랭킹 / 어워드 히스토리
2	**검색 필터 영역**
2a	**기준일시** 1시간마다 갱신
2b	**검색 영역** 닉네임 또는 고유식별번호로 투네 랭킹 검색 내 랭킹 노출 토글이 OFF인 경우, 4번 랭킹 목록에서는 내 랭킹 마스킹(***) 처리되며, 검색 시 검색결과에서는 미노출
2c	**검색 조건 영역** [노출정보] 기준/후원종류/기간/날짜 검색 조건 별 항목 3개 초과 시 스크롤 제공 기준(사용자 유형) – 크리에이터/도네이터 후원 종류 – 퀘스트/럭키박스/플레이 기간 – 일간/주간/월간/연간 날짜 – 최신 날짜순 기준 정렬
3	**나의 퀘스트 랭킹** 2c 검색 조건 > 기준(크리에이터, 도네이터), 후원 종류(퀘스트, 럭키박스, 플레이)에 따라 나의 랭킹 정보 노출
3a	**내 랭킹 노출 토글** 토글 ON/OFF에 따라 랭킹 목록 영역에 내 퀘스트 랭킹 노출 툴팁 타이틀 : 내 랭킹 노출 툴팁 내용 : ON : 내 퀘스트 랭킹 순위가 다른 크리에이터들에게 노출됩니다. OFF : 내 퀘스트 랭킹 순위가 마스킹(***)되어 노출됩니다.

투네 랭킹

06.12 - 크리에이터명 → 닉네임
06.17 – 검색 기준 추가
07.21 – 나의 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 랭킹 추가

화면명	투네 랭킹	화면 ID	-	경로	투네 랭킹



Description	
0	**투네 랭킹 목록 화면**
4	**랭킹 목록 영역** – 1페이지당 50개 노출 [노출정보] 순위/순위 등락률/크리에이터명(닉네임)/랭킹 포인트/성공 횟수/성공률 크리에이터명 클릭 시, 크리에이터 상세 랭킹페이지로 이동 (마스킹된 유저는 조회 불가) * 다음 페이지로 이동
5	**페이징 영역** * 공통 참조

06.12 - 크리에이터명 → 닉네임
06.17 – 검색 기준 추가
07.21 – 나의 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 랭킹 추가

화면명	투네 랭킹	화면 ID	-	경로	투네 랭킹

투네 랭킹

투네 랭킹 | 어워드 히스토리

2026.05.26 15시 기준 → 투네 랭킹은 1시간마다 갱신됩니다.

검색어를 입력하세요. 검색

기준: 크리에이터 / 도네이터
후원 종류: 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이
기간: 일간 / 주간 / 월간
날짜: 2026. 05. 26 (화) / 2026. 05. 25 (월) / 2026. 05. 24 (일)

1

나의 럭키박스 랭킹

내 럭키박스 랭킹 노출 (1a)

내 럭키박스 랭킹 노출
툴팁 내용 ...

1494위	랭킹 포인트 10 P	당첨 횟수 1회	승률 100% 승률 등급

순위	크리에이터	랭킹 포인트	성공 횟수	승률
1	닉네임 #고유식별번호	399 P	4	67%
2	닉네임 #고유식별번호	399 P	1	100%
2	닉네임 #고유식별번호	399 P	1	100%
3 ▲3	닉네임 #고유식별번호	399 P	2	100%

이하 생략

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	투네 랭킹 > 나의 럭키박스 랭킹 화면
1	나의 럭키박스 랭킹
1a	내 럭키박스 랭킹 노출 토글 토글 ON/OFF에 따라 랭킹 목록 영역에 내 럭키박스 랭킹 노출 툴팁 타이틀 : 내 럭키박스 랭킹 노출 툴팁 내용 : ON : 내 럭키박스 랭킹 순위가 다른 크리에이터들에게 노출됩니다. OFF : 내 럭키박스 랭킹 순위가 마스킹(***)되어 노출됩니다.
비고	

06.12 - 크리에이터명 → 닉네임
06.17 – 검색 기준 추가
07.21 – 나의 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 랭킹 추가

화면명	투네 랭킹	화면 ID	-	경로	투네 랭킹

투네 랭킹

투네 랭킹 | 어워드 히스토리

2026.05.26 15시 기준 → 투네 랭킹은 1시간마다 갱신됩니다.

검색어를 입력하세요. 검색

기준: 크리에이터 / 도네이터

후원 종류: 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이

기간: 일간 / 주간 / 월간

날짜: 2026. 05. 26 (화) / 2026. 05. 25 (월) / 2026. 05. 24 (일)

1

나의 플레이 랭킹

내 플레이 랭킹 노출 (1a)

내 플레이 랭킹 노출
툴팁 내용 ...

949위	랭킹 포인트 1 P	성공 횟수 0회	성공률 50% 승률 등급

순위	크리에이터	랭킹 포인트	성공 횟수	성공률
1	닉네임 #고유식별번호	399 P	4	67%
2	닉네임 #고유식별번호	399 P	1	100%
2	닉네임 #고유식별번호	399 P	1	100%
3 ▲3	닉네임 #고유식별번호	399 P	2	100%

이하 생략

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	투네 랭킹 > 나의 플레이 랭킹 화면
1	나의 플레이 랭킹
1a	내 플레이 랭킹 노출 토글 토글 ON/OFF에 따라 랭킹 목록 영역에 내 플레이 랭킹 노출 툴팁 타이틀 : 내 플레이 랭킹 노출 툴팁 내용 : ON : 내 플레이 랭킹 순위가 다른 크리에이터들에게 노출됩니다. OFF : 내 플레이 랭킹 순위가 마스킹(***)되어 노출됩니다.
비고	

투네 랭킹

06.12 - 크리에이터명 → 닉네임
06.17 – 검색 기준 추가
07.21 – 나의 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 랭킹 추가

화면명	투네 랭킹	화면 ID	-	경로	투네 랭킹

투네 랭킹

투네 랭킹 | 어워드 히스토리

2026.05.26 15시 기준 ? → 투네 랭킹은 1시간마다 갱신됩니다.

검색어를 입력하세요. 검색

기준
- 크리에이터
- 도네이터

후원 종류
- 퀘스트
- 럭키박스
- 플레이

기간
- 일간
- 주간
- 월간

날짜
- 2026. 05. 26 (화)
- 2026. 05. 25 (월)
- 2026. 05. 24 (일)

1

순위	도네이터	랭킹 포인트	후원 횟수
123 ▲3	내 닉네임 #고유식별번호	399 P	14

순위	도네이터	랭킹 포인트	후원 횟수
1	닉네임 #고유식별번호	P 399	4
2	닉네임 #고유식별번호	P 399	1
2	닉네임 #고유식별번호	P 399	1
3 ▲3	닉네임 #고유식별번호	P 399	2


이하 생략

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	투네 랭킹 > 도네이터 나의 랭킹 화면
1	도네이터 > 나의 랭킹
비고	

투네 랭킹 상세


화면명	투네 랭킹 상세	화면 ID	-	경로	투네 랭킹 상세



Description	
0	**투네랭킹 크리에이터 상세 화면**
1	**타이틀 영역** 화살표 아이콘 버튼 클릭 시, 랭킹 목록으로 이동
2	**크리에이터 정보 영역** [노출정보] 프로필 이미지/크리에이터명(닉네임)/식별번호/카테고리/즐겨찾기/후원하기 즐겨찾기 아이콘 버튼 클릭 시, 즐겨찾기 목록에 추가 후원하기 버튼 클릭 시, 후원 페이지로 이동
3	**월간 랭킹 영역** 월간 퀘스트/럭키박스/플레이 랭킹 노출
4	**시즌 랭킹 변화 영역** 연간 퀘스트(Default)/럭키박스/플레이 랭킹 변화 그래프 노출
비고	

어워드 히스토리 (1)

화면명	어워드 히스토리 (1)	화면 ID	-	경로	투네 랭킹 > 어워드 히스토리



Description	
0	**어워드 히스토리 목록 화면** 이미지 1장을 구성하여 업로드 관리 시즌별 내용 상이함
1	**2depth 탭 영역** 연도별 탭 노출
2	**크리에이터 부문 Top Creator 목록 영역** 후원 금액 상위 10명 크리에이터 노출
비고	

어워드 히스토리 (2)


화면명	어워드 히스토리 (2)	화면 ID	-	경로	투네 랭킹 > 어워드 히스토리

(1) 이어서

1

신인왕


투네이션에 가입해 가장 왕성한 활동을 해주신 신인 크리에이터 TOP5



2

극한직업

퀘스트 랭킹 포인트 크리에이터 TOP3



(2) 이어서

Description	
0	**어워드 히스토리 목록 화면**
1	**크리에이터 > 부문 신인왕 목록 영역** 신규 상위 5명 크리에이터 노출
2	**크리에이터 > 극한직업 목록 영역** 퀘스트 랭킹 포인트 상위 3명 크리에이터 노출
비고	

어워드 히스토리 (3)

화면명	어워드 히스토리 (3)	화면 ID	-	경로	투네 랭킹 > 어워드 히스토리

(2) 이어서

1

승부사

럭키박스 랭킹 포인트 크리에이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

2

BET TTS

크리에이터가 등록한 TTS중 가장 많이 사용된 TTS TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

(3) 이어서

Description	
0	**어워드 히스토리 목록 화면**
1	**크리에이터 > 승부사 목록 영역** 럭키박스 랭킹 포인트 상위 3명 크리에이터 노출
2	**크리에이터 > BEST TTS 목록 영역** TTS 사용 3명 크리에이터 노출
비고	

화면명	어워드 히스토리 (4)	화면 ID	-	경로	투네랭킹

(3) 이어서

도네이터 부문

1

FLEX

올해 왕성한 활동과 가장 많은 후원을 해주신 도네이터 상위 TOP20

닉네임	닉네임	닉네임	닉네임	닉네임
닉네임	닉네임	닉네임	닉네임	닉네임
닉네임	닉네임	닉네임	닉네임	닉네임
닉네임	닉네임	닉네임	닉네임	닉네임

2

프론트맨

퀘스트 랭킹 포인트 도네이터 TOP3

닉네임	닉네임	닉네임

3

럭키맨

럭키박스 랭킹 포인트 도네이터 TOP3

닉네임	닉네임	닉네임

(4) 이어서

Description	
0	**어워드 히스토리 목록 화면**
1	**도네이터 > FLEX 목록 영역** 퀘스트 랭킹 포인트 상위 20명 도네이터 노출
2	**도네이터 > 프론트맨 목록 영역** 퀘스트 랭킹 포인트 상위 3명 도네이터 노출
3	**도네이터 > 럭키맨 목록 영역** 럭키박스 랭킹 포인트 상위 3명 도네이터 노출
비고	

어워드 히스토리 (5)

화면명	어워드 히스토리 (5)	화면 ID	-	경로	투네랭킹

(4) 이어서

1

운망왕

뽑기 후원에서 가장 많은 꽝을 기록한 도네이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

2

룰렛왕

룰렛 후원을 가장 많이 이용한 도네이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

3

피카소

그림 후원을 가장 많이 이용한 도네이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

4

신의손

투네랜드에서 가장 많은 경품 획득에 성공한 도네이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임

5

옴부즈맨

번뜩이는 건의 및 개선 사항을 전달해 주신 아이디어 뱅크 도네이터 TOP3

닉네임 닉네임 닉네임


Description	
0	**어워드 히스토리 목록 화면**
1	**도네이터 > 운만왕 목록 영역** 뽑기 꽝 기록 상위 3명 도네이터 노출
2	**도네이터 > 룰렛왕 목록 영역** 룰렛 사용 상위 3명 도네이터 노출
3	**도네이터 > 피카소 목록 영역** 그림후원 이용 상위 3명 도네이터 노출
4	**도네이터 > 신의손 목록 영역** 경품 획득 성공 상위 3명 도네이터 노출
5	**도네이터 > 옴부즈맨 목록 영역** 개선 사항 제안 상위 3명 도네이터 노출
비고	

26.11.04
- 이벤트 > 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가

화면명	이벤트	화면 ID	-	경로	이벤트




Description	
0	**이벤트 전체 목록 화면**
1	**1depth 탭 영역** [노출정보] 전체/크리에이터/도네이터
2	**2depth 탭 영역** [노출정보] 전체/진행중/종료
3	**이벤트 목록 영역** - 9개 노출 9개 초과 시 페이징 제공 진행중 이벤트 – 컬러 표시 종료된 이벤트 – 흑백 표시 * 이벤트 썸네일 클릭 시 진행중/종료 모두 이벤트 랜딩페이지 새창
4	**진입불가 안내 모달** - 더굿즈/투네랜드 등 진입불가 랜딩페이지로 설정된 이벤트 목록 클릭 시, 해당 모달 호출 ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리 ※ 모달 상세 정의는 공통 참고



마이페이지 레이아웃

26.08.06
마이페이지 레이아웃 정의 추가

화면명	마이페이지 레이아웃	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 레이아웃



Description	
0	**마이페이지 레이아웃** - 마이페이지 진입 시, LNB 다음과 같이 제공 ① LNB : 접힘 상태 고정으로 제공 (펼침 불가) ② 마이페이지 전용 메뉴 : 펼침 상태로 제공 (축소 불가) - 마이페이지 > GNB에서는 크리에이터 검색 영역 미제공
1	**LNB 메뉴** - 각 메뉴 클릭 시, 해당 메뉴 화면으로 이동 ① VIP : 라운지 브라우저 창 호출
비고	

사업팀 & 비주얼개발팀 확인 요청
- 새 창 랜딩 시, 세션 분리 여부

26.08.06
09.11 – 마이페이지 > 기본 정보 > 사용 중인 칭호 없음 케이스 추가

화면명	기본정보	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 기본정보



Description	
0	**마이페이지 > 기본 정보 화면** - 마이페이지 새 창으로 랜딩 - 마이페이지 > GNB에서는 크리에이터 검색 영역 미제공
1	**내 정보 대시보드**
1a	**프로필 이미지**
1b	**닉네임**
1c	**인증 크리에이터 마크**
1d	**고유식별번호**
1e	**투네이션 ID**
1f	**프로필 편집 버튼** - 클릭 시, 프로필 편집 팝업 호출
2	**보유캐시** - 보유중인 캐시 잔액 표시
2a	**캐시 충전 버튼** - 클릭 시, 캐시 충전 팝업 호출
3	**강냉이** - 보유중인 잔여 강냉이 표시 - Arrow 클릭 시, 강냉이 샵 페이지로 이동
4	**칭호** - 현재 사용 중인 칭호 표시 - Arrow 클릭 시, 칭호 페이지로 이동
5	**인벤토리** - 현재 인벤토리에 보유중인 아이템+기프티콘 개수 표시 - Arrow 클릭 시, 인벤토리 페이지로 이동
비고	

기본정보

화면명	기본정보	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 기본정보



Description	
0	**마이페이지 > 기본 정보 화면**
6	**약관 및 광고성 정보 수신 동의** - 제공항목 : ① 광고성 정보 수신 및 마케팅 활용 동의 ② 투네이션 애드 약관 동의
6a	**전문 보기 텍스트 버튼** - 클릭 시, 해당 약관의 전문보기 팝업 호출
6b	**약관 동의/비동의 토글** - 클릭 시, 해당 약관 동의/비동의함
7	**부가 정보 관리** - 제공항목 : ① 본인인증 ② 내 랭킹 노출 (퀘스트, 럭키박스, 플레이)
7a	**본인 인증 영역** - 미성년자(14세 미만) 재인증 - 1년에 1번씩 - 재인증 기간 미경과 시 : 본인인증 옆 재인증 버튼 미노출 - 재인증 기간 경과 시 : 본인인증 옆 재인증 버튼 노출
7b	**내 랭킹 노출 토글** - 퀘스트, 럭키박스, 플레이 랭킹 노출 토글 표시 - ON 상태일 경우, 내 랭킹 노출 - OFF 상태일 경우, 내 랭킹 미노출 ※ 투네 랭킹과 설정값 연동
비고	

기본정보


화면명	기본정보	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 기본정보



Description	
0	**마이페이지 > 약관 전문보기**
1	**확인 버튼** - 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	

기본정보

화면명	기본정보	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 기본정보




Description	
0	**마이페이지 > 약관 전문보기**
1	**확인 버튼** - 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	

간편 로그인

26.11.04
- 마이페이지 > 간편 로그인 > CHEAR / KICK 신규 추가


화면명	간편 로그인	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 간편 로그인



Description	
0	**마이페이지 > 간편 로그인 화면**
1	**SNS 계정 목록 영역** - 플랫폼 당 SNS 계정 1개만 연결 가능 - 다른 SNS 계정 연결 변경 시, 기존 SNS 계정 연결 해제 후 연결해야 함 [노출 정보] SNS 계정명/연결 상태 ※ 간편 로그인 연결 추가/해제 시, 오류 케이스 정의는 다음 장 참고
비고	


26.11.04
- 스트리밍 채널 연동 시 오류 케이스 정의 추가

1. 차세대 통합회원 미전환 SNS 계정을 연결 시도하는 경우




- 연결 불가 토스트 팝업 호출

2. 타 차세대 투네이션 ID에 이미 연결되어 있는 SNS 계정을 연결 시도하는 경우



2-1. 탈퇴 유예 상태 또는 정상 상태의 투네이션 ID(A)에 Chear 김투나 계정이 간편 로그인 수단으로 연결되어 있는 상태.




- 연결 불가 토스트 팝업 호출

2-2. 투네이션 ID(B)에 투네이션 ID(A)에 연결되어 있는 Chear 김투나 계정을 간편 로그인 수단으로 연결 시도.

26.11.04
- 스트리밍 채널 연동 시 오류 케이스 정의 추가

3. 플랫폼 OAuth 페이지를 통해 여타의 사유로 세션 정보를 가져오지 못할 경우



- 연결 불가 토스트 팝업 호출

화면명	계정관리 > 2차 인증 미설정 상태	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 계정 관리



Description	
0	**계정 관리 화면**
1	**비밀번호 재설정 버튼** 클릭 시, 비밀번호 재설정 화면으로 이동
2	**2차 인증 설정 영역** 이메일 인증 완료를 해야만 2차 인증 사용 가능 * 로그인 > 인증번호 입력 동작 CASE 페이지 참조
2a	**이메일 입력 영역** 인증 받을 이메일 입력 이메일 입력 시 유효성 체크 후 입력 한 이메일로 인증번호 발송 **인증요청 버튼** 입력 시 유효성 체크 완료 후 활성화 입력 오류일 경우 재전송 대기 영역에 오류 안내문구 노출
2b	**인증번호 입력 영역** 이메일로 받은 인증번호 6자리를 입력 **인증하기 버튼** 인증번호가 맞을 경우 활성화 입력 오류일 경우 재전송 대기 영역에 오류 안내문구 노출 **재전송 하기 버튼** 클릭 시 입력한 이메일로 인증번호 재전송
3	**회원탈퇴 텍스트 버튼** - 클릭 시, 회원탈퇴 팝업 호출 계정관리 > 회원탈퇴 참고
비고	

화면명	계정관리 > 2차 인증 설정 상태	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 계정 관리




Description	
0	**계정 관리 화면**
1	**2차 인증 정보 영역** 2차 인증 된 메일 정보 노출 [노출 기준] 휴대폰번호 : 가운데자리 마스킹 처리 이메일 : 앞 2글자 노출, 나머지 글자 마스킹 처리
2	**2차 인증 로그인 이력 영역** 2차 인증으로 로그인 성공한 이력 최근순 노출 [노출 정보] 로그인 일시/아이피/인증 방식
3	**2차 인증 활성화 버튼** 이메일 인증 완료 후 노출 활성화 상태인 경우, 로그인 시 2차 인증 단계 노출 클릭 시, On → Off 상태로 변경되며, 2차 인증 해제
비고	


2차 인증 설정/해제 방법

이중 인증 설정

비밀번호와 휴대폰의 코드를 사용해 로그인하여 Twitch 계정을 더욱더 안전하게 보호하세요.



2차 인증 사용 시, 설정완료/인증번호 안내 메일 필요



2단계 인증 로그인이
설정되었습니다.

이 메일은 암야미(luck****)의 연락처에 등록된 메일 주소로 발송되었습니다. 본인의 네이버 계정이 아니라면 여기에서 수정하세요. 해당 페이지는 **별도의 로그인을 요구하지 않습니다.** **또한 주소창에 [NAVER Corp.]와 자물쇠 마크가 있으니** 꼭 확인하세요.

안녕하세요. 암야미(luck****) 회원님.
2단계 인증 기능이 설정되어 해당 내역을 안내 드립니다.

설정 정보

설정 일시	2025-03-14(금) 19:15
설정 위치	내정보(네이버ID)> 보안설정
등록된 기기 정보	iPhone 15 Pro

요청하신 인증번호를 발송해 드립니다.


아래의 인증번호를 인증번호 입력창에 입력해 주세요.


인증번호 안내

인증번호	998447

본 메일은 발신전용입니다. 네이버 서비스 관련 궁금하신 사항은 네이버 고객센터에서 확인해 주세요.
Copyright © NAVER Corp. All Rights Reserved.

로그아웃 → 로그인 할 경우 인증 번호 입력 페이지 필요






프로필 편집 - 팝업

26.08.06


26.10.26

26.11.04
- 프로필 편집 팝업 > 타자수 카운팅 삭제
- 닉네임 인풋박스 Placeholder 및 변경규칙 수정

화면명	프로필 편집	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 프로필 편집



이미지 등록 전




이미지 등록 후

Description	
0	**프로필 편집 팝업 화면** ~~**닉네임 변경 가능 Case**~~ ~~- 무료로 지급 된 닉네임 변경권이 있는 경우~~ ~~- 강냉이로 구매 한 닉네임 변경권이 인벤토리에 있는 경우~~ - 14일마다 1회 닉네임 변경 가능
1	**프로필 이미지 영역**
1a	**프로필 이미지** - 기본 이미지 (Default) 이미지 등록 후, 등록 된 이미지 노출 ~~카메라 아이콘 클릭 시, 이미지 등록할 수 있는 화면 팝업 내 전환~~
1b	**프로필 이미지 공개하기** 이미지 등록 전, 기본 이미지 사용 시, 비활성화 (Default) 이미지 등록 후 활성화 (Default) / 해제 시, 공개 안함
2	**닉네임 영역**
2a	**닉네임 입력** - Placeholder : 이모지 제외, 특수문자 허용 최소 2자 ~16자 - 이모지 입력 불가, 특수문자 허용 최소 2자 ~ 16자까지 입력 가능 처리 **[유효성 체크 안내 문구]** - 이모지는 사용하실 수 없습니다. - 닉네임은 2자에서 16자 사이여야 합니다. - 최근 14일 이내에 닉네임을 변경하여 현재는 변경할 수 없습니다.
2b	**닉네임 변경 숨김 처리** (닉네임 변경 정책 확정 이후 오픈 예정)
3	**버튼 영역** 수정사항이 있는 경우 적용 버튼 활성화 적용 버튼 클릭 시, 변경 사항 저장 후 팝업창 닫힘 취소 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힘

프로필 편집 - 팝업

04.27 수정
- 닉네임 변경권 아이템 사용기한 정의 추가

화면명	프로필 편집	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 프로필 편집



닉네임 변경권
아이템이 1개인 경우

닉네임 변경권
아이템이 2개 이상인 경우


Description	
0	**프로필 편집 팝업 화면** 적용 가능한 아이템 존재하여 체크박스 선택 했을 경우에 노출 되는 화면
1	**적용 가능 아이템 영역**
1a	**적용 가능 아이템 유무** 적용 가능한 아이템이 있습니다. 체크박스 선택 시, 닉네임 변경 아이템 개수 / 목록 노출 목록 중 첫번째 아이템 선택 된 상태 (Default)
1b	**닉네임 변경권 아이템 목록** 사용기한이 있는 경우 D-day 노출 O 사용기한이 없는 경우 D-day 노출 X - 1개 이하인 경우 체크 시, 스크롤 없이 목록 영역 펼침 - 2개 이상인 경우 체크 시, 스크롤 제공 후 1개 노출 목록 영역 펼침
비고	


닉네임 변경권 아이템 사용기한 – 영구
(추 후 변경 가능함)

이미지 등록 - 팝업


26.08.06
프로필 이미지 등록 방식 변경
: 프로필 이미지 편집, 초기화 버튼 추가

화면명	이미지 등록	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 프로필 편집 > 이미지 등록





Description	
0	**프로필 편집 팝업 화면** ~~카메라 아이콘 or 배경 편집 텍스트 버튼 클릭 시,~~ ~~이미지 등록 화면으로 팝업 내 이동~~
1	**이미지 찾기 버튼** - 클릭 시, 윈도우 프로그램 창 호출 - 이미지 파일 열기 시, 프로필 이미지 설정됨 - 20MB 초과할 경우, 프로필 이미지 설정 안됨
2	**초기화 버튼** - 클릭 시, 등록된 이미지 초기화됨 - 초기화 후 [수정] 버튼 미 클릭 시 초기화 적용 안됨
비고	




안내 메세지 필요 없음 – 현재 유지


이미지 등록 - 팝업

26.08.06
프로필 이미지 등록 방식 변경으로 삭제

화면명	이미지 등록	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 프로필 편집 > 이미지 등록



다른 이미지 업로드



기본 이미지 적용

	Description
0	**프로필 편집 팝업 화면** 닉네임 변경권 개수에 따른 화면 설명
1	**삭제 버튼 영역** 버튼 클릭 시, 등록됐거나 불러온 이미지 삭제
2	**기본 이미지 적용 버튼 영역** 기본 이미지 적용 버튼 제공 X (Default) 이미지가 등록 된 경우 기본 이미지 적용 버튼 활성화 노출 이미지가 등록 + 기본 이미지 적용 클릭 시, 기본 이미지로 전환
3	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 진행중인 이미지 등록을 중단하고 이전 페이지로 이동 선택 버튼 클릭 시, 적용 된 상태 저장 후 이전 페이지로 이동
비고	

충전 내역

화면명	충전 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 충전 내역



Description	
0	**충전 내역 목록 화면** * 현행과 동일
1	**CSV 다운로드 버튼** 클릭 시, CSV 파일 다운로드
2	**충전 내역 목록 영역** - 1page 당 리스트 50개 노출 [노출정보] 일시/유형/금액
3	**페이징 영역** * 공통 참조
비고	

자금팀 확인 요청
- 후원/충전내역 > 후원취소 내역 표기 여부 확인 필요

후원 내역_공통_캡챠 인증

26.11.04
- 캡챠 영역 명시 추가 > 후원 내역

화면명	후원 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 후원 내역 > 기본 후원



Description	
0	**후원 내역 > 캡챠 인증** * 현행과 동일 - 기본 후원/퀘스트/게임 후원 탭 공통 노출
1	**캡챠 인증 영역** - 후원 내역 진입 시, 캡챠 인증 진행 - 인증 성공 시, 후원 내역 리스트 표시
비고	

후원 내역

26.11.04
- 캡챠 영역 명시 추가 > 후원 내역 csv 다운로드 시

화면명	후원 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 후원 내역 > 기본 후원




Description	
0	**기본 후원 내역 목록 화면** * 현행과 동일
1	**1Depth 탭 영역** [노출정보] 기본 후원/퀘스트/게임 후원
2	**CSV 다운로드 버튼** - 클릭 시, 캡챠 인증 완료 후 CSV 파일 다운로드
3	**기본 후원 내역 목록 영역** - 1page 당 리스트 50개 노출 [노출정보] 일시/크리에이터명/이름/금액/종류/내용
4	**페이징 영역** * 공통 참조
비고	

자금팀 확인 요청
- 후원/충전내역 > 후원취소 내역 표기 여부 확인 필요

퀘스트 후원 내역


화면명	퀘스트 후원 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 후원 내역 > 퀘스트 > 후원 내역



Description	
0	**퀘스트 후원 내역 목록 화면** * 현행과 동일
1	**2 Depth 탭영역** [노출정보] 후원/반환
2	**후원내역 목록 영역** - 1page 당 리스트 50개 노출 [노출정보] 일시/크리에이터명/이름/금액/종류/내용
3	**페이징 영역** * 공통 참조
비고	

퀘스트 반환 내역

화면명	퀘스트 반환 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 후원 내역 > 퀘스트 > 반환 내역



Description	
0	**퀘스트 후원 반환 내역 목록 화면** * 현행과 동일
1	**후원 반환 내역 목록 영역** - 1page 당 리스트 50개 노출 [노출정보] 일시/반환 유형/반환 금액
비고	

게임 후원

화면명	게임 후원	화면 ID	-	경로	내정보 > 후원 내역 > 게임 후원



Description	
0	**게임 후원 내역 화면** * 현행과 동일
1	**게임 후원내역 목록 영역** - 1page 당 리스트 50개 노출 [노출정보] 일시/크리에이터명/이름/금액/종류/내용
비고	

칭호

화면명	칭호	화면 ID	-	경로	내정보 > 칭호 > 보유



Description	
0	**칭호 화면** * 현행과 동일
1	**사용중인 칭호 정보 영역** [노출 정보] 칭호명/칭호 아이콘/크리에이터명 사용해제 버튼 선택 시, 현재 칭호 사용 해제됨
1-1	**사용중인 칭호 정보 영역 – 사용 해제 상태**
2	**탭영역** [노출 정보] 보유/진행중
3	**칭호 목록 영역**
3a	**검색 영역** 검색어 입력 후 엔터키 or 검색 버튼 선택 시 검색
3b	**숨기기 버튼** 항목 체크 후 클릭 시, 해당 항목 숨김 후 숨김 목록에 추가 **숨김 버튼** 클릭 시, 숨겨 논 칭호 목록 노출
3c	**칭호 목록 영역** [노출정보] 체크박스/크리에이터명/칭호명/칭호 설명/상태 or 사용하기 버튼 최 상위 체크박스 선택 시, 체크박스 전체 선택
4	**페이징 영역** * 웹 UI설계서 공통 참조
비고	

26.08.06
숨김 칭호 목록 추가


화면명	칭호	화면 ID	-	경로	내정보 > 칭호 > 보유 > 숨김 칭호 목록



Description	
0	**칭호 화면** * 현행과 동일
1	**숨김 칭호 목록 영역** [노출정보] 체크박스/크리에이터명/칭호명/칭호 설명/상태 or 사용하기 버튼 최 상위 체크박스 선택 시, 체크박스 전체 선택
3b	**숨기기 취소 버튼** 항목 체크 후 클릭 시, 해당 항목 숨김 취소되고 숨김 목록에서 삭제됨
비고	


26.08.06
인벤토리 추가

화면명	인벤토리 > 배송 안내 모달	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 진입 시, 배송 안내 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일
1	**배송 안내 모달** 다시보지않기 체크 후, 모달 닫을 경우 하루동안 해당 모달 노출 안함

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 아이템/기프티콘 리스트에 노출하는 아이템 유형 및 상세 정보는 현행과 동일
1	**내 주소 영역 – 등록된 주소가 없을 경우** [노출정보] 인벤토리 주소 인풋박스 / 수령정보입력 버튼 수령정보입력 버튼 클릭 시, 수령정보입력 모달 호출

인벤토리 (국내 인증)

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우 > 국내 인증	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보입력



Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**수령정보입력 모달_정보 미입력** [노출정보] 휴대폰 번호/이름/이메일/제품 배송지/알림 동의/이용약관 모든 정보 입력 항목은 필수 입력 항목.
2	**휴대폰 인증 버튼** 클릭 시, 2a. 거주 국가 선택 모달 호출
2a	**거주 국가 선택 모달** [노출정보] 대한민국 / 대한민국 이외 - 대한민국 선택 후, [확인] 버튼 클릭 시 PASS 휴대폰 인증 진행 - [확인] 버튼 클릭 시, 인증 성공했을 경우 1. 수령정보입력 모달에 휴대폰 번호 자동 입력되며, 2. 휴대폰 인증 버튼 → 재인증 으로 전환됨

인벤토리 (해외 인증) 1/2

26.11.04
- 인벤토리 > 해외 인증 완료 후 수령정보입력 팝업 표시값 현행 기준으로 업데이트

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우 > 해외 인증	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보입력



Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**수령정보입력 모달_정보 미입력** [노출정보] 휴대폰 번호/이름/이메일/제품 배송지/알림 동의/이용약관 모든 정보 입력 항목은 필수 입력 항목.
2	**휴대폰 인증 버튼** 클릭 시, 2a. 거주 국가 선택 모달 호출
2a	**거주 국가 선택 모달** [노출정보] 대한민국 / 대한민국 이외 - 대한민국 선택 후, [확인] 버튼 클릭 시 PASS 휴대폰 인증 진행 - 인증 완료 후, 인풋박스 내에 자동으로 휴대폰 번호 입력됨 - 대한민국 이외 선택 시, 국제 휴대폰 인증 모달 호출
2b	**국제 휴대폰 인증 모달** - 국가 번호 리스트 제공 - 전화 번호 입력 인풋박스 제공 - [확인] 버튼 비활성화 Default - 국가 번호 선택 상태 & 전화 번호 1자리 이상 입력 시 [확인] 버튼 활성화 - [확인] 버튼 클릭 시, 인증 번호 입력 화면으로 전환
2c	**국제 휴대폰 인증 모달 > 인증 번호 입력** - 인증번호 6자리 입력 시 [확인] 버튼 활성화 - 인증 번호 입력 관련 유효성 체크는 해외 인증과 동일 - [확인] 버튼 클릭 시, 인증 성공했을 경우 1. 수령정보입력 모달에 휴대폰 번호 자동 입력되며, 2. 휴대폰 인증 버튼 → 재인증 으로 전환됨

인벤토리 (해외 인증) 2/2

26.11.04
- 인벤토리 > 해외 인증 완료 후 수령정보입력 팝업 표시값 현행 기준으로 업데이트

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우 > 해외 인증	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보입력




Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**거주 국가 (필수)** - 해외 인증 플로우 완료 시, 거주 국가명 자동 입력되어 표시됨
2	**휴대폰 번호 (필수)** - 해외 인증 플로우 완료 시, 휴대폰 번호 자동 입력되어 표시됨 - 휴대폰 번호는 선택한 국가번호 및 입력한 전화번호가 표시됨
3	**재인증 인증 버튼** - 클릭 시, 2a. 거주 국가 선택 모달 호출 - 이전 장 해외 인증 플로우와 동일

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우 > 주소 검색	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보입력




Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**주소 검색 버튼** 클릭 시, 주소 검색 api 호출
2	**저장 버튼** 클릭 시, 수령정보 유효성 체크 진행 및 저장 수령정보입력 미 입력 또는 미 체크 상태에서 [저장] 버튼 클릭 시, 수령정보입력 요청 모달 호출
3	**수령정보입력 요청 모달** [확인] 버튼 클릭 시, 모달 닫힘

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 없을 경우 > 모든 정보 입력된 상태	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보입력



Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**저장 버튼** 클릭 시, 수령정보 유효성 체크 진행 및 저장 정상 저장 시, 정보 저장완료 모달 호출
2	**정보 저장완료 모달** ① 입력된 수령정보 기반으로 인벤토리 주소 생성됨 ② [복사] 버튼 클릭 시, 해당 인벤토리 주소 복사됨 ③ [확인] 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 ④ [수령정보입력] 버튼 → [수령정보수정] 으로 변경

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 있을 경우	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리




Description	
0	**인벤토리 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**내 주소 영역** [노출정보] 내 인벤토리 주소 / 인벤토리 주소 복사 버튼 / 수령정보변경 버튼 수령정보변경 버튼 클릭 시, 인벤토리 인증 모달 호출
2	**선물 & 배송 현황** [노출정보] 미사용 아이템 / 유효기간 3일 남은 아이템 / 작성 가능한 후기 각 영역 클릭 시, 하단의 Tab 영역에서 필터되어 노출 ① 미사용 아이템 : 사용 가능 Tab > 미사용 아이템 리스트 노출 ② 유효기간 3일 남은 아이템 : 사용 가능 Tab > 유효기간 3일 남은 아이템 리스트 노출 ③ 작성 가능한 후기 : 선물 후기 Tab > 후기 작성 가능한 아이템 리스트 노출

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 있을 경우 > 수령 정보수정	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보변경




Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
1	**인벤토리 인증 모달_인증번호 요청 전 상태** 수령정보변경 시, 휴대폰 인증번호 인증 필요 [수령정보변경] 버튼 클릭 시, 해당 모달 호출
1a	**인증번호 요청 버튼** 버튼 클릭 시, ① 입력했던 휴대폰 번호로 카카오톡 (투네이션 채널) 인증 진행 ② 인증번호 인증 남은시간 및 횟수 표시 (5분, 3회) ③ 인증번호 전송 완료 토스트 호출 ④ 단, 1일 최대 전송 횟수 초과 시, 최대 전송 횟수 초과 에러메시지 표시
1b	**인증번호 입력 인풋박스** 인증번호 요청 전까지 인증번호 입력 불가

화면명	인벤토리 > 등록된 주소가 있을 경우 > 수령 정보수정	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리 > 수령정보변경




Description	
0	**인벤토리 > 수령정보입력 모달 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 수령정보 입력/변경 현행과 동일
2	**인증번호 인증 모달_인증번호 요청된 상태** [노출 정보] ① 입력된 휴대폰 번호 : 중간 번호 첫번째 이후로 마스킹 처리 ② 인증번호 다시 요청 버튼 ③ 인증번호 입력 인풋박스 ④ 남은시간 타이머 및 횟수 (5분, 3회)
2a	**인증번호 다시 요청 버튼** 버튼 클릭 시, ① 새로운 인증번호 발송 및 해당 번호로 인증 진행 ② 남은시간 타이머 초기화 (횟수 차감)
2b	**인증번호 입력 인풋박스** 인증번호 6자리 까지 입력 가능 숫자만 입력 가능 인증번호 입력 시마다 횟수 차감됨 횟수가 0회일 경우, 확인 버튼 비활성화 처리 다음 날 횟수 초기화
2c	**남은 시간 및 타이머** Default : 남은시간 5분, 인증입력 가능 횟수 3회
2d	**확인 버튼** Default : 비활성화 상태 인증번호 6자리 입력 시, 버튼 활성화됨 버튼 클릭 시, 입력된 인증번호 기준 인증 진행 ㄴ 인증번호 오입력 시, 오입력 에러메시지 표시 인증번호 일치할 경우, 수령정보입력 모달 호출


화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 아이템/기프티콘 리스트에 노출하는 아이템 유형 및 상세 정보는 현행과 동일
1	**사용 가능 Tab** [노출정보] 아이템 검색 및 검색 필터 / 아이템 종류 Tab / 정렬 필터 리스트 내에 노출하는 아이템, 기프티콘의 유형은 현행과 동일 미사용 아이템 / 기프티콘 리스트 노출 사용 가능 Tab 아이템 노출 기준 : ① 문자 미발급 ② 문자 발송 요청을 통해 기프티콘 문자 전송 완료
비고	



화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리




Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**아이템/기프티콘 리스트** - 아이템 또는 기프티콘 클릭 시, 상세 정보 팝업 호출
2	**배송아이템 (미사용) 상세 정보 팝업** [노출정보] 종류/상품명/옵션명(없을 경우 미노출)/이동가능 횟수/유효기간/보낸사람/메시지 - 상품명 링크 클릭 시, 더굿즈 > 해당 상품 페이지 브라우저 호출
3	**고객센터 바로가기** - 클릭 시, 고객센터 페이지 브라우저 호출
4	**배송받기 버튼** - 배송아이템/기프티콘 상태가 미사용일 경우에 노출 - 배송받기 버튼 클릭 시, 배송받기 모달 호출
4a	**배송 받기 모달** - 안내문구 및 제품 배송지 표시 - 취소 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘 - 배송받기 버튼 클릭 시, 배송 신청 완료 화면 호출

26.11.04
- 인벤토리 > 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리

배송아이템 > 사용 가능 > 배송 받기 (2/2)



Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**배송아이템 정보** - 배송 신청한 아이템 정보 표시
2	**확인 버튼** - 클릭 시, 해당 화면 닫힘 - 사용 완료 Tab > 배송요청 상태로 전환됨
3	**진입불가 안내 모달** - 차세대 오픈 시점에 인벤토리 팝업 > 상품명 링크 클릭 시, 해당 모달 호출 ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리 ※ 모달 상세 정의는 공통 참고

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리




Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**선물하기 버튼** - 배송아이템/기프티콘 상태가 미사용일 경우에 노출 - 선물하기 버튼 클릭 시, 선물하기 화면 호출
2	**인벤토리 주소 검색** - 인벤토리 주소 입력 시, 해당 주소 검색 실행
3	**메시지 입력 영역** - 인풋박스 클릭 시, 입력 가능

26.09.11
인벤토리 선물 시, 받는 사람 정보에 투네이션 ID 마스킹 처리 정의 추가

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리

배송아이템 > 사용 가능 > 선물하기 (2/3)




Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**검색결과가 없을 경우** - 입력한 인벤토리 주소 기준 검색결과가 없을 경우 표시
2	**검색결과가 있을 경우** - 해당 인벤토리 주소를 소유하고 있는 회원 닉네임 검색결과 영역 표시 - 검색결과 영역 클릭 시, 선물 대상으로 선택됨
2a	**받는 사람 표시** - 투네이션 ID 앞 3자리만 노출 그 외 마스킹 처리
3	**선물하기 버튼** - 클릭 시, 선물 대상에게 선물 전송 완료 및 선물 전송 완료 화면 호출

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**배송아이템 정보** - 선물 전송된 배송아이템 정보 표시
2	**확인 버튼** - 클릭 시, 해당 화면 닫힘 - 사용 완료 Tab > 선물발송 완료 상태로 전환됨

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**기프티콘 (문자 미발급)** [노출정보] 종류/상품명/상품 설명/이동가능 횟수/유효기간/보낸 사람/메시지 - 상품명 링크 클릭 시, 더굿즈 > 해당 상품 페이지 브라우저 호출
2	**고객센터 바로가기** - 클릭 시, 고객센터 페이지 브라우저 호출
3	**사용하기 버튼** - 배송아이템/기프티콘 상태가 '미사용' 일 경우에 노출 - 사용하기 버튼 클릭 시, 기프티콘 문자발송 화면 호출
4	**기프티콘 문자발송 화면** - 휴대폰번호, 남은 발송 횟수 표시
5	**버튼 영역** - 취소 버튼 클릭 시, 해당 화면 닫힘 - 기프티콘 발송 버튼 클릭 시, 기프티콘 발송 및 기프티콘 상태 '문자발송' 상태로 전환됨

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리




Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**선물하기 버튼** - 배송아이템/기프티콘 상태가 '미사용' 일 경우에 노출 - 선물하기 버튼 클릭 시, 선물하기 화면 호출
2	**선물하기 화면** - 배송아이템 선물하기와 UI 및 동작 정의 동일

26.09.11
인벤토리 선물 시, 받는 사람 정보에 투네이션 ID 마스킹 처리 정의 추가

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리

기프티콘 > 사용 가능 > 선물하기 (2/3)



Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**검색결과가 없을 경우** - 입력한 인벤토리 주소 기준 검색결과가 없을 경우 표시
2	**검색결과가 있을 경우** - 해당 인벤토리 주소를 소유하고 있는 회원 닉네임 검색결과 영역 표시 - 검색결과 영역 클릭 시, 선물 대상으로 선택됨
2a	**받는 사람 표시** - 투네이션 ID 앞 3자리만 노출 그 외 마스킹 처리
3	**선물하기 버튼** - 클릭 시, 선물 대상에게 선물 전송 완료 및 선물 전송 완료 화면 호출

화면명	인벤토리 > 사용 가능 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 배송받기/선물하기 프로세스는 현행과 동일
1	**배송아이템 정보** - 선물 전송된 배송아이템 정보 표시
2	**확인 버튼** - 클릭 시, 해당 화면 닫힘 - 사용 완료 Tab > 선물발송 완료 상태로 전환됨


화면명	인벤토리 > 사용 완료 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 아이템/기프티콘 리스트에 노출하는 아이템 유형 및 상세 정보는 현행과 동일
1	**사용 완료 Tab** [노출정보] 아이템 검색 및 검색 필터 / 아이템 종류 Tab / 정렬 필터 사용 완료 아이템 / 기프티콘 리스트 노출 사용 완료 Tab 아이템 노출 기준 : ① 바코드나 핀번호 실제 사용 완료 ② 배송받기를 통해 아이템 배송 요청된 경우
비고	



화면명	인벤토리 > 선물 후기 Tab	화면 ID	-	경로	내정보 > 인벤토리



Description	
0	**인벤토리 화면** * 크리에이터 페이지 현행과 동일 * 아이템/기프티콘 리스트에 노출하는 아이템 유형 및 상세 정보는 현행과 동일
1	**선물 후기 Tab** [노출정보] 아이템 검색 및 검색 필터 / 작성 가능한 후기 Tab / 내가 작성한 후기 Tab / 정렬 필터 작성 가능한 후기 Tab : 사용 완료 아이템 / 기프티콘 중 선물 후기 미작성 상태의 리스트 노출 내가 작성한 후기 Tab : 선물 후기 작성 완료한 상태의 리스트 노출
비고	

강냉이 샵

26.11.04
- 강냉이 > 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가
- 강냉이 > 모바일 QR코드 충전 모달 추가

화면명	강냉이 샵	화면 ID	-	경로	내정보 > 강냉이 > 강냉이 샵

ICON VIP
ICON 전체 라이브
ICON 인기 라이브
ICON 투네 랭킹
ICON 이벤트
인기 크리에이터
투네이션 더굿즈
ICON 투네애드
ICON 고객센터

- 마이페이지
- 충전내역
- 후원내역
- 칭호
- 인벤토리
- 강냉이
- 출석체크

강냉이

보유중인 강냉이 **10** 개

모아둔 강냉이로 원하는 혜택을 받아보세요! 1 GO

캐시를 충전하면
강냉이가 적립 돼요.
2 충전하기 3 QR코드



강냉이 샵 | 내역

쿠폰명 / 정보	사용처	구매제한	수량	교환하기
쿠폰 정보가 노출됩니다. 쿠폰 정보가 노출됩니다.		무제한	개당 100 강냉이 - 1 +	품절
쿠폰 정보가 노출됩니다. 쿠폰 정보가 노출됩니다.		계정당 1개	개당 100 강냉이 - 1 +	품절
쿠폰 정보가 노출됩니다. 쿠폰 정보가 노출됩니다.		무제한	개당 100 강냉이 - 1 +	교환하기

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

4

서비스 오픈 준비 중

해당 서비스는 리뉴얼 오픈 준비 중입니다.
보다 나은 서비스를 위해 최선을 다하겠습니다.

확인

Description	
0	**강냉이 샵 목록 화면** * 현행과 동일
1	**보유 중인 강냉이 표시** - 버튼 클릭 시, 투네랜드 페이지로 이동 ※ 단, 차세대 오픈 시점에서는 투네랜드 미오픈 예정으로 진입불가 안내 모달 호출 필요
2	**충전하기 버튼** - 버튼 클릭 시, 캐시 충전 페이지 호출
3	**QR 코드 버튼** - 버튼 클릭 시, 모바일 QR코드
4	**진입불가 안내 모달** - 차세대 오픈 시점에 마이페이지 > 강냉이 > 투네랜드 입장 버튼(GO) 클릭 시, 해당 모달 호출 ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리 ※ 모달 상세 정의는 공통 참고

모바일에서 충전 (QR코드)

휴대폰 기본 카메라앱으로 QR코드를 스캔해주세요.

1. QR코드 스캔 시, 모바일 용 충전페이지로 이동합니다.
2. 모바일에서 로그인 후 결제를 진행해주세요.

확인

샵 이용내역

화면명	샵 이용내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 강냉이 > 강냉이 내역

ICON VIP
ICON 전체 라이브
ICON 인기 라이브
ICON 투네 랭킹
ICON 이벤트

인기 크리에이터

ICON 투네이션 더굿즈
ICON 투네애드
ICON 고객센터

- 마이페이지
- 충전내역
- 후원내역
- 칭호
- 인벤토리
- 강냉이
- 출석체크

강냉이

보유중인 강냉이 10 개

모아둔 강냉이로 원하는 혜택을 받아보세요! GO

캐시를 충전하면
강냉이가 적립 돼요.

충전하기 QR코드



강냉이 샵 | 내역

샵 이용내역 | 사용내역 | 획득내역

구입 일시	상품명	금액	쿠폰번호

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	강냉이 이용내역 화면 * 현행과 동일
1	
비고	

사용내역

화면명	사용내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 강냉이 > 내역 > 사용 내역

ICON VIP
ICON 전체 라이브
ICON 인기 라이브
ICON 투네 랭킹
ICON 이벤트

인기 크리에이터

ICON 투네이션 더굿즈
ICON 투네애드
ICON 고객센터

- 마이페이지
- 충전내역
- 후원내역
- 칭호
- 인벤토리
- 강냉이
- 출석체크

강냉이

보유중인 강냉이 **10** 개

모아둔 강냉이로 원하는 혜택을 받아보세요! GO

캐시를 충전하면
강냉이가 적립 돼요.

충전하기 QR코드



강냉이 샵 | **내역**

샵 이용내역 | **사용내역** | 획득내역

사용 일시	사용처	사용 강냉이 양	상세내용

<< < **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**강냉이 사용내역 화면** * 현행과 동일
1	
비고	

획득 내역

화면명	획득 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 강냉이 > 내역 > 획득 내역

ICON VIP
ICON 전체 라이브
ICON 인기 라이브
ICON 투네 랭킹
ICON 이벤트

인기 크리에이터

ICON 투네이션 더굿즈
ICON 투네애드
ICON 고객센터

- 마이페이지
- 충전내역
- 후원내역
- 칭호
- 인벤토리
- 강냉이
- 출석체크

강냉이

보유중인 강냉이 **10** 개

모아둔 강냉이로 원하는 혜택을 받아보세요! GO

캐시를 충전하면
강냉이가 적립 돼요.

충전하기 QR코드



강냉이 샵 | 내역

샵 이용내역 | 사용내역 | 획득내역

획득 일시	상품명	획득 구분	획득 내역

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	강냉이 획득내역 화면 * 현행과 동일
1	
비고	

출석체크

26.09.11
출석체크 추가 (기존)

화면명	출석체크 > 출석 현황	화면 ID	-	경로	내정보 > 출석체크 > 출석 현황

출석체크

출석 현황 | 내역

11월 출석체크 이벤트


23.11.21(화) 12:00 ~ 23.11.30(목) 23:59

100캐시 출석완료	100캐시 출석실패	100캐시 출석완료	100캐시 출석완료	100캐시 출석완료
500캐시 출석완료	100캐시 출석완료	100캐시 출석완료	100캐시 출석완료	500캐시 출석완료

Description	
0	**출석체크 화면** * 현행과 동일
1	
비고	

출석체크

화면명	출석체크 > 출석 현황 > 미진행	화면 ID	-	경로	내정보 > 출석체크 > 출석 현황



Description	
0	**출석체크 화면** * 현행과 동일
1	
비고	

출석체크

화면명	출석체크 > 내역	화면 ID	-	경로	내정보 > 출석체크 > 내역



출석 일시	스탬프 내역	혜택
2025-12-12 11:33:24	+1	100 강냉이
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	{상품명} 1개
2025-12-12 11:33:24	+1	{상품명} 1개
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시
2025-12-12 11:33:24	+1	100 캐시

<< < **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**출석체크 > 내역 화면** * 현행과 동일
1	
비고	

출석체크

화면명	출석체크 > 내역 > 없음	화면 ID	-	경로	내정보 > 출석체크 > 내역

ICON VIP
ICON 전체 라이브
ICON 인기 라이브
ICON 투네 랭킹
ICON 이벤트

인기 크리에이터

ICON 투네이션 더굿즈
ICON 투네애드
ICON 고객센터

- 마이페이지
- 충전내역
- 후원내역
- 칭호
- 인벤토리
- 강냉이
- 출석체크

출석체크

출석 현황 | 내역

출석 일시	스탬프 내역	혜택

출석 내역이 없습니다.


<< < **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Description	
0	**출석체크 > 내역 화면** * 현행과 동일
1	
비고	

26.08.06
회원탈퇴 추가

회원탈퇴

회원탈퇴 · 계정복구 전반 프로세스




- 완전탈퇴 처리된 투네이션 ID 및 플레이 ID는 동일 ID로 재사용 및 재가입 불가

회원탈퇴 정책

대상	분류	현행 정책	비고
모두	회원탈퇴	• 회원탈퇴 후 30일의 탈퇴 유예기간 이후 완전탈퇴	
모두	계정복구	• 탈퇴 유예기간 내 탈퇴 신청한 계정으로 1번이라도 로그인할 경우 탈퇴 철회 • 단, 탈퇴 유예기간 경과 후 완전탈퇴 처리된 계정은 복구 불가	
모두	재가입	• 투네이션 ID 탈퇴 시, 영구 재가입 불가	
		• 기존 동일 ID로 90일간 재가입 불가 정책 폐지 ↓ • 회원 완전탈퇴 처리된 계정으로 즉시 재가입 가능 • 재가입 회원 대상에 한해 최초 회원가입 이벤트 미적용 필요 (본인인증 값 기준으로 어뷰징 방지)	
도네이터	투네이션 플레이	• 투네이션 플레이 탈퇴는 투네이션 웹 > 도네이터 탈퇴로 규정 • 투네이션 플레이, 웹 등 하나의 계정 탈퇴 시 연동된 서비스 모두 탈퇴 진행	

대상	분류	차세대 정책	비고
통합회원	회원탈퇴	• 유지	
	계정복구	• 유지	
	재가입	• 투네이션 ID 탈퇴 시, 영구 재가입 불가 유지	
		• **회원 완전탈퇴 처리된 계정으로 즉시 재가입 가능 폐지** → SNS 계정 기준이었을 때의 정책으로 폐지 필요 → 완전탈퇴된 투네이션 ID, 플레이 ID는 동일 ID로 재사용 및 재가입 불가 • **재가입 회원 대상 조건 폐지 및 일부 내용 수정 필요** → 본인인증 값 기준 1개 이상의 투네이션 ID가 이미 있을 경우, 최초 회원가입 이벤트 미적용	
	투네이션 플레이	• 유지 → 단, 투네이션 플레이 임시 미운영으로 투네이션 플레이에서 직접 회원탈퇴 불가	

차세대 투네이션 회원탈퇴 플로우




자금팀 확인 요청
- 탈퇴 시도 시, 일반정산 / 빠른정산 각각 미정산 캐시 4만 캐시 이하인 경우, 정산/탈퇴 불가 현상에 대한 정책 필요

화면명	회원 탈퇴	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 계정 관리



Description	
0	**회원탈퇴 화면**
1	**회원탈퇴 텍스트 버튼** 클릭 시, 회원탈퇴 팝업 호출
2	**회원탈퇴 모달** 회원탈퇴 안내 전문은 회원탈퇴 안내 전문 참고
비고	

화면명	회원 탈퇴	화면 ID	-	경로	내정보 > 마이페이지 > 계정 관리



Description	
0	**회원탈퇴 화면**
1	**탈퇴하기 버튼** 클릭 시, 미정산 캐시 유무 체크 **1-1. 미정산 캐시가 4만 캐시 미만일 경우** [취소] 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 [탈퇴] 버튼 클릭 시, ① 회원탈퇴 신청 완료 ② 회원탈퇴 완료 팝업 호출 **1-2. 미정산 캐시가 4만 캐시 이상일 경우** [확인] 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 **1-3. 미정산 캐시가 없을 경우** [취소] 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 [탈퇴] 버튼 클릭 시, ① 회원탈퇴 신청 완료 ② 회원탈퇴 완료 팝업 호출
2	**회원탈퇴 완료 모달** [확인] 버튼 클릭 시, ① 팝업 닫힘 ② 강제 로그아웃 및 통합 로그인 페이지로 이동
비고	

회원탈퇴 안내 전문

회원탈퇴

투네이션 회원 탈퇴 안내

회원 탈퇴 시 더 이상 투네이션을 포함한 연관된 모든 서비스에 로그인이 불가능하며, 탈퇴 완료 후 해당 계정으로는 서비스 이용이 불가합니다. 탈퇴 완료 후 재가입은 가능하나, 기존 투네이션 ID는 재사용할 수 없으며 신규 계정으로 가입됩니다.
투네이션 ID를 탈퇴하면 연결된 SNS 계정 정보(방송 송출·간편로그인)가 모두 삭제되며, 복구할 수 없습니다.
또한 보유하신 잔여 캐시, 강냉이, 추르, 인벤토리, 칭호 등 모든 이용정보는 개인정보 처리방침에 따라 별도 보관 또는 삭제되며, 어떠한 경우에도 복구할 수 없습니다.

개인정보 보관

[3. 개인정보의 처리 및 보유기간]

재가입 및 복구 안내

탈퇴 신청 후 30일 이내 로그인을 통해 탈퇴를 취소할 수 있습니다.
30일 경과 후 탈퇴가 완료되면 어떠한 경우에도 복구 또는 철회가 불가하오니,
신중하게 결정해 주시기 바랍니다.
탈퇴 완료 후 재가입은 가능하나, 기존 투네이션 ID는 재사용할 수 없으며 신규 계정으로 가입됩니다.

미정산 후원금에 대한 안내

회원탈퇴 신청 이전에 정산받지 않은 캐시가 40,000캐시 이상일 경우, 정산처리 완료 이전까지 탈퇴할 수 없습니다.

잔여 캐시 안내

잔여 캐시가 있으신 경우, 탈퇴 전 반드시 고객센터를 통해 환불 절차를 먼저 완료해 주시기 바랍니다.
탈퇴 시 잔여 캐시는 모두 소멸되며, 탈퇴 완료 후에는 어떠한 경우에도 환불이 불가합니다.

연동 서비스 이용 불가

해당 아이디로 가입 및 연동된 부가서비스(투네이션 플레이, 더굿즈)의 계정도 함께 탈퇴 처리되며, 이후 해당 서비스를 더 이상 이용할 수 없습니다.

가입정보

투네이션 계정	
가입 시각	{yyyy-mm-dd hh:mm:ss}
로그인 아이디	{투네이션 ID}
후원받은 금액	{후원받은 액수}
정산받지 않은 금액	{미정산 캐시}
연동 계정	{SNS 플랫폼 아이콘} {SNS 아이디} {SNS 플랫폼 아이콘} {SNS 아이디} {SNS 플랫폼 아이콘} {SNS 아이디}

투네이션 플레이 계정	
가입 시각	{yyyy-mm-dd hh:mm:ss}
로그인 아이디	{로그인 소셜 닉네임}
로그인 플랫폼	{로그인 플랫폼}
잔여 캐시	{잔여 캐시액수}
잔여 추르	{잔여 추르 수}
잔여 포인트	{잔여 보유포인트}

주의사항

- 잔여 캐시가 있으신 경우, 탈퇴 전 반드시 고객센터를 통해 환불 절차를 먼저 완료해 주시기 바랍니다. 탈퇴 완료 후에는 어떠한 경우에도 환불이 불가합니다.
- 탈퇴 신청 후 30일이 경과하면 계정 및 모든 이용정보가 삭제되며, 이후 복구가 불가합니다.
- 연동된 부가서비스(투네이션 플레이, 더굿즈) 계정도 함께 탈퇴됩니다.
- 인벤토리 내 기프티콘 미사용 등 미수령 상품 존재 시, 7일 후 구매자에게 자동 환불됩니다.

탈퇴 사유

- (●) 아이디 변경 후 재가입 목적
- ( ) 서비스 기능 불편
- ( ) 개인정보 및 보안 우려
- ( ) 투네이션 정책에 불만
- ( ) 서비스 이용 불필요
- ( ) 다른 서비스로 이전
- ( ) 기타


위 사항을 모두 읽었으며 동의 및 탈퇴 처리 진행을 원하시는 경우, 아래에 "탈퇴 처리에 동의합니다" 라는 문구를 입력해 주세요.

탈퇴 처리에 동의합니다

취소 | 탈퇴하기


계정복구

차세대 투네이션 계정복구 플로우




계정 복구

화면명	계정 복구	화면 ID	-	경로	통합 로그인 > 탈퇴 계정으로 로그인




완전유예 계정으로 로그인
투네이션 ID 또는 SNS 간편 로그인




탈퇴 계정 복구 안내 웹 브라우저

Description	
0	**통합 로그인 화면** - 완전유예 계정으로 로그인 시, 브라우저 설정으로 인해 팝업이 차단된 경우, 브라우저 설정 안내 팝업 호출
1	**탈퇴 계정 복구 안내 웹 브라우저** 유예기간 이내 완전유예 상태인 투네이션 ID로 로그인 시 해당 안내 웹 브라우저 호출 [표시항목] - 회원탈퇴 일자 : yyyy.mm.dd - 탈퇴 계정 복구하기 버튼 - 유의사항
2	**탈퇴 계정 복구하기 버튼** - 클릭 시, ① 완전탈퇴 계정 복구 완료 ② 계정 복구 완료 팝업 호출

계정 복구 완료 팝업




브라우저 설정 안내 팝업




후원페이지 – LAYOUT

- **시청모드 On**



- **시청모드 Off** (해상도 1440이하일 경우 후원+채팅 분리X)



- **다른 페이지 이동 또는 새로고침 이후에도 후원페이지 UI 상태값(리사이징/ 채팅창 분리 상태 등) 유지**
- **로그아웃/브라우저 닫기 시, Default 상태로 원복**


26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

후원페이지 – LAYOUT & RESIZE

- **시청모드 Off** (해상도 1441이상 / 채팅 탭 분리 안했을 경우)




- **시청모드 Off** (해상도 1441이상일 경우 후원+채팅 분리 가능)



후원페이지 – POPUP LAYOUT (컨텐츠 적은 경우)

- **후원 탭 영역내 팝업창 노출**



후원탭 리사이징 시
팝업창도 동일 연동

하단 정렬 기준으로 노출



팝업페이지 → 하위 메뉴 있을 경우
이전 버튼 제공


팝업 공통

후원페이지 – POPUP LAYOUT (컨텐츠 많은 경우)

- 영역 확장 전




- 영역 확장 후



- 영역 확장 버튼 클릭 시, 좌측 크리에이터 영역 min-width를 뺀 나머지 영역까지 늘어남

후원페이지 > 후원 탭 > 후원 버튼(공통) 작동예시


- 후원캐시가 부족 할 경우 (공통)



- 후원 완료 되었을 경우 (공통)



- 후원이 안되었을 경우 (공통)





ex)
금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

해당 에러메세지는
후원탭별 장표 참조


최상단순 항목명에 앵커

인풋박스가 있는 경우
해당 항목 인풋박스로 커서 이동

인풋박스가 없는 경우
커서 노출 X

후원페이지 > 후원 탭 > VIP 전용 이펙트 작동예시 (1)

- VIP가 아닌 경우 (공통)



- VIP인 경우 (공통)



VIP등급 이상 모든 등급
전용 이펙트 노출

본인 계정에 등록된
SVIP 시그니처 이펙트 포함

- 예시 - 미니 후원






Off일 경우, 이펙트 목록 노출X

후원 금액 조건 충족 시, 이펙트 활성
후원 금액 조건 불충족 시, 이펙트 비활성

이펙트 선택이 Default인지 확인 필요

후원페이지 > 후원 탭 > VIP 전용 이펙트 작동예시 (2)



후원페이지 > 후원 탭 > VIP 전용 이펙트 활성화 조건


구분	VIP 이펙트	VVIP 이펙트	SVIP 이펙트
SVIP 등급	1만 캐시 이상	10만 캐시 이상	100만 캐시 이상
VVIP 등급	1만 캐시 이상	10만 캐시 이상	-
VIP 등급	1만 캐시 이상	-	-

VIP 전용 이펙트 영역 노출 및 선택 정책


- 크리에이터가 VIP이펙트 사용 옵션을 ON했을 경우 노출
- VIP 등급 이상일 경우 노출
- 등급과 상관없이 모든 등급의 이펙트 노출
  (본인 계정에 등록된 SVIP 시그니처 이펙트 포함)
- 본인 등급의 이펙트 활성화
  ex) SVIP등급일 경우 시그니처 이펙트가 있다면 시그니처 이펙트 활성화
- 본인 등급 이하의 이펙트 선택 가능 (활성)
- 본인 등급 이상의 이펙트 선택 불가 (비활성)
- 미리보기는 등급과 상관없이 모두 선택하여 확인 가능
- SVIP 시그니처 이펙트가 본인 계정에 있을 경우 등급이 하락하여도 등급과 상관없이 노출하고, SVIP 등급이 아닐 경우 선택은 불가능

후원페이지 > 후원 탭 > 닉네임 작동예시


- 도네이터 설정 닉네임 활성 (Default)



- 도네이터 설정 닉네임 비활성



- 크리에이터 설정 비활성



닉네임 설정

* 통합 회원가입 > 닉네임 설정 참조

후원페이지 – 후원메뉴 (1)

웹	모바일 웹
텍스트 후원	텍스트 후원
게임 후원	게임 후원
시그니처 후원	시그니처 후원
미니 후원	미니 후원
음성녹음	음성녹음
영상 후원	영상 후원
룰렛	룰렛
위시리스트	위시리스트
투표	투표
퀘스트	퀘스트
그림 후원	그림 후원-웹 전용
기프트	기프트
럭키박스 후원	럭키박스 후원
플레이 후원 (객관식퀴즈/초성퀴즈/그림퀴즈)	플레이 후원 (객관식퀴즈/초성퀴즈/그림퀴즈-웹 전용)
뽑기	뽑기
크루 후원 (시그니처/일반/특수아이템/UP후원)	크루 후원 (시그니처/일반/특수아이템/UP후원)

웹에서만 제공되는 후원메뉴 안내 메시지 노출 필요

후원 탭 노출 메뉴명 정의
1. 텍스트
2. 게임
3. 시그니처
4. 미니
5. 음성
6. 영상
7. 룰렛
8. 위시리스트
9. 투표
10. 퀘스트
11. 그림-웹 전용
12. 기프트
13. 럭키박스
14. 플레이 (객관식퀴즈/초성퀴즈/그림퀴즈-웹 전용)
15. 뽑기
16. 크루 (시그니처/일반/특수아이템/UP후원)

후원페이지 – 후원메뉴 (2)

탭 ON/OFF 설정 가능
1. 텍스트 후원 외 모든 후원 (항시 노출)
2. 게임
3. 시그니처 (설정한 시그니처 미사용 토글 시, 후원 미노출)
4. 미니
5. 음성
6. 영상
7. 룰렛 (설정한 룰렛 개수가 0인 경우, 후원 미노출)
8. 위시리스트
9. 투표
10. 퀘스트
11. 그림-웹 전용
12. 기프트
13. 럭키박스
14. 플레이
15. 뽑기 (설정한 뽑기 개수가 0인 경우, 후원 미노출)
16. 크루

크리에이터 페이지 > 위젯 사용하기 ON/OFF 설정에 따라, 후원 메뉴 노출여부가 결정됨


컨텐츠 ON/OFF 및 데이터 설정 가능			
탭 메뉴명		**노출 여부 설정**	**데이터 설정**
1. 텍스트		모두의 보이스 (목록만 노출X)	
2. 게임			
3. 시그니처		할인 이벤트 / 더블 이벤트 / 이미지 캐시 표기	할인율
4. 미니		색상 선택	최소 후원 캐시
5. 음성		초당 필요 캐시	최소 후원 캐시 / 초당 필요 캐시
6. 영상		초당 필요 캐시	최소 후원 캐시 / 초당 필요 캐시
7. 룰렛		후원 횟수 제한	
8. 위시리스트			
9. 투표			투표항목(최대 20개/최소2개 이상) / 무료 투표권
10. 퀘스트		제한 시간 연장 (+ 버튼) 크리에이터 성공	제한 시간 연장 사용 / 후원 최소 캐시 / 최대 개수(최대1만개/최소 1개 이상)
11. 그림		그리기 제한시간	그리기 제한 시간 / 최소 후원 캐시 잉크설정 – 최소 후원캐시/1L당 필요 캐시 최대 잉크량
12. 기프트			최소 후원 캐시
13. 럭키박스			당첨 상금(최소/최대) / 최소 꽝 금액 비율/자동 환불 시간
14. 플레이	객관식 퀴즈		최소 정답 상금 / 최소 오답 비율
	초성 퀴즈		최소 정답 상금 / 최소 오답 비율
	그림 퀴즈		최소 정답 상금 / 최소 오답 비율
15. 뽑기		후원 횟수 제한	
16. 크루	시그니처		
	텍스트		
	UP		

후원 페이지 - 시청모드 On

05.29 – 후원페이지 공통 적용

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)
- 즐겨찾기 & 공유하기 버튼 클릭 시, 완료 토스트 추가

화면명	후원페이지 – 시청모드 On	화면 ID	-	경로	후원 페이지



Description	
0	**후원페이지 화면** 시청모드 On 레이아웃 화면
1	**영상 영역** 라이브중인 경우 크리에이터 영상 노출 라이브중이 아닐 경우 각 스트리밍 사이트에서 제공하는 안내메세지 노출
2	**영상 정보 영역** 영상에 관련 된 정보 노출
2a	**크리에이터 정보 영역** [노출 정보] 방송상태/프로필 이미지/크리에이터명/고유식별번호/인증마크/한줄소개
2b	**더보기 버튼** 클릭 시, 크리에이터 프로필 팝업 노출
2c	**시청모드 선택** - On(Default) / Off On : 영상 영역 노출 O Off : 영상 영역 노출 X
2d	**버튼 영역** **[즐겨찾기 버튼]** ① 비로그인 상태 : 클릭 시, 로그인 페이지로 이동 ② 로그인 상태 : 클릭 시, 2-1. 즐겨찾기에 없는 크리에이터인 경우, ㄴ 내 즐겨찾기 목록에 추가 및 추가 완료 토스트 메시지 제공 2-2. 즐겨찾기에 있는 크리에이터인 경우, ㄴ 내 즐겨찾기 목록에서 삭제 및 삭제 완료 토스트 메시지 제공 **[공유 버튼]** - (로그인 여부 상관없이) 클릭 시, URL 복사 완료 토스트 팝업 노출 후 URL 복사됨
3	**후원하기 버튼 영역** 로그인 했을 경우 **[크리에이터명]**에게 후원하기 버튼 노출 로그인 안했을 경우 로그인 하기 버튼 노출

후원 페이지 - 시청모드 Off / 해상도 1440이하

08.25

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원페이지 – 시청모드 Off	화면 ID	-	경로	후원 페이지




Description	
0	**후원페이지 화면** 시청모드 Off / 해상도 1440이하 레이아웃 화면 * 등록된 플랫폼 채널의 쇼츠 리스트 api 호출
1	**크리에이터 배너 영역** 시청모드 Off 시 크리에이터가 등록 한 배너 노출 ※ 단, 차세대 오픈 시점에서는 제공 안함
2	**탭 영역** [노출정보] 쇼츠/다시보기/칭호/후원순위/후원내역/공지사항
3	**후원 탭 영역** [노출정보] 후원하기/채팅하기
3a	**후원 메뉴 영역** [노출정보] * 후원 페이지 공통 > 후원 메뉴 참조
3b	후원 컨텐츠 영역 * 각 후원 탭 참조
3c	**후원 버튼** * 후원 페이지 공통 > 후원 버튼 참조
비고	

후원 페이지 - 시청모드 Off / 해상도 1441이상 / 탭 분리 안했을 경우

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원페이지 – 시청모드 Off	화면 ID	-	경로	후원 페이지




Description	
0	**후원페이지 화면** 시청모드 Off / 해상도 1441이상 / 탭 분리 안했을 경우 레이아웃 화면
1	**버튼 영역** 크리에이터 영역이 좁아졌을 경우 아이콘만 노출
0	**크리에이터 프로필 팝업 화면** 더보기 버튼 클릭 시, 팝업 노출
2	**크리에이터 프로필 정보** [노출 정보] 닉네임(크리에이터명)+고유식별번호/소개글/카테고리/SNS 링크 정보 닫기 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘
비고	

후원 페이지 - 시청모드 Off / 탭 분리 했을 경우

26.11.04
- 후원페이지 > 채팅 플랫폼 선택 정의 추가
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)


화면명	후원페이지 – 시청모드 Off	화면 ID	-	경로	후원 페이지



Description	
0	**후원페이지 화면** 해상도에 따른 채팅 탭 자동 분리 X (후원하기 탭 디폴트 노출로 유지)
1	**채팅하기 영역** - 크리에이터가 등록된 플랫폼 중 송출 중인 플랫폼 노출 - 노출 우선순위 0. 메인 송출 플랫폼 1. 유튜브 2. CHEAR 3. KICK 4. 치지직 5. 트위치 ※ 연동되어 있지 않거나 방송 중이 아닌 플랫폼은 노출하지 않음
비고	

후원 페이지 – 크루원


화면명	후원페이지 > 크루원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루원



Description	
0	**후원페이지 크루원 목록 화면** 크루원 목록 화면
1	**크루원 목록 영역** [노출 정보] 프로필 이미지 / 칭호+닉네임 / 한줄 소개
비고	

후원 페이지 – 크루원 * 크리에이터 프로필 (팝업)


화면명	후원페이지 > 프로필 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루원 > 프로필



Description	
0	**크루원 프로필 팝업 화면** 크루원 & 크리에이터 프로필 노출 되는 팝업 화면
1	**프로필 영역** [노출 정보] 프로필 이미지 / 칭호+닉네임 / 생일 /키 / MBTI * 공개 여부 설정 가능
2	**주요 시그니처 목록 영역** 크루원이 등록 한 시그니처 중 램덤 6개 노출
3	**버튼영역** 닫기 버튼 클릭 시, 팝업창 닫기
비고	

후원 페이지 – 시그니처

화면명	후원페이지 > 시그니처	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 시그니처



Description	
0	**후원페이지 시그니처 목록 화면** 크리에이터가 등록 한 시그니처 목록 화면
1	**검색 영역** 시그니처명을 입력 후 엔터를 누르면 검색
2	**금액별 버튼** 클릭 된 해당 금액의 시그니처 목록 노출
비고	

26.11.04
- 후원페이지 > 쇼츠/다시보기 > CHEAR / KICK api 추가 필요
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	쇼츠	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 쇼츠

삭제

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

LIVE

크리에이터명 #고유식별번호

프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | 다시보기 | 칭호 | 후원순위 | 후원내역 | 공지사항

1

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 1시간 전

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 1시간 전

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31

0:35 **영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31

후원하기 | 채팅하기

ICON 텍스트 | ICON 게임 | ICON 시그니처 | ICON 미니 | ICON 음성 | ICON 영상 >

후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 **후원하기**

Description	
0	**후원페이지 영상 쇼츠 목록 화면** 크리에이터 쇼츠를 볼 수 있는 목록 화면 * 등록된 플랫폼 채널의 쇼츠 리스트 api 호출 ㄴ CHEAR / KICK 쇼츠 리스트 추가
1	**크리에이터 쇼츠 영역** [노출 정보] 쇼츠 / 쇼츠제목 / 재생시간 / 조회수 / 등록일시
비고	

후원 페이지 – 다시보기

26.11.04
- 후원페이지 > 쇼츠/다시보기 > CHEAR / KICK api 추가 필요
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	다시보기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 다시보기

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

삭제

LIVE **크리에이터명** #고유식별번호

프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | **다시보기** | 칭호 | 후원순위 | 후원내역 | 공지사항

1

0:35	0:35	0:35
영상제목 영역입니다. 조회수 2,100회 1시간 전	**영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31	**영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31
0:35	0:35	0:35
영상제목 영역입니다. 조회수 2,100회 1시간 전	**영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31	**영상제목 영역입니다.** 조회수 2,100회 03:31

후원하기 | **채팅하기**

ICON 텍스트 | ICON 게임 | ICON 시그니처 | ICON 미니 | ICON 음성 | ICON 영상 >

후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 **후원하기**

Description	
0	**후원페이지 영상 다시보기 목록 화면** 크리에이터가 방송했던 영상을 다시 볼 수 있는 목록 화면 * 등록된 플랫폼 채널의 라이브 리스트 api 호출 ㄴ CHEAR / KICK 다시보기 리스트 추가
1	**크리에이터 다시보기 영상 영역** [노출 정보] 영상 / 영상제목 / 재생시간 / 조회수 / 등록일시
비고	

후원 페이지 – 칭호

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	칭호	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 칭호

삭제

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

LIVE

크리에이터명 #고유식별번호

프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | 다시보기 | **칭호** | 후원순위 | 후원내역 | 공지사항

1 후원 횟수별 칭호

칭호	진행률
ICON **누적 후원 횟수 2회** 칭호설명 노출 되는 부분입니다.	보유중
ICON **누적 후원 횟수 10회** 칭호설명 노출 되는 부분입니다.	20%

2 후원 금액별 칭호

칭호	진행률
ICON **누적 후원 금액 조건** 칭호설명 노출 되는 부분입니다.	보유중
ICON **누적 후원 금액 조건** 칭호설명 노출 되는 부분입니다.	50%

후원하기 | **채팅하기**

ICON 텍스트 | ICON 게임 | ICON 시그니처 | ICON 미니 | ICON 음성 | ICON 영상 >


후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 **후원하기**

Description	
0	**후원페이지 칭호 목록 화면** * 노출순 - 현행과 동일 1. 횟수 2. 누적후원금액순
1	**후원 횟수별 칭호 영역** [노출 정보] 칭호명 / 칭호 이미지 / 칭호 조건 / 칭호 설명 / 진행률 스튜디오 > 후원관리 > 칭호 설정에서 크리에이터가 설정한 후원 횟수별 칭호에 해당하는 칭호 리스트 노출 진행률의 경우, 로그인한 계정 기준으로 해당 칭호에 대한 진행률 표시
2	**후원 금액별 칭호 영역** 크리에이터가 설정한 후원 금액별 칭호 리스트 노출
비고	

후원 페이지 – 칭호


화면명	칭호	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 칭호



Description	
0	**후원페이지 칭호 목록 화면** 크리에이터가 등록한 칭호 목록 2개일 경우 화면
1	**칭호 영역** [노출 정보] 칭호명 / 칭호 이미지 / 칭호 조건 / 칭호 설명
비고	

후원 페이지 – 칭호

화면명	칭호	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 칭호




Description	
0	**후원페이지 칭호 목록 화면** 크리에이터가 등록한 칭호 목록 1개일 경우 화면
1	**칭호 영역** [노출 정보] 칭호명 / 칭호 이미지 / 칭호 조건 / 칭호 설명
비고	

후원 페이지 – 후원순위

04.27 수정
- 칭호/닉네임 영역 분리

05.14 삭제

화면명	후원순위	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원순위





Description	
0	**후원페이지 후원순위 목록 화면** 크리에이터에게 후원한 도네이터 순위 목록 화면
1	**기간 선택 영역** [노출 정보] 전체 / 주간 / 월간 / 시즌
2	**후원순위 영역** [노출 정보] 순위 / 프로필 이미지 / 칭호+닉네임 / 포인트
비고	

후원 페이지 – 후원순위

04.27 수정
- 칭호/닉네임 영역 분리

화면명	후원순위	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원순위





Description	
0	**후원페이지 후원순위 목록 화면** 크리에이터에게 후원한 도네이터 순위 목록 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**기간 선택 영역** [노출 정보] 전체 / 주간 / 월간 / 시즌
2	**후원순위 영역** [노출 정보] 순위 / 프로필 이미지 / 닉네임 / 고유식별번호 / 금액 후원순위가 없을 경우, 안내문구 첫 후원으로 1등을 노려보세요!
비고	

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역

삭제

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

LIVE **크리에이터명** #고유식별번호
프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | 다시보기 | 칭호 | 후원순위 | **후원내역** | 공지사항

1

일시	이름	후원 종류	후원 금액	내용
2025-12-25 20:20:20	닉네임	텍스트	10,000	재미있게 보고 있어요

<< < **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

후원하기 | **채팅하기**

ICON 텍스트 | ICON 게임 | ICON 시그니처 | ICON 미니 | ICON 음성 | ICON 영상 >

후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 **후원하기**

Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**후원내역 목록 영역** [노출 정보] 일시 / 이름 / 후원 종류 / 후원 금액 / 내용 * 현행과 동일
비고	

공지사항 (1)

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	공지사항 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항




Description	
0	**공지사항 목록 화면** 크리에이터가 등록 한 공지 목록 노출 되는 화면
1	**공지사항 등록 영역** – 크리에이터에게만 노출 텍스트 박스에 공지글 작성 게시 버튼 클릭 시, 공지글 등록
1a	**첨부파일** 이미지(png·jpg·gif)만 첨부 가능
1b	**중요 공지** 체크 시, 중요 공지사항으로 최상단 고정 배치 중요 공지 복수개 등록 가능 (최대개수 제한없음) 중요 공지 복수개일 경우 공지 등록순 노출
1c	**게시 버튼** 클릭 시, 작성한 공지글 등록
2	**공지사항 목록 영역**
2a	**공지사항 내용 영역** [노출 정보] 프로필 이미지 / 크리에이터명 / 게시일시 / 게시중지 / 내용 / 첨부 이미지 or 동영상 / 댓글 / 공유 자세히 보기 버튼 클릭 시, 상세 페이지로 이동 후 공지글 전체 펼침 (다음페이지 참조)
2b	**더보기 버튼** – 크리에이터에게만 노출 [노출정보] 게시 중지/중요 해제/수정/삭제 게시 중단 버튼 클릭 시, 공지글 도네이터에게 노출X 후 게시 버튼 노출 중요 해제 버튼 클릭 시, 상단 고정 해제 되고, 원래 위치로 이동 후 중요 해제 → 중요 고정 메뉴로 바뀜
2c	**버튼 영역** 댓글 아이콘 버튼 클릭 시, 상세 페이지로 이동 후 댓글 펼침 (다음페이지 참조) 공유 버튼 클릭 시, URL 복사
비고	

26.11.04
- 후원페이지 > 공지사항 > 공지사항 수정 정의 추가

화면명	공지사항 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항





Description	
0	**공지사항 수정 화면 화면** - 크리에이터가 등록한 공지사항 수정 시, 등록한 공지사항 영역이 수정모드로 전환
1	**기 작성한 공지내용 표시** - 더보기 버튼 > 수정 버튼 클릭 시, 입력 영역에 기 작성한 공지 내용 표시 및 커서 활성화됨
2	**취소 버튼** - Default : 활성화 상태 - 버튼 클릭 시, 수정 모드 취소됨
3	**게시 버튼** - Default : 수정된 내용이 없을 경우, 비활성화 상태 - 수정된 내용 발생 시, 활성화 상태로 전환 - 활성화 상태에서 클릭 시, 수정된 공지사항 내용으로 게시됨

공지사항 (2)

26.10.26

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	공지사항 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항




Description	
0	**댓글 목록 화면** 크리에이터가 등록 한 공지사항에 댓글에 답글을 입력하는 화면
1	**수정됨 표시** - 공지사항 공지글 수정 시 게시일시 우측에 수정됨 문구 표시됨 - 게시일시는 최초등록일시 유지
2	**댓글 개수 & 공유버튼** 댓글 총 개수 노출 공유 버튼 클릭 시 URL 복사
3	**댓글 입력 영역** 텍스트 입력 후 댓글 버튼 클릭 시, 데이터 저장 후 댓글 입력 영역 사라짐
4	**댓글 영역**
4a	**댓글 정보 영역** [노출정보] 프로필 이미지/닉네임/댓글/작성일
4b	**답글 버튼** 클릭 시, 답글 입력 영역 노출
4c	**답글 입력 영역** 텍스트 입력 후 답글 버튼 클릭 시, 데이터 저장 후 답글 입력 영역 사라짐
4d	**답글 총 개수 영역** 답글 총 개수 노출 화살표 아이콘 버튼 클릭 시, 모든 답글 펼침 후 답글 숨기기 버튼 노출
비고	

공지사항 (2)

26.11.04
- 후원페이지 > 공지사항 > 댓글/답글 수정/삭제 권한 정의 수정 (댓글/답글 본인 작성자 & 크리에이터만 가능)
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	공지사항 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항




스크롤 시, 이전 댓글 노출

Description	
0	**댓글 목록 화면** 크리에이터가 등록 한 공지사항에 대한 댓글이 노출되는 목록 화면
1	**답글 숨기기 텍스트 버튼** 화살표 아이콘 버튼 클릭 시, 모든 답글 닫힘
2	**수정 버튼** - 권한 정의 : 댓글/답글 작성자만 수정 가능 - 클릭 시, Alert 팝업창 노출 - [취소] 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힘 - [확인] 버튼 클릭 시, 작성한 답글 수정 가능하며 입력 가능 상태로 전환됨
3	**삭제 버튼** - 권한 정의 : 크리에이터 & 댓글/답글 작성자만 수정 가능 - 클릭 시, Alert 팝업창 노출 - [취소] 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힘 - [확인] 버튼 클릭 시, 작성한 답글 삭제됨
비고	

공지사항


화면명	공지사항	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항



Description	
0	**공지사항 목록 화면** 크리에이터가 등록 한 공지사항 목록 노출 되는 화면
1	**중요 공지사항 영역** 크리에이터가 중요 공지 선택 한 공지사항 노출 어드민 – 중요 공지 선택 기능 추가 필요
2	**공지사항 목록 영역** [노출 정보] 일시 / 제목 / 날짜
비고	

공지사항 - 상세

화면명	공지사항 - 상세	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역 > 공지사항



Description	
0	**공지사항 상세 화면** 크리에이터가 등록 한 공지사항 상세 내용 화면
1	**영역** [노출 정보] 일시 / 제목 / 날짜
2	**영역** [노출 정보] 일시 / 제목 / 날짜
비고	


후원 페이지 – 퀘스트 후원 > 퀘스트 랭킹 탭_크리에이터 탭

26.08.06

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역





Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**퀘스트 후원 > 퀘스트 랭킹 Tab 표시** 퀘스트 후원 클릭 시, 탭 영역에 퀘스트 랭킹 추가되어 표시됨 * 현행과 동일
2	**크리에이터 / 도네이터 Tab** - Default : 크리에이터 - 클릭 시, 해당 탭 페이지로 전환
3	**기간 필터** 기간 – 일간/주간/월간(Default)/연간
4	**검색 영역** 닉네임 또는 고유식별번호로 투네 랭킹 검색 내 랭킹 노출 토글이 OFF인 경우, 4번 랭킹 목록에서는 내 랭킹 마스킹(***) 처리되며, 검색 시 검색결과에서는 미노출
5	**랭킹 갱신 문구/툴팁**
비고	

후원 페이지 – 퀘스트 후원 > 퀘스트 랭킹 탭_도네이터 탭

26.10.26

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역



Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**도네이터 > 나의 랭킹 표시** - 도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글 동작 : ㄴ OFF 시 나의 랭킹 미표시 ㄴ ON : 나의 랭킹 리스트 최상단에 표시
2	**도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글** - Default : ON 상태 - 클릭 시, 토글 ON/OFF 되며, ON/OFF 상태에 따라 내 랭킹 순위 표시/미표시됨 - OFF 시, 다음과 같이 처리됨 ① 내 계정 : 리스트에서 미노출 ② 다른 유저 계정 : 내 닉네임, 고유식별번호 마스킹 처리되어 노출 도네이터 *** #*** - ? 클릭 시, 툴팁 문구 표시
비고	

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역

삭제

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

LIVE **크리에이터명** #고유식별번호
프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | 다시보기 | 칭호 | 후원순위 | 후원내역 | 공지사항 | **럭키박스 랭킹**

크리에이터 | 도네이터 | 투네 랭킹은 1시간마다 갱신됩니다. | 월간 | 검색어를 입력하세요. | 검색

2026.08.03 10시 기준

2 **닉네임 #고유식별번호** 399 P 당첨 횟수 4회 / 승률 97%

1 **닉네임 #고유식별번호** 399 P 당첨 횟수 16회 / 승률 100%

닉네임 #고유식별번호 399 P 당첨 횟수 2회 / 승률 88%

2 승률 등급 보기

순위	크리에이터	랭킹 포인트	승률
1	닉네임 #고유식별번호	399 P	67%
2	닉네임 #고유식별번호	399 P	100%
3▲3	닉네임 #고유식별번호	399 P	100%

이하 인피니티 스크롤

후원하기 | 채팅하기

1 ICON 퀘스트 | ICON 그림 | ICON 기프트 | ICON 럭키박스 | ICON 플레이 | ICON 뽑기

후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 후원하기

Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**럭키박스 후원 > 럭키박스 랭킹 Tab 표시** 럭키박스 후원 클릭 시, 탭 영역에 럭키박스 랭킹 추가되어 표시됨 * 현행과 동일
2	**승률 등급 보기 버튼** 클릭 시, 모달 호출

승률 등급 보기

승률별 등급

당첨 확률에 따라 등급이 부여됩니다.

승률	등급
90~100%	신의손
70~89%	황금손
50~69%	무지개손
20~49%	맨손
0~19%	똥손

닫기

26.10.26

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)


화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역





Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**도네이터 > 나의 랭킹 표시** - 도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글 동작 : ㄴ OFF 시 나의 랭킹 미표시 ㄴ ON : 나의 랭킹 리스트 최상단에 표시
2	**도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글** - Default : ON 상태 - 클릭 시, 토글 ON/OFF 되며, ON/OFF 상태에 따라 내 랭킹 순위 표시/미표시됨 - OFF 시, 다음과 같이 처리됨 ① 내 계정 : 리스트에서 미노출 ② 다른 유저 계정 : 내 닉네임, 고유식별번호 마스킹 처리되어 노출 도네이터 *** #*** - ? 클릭 시, 툴팁 문구 표시
비고	

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역








Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**플레이 후원 > 플레이 랭킹 Tab 표시** 플레이 후원 클릭 시, 탭 영역에 플레이 랭킹 추가되어 표시됨 * 현행과 동일
2	**성공률 등급 보기 버튼** 클릭 시, 모달 호출


후원 페이지 – 플레이 후원 > 플레이 랭킹 탭_도네이터 탭

26.10.26

26.11.04
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역





Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**도네이터 > 나의 랭킹 표시** - 도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글 동작 : ㄴ OFF 시 나의 랭킹 미표시 ㄴ ON : 나의 랭킹 리스트 최상단에 표시
2	**도네이터 랭킹 노출 ON/OFF 토글** - Default : ON 상태 - 클릭 시, 토글 ON/OFF 되며, ON/OFF 상태에 따라 내 랭킹 순위 표시/미표시됨 - OFF 시, 다음과 같이 처리됨 ① 내 계정 : 리스트에서 미노출 ② 다른 유저 계정 : 내 닉네임, 고유식별번호 마스킹 처리됨 도네이터 *** #*** - ? 클릭 시, 툴팁 문구 표시
비고	

후원 페이지 – 뽑기 후원 > 당첨 내역 탭

26.11.04
- 후원페이지 > 뽑기 후원 > 뽑기 당첨 내역 > 날짜 조회 버튼 추가
- 후원페이지 > Resize 버튼 영역 삭제 (기능은 유지)

화면명	후원내역	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 후원내역

삭제

영상제목이 나오는 부분입니다.

시청모드

LIVE **크리에이터명** #고유식별번호
프로필 한줄 설명이 노출되는 영역입니다. 더보기

즐겨찾기 공유

크리에이터 배너 영역

쇼츠 | 다시보기 | 칭호 | 후원순위 | 후원내역 | 공지사항 | 뽑기 당첨 내역

후원 이후 24시간이 경과하거나, 크리에이터가 확인 완료 처리한 당첨 내역이 표시됩니다.

2 날짜 조회

1

일시	크리에이터	후원금액	뽑기 이름	당첨 내용
2026-05-15	닉네임 #고유식별번호	1,000	{뽑기 이름}	2
2026-02-22	닉네임 #고유식별번호	3,000	{뽑기 이름}	24
2026-01-17	닉네임 #고유식별번호	5,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-12-02	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-11-03	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-10-05	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-09-07	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-08-26	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-07-11	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝
2025-06-24	닉네임 #고유식별번호	10,000	{뽑기 이름}	꽝

이하 인피니티 스크롤

후원하기 | 채팅하기

1

ICON 퀘스트 | ICON 그림 | ICON 기프트 | ICON 럭키박스 | ICON 플레이 | ICON 뽑기

후원 메뉴별 컨텐츠 노출 영역
(생략)

크리에이터명님에게 후원하기

Description	
0	**후원내역 화면** 후원 내역 목록 노출 되는 화면 * 크리에이터 페이지 ON/OFF 설정 여부에 따라 노출 상이함
1	**뽑기 후원 > 뽑기 당첨 내역 Tab 표시** 뽑기 후원 클릭 시, 탭 영역에 당첨 내역 추가되어 표시됨 * 현행과 동일
2	**날짜 조회 버튼** - 클릭 시, 날짜 팝업 노출 - 날짜 선택 시, 해당 날짜 기준 내역 조회
비고	

2026년 4월

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

후원페이지 > 후원 탭
> **텍스트 후원**

텍스트 후원

화면명	텍스트 후원 1/2	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원





내용 입력 전

후원 시, 재생되는 보이스의 음성 일부를 크리에이터가 미리 지정한 음원으로 대체하여 재생하는 기능입니다.

Description	
0	**텍스트 후원 화면** 텍스트 후원 관련 내용 입력 전 컨텐츠 구성 화면
1	**프로필 영역** * 후원페이지 > 후원탭 닉네임 작동예시 참조
1a	**프로필 이미지 공개여부**
1b	**프로필 정보 영역** 프로필 이미지 클릭 시 On/Off 기능 닉네임 직접 입력 & 변경 가능 * 통합 회원가입 > 닉네임 설정 참조
2	**후원 금액 영역**
2a	**보유캐시 정보** 현재 보유중인 캐시 노출 충전 버튼 클릭 시 충전하기 페이지로 이동
2b	**직접 입력** X 버튼 클릭 시 입력 된 금액 삭제
2c	**버튼 입력** 버튼 클릭 시, 해당 금액 입력 입력 된 금액에 버튼 클릭수에 따른 금액 추가
비고	

텍스트 후원

화면명	텍스트 후원 2/2	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원





내용 입력 후


크리에이터 설정에 의해 제한 글자수가 변경됨 최대 120자

크리에이터 설정에 의해 이미지 선택 노출 여부 결정됨


Description	
0	**텍스트 후원 화면** 텍스트 후원 관련 내용 입력 후 컨텐츠 구성 화면
1	**후원 채팅 영역** 후원 할 채팅 내용 – 2자~120자까지 허용 * 크리에이터 설정에 의해 제한 글자 수 노출
2	**읽어주기 영역** 비로그인 상태 > TTS 샘플 파일 재생 기능 추가
2a	선택한 보이스명 노출 선택 버튼 클릭 시 보이스 목록 팝업 페이지 이동
2b	즐겨찾기에서 설정 된 퀵보이스 노출
3	**이미지 후원 선택 영역** - 이미지 선택 안함 (Default) 크리에이터가 등록한 이미지 중 선택 후 이미지 노출 * 크리에이터 설정에 의해 이미지 선택 노출 X
4	**커스텀 사운드 목록 영역** 설정 된 커스텀 사운드 목록 노출 4line 초과 시, 스크롤 제공 * 노출 가능 갯수 : 현행과 동일
비고	

보이스 선택 (팝업) - 일반

화면명	보이스 선택 (팝업) - 일반	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원 > 보이스 선택 > 일반



보이스 선택 시



보이스 팝업 노출

Description	
0	**보이스 선택 팝업 화면** 보이스 선택 시 보이스 선택 할 수 있는 팝업 화면
1	**타이틀 영역** POPUP LAYOUT (컨텐츠 많은 경우) 참조
2	**검색 영역** 보이스명 텍스트 검색 보이스 미리듣기 – Off(Default) Off일 경우, 보이스 선택 후 소리 재생 가능 On일 경우, 보이스 선택 시 자동 소리 재생
3	**탭 영역** – 탭명 옆 보이스 갯수 노출 [노출 정보] 즐겨찾기/일반/모두의 보이스
4	**카테고리 영역** [노출 정보] 전체(Default)/HOT/남자/여자/캐릭터/어린이/어르신
5	**보이스 목록 영역** 보이스 클릭 시, 즐겨찾기 / 소리 재생 기능 제공 * 목록에 노출 할 보이스를 크리에이터가 설정함
6	**보이스 옵션 영역** 보이스 하위 옵션이 있는 경우 노출 옵션 선택 후 우측 소리 재생 기능 제공
7	**버튼 영역** 사용 버튼 - 비활성(Default)/ 보이스 선택 시, 활성 사용 버튼 클릭 시, 보이스 선택 팝업 닫힌 후, 선택한 보이스가 후원페이지에 적용 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘
비고	

메뉴별 즐겨찾기 아이콘 상이함 – 통일성 필요

보이스 검색

- **검색 전**



- **검색 후** – 검색 결과 있음




- **검색 후** – 검색 결과 없음




보이스 선택 (팝업) – 즐겨찾기 & 퀵보이스 설정

26.08.06
퀵 보이스 설정 툴팁 추가

화면명	보이스 선택 (팝업) - 즐겨찾기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원 > 보이스 선택 > 즐겨찾기



즐겨찾기 목록



퀵 보이스 설정

Description	
0	**보이스 선택 팝업 화면** 드래그 기능으로 파일 이동하여 퀵 보이스을 설정할 수 있는 화면 즐겨찾기 했을 경우 자동 등록 된 8개 후원창에 노출 최대 8개 까지 등록 가능 수동 설정 전, 자동 등록 8개 수동 설정 후, 자동 등록 정지 / 8개 이하 설정 가능
1	**타이틀 영역** 이전 버튼 클릭 시, 보이스 선택 페이지로 이동 닫힘 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘
2	**퀵 보이스 목록 영역** 후원탭에 퀵보이스로 노출 삭제(X) 버튼 클릭 시, 퀵 보이스 해제 즐겨찾기목록과 퀵보이스 목록에서 파일을 드래그로 하여 퀵 보이스 설정/해제
3	**즐겨찾기 목록 영역** 내가 즐겨찾기 한 목록 노출
4	**소리 재생 영역** AI 보이스 서비스 노출
5	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 저장 버튼 클릭 시, 설정 된 데이터 저장하고 팝업 닫힘

퀵 보이스 설정

즐겨찾기한 보이스 목록에서 후원페이지에 노출할 보이스를 편집할 수 있습니다.
노출 가능한 보이스 개수는 최대 8개입니다.

한라봉 보이스로 읽어주기 선택

한라봉 크로우마크 쵸쵸

보이스 선택 (팝업) – 모두의 보이스

화면명	보이스 선택 (팝업) – 모두의 보이스	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원 > 보이스 선택 > 모두의 보이스



모두의 보이스 목록


크리에이터 설정에 의해 모두의 보이스 Off시, 탭 유지, 목록 노출X

Description	
0	**보이스 선택 팝업 화면** 보이스 선택 팝업 중 모두의 보이스 탭 선택 시 화면 * 모두의 보이스 On/Off 크리에이터가 설정함 모두의 보이스 Off 또는 차단시, 모두의 보이스 탭 유지, 목록 노출 X
1	**카테고리 영역** [노출 정보] 전체(Default)/HOT
비고	


이미지 선택 (팝업)

26.08.06
이미지 선택 (팝업) 삭제

화면명	이미지 선택 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원 > 이미지 선택



이미지 선택 시




이미지 선택 팝업 노출


Description	
0	**이미지 선택 팝업 화면** 이미지 선택 시 이미지 선택 할 수 있는 팝업 화면
1	**이미지 목록 영역** 크리에이터가 등록 한 이미지 노출
2	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 사용 버튼 - 이미지를 선택한 후 활성 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 선택 한 이미지 적용
비고	

이미지 선택 (팝업)

화면명	이미지 선택 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 텍스트 후원 > 이미지 선택



이미지 선택 시



이미지 선택 팝업 노출

	Description
0	**이미지 선택 팝업 화면** 이미지 선택 시 이미지 선택 할 수 있는 팝업 화면
1	**이미지 목록 영역** 크리에이터가 등록 한 이미지 노출
2	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 사용 버튼 - 이미지를 선택한 후 활성 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 선택 한 이미지 적용
	비고

후원 탭 > 텍스트 유효성 체크 오류/완료 CASE



1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조


후원페이지 > 후원 탭
> **게임 후원**

게임 후원 – 게임이 있는 경우

화면명	게임 후원 – 게임이 있는 경우	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 게임 후원



내용 입력 전



내용 입력/선택 후

Description	
0	**게임 후원 화면** 게임 후원 관련 내용 입력 전/후 컨텐츠 구성 화면 각 목록 영역 – 크리에이터가 등록 한 컨텐츠 노출
1	**게임 목록 영역** 등록된 게임 개수 표시 등록 된 게임 노출
2	**캐릭터 목록 영역** 게임 선택 시, 해당 게임에 관한 캐릭터 목록 노출 캐릭터 개수 표시
3	**아이템 목록 영역** 캐릭터 선택 시, 해당 게임에 관한 아이템 노출
4	**선택 한 상품 영역** 수량 입력 팝업 > 선택한 아이템 개수 입력 시, 노출 [노출 정보] 아이템 개수/총 금액
5	**버튼 영역** 삭제 버튼 클릭 시, 입력 된 데이터 삭제 변경 버튼 클릭 시, 수량 입력 팝업 노출
비고	

게임 후원 – 게임이 없는 경우

화면명	게임 후원 – 게임이 없는 경우	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 게임 후원




등록 되어 있지 않은 경우

Description	
0	**게임 후원 화면** 게임 후원 관련 게임/캐릭터/아이템이 등록 되어 있지 않는 경우 화면
1	
비고	

수량 입력 (팝업)

화면명	수량 입력 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 게임 후원 > 상품 수량 입력 팝업




수량 입력 전




Description	
0	**상품 수량 입력 팝업 화면** 선택한 상품의 수량을 입력 할 수 있는 화면
1	**타이틀 영역** 닫기(X)/취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 확인 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힌 후 입력 정보 적용
2	**선택한 아이템 정보 영역** [노출 정보] 아이템 이미지/아이템명/개당 가격/개수/총액
3	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 확인 버튼 클릭 시, 해당 아이템 수량으로 적용
비고	

게임 후원

화면명	게임 후원 – 선택 & 입력 후 (다수 출력)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 게임 후원






등록된 게임을 선택했을 경우


Description	
0	**게임 후원 전체 화면** 게임 후원 관련 전체 컨텐츠 구성과 선택& 입력 후 화면
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

등록 된 컨텐츠가 여러개인 경우 하위로 계속 노출

게임 후원

화면명	게임 후원 – 결제	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 게임 후원






Description	
0	**게임 후원 결제 화면** * 동작 정의 현행과 동일
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

게임 후원 – 모달 케이스

26.08.06
게임 후원 > 결제 시 노출하는 모달 케이스 추가

화면명	게임 후원 – 모달 케이스	화면 ID	-	경로	게임 후원 – 결제하기 시







Description	
0	**게임 후원 > 결제하기 버튼 클릭 시 노출하는 모달 케이스**
1	**결제하기 버튼 클릭 시 :** * **접속 아이디가 본인인증값 없는 경우** (인증 기간 만료된 경우 포함) - 1-1. 모달 띄움 - 본인인증 하러 가기 버튼 클릭 시, PASS 본인인증 창 띄움 * **본인인증값 있는 경우** ◆ **본인인증값 나이가 만 14세 미만** - 1-2. 만 14세 미만 이용불가 메시지 띄움 ◆ **본인인증값 나이가 만 19세 미만** - 1-3. 법정대리인 인증 메시지 띄움 - 법정대리인 인증 버튼 클릭 시, 1-3-1. 법정 대리인 인증 모달 띄움 - 법정대리인 동의 진행 버튼 클릭 시, 법정대리인 동의 화면 호출 - 법정대리인 동의 화면은 다음 장 참고 ◆ **만 19세 미만 & 월 누적 결제 금액이 7만원 이상인 경우** - 누적 금액 기준 → 게임후원 별도(투네이션 캐시 충전과 별도) - 1-4. 미성년자는 월 7만원 이하로 이용 가능 메시지 띄움 - 금액 기간 기준 : 해당월 1일 부터 해당월 말일 누적 금액 - ex) 해당월 누적 금액이 4만원이고 현재 시도 결제 시도 금액이 5만원인 경우 해당 메시지 띄움) ◆ **만 19세 이상인 경우 PG 결제 창 띄움**
비고	

게임 후원 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 (1/2)

화면명	게임 후원 – 만 19세 미만 미성년자	화면 ID	-	경로	게임 후원 – 미성년자 법정대리인 동의



정보 미입력 상태 (Default)




정보 입력 상태

Description	
0	**이전 장 > 1-3-1 모달 > [법정대리인 동의] 버튼 클릭 시 노출하는 법정대리인 동의 화면**
1	**법정대리인 이메일 인풋박스** - 클릭 시, 커서 ON - 유효하지 않은 이메일 형식 입력 시, 하단에 에러 메시지 표시
2	**법정대리인 동의 기간 라디오 버튼** - Default 선택 상태: 1개월 - 클릭 시, 해당 기간으로 선택됨
3	**약관 동의** - 체크박스 체크 시, 해당 약관 동의/비동의 - 아코디언 버튼 클릭 시, 약관 상세 내용 노출/비노출
4	**법정대리인 동의 버튼** - Default 비활성화 상태 - 활성화 조건 : 법정대리인 이메일 입력, 동의 기간 선택 상태, 필수 약관 동의 모두 체크 상태 - 클릭 시, PASS 인증 진행
비고	

게임 후원 – 만 19세 미만 > 미성년자 법정대리인 동의 (2/2)

화면명	만 19세 미만 미성년자 법정대리인 동의	화면 ID	-	경로	캐시 충전 > 만 19세 미만인 경우



법정대리인 동의 완료

Description	
0	**법정대리인 동의 완료 화면**
1	**법정대리인 동의 완료 모달** - [노출정보] 법정대리인 이름/법정대리인 이메일 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	

게임 후원 – 후원 완료/실패

26.08.06
게임 후원 결제 완료/실패 화면 추가

화면명	게임 후원 – 후원 완료/실패	화면 ID	-	경로	게임 후원 > 후원 완료/실패

1

게임 후원 결제



게임 후원이 완료되었습니다.

최종 결제 금액	100,000원
후원 아이템	다이아 X 10 30개

배너 영역

확인

게임 후원 완료

2

게임 후원 결제

결제가 실패했습니다.

[Error Code : L06]
결제 중 에러가 발생했습니다.

실패 금액	10,000원
후원 아이템	20,000 다이아 1개

배너 영역


확인

게임 후원 실패

Description	
0	**게임후원 > 후원 완료/실패 화면**
1	**게임 후원 완료 화면** - [노출정보] 최종 결제 금액/후원 아이템 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
2	**게임 후원 실패 화면** - [노출정보] 실패 금액/후원 아이템 - 확인 버튼 클릭 시, 해당 모달 닫힘
비고	

후원 탭 > 게임 유효성 체크 오류 CASE





게임 미선택인 경우
게임을 선택해주세요.

캐릭터 미선택인 경우
캐릭터를 선택해주세요.

아이템 미선택인 경우
아이템을 선택해주세요.

후원페이지 > 후원 탭

> 시그니처 후원

시그니처 후원

05.22 시그니처 위치 변경 / 후원금액 추가

26.10.02

26.11.04
- 후원페이지 > 시그니처 후원/크루 후원 > 시그니처 보이스 선택 미제공

화면명	시그니처 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 시그니처 후원




Description	
0	**시그니처 후원 화면** 시그니처 후원 관련 내용 입력 전/후 컨텐츠 구성 화면
1	**시그니처 선택 영역**
1a	**세일 정보 영역** 크리에이터가 지정한 세일정보 노출 * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 이벤트 설정 OFF 상태일 경우 1a. 세일 정보 영역이 노출X - 할인 이벤트만 ON 상태일 경우 : 할인 이벤트 진행 표시 - 더블 이벤트만 ON 상태일 경우 : 더블 이벤트 진행 표시 - 모두 ON 상태일 경우 : 모두 표시
1b	**즐겨찾기 시그니처 영역** 도네이터가 즐겨찾기 최근 설정한 순 노출 * 현행과 동일 즐겨찾기한 시그니처 없을 경우, 크리에이터가 등록한 순으로 노출 [노출개수 – 4개] [노출 정보] 시그니처 이미지/시그니처명/가격/즐겨찾기 * 할인 이벤트일 경우, 할인된 가격으로 표기
1c	**전체보기 텍스트 버튼** 클릭 시, 시그니처 선택 팝업 노출
2	**선택 된 시그니처 영역** 시그니처 선택 팝업에서 선택 한 시그니처 노출
비고	

추천 시그니처 노출 개수 확인 필요

시그니처 선택 (팝업) – 금액별

화면명	시그니처 선택 (팝업) – 금액별	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 시그니처 후원 > 시그니처 선택 > 금액별/그룹별



즐겨찾기 시그니처 목록

크리에이터 설정에 의해 캐시 표시 노출 여부 결정

Description	
0	**시그니처 금액별/그룹별 목록 팝업 화면** 후원이 가능한 시그니처를 선택 할 수 있는 목록 화면
1	**타이틀 영역** * 후원페이지 공통 참조
2	**검색 영역** 시그니처 텍스트 검색 + 시그니처 세일 정보 노출
3	**탭 영역** 탭 명 옆 시그니처 개수 표시 [노출 정보] 즐겨찾기/금액별(Default)
4	**금액 필터 영역** [노출 정보] 전체(Default)/~10만/10~15만/20~30만/30~40만/40~50만/50~100만/100~300만/300~1000만/1000만~
5	**시그니처 목록 영역** [노출 정보] 시그니처 이미지/시그니처명/가격/즐겨찾기 * 크리에이터 설정에 의해 캐시 노출 여부 결정 이미지 캐시 표기를 OFF 할 경우, 시그니처 선택 리스트 이미지에 캐시
6	**버튼 영역** 취소 클릭 시, 팝업 닫힘 사용 버튼 클릭 시, 팝업창 닫힌 후 선택한 시그니처 후원 탭에 적용
비고	


시그니처 선택 (팝업)

05.11 퀵 시그니처 설정 제외
- 크리에이터가 설정한 우선순위대로 노출

화면명	시그니처 선택 (팝업) – 즐겨찾기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 시그니처 후원 > 시그니처 선택 > 즐겨찾기



금액별 시그니처 목록



퀵 시그니처 설정

Description	
0	**시그니처 즐겨찾기 목록 팝업 화면** 후원이 가능한 시그니처 중 내가 즐겨찾기 한 목록 화면
1	**즐겨찾기 목록 영역** 내가 즐겨찾기 한 목록 노출
2	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 저장 버튼 클릭 시, 설정 된 데이터 저장 후 팝업 닫힘
비고	

후원 탭 > 시그니처 유효성 체크 오류/완료 CASE



시그니처 미선택인 경우
시그니처를 선택해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

시그니처 미선택


후원페이지 > 후원 탭

> 미니 후원

화면명	미니 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 미니 후원



내용 입력 전



내용 입력 후

Description	
0	**미니 후원 화면** 미니 후원 관련 내용 입력 전/후 컨텐츠 구성 화면
1	**채팅 입력 영역** 엔터키로 채팅 내용 적용하기 - 비활성화(Default) 활성화 시, 채팅내용을 입력 후 엔터키로 후원 채팅내용 적용
2	**글자 색상 입력 영역** 컬러 팔레트에서 선택 또는 16진수로 직접 입력 가능 글자 색상 적용하기 비활성(Default) 활성화 시, 선택 한 컬러로 후원 채팅 글자에 적용 * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 도네이터가 색상 설정하기 허용 Off시, 노출 X
비고	

후원 탭 > 미니 유효성 체크 오류/완료 CASE



1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

후원내용 미작성인 경우
후원 내용을 작성해주시기 바랍니다.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

후원 내용 미작성


후원페이지 > 후원 탭
> **음성 후원**

음성 후원

화면명	음성 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 음성 후원



내용 입력 전



내용 입력 후


크리에이터 설정에 의해 초당 캐시 노출 여부 결정됨

크리에이터 설정에 의해 이미지 선택 노출 여부 결정됨

Description	
0	**음성 후원 화면** 음성 후원 관련 내용 입력 전/후 컨텐츠 구성 화면
1	**음성 파일 업로드 수단 선택 영역** [노출 정보] 파일 등록/직접 등록
1a	**파일 등록 버튼** 클릭 시, 내 파일 업로드 팝업창 노출
1b	**직접 등록 버튼** 클릭 시, 녹음하기 팝업창 노출
1c	**재생 시간 영역** 파일등록 or 직접 녹음으로 업로드 한 음성파일에 대한 재생 시간 노출 * 크리에이터 설정해 의해 여부 결정 초당 필요 캐시 선택 시, 초당 필요 캐시 노출
2	**이미지 후원 선택 영역** * 텍스트 후원 참조 * 크리에이터 설정해 의해 여부 결정 후원이미지 사용하기 Off시, 노출 X
비고	


녹음하기 (팝업)


화면명	녹음하기 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 음성 후원 > 녹음하기 (팝업)



내용 입력 전

크리에이터 설정에 의해 초당 필요 캐시 선택 시, 초당 필요 캐시 노출





Description	
0	**음성 후원 화면** 음성 후원 관련 내용 입력 전/후 컨텐츠 구성 화면
1	**녹음하기 버튼** 클릭 시, 녹음 시작
2	**정지하기 버튼** 클릭 시, 녹음 완료 * 제한 된 시간이 초과할 경우 녹음 자동 종료
3	**재생 시간 영역** 녹음중 - 재생시간 자동 카운팅 직접 녹음한 음성에 대한 재생 시간 노출 미리 듣기(스피커 아이콘) – 비활성(Default) 녹음 완료 시 활성화 → 버튼 클릭 시, 소리 재생
4	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 사용 버튼 – 비활성(Default) 녹음이 완료되면 활성화 클릭 시, 팝업창 닫힌 후 저장 된 데이터 적용
5	**재녹음하기 버튼** 클릭 시, 녹음 시작
비고	

후원 탭 > 음성 유효성 체크 오류/완료 CASE



음성 파일 미등록인 경우
녹음된 음성이 존재하지 않습니다.


정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

음성 파일 미등록

후원페이지 > 후원 탭
> **영상 후원**


영상 후원 (1)

화면명	영상 후원 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원






내용 입력 전




Description	
0	**영상 후원 화면** 영상 후원 관련 내용 입력 전 컨텐츠 구성 화면
1	**영상 선택 영역** 영상 링크 직접 입력 가능 라이브러리 버튼 클릭 시 영상 선택 팝업 창
2	**영상 시간 편집 영역** 시작시간 – 영상이 시작하는 시점 시간 입력 종료시간 – 영상이 종료하는 시점 시간 입력 재생시간 – 총 재생 시간 노출 안내문구 - 초당 100캐시/최대 재생길이 60초
3	**즐겨찾기 등록하기 버튼** – 비활성(Default) 활성화 시, 위 편집 된 영상 내 즐겨찾기에 등록하기
4	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 '>' 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 바텀시트로 로 보기
비고	

영상 후원 (2)

화면명	영상 후원 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원






내용 입력 후


Description	
0	**영상 후원 화면** 영상 후원 관련 내용 입력 전 컨텐츠 입력 후 화면
1	
비고	

26.11.04
- 영상 후원 > 영상 선택 팝업 > [사용] 버튼 Default 비활성화 상태 정의 추가

화면명	영상 선택 (팝업) – 크리에이터	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원 > 영상선택 (팝업)



크리에이터 영상 목록




크리에이터 영상 목록

Description	
0	**크리에이터 영상 목록 팝업 화면** 후원 가능한 크리에이터 영상 목록 팝업 화면
1	**탭 영역** 탭 명 옆 영상 개수 노출 [노출 정보] 즐겨찾기/인기/크리에이터
2	**크리에이터 목록 영역** 내가 즐겨찾기 한 크리에이터 노출 크리에이터 클릭 시 해당 영상 하단에 노출 (클릭해도 순서 유지 – 현재 바뀜) 아래 화살표 버튼 클릭 시, 위 화살표로 변경 후 크리에이터 2단 노출 2단이 넘을 경우 스크롤 제공
3	**등록 날짜 영역** 영상이 등록 된 날짜(년/월/일/요일) 노출
4	**영상 목록 영역** 해당 크리에이터가 등록 한 영상 목록 노출 [노출 정보] 영상 이미지/영상제목/크리에이터명/즐겨찾기
5	**날짜 아이콘 버튼** 클릭 시, 날짜 팝업 노출
6	**버튼 영역** - Default : 사용 버튼 비활성화 ㄴ 영상 목록에서 영상 1개 선택 시, 버튼 활성화 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 사용 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 선택한 영상 적용
비고	

영상 선택 (팝업) - 인기

화면명	영상 선택 (팝업) – 인기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원 > 영상선택 (팝업)




인기 영상 목록

Description	
0	**영상 선택 팝업 화면** 후원 가능한 영상 목록 팝업 화면
1	**기간 필터 영역** [노출 정보] 일간/주간/월간
비고	

영상 선택 (팝업) – 영상 상세

화면명	영상 선택 (팝업) – 영상 상세	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원 > 영상선택 (팝업) > 영상 상세






Description	
0	**영상 선택 팝업 화면** 선택한 영상 상세 팝업 화면
1	**타이틀 영역** * 후원페이지 공통 참조
2	**영상 정보 영역** [노출 정보] 영상/영상제목/크리에이터명/즐겨찾기 버튼/좋아요 버튼/후원일시/시작시간 즐겨찾기(별) 아이콘 버튼 클릭 시, 영상 즐겨찾기 좋아요(하트) 아이콘 버튼 클릭 시, 인기 영상 카운팅
3	**영상 목록 타이틀 영역** [노출 정보] 크리에이터 프로필 이미지/크리에이터명/후원일시/영상 정보
3a	**후원일시** 내가 해당 크링에이터에게 영상을 후원한 일시(년/월/일/요일)
3b	**영상 정보 영역** [노출 정보] 영상/영상 제목/즐겨찾기 버튼
비고	

영상 선택 (팝업) – 즐겨찾기 & 영상 제목 변경

화면명	영상 선택 (팝업) – 즐겨찾기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원 > 영상선택 > 즐겨찾기



즐겨찾기 영상 목록



즐겨찾기 영상 제목 변경


Description	
0	**즐겨찾기&영상 제목 변경 팝업 화면**
1	**즐겨찾기 목록 영역** 내가 즐겨찾기 한 영상 목록 노출 변경 아이콘 버튼 클릭 시, 영상 제목 변경 팝업 노출
2	**영상 제목 변경 영역** 해당 영상의 제목 변경 가능
3	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 입력한 영상 제목 적용
비고	

영상 선택 (팝업) – 즐겨찾기 & 링크 추가

화면명	영상 선택 (팝업) – 링크추가	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 영상 후원 > 영상선택 > 즐겨찾기 > 링크 추가




즐겨찾기 영상 목록



즐겨찾기 영상 이름 변경


Description	
0	**영상 선택 팝업 화면** 후원 가능한 영상 목록 팝업 화면
1	**영상 URL 입력 영역** 영상 링크를 직접 입력 시, 하단 해당 영상 노출
2	**시작시간 편집 영역** 시작 시점 입력 가능
3	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 추가 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 입력한 영상 링크 적용
비고	

후원 탭 > 영상 유효성 체크 오류/완료 CASE (1)



클릭 시, 유효성 체크 후 오류 메세지 노출

이름, 시작시간, 종료시간 미입력 – 정상 후원 가능



1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

1. 영상 총 길이를 초과한 경우
시작 시간이 영상 시간을 초과합니다.


1. 재생 가능 시간을 초과한 경우
종료 시간이 최대 재생 시간을 초과합니다.

2. 영상 총 길이를 초과한 경우
종료 시간이 영상 시간을 초과합니다.

3. 시작 시간보다 이전의 시간을 입력한 경우
종료 시간이 시작 시간보다 빠릅니다.

이용약관 미동의한 경우
이용약관에 동의해주세요.

후원 탭 > 영상 유효성 체크 오류/완료 CASE (2)



클릭 시, 유효성 체크 후 오류 메세지 노출

이름, 시작시간, 종료시간 미입력 – 정상 후원 가능





후원페이지 > 후원 탭

> 룰렛 후원

룰렛 후원 (1)

화면명	룰렛 후원 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 룰렛 후원






내용 선택 전


Description	
0	**룰렛 후원 화면** 룰렛 후원 관련 내용 선택 전 컨텐츠 구성 화면
1	**룰렛 목록 영역** 선택 안함(Default) 크리에이터가 등록한 룰렛 목록 노출
2	**룰렛 금액 영역** 크리에이터가 등록한 룰렛 가격 노출 – 입력 X
비고	

룰렛 후원 (2)

화면명	룰렛 후원 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 룰렛 후원




내용 선택 후



Description	
0	**룰렛 후원 화면** 룰렛 후원 관련 내용 선택 후 컨텐츠 입력 후 화면
1	**룰렛 목록 영역**
1a	**후원 횟수 정보 영역** 크리에이터가 설정 한 남은 후원 횟수 노출 새로고침 아이콘 버튼 클릭 시 데이터 새로고침 [후원 횟수 유형] 모든 계정 (선착순) / 개인 계정 (개정별) 후원 횟수 단위 노출 - 만회 미만 시, 회 - 만회 이상 시, 만회 * 크리에이터 설정해 의해 여부 결정 후원 횟수 제한 Off시, 노출 X
비고	

5/14
크리에이터 페이지 > 후원 횟수 제한 OFF 설정하면, 후원 횟수 정보 영역이 노출되지 않습니다.

후원 탭 > 룰렛 유효성 체크 오류/완료 CASE



룰렛 미선택인 경우
일치하는 룰렛 설정을 찾을 수 없습니다.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

룰렛 미선택

후원페이지 > 후원 탭

> **위시리스트 후원**

위시리스트 후원


화면명	위시리스트 후원 1/2	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 위시리스트 후원



내용 선택 및 입력 전

Description	
0	**위시리스트 후원 화면** 위시리스트 후원 관련 내용 입력 전 화면 상품 목록 5개까지 노출
1	**상품 목록 영역**
1a	**정렬 필터 영역** 높은금액순/낮은금액순
1b	**상품 정보 영역** [노출 정보] 상품 이미지/상품명/가격/설명문구/상태/후원자(후원 완료시) 진행상태 – 진행중/후원완료
비고	

화면명	위시리스트 후원 2/2	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 위시리스트 후원






내용 선택 및 입력 후

Description	
0	**위시리스트 후원 화면** 위시리스트 후원 관련 내용 입력 후 화면
1	
비고	

후원 탭 > 위시리스트 유효성 체크 오류/완료 CASE



위시리스트 후원 항목 미선택인 경우
위시리스트 후원 항목이 선택되지 않았습니다.


정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

위시리스트 미선택

후원페이지 > 후원 탭
> **투표 후원**

투표 후원

화면명	투표 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 투표 후원




내용 선택 및 입력 전


Description	
0	**투표 후원 화면** 투표 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**진행상태 & 참여자수 정보 영역** 진행상태 – 진행중/일시정지 진행시간 – 남은 시간 표시 새로고침 - 아이콘 버튼 클릭 시, 상태/시간 새로고침
2	**투표 질문/항목 영역** 라디오 버튼 or 영역 클릭 시 선택 [노출 정보] 투표명/투표 항목/현재 투표율 (% 영역 컬러 표시) * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 투표 항목은 최대 20개 (최소 2개 설정 필요-Default)
3	**투표수/투표권 구분 영역0** 투표수 – 1표(Default) 직접 입력 / 1표당 캐시 표시 투표권 – 유료(Default)/유료 / 남은 무료 투표권 표시 무료 없을 시, 남은 무료 개수 노출X * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 무료 투표권 수 0으로 설정 시, 무료 투표권 노출 X
비고	

5/14
투표 항목은 최대 20개까지 설정 가능합니다. (최소 2개 설정 필요, Default 2개)
무료 투표권 수를 0으로 설정하면 무료 투표권은 노출 되지 않습니다.

투표 후원

화면명	투표 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 투표 후원






내용 선택 및 입력 후

Description	
0	**투표 후원 화면** 투표 후원 관련 컨텐츠 구성 입력 후 화면
1	**총 투표수/금액 영역** 내가 후원하는 총 투표수와 총 금액 노출
비고	

후원 탭 > 투표 유효성 체크 오류/완료 CASE



투표 시작 전인 경우
진행중인 투표를 찾을 수 없습니다.

투표 항목 미선택인 경우
투표 항목이 선택되지 않았습니다.

1. 투표수 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

투표 시작전 / 투표 항목 미선택

후원페이지 > 후원 탭

> **퀘스트 후원**

퀘스트 후원 (1) – 퀘스트가 없는 경우

화면명	퀘스트 후원 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 퀘스트 후원




내용 선택 및 입력 전

Description	
0	**퀘스트 후원 화면** 퀘스트가 없을 경우, 컨텐츠 구성 화면
1	**퀘스트 내용 입력 영역** [노출 정보] 퀘스트명/제한시간 퀘스트명 최소 2자~40자까지 제한
2	**성공 상금 영역** 보유캐시 / 충전버튼 / 최소 성공 상금 노출 직접입력 / 버튼입력 가능
3	**실패 금액 영역** 도네이터/크리에이터별 노출 성공/실패 결정 허용하기 기능 노출 성공/실패 결정 허용할 경우 툴팁 안내문구 제공 * 크리에이터 설정해 의해 각 금액 달라질 수 있음 * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 크리에이터 성공 결정 권한 메뉴 노출 Off시, 노출X
4	**취소시 안내 영역**
5	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
비고	


퀘스트 후원 (2) – 퀘스트가 없는 경우

화면명	퀘스트 후원 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 퀘스트 후원





내용 선택 및 입력 후




Description	
0	**퀘스트 후원 화면** 퀘스트가 없을 경우, 컨텐츠 입력 후 화면
1	
비고	


퀘스트 후원 – 퀘스트가 있는 경우 > 퀘스트 목록 (팝업)


26.11.04
- 퀘스트 후원 > 성공/실패 버튼 클릭 시 성공/실패 처리 확인 모달 호출 정의 추가

화면명	퀘스트 목록 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 퀘스트 후원 > 퀘스트 목록 (팝업)











Description	
0	**퀘스트 후원 화면** 퀘스트가 있는 경우, 진행 중인 퀘스트 영역 노출 진행 중인 퀘스트 개수 표시 (퀘스트 완료 시, 개수 카운팅됨)
1	**퀘스트 목록 영역** 진행 중인 퀘스트 영역 클릭 시, 퀘스트 목록 모달 팝업창 으로 화면 정중앙에 노출 퀘스트 완료 시 목록에 노출 X
2	**탭 영역** – 탭별 퀘스트 개수 노출 [노출 정보] 진행중/보유중
3	**정렬 필터 영역** 최신순/등록순/높은금액순/낮은금액순
4	**퀘스트 영역** [노출 정보] 진행상태/퀘스트명/상금/제한시간/후원자명 실패 버튼 클릭 시, 실패 처리 확인 모달 호출 성공 버튼 클릭 시, 성공 처리 확인 모달 호출 취소하기 버튼 클릭 시, 퀘스트 취소 * 크리에이터 설정해 의해 데이터 노출 결정 최대 1만개 / 최소 1개 이상
5	**실패 처리 확인 모달** - [취소] 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 - [확인] 버튼 클릭 시, 퀘스트 실패 처리
6	**성공 처리 확인 모달** - [취소] 버튼 클릭 시, 모달 닫힘 - [확인] 버튼 클릭 시, 퀘스트 성공 처리

화면명	상금 추가하기 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 퀘스트 후원





타이틀 변경 여부
취소 금액 → 취소시

Description	
0	**퀘스트 후원 화면** 상금 옆 +아이콘 버튼 클릭 시, 상금 추가할 수 있는 팝업 화면 - 모든 도네이터 상금 추가 가능 - 성공/실패 설정 X
1	**퀘스트명 영역**
2	**성공 상금 영역** 보유캐시 / 충전버튼 / 최소 성공 상금 노출 직접입력 / 버튼입력 가능
3	**실패 금액 영역** 도네이터/크리에이터별 노출 성공/실패 결정 허용하기 기능 노출 성공/실패 결정 허용할 경우 툴팁 안내문구 제공
4	**취소시 안내 영역**
5	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
6	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 추가 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 입력한 데이터 적용
비고	

화면명	상금 추가하기 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 퀘스트 후원



Description	
0	**퀘스트 후원 화면** 퀘스트 후원 관련 컨텐츠 구성 화면 - 퀘스트 후원한 도네이터만 시간 연장 가능
1	**제한 시간 영역** 제한 시간 입력 가능 * 크리에이터 설정해 의해 연장 여부 결정 제한시간 연장 사용 Off시, 제한시간 연장 불가
2	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 연장 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 입력한 데이터 적용
비고	

후원 탭 > 퀘스트 유효성 체크 오류/완료 CASE



퀘스트 제목 미입력된 경우
퀘스트 등록에 실패하였습니다.
(제목을 한글자 이상 입력해주세요.)

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

이용약관 미체크된 경우
이용약관에 동의해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

퀘스트 제목 미입력 / 이용약관 미체크

후원페이지 > 후원 탭

> 그림 후원

그림 후원

화면명	그림 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 그림 후원




	Description
0	**그림 후원 화면** 그림 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**그림 제목 입력 영역** Full Screen Off(Default)/On 활성화 시, 그림 그리기 영역이 풀 스크린으로 제공 * 다음 페이지 참조
2	**Draw Editor 영역** 새창 아이콘 버튼 클릭 시 팝업으로 분리 기능 제공 [노출 정보] 그리기/스포이드/삭제/수정액/실행 취소/다시 실행/저장/불러오기/두께/색상/잉크량/제한 시간 잉크량 - 후원 금액에 따른 잉크량 노출 / 최대 100L / L당 캐시 * 크리에이터 설정해 의해 데이터 노출 제한시간 - 그림을 그리기 시작 할 경우 카운팅 - 그림 삭제 시 제한 시간 리셋 * 크리에이터 설정해 의해 데이터 노출 그리기 제한 시간 Off시, 제한시간 미노출
3	**모드 선택 영역** 그리기 모드 Off/On(Default) 비 활성화 시, 그리기 툴 이용 X
4	**그리기 옵션 영역** 그림 과정 생략 체크 시, 그림 그리는 과정 생략 됨 캔버스에 그리기 체크 시, 송출중인 영상이 Off 됨
5	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
6	**그림 에디터 팝업창** 타이틀(Drag) 영역 클릭 후 드래그 시 모든 위치 이동 가능 닫기(X) 버튼 클릭 시, 원래 자리로 이동

그림 후원 – 제한 시간 종료 시


05.11 제한 시간 정의 수정 및 추가 / alert 팝업창 추가
- 제한 시간 종료 시 화면 추가
- 제한 시간 안내문구 추가

09.11 –이용약관 상세 바텀시트 추가

화면명	그림 후원- 제한 시간 종료 시	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 그림 후원











그림 그리기를 시작하면 제한 시간이 자동으로 카운트됩니다.
제한 시간을 초기화하려면 현재 작업 중인 그림을 삭제하세요.



Description	
0	**그림 후원 화면** 그림 그리기 제한시간 종료 시 화면
1	**삭제 버튼** 클릭 시, Alert 팝업창 노출
2	**제한시간 종료 시 알림 창** 제한시간이 종료 되었을 경우, Alert 팝업창 노출
비고	


그림 후원 – Full Screen

화면명	그림 후원 – Full Screen	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 그림 후원 > Full Screen



Description	
0	**그림 후원 화면** 그림 후원 관련 Full Screen 컨텐츠 구성 화면 - Ese키 클릭 시 전체화면 종료
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

후원 탭 > 그림 유효성 체크 오류/완료 CASE



1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

이용약관 미체크된 경우
이용약관에 동의해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조


이용약관 미체크

후원페이지 > 후원 탭

> 기프트 후원

기프트 후원

화면명	기프트 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 기프트 후원



Description	
0	**기프트 후원 화면** 기프트 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**상품선택 영역** 보유 아이템 개수/인벤토리 링크 노출 Input/선택 버튼 클릭 시, 내 인벤토리에 있는 상품을 선택 할 수 있는 상품 목록 팝업 노출 인벤토리 텍스트 버튼 클릭 시, 내 인벤토리로 이동
2	**추천 상품 영역** 슬라이드 쇼 → 오른쪽에서 왼쪽으로 이동 추천 상품 30개 좌우 화살표 버튼 클릭 시, 노출 된 개수만큼 이동
3	**크리에이터 후기 영역** 슬라이드 쇼 → 오른쪽에서 왼쪽으로 이동 크리에이터들이 남긴 후기 상품 노출 좌우 화살표 버튼 클릭 시, 노출 된 개수만큼 이동 [노출 정보] 프로필 이미지/크리에이터명/후원자명/상품이미지
4	**상품 더보기 버튼** 클릭 시, 더 굿즈 사이트 새창
5	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
비고	


내용 선택 및 입력 전

상품 선택 (팝업)


05.11 랜덤 상품 → 추천상품으로 변경

26.11.04
- 기프트 후원 > 인벤토리 미등록 상태 계정 케이스 추가

화면명	상품 선택 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 기프트 후원 > 상품 선택 (팝업)








Description	
0	**기프트 후원 화면** 기프트 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**검색 영역** 내가 보유중인 상품 텍스트 검색
2	**보유 아이템 목록 영역** 내 인벤토리에 있는 보유 상품 목록 노출 [노출 정보] 아이템명/아이템 이미지
3	**버튼 영역** 취소 버튼 클릭 시, 팝업 닫힘 선택 버튼 클릭 시, 팝업 닫힌 후 선택 된 데이터 적용
4	**안내 메세지 영역** 보유 아이템 없는 경우 아래 안내 메세지 노출 '인벤토리에 보유한 아이템이 없습니다.'
5	**추천 상품 영역** 추천 상품 8개 노출
6	**상품 더보기 버튼** 클릭 시, 더 굿즈 사이트 새창
7	**거주 국가 선택 모달 (인벤토리 미등록 상태 계정)** - 이전 페이지에서 상품 선택 시, 인벤토리 미등록 상태의 계정일 경우 인벤토리 등록 프로세스 진행

기프트 후원 – 상품 선택 후

화면명	기프트 후원 - 상품 선택 후	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 기프트 후원







Description	
0	**기프트 후원 화면** 기프트 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**상품선택 완료 상태** 상품 선택 팝업에서 선택한 상품 표시
비고	

내용 선택 및 입력 후

기프트 후원 - 진입불가 안내 모달 호출 시점 정의


06.12 – 커스텀 사운드 목록 영역 추가

26.11.04
- 기프트 후원 > 차세대 오픈 시점 진입불가 안내 정의 추가

화면명	기프트 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 기프트 후원







Description	
0	**기프트 후원 화면** 기프트 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**진입불가 안내 모달** - 차세대 오픈 시점에 다음의 영역 클릭 시, 해당 모달 호출 ① 추천 영역(이런 상품은 어떠신가요?) > 상품 더보기 버튼 ② 추천 영역(이런 상품은 어떠신가요?) 목록 ③ 크리에이터 후기 목록 ④ 상품 선택 > 상품 선택 팝업 > 추천 영역 (이런 상품은 어때요?) ※ QA 시 정상 동작 여부 확인 필요, 차세대 오픈 시 진입 불가 및 비활성 처리 ※ 모달 상세 정의는 공통 참고

후원 탭 > 기프트 유효성 체크 오류/완료 CASE



상품 미선택된 경우
후원하시려는 선물을 선택해주세요.

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

이용약관 미체크된 경우
이용약관에 동의해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

상품 미선택 / 이용약관 미체크

후원페이지 > 후원 탭

> **럭키박스 후원**

럭키박스 후원 (1)

화면명	럭키박스 후원 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 럭키박스 후원




Description	
0	**럭키박스 후원 화면** 럭키박스 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**박스 설정 영역** 당첨 박스 선택 * 다음 페이지 참조
2	**정답 상금 영역** 보유 캐시/충전 버튼 노출 직접/버튼 입력 가능 / 최소 캐시 노출
3	**꽝 금액 영역** 직접/버튼 입력 가능 / 최소 캐시 노출
4	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
비고	


럭키박스 후원 (2)

화면명	럭키박스 후원 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 럭키박스 후원





내용 선택 및 입력 후



Description	
0	**럭키박스 후원 화면** 럭키박스 후원 관련 컨텐츠 입력 후 화면
1	
비고	

럭키박스 후원 (3)

26.08.06
당첨 박스 모두 선택 시, 기존 Alert → 토스트 메시지 형태로 변경

화면명	럭키박스 후원 (3)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 럭키박스 후원 > 등급별 후원



박스 추가/삭제 시
마우스 오버



박스 선택 시
마우스 클릭




Description	
0	**등급별 박스 팝업 화면** 박스 2개(Default) 기본 박스 삭제 불가능/추가 된 박스 삭제 가능
1	**추가버튼** 버튼 클릭 시, 박스 추가 추가 시, 5개까지 추가 가능
2	**닫기 버튼** 마우스 오버 시 삭제 버튼 노출 버튼 클릭 시, 박스 삭제
3	**당첨 박스 선택** 체크 시, 당첨 박스 선택 당첨 박스는 럭키박스 개수(-1)까지 선택 가능 모든 당첨박스를 선택할 경우, 토스트 메시지 제공
비고	

등급별 박스 (팝업)


화면명	등급별 박스 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 럭키박스 후원 > 등급별 후원





Description	
0	**등급별 박스 팝업 화면** 등급별 박스 팝업 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**등급별 박스 목록 영역** [노출 정보] 3,000~4,999/5,000~9,999/10,000~49,999/50,000~99,999/100,000~299,999/300,000~499,999/500,000~
비고	

후원 탭 > 럭키박스 유효성 체크 오류/완료 CASE





정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

당첨 박스 미선택 / 이용약관 미체크

당첨 박스 미선택된 경우
당첨 박스 선택을 하셔야 후원이 가능합니다.

메세지 변경 여부
당첨 박스 선택을 하셔야 후원이 가능합니다.
→ 당첨 박스를 선택해주세요.

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.


1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 후원금액은 1,000캐시입니다.

후원페이지 > 후원 탭
> **플레이 후원**

플레이 후원 – 객관식 퀴즈 (1)

화면명	플레이 후원 – 객관식 퀴즈	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 플레이 후원 > 객관식 퀴즈





내용 입력 전

Description	
0	**플레이 후원 > 객관식 퀴즈 화면** 플레이 후원 > 객관식 퀴즈 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**탭 영역** [노출 정보] 객관식 퀴즈/초성 퀴즈/그림 퀴즈
2	**질문 입력 영역** 2~55자 글자 수 제한
3	**보기 입력 영역** 보기 2개 노출(Default) 추가 버튼 클릭 시, 최대 5개까지 추가 가능 추가 된 보기 - 삭제 기능 제공 (다음페이지 참조)
4	**제한 시간 영역** 새로고침 아이콘 버튼 클릭 시, 제한 시간 새로고침
5	**정답 상금 영역** 보유 캐시/충전 버튼 노출 직접/버튼 입력 가능 / 최소 캐시 노출 * 크리에이터 설정해 의해 정답 상금 데이터 노출
6	**오답 금액 영역** 직접/버튼 입력 가능 / 최소 캐시 노출 * 크리에이터 설정해 의해 오답비율 데이터 노출
7	**해당 서비스 이용약관 동의 영역** 체크 시, 해당 서비스 이용약관에 동의 전문보기 텍스트 버튼 클릭 시, 해당 서비스 이용약관 팝업창으로 보기
비고	

플레이 후원 – 객관식 퀴즈 (2)


화면명	플레이 후원 – 객관식 퀴즈	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 플레이 후원 > 객관식 퀴즈






내용 입력 후

Description	
0	**플레이 후원 > 객관식 퀴즈 화면** 보기를 추가/삭제 할 수 있는 화면 * 크리에이터 설정해 의해 정답 상금/오답비율 데이터 노출
1	**보기 입력 영역** 보기 2개 노출(Default) 추가 버튼 클릭 시, 최대 5개까지 추가 가능 추가 된 보기는 삭제 기능 제공 삭제(X) 버튼 클릭 시, 추가 된 보기 삭제 체크 박스 클릭 시, 크리에이터에게 보여 줄 정답으로 선택 됨
비고	



플레이 후원 – 초성 퀴즈

화면명	플레이 후원 – 초성 퀴즈	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 플레이 후원 > 초성 후원





내용 입력 전

Description	
0	**플레이 후원 > 초성 퀴즈 화면** 플레이 후원 > 초성 퀴즈 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**문제/정답 입력 영역** 문제 입력 – 특수문자 가능/2~55자 글자 수 제한 정답 입력 – 한글만 가능 2~10 글자 수 제한
비고	

플레이 후원 – 초성 퀴즈

화면명	플레이 후원 – 초성 퀴즈	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 플레이 후원 > 초성 후원





내용 입력 후

크리에이터에게 보여 줄 초성 힌트입니다.
정답을 입력하면 자동으로 완성됩니다.
체크박스를 선택하면 해당칸의 정답 글자가 공개됩니다.

Description	
0	**플레이 후원 > 초성 퀴즈 화면** 플레이 후원 > 초성 퀴즈 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**초성 힌트 영역** 정답 입력 시 노출 초성 힌트 중 2개 체크박스 랜덤 노출 체크 박스 클릭 시, 크리에이터에게 보여 줄 초성 힌트로 공개 됨
비고	

화면명	플레이 후원 – 그림 퀴즈	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 플레이 후원 > 그림 후원






내용 입력 전

Description	
0	**플레이 후원 > 그림 퀴즈 화면** 플레이 후원 > 그림 퀴즈 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**안내 문구 영역** 웹 전용에 대한 안내 문구 노출
2	**문제/정답 입력 영역** 문제 입력 – 특수문자 가능/2~55자 글자 수 제한 정답 입력 – 한글만 가능/2~10 글자 수 제한 제한 시간 – 정답을 맞힐 수 있는 시간
3	**그리기 영역** 제한 시간 내 힌트가 되는 그림을 그리는 영역
4	**그리기 툴 영역**
비고	

후원 탭 > 객관식&초성퀴즈 유효성 체크 오류/완료 CASE (1)





1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 정답금액은 1,000캐시입니다.

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 오답금액은 1,000캐시입니다.

1. 제한시간 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 제한시간 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 제한시간은 30초 이상입니다.

후원 탭 > 객관식&초성퀴즈 유효성 체크 오류/완료 CASE (2)



문제 미입력된 경우
문제를 입력하셔야 후원이 가능합니다.

1. 보기 미입력된 경우
보기를 입력하셔야 후원이 가능합니다.

2. 정답 미선택된 경우
정답을 선택하셔야 후원이 가능합니다.


메세지 변경 여부
정답을 선택하셔야 후원이 가능합니다.
→ 정답을 선택해주세요.

이용약관 미체크된 경우
이용약관에 동의해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

당첨 박스 미선택 / 이용약관 미체크

후원 탭 > 그림퀴즈 유효성 체크 오류/완료 CASE (1)



1. 문제 미입력된 경우
문제를 입력하셔야 후원이 가능합니다.

메세지 변경 여부
문제를 입력하셔야 후원이 가능합니다.
→ 문제를 입력해주세요.


2. 정답 미입력된 경우
정답을 입력하셔야 후원이 가능합니다.

메세지 변경 여부
정답을 입력하셔야 후원이 가능합니다.
→ 정답을 입력해주세요.

3. 문제 & 정답 미입력된 경우
문제와 정답을 입력하셔야 후원이 가능합니다.

메세지 변경 여부
문제와 정답을 입력하셔야 후원이 가능합니다.
→ 문제와 정답을 입력해주세요.

후원 탭 > 그림퀴즈 유효성 체크 오류/완료 CASE (2)





1. 제한시간 미입력 상태인 경우
제한시간이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 제한시간 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 제한시간은 30초 이상입니다.

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 정답금액은 1,000캐시입니다.

1. 금액 미입력 상태인 경우
금액이 입력되지 않았습니다.

2. 최소 금액 미만으로 입력 된 상태인 경우
이 크리에이터가 설정한 최소 오답금액은 1,000캐시입니다.

이용약관 미체크된 경우
이용약관에 동의해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조


그림 미입력 / 이용약관 미체크

후원페이지 > 후원 탭

> 뽑기 후원

뽑기 후원

화면명	뽑기 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 뽑기 후원





상품 선택 전

Description	
0	**뽑기 후원 화면** 뽑기 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**뽑기 선택 영역** 크리에이터가 설정한 뽑기 목록 노출 화살표 버튼 클릭 시, 노출 개수만큼 좌우 이동
비고	

등급별 뽑기 (팝업)

화면명	등급별 뽑기 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 뽑기 후원 > 등급별 뽑기 (팝업)







Description	
0	**등급별 뽑기 팝업 화면** 등급별 뽑기 목록을 볼 수 있는 팝업 화면
1	**탭 영역** [노출 정보] 캡슐/박스
2	**금액별 캡슐 정보 목록** 금액에 대한 캡슐 정보 노출 캡슐/박스 각각 이미지는 다르고 가격은 동일 * 뽑기 등급은 기본 테마에서만 적용됨 (별도 이벤트 테마 예외)
비고	

뽑기 후원 (1)

화면명	뽑기 후원 (1)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 뽑기 후원







Description	
0	**뽑기 후원 화면** 뽑기 후원 관련 컨텐츠 구성 화면
1	**뽑기 유형 정보 영역** [뽑기 유형] 당첨 확률형/상품 소진형 • 5개 이상인 경우 스크롤 제공 • 최대 20개까지 가능 * 뽑기 유형 다음 페이지 참조
2	**후원 횟수 영역** [노출 정보] 1회/10회 10회 선택 시, 후원하기 버튼이 "[닉네임]에게 10회 후원하기 " 로 변경 후 10회 연속 후원 남은 후원 횟수가 0일 경우, 비활성 * 남은 후원이 소진시, 소진/선착순 1회로 문구 변경 * 크리에이터 설정해 의해 노출 여부 결정 후원 횟수 제한 Off시, 남은 후원 횟수 노출X
3	**선택 한 뽑기 상품 정보 영역** 선택 된 상품에 대한 상품명/상품 금액 노출 [노출 정보] 상품명/상품 금액
비고	

뽑기 후원 (2)


화면명	뽑기 후원 (2)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 뽑기 후원





Description	
0	뽑기 유형 정보 화면
1	
비고	

후원 탭 > 뽑기 유효성 체크 오류/완료 CASE



뽑기 항목 미선택된 경우
항목을 선택해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

뽑기 미선택 / 이용약관 미체크

후원페이지 > 후원 탭


> 크루 후원

크루 시그니처 후원


26.08.06

26.11.04
- 후원페이지 > 시그니처 후원/크루 후원 > 시그니처 보이스 선택 미제공

화면명	크루 시그니처 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 시그니처 후원



노출개수 만큼 이동



시그니처 후원 내용 동일

즐겨찾기 없는 경우 추천 시그니처 노출


내용 입력 전

Description	
0	**크루 시그니처 후원 화면** 크루 후원 중 시그니처(Default) 후원 컨텐츠 구성 화면 * 시그니처 후원 페이지 참조 **크리에이터가 방송 On인 경우** - 후원 버튼 활성화 - 후원 탭 중 첫번째로 이동하여 노출 **크리에이터가 방송 Off인 경우** - 후원 버튼 비활성화 - 후원 메뉴 중 마지막에 노출
1	**방송정보 영역** [노출정보] 진행상태/시즌명/방송명
2	**크루 선택 영역** 방송 참여 크루 목록 노출 화살표 버튼 클릭 시, 노출 개수만큼 좌우 이동 프로필 버튼 클릭 시, 해당 크루 프로필 팝업 노출
3	**후원 타입 영역** [노출정보] 시그니처/텍스트/ UP
4	**기여도 선택 영역** 마이너스 선택 시, 해당 크루 기여도 감소 [노출정보] 플러스/마이너스
5	**그 외 영역** * 시그니처 후원 페이지 참조
비고	

크루 시그니처 후원

화면명	크루 시그니처 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 시그니처 후원





내용 입력 후

Description	
0	크루 시그니처 후원 내용 입력 후 화면
1	
비고	

화면명	크루 텍스트 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 텍스트 후원





내용 입력 전

Description	
0	**크루 텍스트 후원 화면** 크루 후원 중 텍스트 후원 컨텐츠 구성 화면 - 텍스트 후원 페이지 참조
1	**그 외 영역** * 텍스트 후원 참조
비고	

크루 UP 후원

화면명	크루 UP 후원	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > UP 후원





내용 입력 전


Description	
0	**크루 UP 후원 화면** 크루 후원 중 UP 후원 컨텐츠 구성 화면
1	
2	
3	
4	
5	
비고	

크루 UP 후원

26.08.06
크루 순위표 UI 변경 (바텀시트 → 모달)

화면명	크루 후원 순위 보기	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > UP 후원





Description	
0	**크루 텍스트 후원 순위 팝업 화면** 방송 참여 한 크루들의 후원 순위 목록 화면
1	**방송정보 영역** [노출정보] 진행상태/시즌명/방송명 새로고침 버튼 클릭 시, 순위 목록 페이지 새로고침
2	크루 순위 목록 영역 후원을 많이 받은 크루 순으로 목록 노출 [노출정보] 순위/크루명/UP후원/후원점수/기여도
비고	

프로필 보기 (팝업)

26.08.06
프로필 상세소개 영역 추가 (현행 유지)


화면명	프로필 보기 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 프로필 보기 (팝업)



Description	
0	**크루 프로필 팝업 화면**
1	**프로필 정보 영역** [노출정보] 프로필 이미지/직급/닉네임/생일/키/MBTI/상세소개
2	**갤러리 목록 영역** 크루원이 등록 한 이미지 목록 노출 전체보기 텍스트 버튼 클릭 시, 갤러리 목록 팝업 노출
3	**주요 시그니처 목록 영역** 크루원이 등록 한 시그니처 목록 노출 전체보기 텍스트 버튼 클릭 시, 시그니처 목록 팝업 노출
비고	

갤러리 (팝업)

화면명	갤러리 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 프로필 보기 (팝업) > 갤러리 (팝업)




Description	
0	**크루 갤러리 팝업 화면**
1	**타이틀 영역** * 후원페이지 공통 참조
2	**이미지&동영상 목록 영역** 이미지 or 동영상 클릭 시, 큰 이미지 보기 팝업 노출 동영상 클릭 시, 링크된 유튜브 이동 이미지 클릭 시, 이미지 상세 화면 이동
비고	

이미지 상세 (팝업) > 동영상

26.08.06
이미지 팝업 > 동영상 타입 추가


화면명	이미지 상세 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 프로필 보기 (팝업) > 갤러리 (팝업) > 동영상 상세



Description	
0	**크루 갤러리 팝업 화면**
1	**이미지 영역** 목록에서 클릭한 동영상 상세 보기
2	**이동 버튼 영역** 좌,우 화살표 버튼 클릭 시, 이전/다음 리스트로 이동
3	**페이지네이션 영역** 현재 위치 / 등록 되어 있는 갤러리 총 개수
비고	

이미지 상세 (팝업) > 이미지

화면명	이미지 상세 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 프로필 보기 (팝업) > 갤러리 (팝업) > 이미지 상세




Description	
0	**크루 갤러리 팝업 화면**
1	**이미지 영역** 목록에서 클릭한 이미지 상세 보기
비고	

시그니처 (팝업)

26.08.06
크루원 프로필 > 주요 시그니처 전체보기 페이지 삭제(기존 미제공)

화면명	시그니처 (팝업)	화면 ID	-	경로	후원 페이지 > 크루 후원 > 프로필 보기 (팝업) > 시그니처 (팝업)





Description	
0	**크루 텍스트 후원 화면** -
1	**타이틀 영역** * 후원페이지 공통 참조
2	**이미지 목록 영역** 이미지 클릭 시, 큰 이미지 보기 팝업 노출
비고	

후원 탭 > 크루 시그니처 타입 유효성 체크 오류/완료 CASE



후원 탭 > 크루 텍스트 타입 유효성 체크 오류/완료 CASE



후원 탭 > 크루 UP타입 유효성 체크 오류/완료 CASE



크루 미선택인 경우
후원 할 크루를 선택해주세요.

정상 / 캐시부족 후원페이지 공통 참조

크루 미선택