Aula 06:

Sobrecarga de Operadores Parte II

ECOP03 - Programação Orientada a Objetos Prof. André Bernardi andrebernardi@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá



Sobrecarga de Operadores

E com os operadores unários, como funciona?

Também podem ser sobrecarregados através de funções membro não-static sem argumentos ou uma função global (friend) cujo único argumento deve ser um objeto do tipo da classe.

Podemos, por exemplo, sobrecarregar o operador unário de negação! para verificar se um ponto possui o valor (0,0) ou diferente disso. O operador pode retornar true ou false.

Podemos ainda, sobrecarregar os operadores unários de incremento (++) e decremento (--), para que somem uma unidade em x e y de cada Point.

Declaração



```
// operadores unários
bool operator!() const;
Point& operator++(); //pre-incremento

// operador unário friend
friend Point& operator--(Point&); //pre-decremento
```

Implementação



```
// operadores unários
bool Point::operator!() const {
    if(x == 0 \&\& y == 0) return true;
    return false;
Point& Point::operator++() {
    X++;
    y++;
   return *this;
// operador unário friend
Point& operator -- (Point& p) {
    p.x--;
    p.y--;
    return p;
```

```
int main()
    Point p1{20, 20};
    Point p2 = p1 + 10; // chama Point::operator+(int value)
    ++p1;
    --p2;
    cout << "p1: (" << p1.get_x() << ", " << p1.get_y() << ")\n";
    cout << "p2: (" << p2.get_x() << ", " << p2.get_y() << ")\n";
    Point p3{0,0};
    cout << "p1 esta com valor " << (!p1 ? "zero" : "nao-zero") << "\n";</pre>
    cout << "p3 esta com valor " << (!p3 ? "zero" : "nao-zero") << "\n";</pre>
```



Repare que ++ e -- podem ser tanto operadores de pré-incremento (decremento), como o do exemplo, quanto pós-incremento(decremento), quando escrevemos, por exemplo p1++ ou p2--.

Neste caso, apenas implementamos o pré-(incremento/decremento).

Sobrecarga de Operadores

Os operadores de incremento e decremento entram em uma categoria especial porque há duas variantes de cada:

- Pré-incremento e Pós-incremento;
- Pré-Decremento e Pós-Decremento.

Quando escrevemos a função de sobrecarga do operador, pode ser útil implementar versões separadas para a forma prefixo e sufixo destes operadores. Para distinguir entre elas, é observada a regra seguinte:

- A forma prefixo do operador é declarada exatamente do mesmo modo como qualquer outro operador unário;
- A forma sufixo aceita um argumento adicional de tipo int.

```
Point operator++(int); // pos-incremento
friend Point operator--(Point&, int); //pos-decremento
```

```
Point Point::operator++(int value) {
   Point temp = *this;
    ++(*this);
    return temp;
// operador unário friend
Point operator -- (Point& p, int value) {
   Point temp = p;
    --p;
   return temp;
```

Os operadores de sufixo realizam o incremento, mas retornam uma referência intacta do objeto chamador.
Lembre-se de que o pós(incremento/decremento)

(incremento/decremento) será realizado somente ao final da expressão.

Importante: Quando especificar um operador sobrecarregado para o sufixo do incremento ou decremento, o argumento adicional deve ser do tipo **int**; especificando qualquer outro tipo gera erro.

Operadores de conversão de tipo

A maioria dos programas processa informações de muitos tipos. Às vezes, todas as operações "permanecem dentro de um tipo". Por exemplo, somar um **int** a um **int** produz um **int**. Porém, com certa frequência, é necessário converter dados de um tipo para outro.

Isso pode acontecer em atribuições, cálculos, passagem de valores para funções e retorno de valores de funções.

O compilador sabe como fazer algumas conversões entre tipos fundamentais, é possivel utilizar operadores de conversão para forçar conversões entre tipos fundamentais (*cast*).

Operadores de conversão de tipo

Mas e os tipos definidos pelo usuário?

Os operadores de conversão de tipo proporcionam um mecanismo para conversão de um objeto de determinada classe em um outro tipo. A sintaxe de um operador de conversão de tipo assemelha-se bastante à sintaxe de um operador sobrecarregado.

Por exemplo,

A::operator int() const;

A::operator OutraClasse() const;

convertem um objeto do tipo A para o tipo fundamental *int* e para um objeto do tipo *OutraClasse*.

9

Veja como fazer uma conversão do tipo **Point** para **int**:

```
public:
    Point(int xx = 0, int yy = 0) : x\{xx\}, y\{yy\} {}
    ~Point() {}
    operator int();
    // Repare que não é necessário especificar o tipo de retorno
    // O tipo de retorno está implícito.
          // função converte Ponto para int
          // retornando o valor do módulo da coordenada
          Point::operator int()
              return sqrt(x*x + y*y);
        // Para realizar a conversão, utilize o operador
        // de cast, como já estamos acostumados
        cout << "Modulo de " << p2 << ": " << (int)p2;</pre>
```

Este tipo de conversão aconteceria tanto através da utilização *explícita* do operador de conversão (int), quanto em uma atribuição ou passagem de parâmetros. A este tipo, chamamos de conversão *implícita*.

```
Point p2{6,8};
int x = p2; // converte implicitamente (compilador "pressupõe")
cout << "Valor de x = " << x << "\n";</pre>
```

Caso o criador do tipo de dados queira evitar este tipo de conversão implícita, restringindo a conversão apenas a manifestações explícitas de intenção, é necessário declarar o operador de conversão como *explicit*. Veja:

```
explicit operator int(); // somente permite conversões explicitas
int x = (int)p2; // necessário tornar explícito
```

Operadores de comparação

Sobrecarga de operadores de comparação é muito simples uma vez que já tenhamos entendido tudo sobre operadores aritméticos. Veja as opções:

Operator name	Syntax	Over loadable	Prototype examples (for class T)	
			As member function	As free (namespace) function
equal to	a == b	Yes	bool T::operator ==(const T2 &b) const;	bool operator ==(const T &a, const T2 &b);
not equal to	a != b	Yes	bool T::operator !=(const T2 &b) const;	bool operator !=(const T &a, const T2 &b);
less than	a < b	Yes	bool T::operator <(const T2 &b) const;	bool operator <(const T &a, const T2 &b);
greater than	a > b	Yes	bool T::operator >(const T2 &b) const;	bool operator >(const T &a, const T2 &b);
less than or equal to	a <= b	Yes	bool T::operator <=(const T2 &b) const;	bool operator <=(const T &a, const T2 &b);
greater than or equal to	a >= b	Yes	bool T::operator >=(const T2 &b) const;	bool operator >=(const T &a, const T2 &b);

Notes

- All built-in operators return bool, and most user-defined overloads also return bool so that the user-defined operators can be used
 in the same manner as the built-ins. However, in a user-defined operator overload, any type can be used as return type (including
 void).
- T2 can be any type including T

Da tabela anterior, podemos ver que:

- É possível sobrecarregar qualquer um dos seguintes operadores de comparação: ==, !=, <, >, <= e >=.
- Para que os operadores funcionem de maneira semelhante aos utilizados nos tipos fundamentais, é recomendado que o tipo de retorno das funções seja do tipo bool.
- A sobrecarga do operador == n\(\tilde{a}\)o implica em uma sobrecarga implícita do operador !=.
- É possível fazer a comparação entre objetos de dois tipos diferentes T e
 T2 ou entre objetos de um mesmo tipo T (T2 == T)

Exemplo:

```
// faz a comparação utiizando uma função membro
bool operator==(Point&);
// faz a comparação com função friend
friend bool operator!=(Point&, Point&);
bool Point::operator==(Point& p)
   if(x == p.x \&\& y == p.y) return true;
    return false;
   // um simples return (x == p.x && y == p.y); bastaria.
bool operator!=(Point& p1, Point& p2)
    if(!(p1 == p2)) return true;
    return false;
```

```
int main() {
    Point p1{10,10};
    Point p2{10,10};
    cout << p1 << " e " << p2;
cout << " sao " << (p1 == p2 ? "iguais" : "diferentes");</pre>
    cout << "\n";
    Point p3{10,11};
    if(p1 != p3)
         cout << p1 << " e " << p3 << " sao diferentes.\n";
```

Veja como torna-se simples a utilização de operadores de comparação utilizando tipos definidos pelo usuário. O critério para "igualdade" e "diferença" está encapsulado na implementação do próprio tipo. É uma comparação completamente segura.

Agora vejamos um exemplo diferente para a aplicação de operadores de comparação < e >.

```
class Classroom {
    private:
        string *names;
        int number_students;
    public:
        Classroom(int s) : number_students{s} {
            names = new string[s];
        ~Classroom() { delete[] names; }
        bool operator<(Classroom& c) {</pre>
            return (number_students < c.number_students);</pre>
        bool operator>(Classroom& c) {
            if(number_students > c.number_students) return true;
            return false;
};
```

Esta classe define que "tamanho" de uma classe de aula está relacionado apenas ao **número de estudantes**, e é somente isso que ela compara. Existe outro membro de dados, que é um ponteiro para strings com os nomes dos alunos. Ele não contém informação relevante para a comparação.

```
#include "classroom.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    Classroom c1{100};
    Classroom c2{80};

    if(c1 < c2) cout << "c1(100) < c2(80)";
    if(c1 > c2) cout << "c1(100) > c2(80)";
}
```

17


O mesmo tipo de lógica poderia ser aplicada nos operadores <= e >=, para tornar o tipo mais completo.

Hands-On

Vamos implementar agora um tipo completo, com seus membros de dados, funções membro e operadores sobrecarregados.

O tipo no qual estou interessado é "Ângulo", para ser utilizados em problemas de trigonometria. Veja a definição:

Euclides definiu um ângulo plano como a inclinação entre duas linhas que se encontram em um mesmo plano. Pode ser medido em **graus** ou **radianos**.



```
□#ifndef ANGULO H
 2
     #define ANGULO H
 3
     #include <iostream>
 4
 5
     using namespace std;
 6
     class Angulo
 8
    ₽ {
 9
         private:
10
              double grau;
11
12
         public:
13
             Angulo (double=0);
14
              ~Angulo() {}
15
16
              // trigonometricas
17
              double radiano();
18
              double seno();
19
              double cosseno();
20
              double tangente();
21
              double complementar();
22
23
              // aritmeticas
24
             Angulo operator+(Angulo&);
25
             Angulo operator-(Angulo&);
26
              // entrada e saida
27
28
              friend ostream& operator<<(ostream&, const Angulo&);
29
              friend istream @ operator>>(istream @, Angulo @);
30
31
             // conversao de tipo
32
              explicit operator double() const;
33
     - } ;
34
35
     #endif
```

```
#include "angulo.h"
     #include <cmath>
 2
 3
     #define PI 3.141592
 4
 5
    □Angulo::Angulo(double g) {
 6
 7
         grau = fmod(g, 360);
 8
 9
10
     double Angulo::radiano()
11
    □ {
12
          return grau*PI/180;
13
14
15
     double Angulo::seno()
16
    □ {
17
         return sin(radiano());
18
19
20
     double Angulo::cosseno()
21
    □ {
22
         return cos(radiano());
23
24
25
     double Angulo::tangente()
26
    □ {
27
          return tan(radiano());
28
29
30
     double Angulo::complementar()
31
    □ {
32
         if(grau > 90) return -1;
33
         return (90-grau);
34
```

```
35
36
     Angulo Angulo::operator+(Angulo& a)
                                                          CPP
37
    □ {
38
          return Angulo(fmod((grau+a.grau),360));
39
    L
40
41
     Angulo Angulo::operator-(Angulo& a)
42
    □ {
43
          return Angulo (fmod ((grau-a.grau), 360));
44
    L }
45
46
     ostream& operator<<(ostream& saida, const Angulo& a)
47
    □ {
48
          saida << a.grau;
49
          return saida;
50
51
52
     istream& operator>>(istream& entrada, Angulo& a)
53
    ₽ {
54
          entrada >> a.grau;
55
          return entrada;
56
57
58
              // conversao de tipo
59
     Angulo::operator double() const
60
    □ {
61
          return grau;
62
63
```



```
a2 = 0
     #include "angulo.h"
                                         Entre com a2: 60
 2
                                          a2 = 60
 3
     int main()
                                         60 graus = 1.0472 radianossen(60) = 0.866025
 4
    ₽{
                                          cos(60) = 0.5
 5
         Angulo a1{45};
                                          tan(60) = 1.73205
 6
         Angulo a2;
                                          complemente de 60 = 30
 7
         Angulo a3{170};
                                         45 + 170 = 215
 8
         Angulo a4{180};
                                         180 - 170 = 10
 9
         Angulo a5{390};
10
11
         cout << "a5 = " << a5 << "\n";
12
         cout << "a2 = " << a2 << "\n";
         cout << "Entre com a2: ";</pre>
13
14
         cin >> a2;
15
         cout << "a2 = " << a2 << "\n";
16
17
          cout << a2 << " graus = " << a2.radiano() << " radianos";</pre>
18
          cout << "sen(" << a2 << ") = " << a2.seno() << "\n";
         cout << "cos(" << a2 << ") = " << a2.cosseno() << "\n";
19
20
          cout << "tan(" << a2 << ") = " << a2.tangente() << "\n";
21
         cout << "complemente de " << a2 << " = " << a2.complementar() << "\n";</pre>
22
23
         double difference = (double) (a4-a3);
24
         cout << a1 << " + " << a3 << " = " << a1+a3 << "\n";
25
          cout << a4 << " - " << a3 << " = " << difference << "\n";
26
     . }
27
```

a5 = 30

Referências

- https://cplusplus.com/reference/
- Notas de aula da disciplina Programação Orientada a Objetos, Prof. André Bernardi, Prof. João Paulo Reus Rodrigues Leite.