

- llamadas subprogramas, subrutinas, son una Unidad de Programa (función, procedimiento. (según los distintos lenguajes)
- Están formadas por un conjunto de sentencias que representan una acción abstracta
- Permiten al programador definir una nueva operación a semejanza de las operaciones primarias ya integradas en el lenguaje
- Permiten ampliar a los lenguajes, dan modularidad, claridad y buen diseño
- Se <u>lanzan</u> con una <u>llamada explícita (se invocan por su nombre)</u> y luego retornan a <u>algún punto de la ejecución</u> (responden al <u>esquema call/return)</u>
 Los <u>subprogramas son el ejemplo más usual y útil</u>

presente desde los primeros lenguajes ensambladores.

- Formas de Subprogramas
 - Procedimientos (no devuelven valor o null)
 - Funciones (devuelven un valor)

Semánticamente distintos, veamos sus características

Tipo:

- Procedimientos
 - Un procedimiento es una construcción que permite dar nombre a un conjunto de sentencias y declaraciones asociadas que se usarán para resolver un subproblema dado.
 - Brindará una solución de código más corta, comprensible y fácilmente modificable.
 - Permiten al programador definir y <u>crear nuevas</u> <u>acciones/sentencias</u>.
 - El programador las invocará
 - Pueden no recibir ni devolver ningún valor.
 - Los resultados los produce en <u>variables no locales</u> o en <u>parámetros</u> que <u>cambian su valor</u>.

Tipo:

- Funciones
 - Mientras que un procedimiento ejecuta un grupo de sentencias, una función además devuelve un valor al punto donde se llamó.
 - El valor que recibe la función se usa para calcular el valor total de la <u>expresión</u> y devolver algún valor.
 - Permite al programador <u>crear nuevas operaciones.</u>
 - Similar a las funciones matemáticas ya que hacen algo y luego devuelven un valor y no producen efectos colaterales.
 - Se las invoca dentro de expresiones y lo que calcula remplaza a la invocación dentro de la expresión.
 - Siempre deben retornar un valor.


Rutinas/Subprogramas

Conclusiones:

- Cuando se diseña un subprograma el programador se concentra en el cómo trabajará dicho subprograma.
- Cuando se usa un subprograma se ignorará el cómo. Sólo **interesará el <u>qué</u>** me permite hacer. implementación permanece oculta)

Abstracción

- Con una sola definición se pueden crear muchas activaciones. La definición de un subprograma es un patrón para crear activaciones durante la ejecución.
- Un subprograma es la implementación de una acción abstracta y su invocación representa el uso de dicha abstracción.
- Codificar un subprograma es como si hubiéramos incorporado una nueva sentencia a nuestro lenguaje!!



Resumen:

- 1. Variables locales (no hay problema)
- 2. Variables no locales:
 - acceso al ambiente no local (puede llevar a errores, puede ser menos claro)
 - Ambiente no local implícito (Es automático)
 - Utilizando regla de alcance dinámico (quién me llamó)
 - Utilizando regla de alcance estático (dónde está contenido)
 - Ambiente común explícito (interviene el programador)
 - Se definen áreas comunes de código
 - 2) <u>A través del uso de parámetros</u> (la mejor forma de compartir y más clara)

end.

```
Procedure Main;

    A través del acceso al ambiente

  var x,z,n: integer;
                          no local – Ambiente no local
  Procedure A1()
                         implícito
      var m: integer;
      Begin
      m:=3; x:=x+m+1; z:=z+1+n;
      end;
                                    ¿Que valores resultarán?
  Procedure A2()

    todos usan x z n

      var x, z: integer;

    Main Ilama A2(),

      Procedure A3();

    A2() Ilama a A3(),

          var z, n: integer;

    A3() llama a A1(),


          begin
          n:=3; z:= x + n; A1();
                                     El resultado dependerá
          end;
                                             de si usa
      begin
                                       alcance dinámico o
      x:= 1; z:= x + n; A3();
                                         alcance estático
      end;
  begin
  x:=2; z:=1; n:=4; A2();
```

1) A través del acceso al ambiente no local

- Ambiente común explícito
 - Se definen áreas comunes de código
 - El programador debe especificar que comparte
 - Cada lenguaje tiene su forma de realizarlo

Ejemplos :

- ADA: uso de paquetes con cláusula PAKAGE (para Tipos Abstractos de Datos - TAD)
- PL/1: variables externas con cláusula DECLARE,
- FORTRAN: área común con cláusula COMMON



2) Pasaje de Parámetros

- Parámetro Real (Argumento):
 - Es un valor u otra entidad que se pasa a un procedimiento o función.
 - Están colocados en la parte de la invocación de la rutina
- Parámetro Formal (Parámetro):
 - Es una variable utilizada para recibir valores de entrada en una rutina, subrutina etc.
 - Están colocados en la parte de la declaración de la arutina

El pasaje de parámetros es mejor:

 Porque el uso intensivo de accesos al ambiente no local puede provocar alguna pérdida de control, y puede provocar que las variables terminen siendo visibles donde no es necesario y llevar a errores.

¿Qué otras ventajas tienen el uso de parámetros respecto a la forma de compartir accediendo al ambiente no local?

Ventajas del Pasaje de Parámetros

- Flexibilidad, se pueden transferir más datos y de diferente tipo en cada llamada.
- Abstracción, permite compartir en forma más abstracta, solo especificamos el nombre a argumentos y parámetros y el tipo de cada cosa que se comparta.
- protección: el uso intensivo de accesos al ambiente no local decrementa la seguridad ya que las variables terminan siendo visibles aun donde no es necesario o donde no deberían.

Ventajas del Pasaje de Parámetros

- Legilibilidad: hace más claro y entendible el código al no tener accesos al ambiente no local, menos repetitivo, ayuda a encontrar más fácilmente los errores, sabemos que compartimos.
- Modificabilidad: si hay errores uno se focaliza en qué cosas comparto, para que los estoy utilizando y su tipo. Ese cambio aplica a todos. Fácil de depurar, y no chequear cada repetición en el código.

una buena cualidad de un programador es minimizar el acceso a datos no locales!!

Parámetros Formales en declaración (PARÁMETRO)

```
Program Alcance(output);
3 FUNCTION suma (a:integer; b:integer): integer;
    begin
   suma:= a + b;
   end;
7 begin
    writeln('La suma es:', suma( 7, 3));
  end.
```

Parámetros Reales en invocación (ARGUMENTOS)

• ¿Los parámetros formales son variables locales? Si, Un parámetro formal es una variable local a su entorno.

Se declara con una **sintaxis** particular a **cada lenguaje**. Sirve para **intercambiar información** entre la función/rutina que hace la llamada y la que la recibe.

• ¿Qué datos pueden ser los parámetros reales? Un parámetro real puede ser un valor, entidad, expresión, etc., que pueden ser locales, no locales o globales, y que se especifican en la llamada a una función/rutina dentro de la unidad llamante.

Lo importante es que depende de cada lenguaje y hay que conocerlos

Vinculación de los Parámetros

Momento de vinculación entre los PR y PF comprende la <u>evaluación</u> de los parámetros reales y la <u>ligadura</u> con los parámetros formales

Evaluación:

En general antes de la invocación primero se evalúan los parámetros reales, y luego se hace la ligadura. Se verifica que todo esté bien antes de transferir el control a la unidad llamada.

Ligadura:

- Por posición: Se corresponden con la posición que ocupan en la lista de parámetros. Van en el mismo orden
- Por Nombre o palabra clave: Se correspondent con el nombre por lo tanto pueden estar colocados en distinto orden en la lista de parámetros.

 Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales

Ejemplos:

en Python light

llamo con ligadura por nombre

$$P(y => 4; x => z);$$

Procedure P (x: IN integer, y: IN float)

Llamo con PR a P(4,Z) y recibe PF en P(Z,4)

Desventaja: cuando invocas hay que conocer/recordar el nombre de los parámetros formales para poder hacer la asignación. Esto puede llevar a cometer errores.

 Evaluación de los parámetros reales y ligadura con los parámetros formales

Ejemplos:

- Cada lenguaje tiene sus reglas sintácticas y semánticas para el pasaje de parámetros. Hay que conocerlos para evitar errores.
 - En Ada se pueden usar ambos métodos.
 - En C++, Ada, Python, JavaScript, los parámetros formales en la definición pueden tener valores por defecto (se puede realizar una asignación), no todos en invocación (no es necesario listarlos todos en la invocación)


```
function saludar(nombre = 'Miguel Angel') {
  console.log('Hola ' + nombre);
}

Ej. JavaScript
```

Esta función recibe un parámetro llamado "nombre", con un valor predeterminado. Este valor se asignará en caso que al invocar a la función no le pasemos nada.

```
saludar();
```

Eso produciría la salida por consola "Hola Miguel Angel".




- Cada uno tiene distintos subtipos
- Depende de cada lenguaje

1) Datos pasados como Parámetros


Hay diferentes formas de transmitir los parámetros hacia y desde la rutina llamada.

Desde el punto de vista semántico la clasificación del tipo de comunicación permitida para los parámetros puede ser:



- Modo IN: El parámetro formal recibe el dato desde el parámetro real. La conexión es al inicio, se copia y se corta la vinculación
- Modo OUT: se invoca la rutina y cuando esta termina devuelve el parámetro formal al parámetro real. La conexión es al final
- Modo IN/OUT: El parámetro formal recibe el dato del parámetro real y el parámetro formal le envía el dato al parámetro real al finalizar la rutina. La conexión es al inicio y al final

Diferentes formas de transmitir los parámetros



Conexión al inicio

Datos - Modo IN - por Valor:

- El valor del parámetro real se usa para inicializar el correspondiente parámetro formal al invocar la unidad.
- Se transfiere el dato real y se copia
- En este caso el parámetro formal actúa como una variable local de la unidad llamada, y crea otra variable.
- la conexión es al inicio para pasar el valor y se corta la vinculación.
- Es el mecanismo por default y el más usado


Desventaja:

- consume tiempo para hacer la copia de cada parámetro
- consume almacenamiento para duplicar cada dato (pensar grandes volúmenes)

Ventaja:

- protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no 32 se modifica.
- No hay efectos negativos o colaterales

Veamos ejemplos de cómo funciona el pasaje de parámetros, como es el manejo de la pila (stack), y como se crea el registro de activación para contener los objetos necesarios para su ejecución, eliminándolos una vez terminada.



RESULTADO FINAL

PR

Datos - Modos IN- Por Valor

Program main

var i:integer;

Procedure P(a:integer)

var x,y: integer;

Begin

a=a+3;

x=a+1;

y=x+1;

end;

Begin

i=3;

P(i);

Print(i)

Imprime

x=3

ld i| 3 VR PR le ld a| 6 x 7 **VR**

Se copia al alocar el registro en memoria

PASCAL

Datos - Modo IN - Por valor constante:

- No todos los lenguajes permiten el modo IN con pasaje por valor constante.
- Se envía un valor, pero la rutina receptora no puede modificarlo, queda con un valor fijo. (Regla de semántica estática de ese lenguaje)
- No indica si se realiza o no la copia. (dependerá del lenguaje)
- La implementación <u>DEBE</u> contemplar que el parámetro real no sea modificado (<u>requiere un control</u>)

Ejemplos: C/C++ usa const en declaración

```
void ActualizarMax( const int x, const int y )
{if ( x > y ) Max= x ;
    else Max= y ;}
```

Datos - Modo IN - Por valor constante:

Desventaja:

 requiere realizar más trabajo para implementar los controles.

Ventaja:

 protege los datos de la unidad llamadora (el parámetro real no se modifica)

Datos - Modo OUT



El Parámetro Formal devuelve el resultado al Parámetro Real. La conexión se da al final de la ejecución de la rutina.

Datos - Modo OUT - Por Resultado:

- La conexión es al final
- El valor del parámetro formal (rutina) se copia al parámetro real al terminar de ejecutarse la unidad llamada.
- El parámetro formal es una variable local del entorno de la rutina
- El parámetro formal es una variable sin valor inicial porque no recibe nada. ¿Hay regla de inicialización por defecto en el lenguaje?

39


Datos - Modo OUT - Por Resultado:

- Desventajas:
 - Consume tiempo y espacio porque hace copia al final (pensar grandes volúmenes de datos)
 - Debemos inicializar la variable en la unidad llamada de alguna forma (si el lenguaje no lo hace por defecto)

Ventaja:

protege los datos de la unidad llamadora, el parámetro real no se modifica durante la ejecución de la unidad llamada. (No hay vínculo entre el PF y PR durante la ejecución del cuerpo de la rutina)


Datos - Modos OUT- Por Resultado



Antes de desalocar el registro de memoria se copia el valor del parámetro F. en el registro que llamó al proc o fun.

RESULTADO FINAL

Datos - Modos OUT- Por Resultado



Antes de desalocar el registro de memoria se copia el valor del parámetro F. en el registro que llamó al proc o fun.

- Datos Modo OUT Por Resultado de funciones:
 - Es el resultado que me devuelven las funciones.
 - El resultado se remplaza en la invocación de la expresión que contiene el llamado.
 - Distintas formas de devolución según lenguaje:
 - return como en Python, C, etc. (valor o expresión)
 - nombre de la función (ultimo valor asignado) que se considera como una variable local como en Pascal.

```
En C En Pascal
int f1(int m); Function F1(m:integer):integer;
{.... begin
return(m) F1:=m + 5;
} end;
```

```
1  int addition(int a, int b)
2  {
3     return (a + b);
4  }
5  int main()
6  {
7     int x = 10;
8     int y = 20;
9     int z;
10
11     z = addition(x, y);
12  }
```

- Datos - Modo IN/OUT Por Valor-Resultado

Por Referencia

Por Nombre


Conexión al inicio y al final

Datos - Modo IN/OUT - Por Valor/Resultado:

- La rutina recibe un valor y devuelve un resultado.
- Cuando se invoca la rutina, el parámetro real le da valor al parámetro formal (se genera copia) y se desliga en ese momento.
- La rutina trabaja sobre ese parámetro formal pero no afecta al parámetro real trabaja sobre su copia. Cada referencia al parámetro formal es una <u>referencia local</u>.
- una vez que termina de ejecutar el parámetro formal le devuelve un valor al parámetro real y se genera copia.
- Se dice que hay una <u>ligadura y una conexión</u> entre parámetro real y el formal cuando se inicia la ejecución de la rutina y cuando se termina, pero no en el medio.
- Tiene las desventajas y las ventajas de ambos.

Print(i);

Modos IN/OUT- Por Valor/Resultado




Se copia el valor al alocar el registro de la rutina, se modifica el parámetro formal, al finalizar la ejecución de la rutina se copia al parámetro real antes de desalocar.

Print(i);

RESULTADO FINAL

Modos IN/OUT- Por Valor/Resultado



Se copia el valor al alocar el registro de la rutina, se modifica el parámetro formal, al finalizar la ejecución de la rutina se copia al parámetro real antes de desalocar.

Modos IN/OUT- Por Valor/Resultado


```
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (valor-
resultado j:integer);
begin
j:=j+5; j:= j+ m;
```

write (j,m);

begin

```
m:=4; B(m); write (m); end;
```

end;



Caso:

- J es local
- m es "no local"
- busco por LE o LD
- m es modificada al final no en medio

Se copia al alocar el registro y se modifica el parámetro formal al finalizar la ejecución de la rutina.

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia:

- También llamada por "variable"
- No es copia por valor es copia por referencia a una posición.
- Se asocia la dirección (I-valor) del PR al PF.
- La conexión es al inicio y permanece hasta el final
- El PF será una variable local a su entorno pero que contiene la dirección al PR de la unidad llamadora que estará entonces en un ambiente no local.

Así se extiende el alcance de la rutina (aliasing situation)

- Cada referencia al PF será a un ambiente no local, entonces cualquier cambio que se realice en el PF dentro del cuerpo del subprograma quedará registrado en el PR. El cambio será automático.
- El PR queda compartido por la unidad llamadora y llamada. Será bidireccional.

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia:

Desventajas:

- Se puede llegar a modificar el PR inadvertidamente. Es el peor problema. Perdida de control y llevar a errores
- El acceso al dato es más lento por la indirección a resolver cada vez que se invoque.
- Se pueden generar alias cuando dos variables o referencias diferentes se asignen a la misma dirección de memoria. (aliasing)


Estas cosas **afectan la legibilidad** y por lo tanto **confiabilidad**, se hace muy **difícil la verificación** de programas y **depuración de errores**

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia:

Ventajas:

- eficiente en espacio y tiempo ya que no se realiza copias de los datos sobre todo en grandes volúmenes de datos
- La indirección es de bajo costo, es fácil de implementar por muchas arquitecturas


Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia



Se trabaja directamente sobre la variable referenciada Por Referencia también es conocido por Variable (var)

RESULTADO FINAL

Datos - Modos IN/OUT- Por Referencia




Se trabaja directamente sobre la variable referenciada Por Referencia también es conocido por Variable (var)


End.

Parámetros - Comparación

Por Valor/Resultado

Por Referencia





Comparación de ambas modalidades:

- 1. Mismo resultado
- 2. Semánticamente distintos

Datos - Modos IN/OUT-Por Referencia

```
Procedure A ();
var m:integer;
Procedure B (var j:integer);
begin
    j:=j+5;    j:= j+ m;
    write (j,m);
end;
```

```
m * 8 18

B (procedimiento)

RA B
Imprime 18 (m)
```

Caso:

- J es local
- m es "no local"
- busco por LE o LD
- m si es modificada

begin

```
m:=4; B(m); write (m); end;
```

J apunta a m por referencia M de j+m la busca por link E o link D

Datos - Modo IN/OUT - Por Nombre:

- Introducido por ALGOL60. No es utilizado hoy en ningún lenguaje imperativo. Método conceptualmente importante por sus propiedades e implementación.
- Solución propuesta fue definir la semántica de la llamada a una función utilizando La Regla de la Copia.
- La idea era reemplazar todas las ocurrencias en la rutina por el parámetro real. Pero no se puede hacer directo porque podrían existir variables con el mismo nombre en ambos entornos y esto alteraría el resultado. Es necesario que el parámetro se evalúe en el entorno del llamador y no en el del llamado.


La estrategia fue sustituir el parámetro formal por el parámetro real junto con su propio entorno de evaluación

Datos - Modo IN/OUT - Por Nombre:

- Parámetro formal es sustituido <u>"por una expresión textual"</u> del parámetro real, <u>más</u> un <u>"puntero al entorno"</u> del parámetro real (expresión textual, entorno real). Se utiliza una estructura aparte que resuelve esto
- La <u>ligadura de parámetros</u> (entre parámetro formal y parámetro real) en el <u>momento de la invocación</u>
- La <u>"ligadura de valor"</u> se difiere hasta el momento en que se lo utiliza (la dirección se resuelve en momento de ejecución).
- Semánticamente distinto a "Pasaje por Referencia"
- El objetivo es otorgar evolución de valor diferida.

Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre (continuación):


Implementación de llamada por nombre



Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre (continuación):

- Thunks: es una es una unidad pequeña de código (función) que encapsula y representa a una expresión que pospone su evaluación hasta que sea necesario.
- Es un concepto clave en la "evaluación perezosa/diferida"
- Para implementar el pasaje por Nombre se utilizan:
 - los thunks que son procedimientos sin nombre.
 - Cada aparición del parámetro formal se reemplaza en el cuerpo de la unidad llamada por una invocación a un thunks,
 - en el momento de la ejecución activará al procedimiento que evaluará el parámetro real en el ambiente apropiado.


Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre



El PF es sustituido textualmente apuntando al PR Nos preguntamos ¿que significa a?

RESULTADO FINAL

Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre



El PF es sustituido textualmente apuntando al PR Nos preguntamos ¿que significa a?

```
Parámetros
```

Datos - Modos IN/OUT-Por Nombre

Procedure A (); var m:integer;

a: array[1..10] of integer;

Procedure B (nombre j:integer);

begin

j:=j+5; **m:=m+1**;

j:=j+m; write (j,m);

end;

begin

for m=1 to 10 begin a[m]=m; end; m:=4; B(**a[m]**);

write (m);

end;

Datos - Modos IN/OUT- Por Nombre (continuación):

- Desventajas y ventajas:
 - Es un método que extiende el alcance del procedimiento al entorno del parámetro real, esto puede llevar a errores.
 - Posee evaluación diferida al ejecutar
 - Es más lento por evaluación repetida del parámetro real, debe evaluarse cada vez que se lo usa. (ej. Pensar si es un loop)
 - Puede existir aliasing
 - Difícil de implementar y genera soluciones confusas para el lector y el escritor.

Pasaje de parámetros en algunos lenguajes:

- C:
 - Por valor, (si se necesita por referencia se usan punteros).
 - permite pasaje por valor constante, agregándole const
- Pascal:
 - Por valor (por defecto)
 - Por referencia (opcional: var)
- C++:
 - Similar a C
 - Más pasaje por referencia
- Java:
 - Sólo copia de valor. Pero como las variables de tipos no primitivos son todas referencias a variables anónimas en el HEAP, el paso por valor de una de estas variables constituye en realidad un paso por referencia de la variable.
 - La estructura de datos primitiva es un tipo de estructura de datos que almacena datos de un solos tipo. Ejemplos son los enteros, los caracteres y los flotantes, etc.
 - La estructura de datos no primitiva es un tipo de estructura de datos que puede almacenar datos de más de un tipo. Ejemplos son los arrays, TAD, listas, etc.

Pasaje de parámetros en algunos lenguajes (continuación):

PHP:

- Por valor, (predeterminado).
- Por referencia (&)

RUBY:

Por valor. Pero al igual que Python si se pasa es un objeto "mutable" (objeto que puede ser modificado), no se hace una copia, sino que se trabaja sobre él.

■ Python:


■ Envía objetos que pueden ser "inmutables" o "mutables" (objeto que pueden ser o no modificados). Si es inmutable actuará como por valor y, si es mutable, ejemplo: listas, no se hace una copia, sino que se trabaja sobre él.

- Pasaje de parámetros en algunos lenguajes (continuación):
 - ADA: usa varios
 - Por copia modo IN (por defecto)
 - Por resultado modo OUT
 - IN-OUT.
 - Para los tipos de datos primitivos indica que es por valor-resultado
 - Para los tipos no primitivos, y datos compuestos (arreglos, registros) se hace por referencia

Los tipos primitivos de datos proveídos por Ada son seis

- 1. Integer : Tipo que abarca los enteros positivos y negativos Natural : Este tipo de dato contiene números positivos más el cero.
- 2. Positive: Solamente permite números positivos.
- 3. Float: Tipo que almacena cualquier número real
- 4. Char: Guarda un carácter.
- 5. String: Almacena un número definido de caracteres.
 - Particularidad de ADA:
 - En las funciones solo se permite el paso por copia de valor, lo cual evita parcialmente la posibilidad de efectos colaterales.

Formas de conectar y "compartir datos" entre diferentes Unidades de Programa:



2) Parámetro Subprogramas:

- 1. Rutinas que <u>reciben</u> funciones como parámetros
 - Bastante común en la mayoría de los lenguajes
- 2. Rutinas que <u>devuelven</u> funciones cómo resultado
 - Mecanismo fundamental en lenguajes funcionales.
 - Poco común en otros lenguajes.

2) Subprogramas como Parámetro:

Hay **situaciones** en que es conveniente o necesario **poder usar nombres de subprogramas como parámetro** para **ejecutar** alguna **acción.**

Ejemplos:

- Un programa que trabaja con un arreglo al que se le debe aplicar distintos procesos de ordenamiento. El nombre del procedimiento que ordena sería un parámetro más.
- Un lenguaje que no proporciona manejo de excepciones, el nombre de la rutina que haría las veces del manejador podría ser un parámetro subprograma.
- En general se usa con funciones matemáticas

2) Subprogramas como Parámetro:

Rutinas que <u>reciben</u> funciones como parámetros

Caso: Se pasa una función f() como parámetro a otra función g()

- ¿qué entorno se utiliza cuando f() accede a variables no locales?
- ¿si hay variables con el mismo nombre que están en diferentes entornos?
- ¿si hay entornos anidados? ¿cuál usa?

Algunas cuestiones que se deben resolver

- chequeo de tipos de subprogramas
- subprogramas anidados
- ¿Cuál es el entorno de referencia?

- Ambiente de referencia para las <u>referencias no locales</u> dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.
 - Debe determinarse cuál es el ambiente de referencia no local correcto para un subprograma que se ha invocado y que ha sido pasado como parámetro.
 - Cuando un procedimiento que se pasó como parámetro se ejecuta, puede tener problemas con referencias que hay dentro del procedimiento.
 - En general: si hay una referencia a una variable que no pertenece a él y no es local entonces surge el problema a dónde va a buscarla porque este es un procedimiento que se mandó como parámetro
 - Si el lenguaje sigue la <u>cadena estática</u> para buscar su referencia se pregunta dónde está contenido este procedimiento
 - Si el lenguaje sigue la <u>cadena dinámica</u> entonces se pregunta quién llamó a este procedimiento.

 Ambiente de referencia para las <u>referencias no</u> <u>locales</u> dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.

Que pasa si se dan estas condiciones:

- 1. Se pasan funciones como argumentos
- 2. Esas funciones tienen referencias a variables definidas fuera de ellas (variables libres)
- 3. Hay funciones anidadas.

¿Cómo saber a donde ir a buscar las variables?

Hay 3 reglas de alcance y binding de parámetros,

 Ambiente de referencia para las <u>referencias no</u> <u>locales</u> dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.

Tres reglas:

- Ligadura shallow (superficial)
- Ligadura deep (profunda)
- Ligadura ad-hoc

Parámetros – Ejemplo en JS

```
function sub1() {
   var x;
   function sub2() {
       alert(x); //Creates a dialog box with the value of x
  function sub3() {
      var x;
      x = 3;
       sub4 (sub2
  _ } ;
   function sub4 (subx)
      var x;
      x = 4;
      subx();
  sub3();
sub1();
```

Consideremos la ejecución de sub2 cuando se llama en sub4. Cual es el valor de X?

Shallow/Superficial: Busca donde se ejecutará lanzará la función pasada como parámetro function

sub4 (subx)

Mira la Unidad donde está declarado el subprograma que contiene a la función cómo parámetro formal (subprograma que lo invoca):

El ambiente de referencia de esa ejecución es el de **sub4**, por lo que la referencia a x en sub2 está vinculada a la x local en sub4, y la salida del programa es 4.

Deep/Profunda: Se busca en entorno donde esta definida/declarada la función pasada como parámetro function sub2()


Mira la unidad donde está declarado el subprograma parámetro. El entorno de referencia de la ejecución de sub2 es el de **sub1**, entonces la referencia a x en sub2 está vinculada a la x local en sub1, y la salida es 1.

Ad hoc: Se busca en el entorno donde se pasa la función cómo parámetro sub4 (sub2)

El ambiente de referencia es el del subprograma donde se encuentra el llamado a la unidad que tiene un parámetro de tipo Subprograma. El ambiente de referencia es el de la x local **en sub3**, y la salida es 3.

 Ambiente de referencia para las referencias no locales dentro del cuerpo del subprograma pasado como parámetro.


Deep binding



Referencing environment: A

Parecido a donde está contenida, pero Deep Binding no es alcance estático


Shallow binding



Parecido a quién me llamó, pero Shallow Binding no es alcance

dinámico

Ad hoc binding



Referencing environment: *B*

- 2) Subprogramas como Parámetro: Rutinas que <u>reciben</u> funciones como parámetros
 - No lo incorporan todos los lenguajes
 - Algunos ofrecen otras soluciones sintácticas y semánticas

Pascal

permite que la referencia a un procedimiento sea pasada a un subprograma

(

 permite punteros a funciones, no permite funciones anidadas

Ada

- No contempla los subprogramas como valores.
- Utiliza unidades genéricas en su defecto (se verá más adelante)

Bibliografía

- GHEZZI C. JAZAYERI M.: Programming language concepts. John Wiley and Sons. (1998) 3er. Ed
- SEBESTA: Concepts of Programming languages. Benjamin/Cumming. (2010) 9a. Ed.
- David A. Watt, William Findlay: Programming language design concepts (2004)
- Maurizio Gabbrielli and Simone Martini: Programming Languages: Principles and Paradigms (2010)