

Appunti di Metodi Numerico

Carbone Davide ¹

A.A. 2026/2027

¹Lezioni del prof. A. Borio

Indice

1	Aritmetica di Macchina	2
1.1	Rappresentazione dei numeri (reali)	2
1.2	Arrotondamento di numeri reali a numeri di macchina	3
1.3	Operazioni di macchina ed equivalenze	5
1.4	Cancellazione numerica	7
1.5	Condizionamento di un problema numerico	9
1.5.1	Cancellazione numerica come problema mal condizionato	10
1.6	Stabilità di un algoritmo	10
2	Sistemi Lineari	13
2.1	Norme	13
2.2	Forme speciali di matrici	15
2.3	Matrici a blocchi	18
2.4	Condizionamento di un sistema lineare	19

Capitolo 1

Aritmetica di Macchina

Uno dei più grandi errori che si possono commettere quando si programma al calcolatore è quello di pensare che i risultati numerici ottenuti siano privi di errore. Per motivare questa affermazione definiremo nel seguito cosa si intende per un'aritmetica di macchina e le problematiche ad essa collegate.

1.1 Rappresentazione dei numeri (reali)

Definizione 1.1.1 (Rappresentazione floating-point). Si definisce rappresentazione floating-point in base N di un numero reale a la seguente espressione:

$$a = (-1)^s p N^q, \quad s \in \{0, 1\}, \quad p \geq 0 \in \mathbb{R}, \quad q \in \mathbb{Z}$$

Osservazione: Nonostante spesso ragioneremo e faremo esempi in base $N = 10$ le architetture dei computer classici usano $N = 2$.

Osservazione: La rappresentazione di un numero floating point non è unico. Per convenzione però si usa la rappresentazione seguente.

Definizione 1.1.2 (Rappresentazione floating-point **normalizzata**). Una rappresentazione floating-point si dice **normalizzata** se p soddisfa:

$$N^{-1} \leq p < 1$$

In questo caso p (mantissa) e q (esponente o caratteristica) sono univocamente determinati.

Una volta fissata una base N del sistema di numerazione, s , p e q quindi definiscono in modo univoco un numero reale a .

Un computer reale può memorizzare solo un numero finito di cifre per la mantissa e per l'esponente. Non tutti i numeri reali sono allora rappresentabili con notazione floating-point.

Definizione 1.1.3 (Numeri di macchina). Si definiscono **numeri di macchina** i numeri con mantissa ed esponente rappresentabili in un calcolatore.

L'insieme dei numeri di macchina in un calcolatore che memorizza t cifre per la mantissa e q

compreso tra $L < 0$ e $U > 0$ risulta così definito:

$$\mathbb{F} = \{0\} \cap \{(-1)^s 0.a_1 a_2 a_3 \dots a_t \cdot N^q, 0 \leq a_i < N, a_1 \neq 0, L \leq q \leq U\}$$

Definizione 1.1.4 (Aritmetica di macchina). Un'**aritmetica di macchina** è l'insieme delle regole e operazioni matematiche tra numeri di macchina rappresentati in una certa notazione floating-point normalizzata.

Osservazione: Il più piccolo numero rappresentabile è $m = 0.1000 \dots 0 \cdot N^L$.

Definizione 1.1.5. Si definisce **regione di underflow** l'insieme dei numeri reali diversi da 0 appartenenti a $(-m, m)$.

Osservazione: Il più grande numero rappresentabile è $M = 0.N - 1N - 1N - 1 \dots N - 1 \cdot N^U$.

Definizione 1.1.6. Si definisce **regione di overflow** l'insieme dei numeri reali appartenenti a $(-\inf, -M) \cup (M, +\inf)$.

Osservazione: È importante notare che anche se i dati iniziali e il risultato finale sono numeri di macchina o arrotondabili a numeri di macchina le operazioni intermedie potrebbero dare origine a numeri che appartengono alla regione di overflow (valore restituito 0) o di underflow (valore restituito $\inf$).

1.2 Arrotondamento di numeri reali a numeri di macchina

Se un numero reale possiede una mantissa normalizzata con più di t cifre il calcolatore ricorre ad una tecnica di arrotondamento chiamata "rounding to even".

Definizione 1.2.1 (Tecnica "rounding to even"). La mantissa p viene approssimata con la mantissa di macchina $\bar{p}$ più vicina e se p è equidistante da due mantisse di macchina consecutive allora p viene approssimata con quella delle due che ha l'ultima cifra pari.

Più formalmente se

$$p = a_1 a_2 \dots a_t a_{t+1} \dots a_n$$

e

$$p \in (\bar{p}_1, \bar{p}_2)$$

con

$$\bar{p}_1 = 0.a_1 a_2 \dots a_t \quad e \quad \bar{p}_2 = \bar{p}_1 + N^{-t}$$

due mantisse di macchina consecutive, allora la mantissa di macchina $\bar{p}$ corrispondente a p è data da

$$\bar{p} = \begin{cases} \bar{p}_1, & \text{se } p \in (\bar{p}_1, \frac{\bar{p}_1 + \bar{p}_2}{2}) \text{ oppure } p = \frac{\bar{p}_1 + \bar{p}_2}{2} \text{ e } a_t \text{ è pari} \\ \bar{p}_2, & \text{se } p \in (\frac{\bar{p}_1 + \bar{p}_2}{2}, \bar{p}_2) \text{ oppure } p = \frac{\bar{p}_1 + \bar{p}_2}{2} \text{ e } a_t \text{ è dispari} \end{cases}$$

Osservazione: Si introduce la tecnica perché statisticamente arrotondare sempre per eccesso porta ad un errore maggiore. Intuitivamente infatti l'errore non viene compensato da altri calcoli. **Aggiungi in che senso questo errore ha media nulla dopo aver fatto statistica**

Nel seguito $\bar{a}$ sarà il numero di macchina associato al numero reale a . È evidente che ogni volta che si memorizza $\bar{a}$ al posto di a si commette un errore.

Definizione 1.2.2 (Errore). Sia $\tilde{x}$ un'approssimazione del numero x . Si definisce **errore assoluto** associato a $\tilde{x}$


$$e_a = |x - \tilde{x}|$$

e **errore relativo**

$$e_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}, \quad x \neq 0$$

Definizione 1.2.3 (Errore di arrotondamento). Si definisce **errore di arrotondamento** l'errore che si commette quando si sostituisce un numero reale a con un numero di macchina $\bar{a}$.

Determiniamo ora una stima dell'errore assoluto $|a - \bar{a}|$ e dell'errore relativo $\frac{|a - \bar{a}|}{|a|}$ di arrotondamento. Sia $a = (-1)^s p N^q$ con $N^{-1} \leq p < 1$ e $\bar{a} = (-1)^s \bar{p} N^q$. Supponiamo che $p \in (\bar{p}_1, \bar{p}_2)$, con $\bar{p}_1, \bar{p}_2$ mantisse di macchina consecutive.



Si ha allora necessariamente che

$$|p - \bar{p}| \leq \frac{1}{2} N^{-t}$$

L'errore assoluto risulta quindi

$$|a - \bar{a}| = |(-1)^s p N^q - (-1)^s \bar{p} N^q| = |p - \bar{p}| N^q \leq \frac{1}{2} N^{q-t}$$

e dal momento che $p \geq N^{-1}$

$$\frac{|a - \bar{a}|}{|a|} = \frac{|p - \bar{p}|}{|p|} \leq \frac{1}{2} N^{-t} \frac{1}{|p|} \leq \frac{1}{2} N^{1-t}$$

Osservazione: La distanza tra due numeri di macchina consecutivi è

$$|\bar{a}_1 - \bar{a}_2| = |(-1)^s \bar{p}_1 N^q - (-1)^s \bar{p}_2 N^q| = |\bar{p}_1 - \bar{p}_2| N^q = N^{q-t}$$

Osserviamo quindi che i numeri di macchina non sono equamente distribuiti in quanto si allargano all'aumentare di q .

Definizione 1.2.4. Si definisce **epsilon di macchina** la quantità

$$eps = N^{1-t}$$

Si definisce **precisione di macchina** la quantità

$$\varepsilon_m = \frac{1}{2}N^{1-t}$$

Osservazione: L'epsilon di macchina è il massimo errore relativo tra due numeri di macchina consecutivi.

La precisione di macchina è una costante specifica di ogni aritmetica floating-point, d'altronde dipende dalla base numerica del calcolatore (N) e dal numero di cifre con cui è rappresentata la mantissa (t).

Definendo $\varepsilon = \frac{(a-\bar{a})}{a}$ otteniamo

$$\bar{a} = a(1 + \varepsilon), \quad |\varepsilon| \leq \varepsilon_m$$

Osservazione: Matlab usa un'aritmetica di macchina con $N = 2$, la tecnica di arrotondamento "rounded to even" e 64 bit per la rappresentazione del numero di cui

1. 1 bit per il segno
2. 52 bit per la mantissa p
3. 11 bit per l'esponente q

Inoltre Matlab mette a disposizioni i seguenti valori

1. `realmin` fornisce il più piccolo numero di macchina (modulo)
2. `realmax` fornisce il più grande numero di macchina (modulo)
3. `eps` fornisce il valore dell'epsilon di macchina

Osservazione: Nei calcolatori reali i bit per la mantissa sono 53 dal momento che in base 2 la prima cifra dopo la virgola deve necessariamente essere 0.

Osservazione: Nei computer moderni la precisione di macchina è dell'ordine di 10^{-16} . Da questo fatto equivale a dire che possiamo ritenere affidabile un risultato ottenuto in modo tradizionale solo fino alla 16-esima cifra significativa.

1.3 Operazioni di macchina ed equivalenze

Tralasciando rare eccezioni il risultato di un'operazione tra due numeri di macchina **non** è un numero di macchina.

Un calcolatore infatti non può eseguire esattamente le operazioni aritmetiche esatte ma può solamente effettuare le **operazioni di macchina**.

Definizione 1.3.1. Un'operazione di macchina $\odot$ associa a 2 numeri di macchina un terzo numero di macchina, ottenuto arrotondando il risultato della operazione in aritmetica esatta $\cdot$:

$$\bar{a}_1 \odot \bar{a}_2 = \overline{\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2} = (\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2)(1 + \varepsilon_\odot), \quad |\varepsilon_\odot| \leq \varepsilon_m.$$

Definizione 1.3.1. Un'operazione di macchina $\odot$ associa a 2 numeri di macchina un terzo numero di macchina, ottenuto arrotondando il risultato della operazione in aritmetica esatta $\cdot$:

$$\bar{a}_1 \odot \bar{a}_2 = \overline{\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2} = (\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2)(1 + \varepsilon_\odot), \quad |\varepsilon_\odot| \leq \varepsilon_m.$$

Osservazione: $|\varepsilon_{\odot}|$ è l'errore relativo dell'operazione $\odot$ infatti

$$\bar{a}_1 \odot \bar{a}_2 = (\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2) + \varepsilon_{\odot}(\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2) \Leftrightarrow \varepsilon_{\odot} = \frac{\bar{a}_1 \odot \bar{a}_2 - \bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2}{\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2}$$

Le operazioni $+$, $-$, $\times$, $/$ sono rappresentate dalle corrispondenti operazioni di macchina $\oplus$, $\ominus$, $\otimes$, $\oslash$.

Per le operazioni di macchina rimane valida la proprietà commutativa:

$$\bar{a}_1 \oplus \bar{a}_2 = \bar{a}_2 \oplus \bar{a}_1$$

$$\bar{a}_1 \otimes \bar{a}_2 = \bar{a}_2 \otimes \bar{a}_1$$

ma non rimangono valide la proprietà associativa e distributiva:

$$\bar{a}_1 \oplus (\bar{a}_2 \oplus \bar{a}_3) \neq (\bar{a}_1 \oplus \bar{a}_2) \oplus \bar{a}_3$$

$$\bar{a}_1 \otimes (\bar{a}_2 \otimes \bar{a}_3) \neq (\bar{a}_1 \otimes \bar{a}_2) \otimes \bar{a}_3$$

$$\bar{a}_1 \otimes (\bar{a}_2 \oplus \bar{a}_3) \neq (\bar{a}_1 \otimes \bar{a}_2) \oplus (\bar{a}_1 \otimes \bar{a}_3)$$

$$(\bar{a}_1 \otimes \bar{a}_2) \oslash \bar{a}_3 \neq (\bar{a}_1 \oslash \bar{a}_3) \otimes \bar{a}_2$$

Un altro fenomeno di cui bisogna essere a conoscenza è

$$\bar{a}_1 \oplus \bar{a}_2 = \bar{a}_1, \quad |\bar{a}_2| < |\bar{a}_1|eps$$

quando viene effettuata questa somma infatti le t cifre di mantissa vengono occupate prima con le cifre di $\bar{a}_1$ e poi con alcuni zeri, dal momento che le cifre significative di $\bar{a}_2$ dovrebbero essere collocate dopo la t -esima cifra della nuova mantissa.

[illegible]

Esempio 1.3.2. Diamo un esempio pratico del fenomeno appena descritto. Vogliamo effettuare la somma

$$\sum_{i=1}^{10^{16}} 10^{-16} = 1$$

al calcolatore. Un'idea di implementazione in MATLAB potrebbe essere

1	$s=0$
---	-------

```

2 for i=1:1:10^16
3     s=s+10^-16
4 end


```

Quando $i = \frac{10^{16}}{2}$, $S = \frac{1}{2}$, allora per $i = \frac{10^{16}}{2} + 1$,

$$S = \frac{1}{2} + 10^{-16} = \frac{1}{2}.$$

E così via per ogni $i > \frac{10^{16}}{2} + 1$.

Un metodo per effettuare la somma evitando errori è quello di effettuare un algoritmo su un albero binario del tipo



Raggruppando i numeri da sommare in gruppi S_i e sommando in parallelo dal fondo del grafo fino ad ottenere S .

Definizione 1.3.3 (Concetto di equivalenza). Due espressioni $e_1(x)$ ed $e_2(x)$ si definiscono equivalenti nell'aritmetica del calcolatore quando i loro valori in aritmetica di macchina ottenuti tramite le approssimazioni in aritmetica di macchina dei dati $\bar{e}_1(\bar{x}), \bar{e}_2(\bar{x})$ differiscono di una tolleranza relativa dello stesso ordine di grandezza o inferiore della precisione di macchina ε_m , ovvero

$$\frac{|\bar{e}_1 - \bar{e}_2|}{|\bar{e}_1|} \lesssim \varepsilon_m$$

1.4 Cancellazione numerica

Definizione 1.4.1 (Cancellazione numerica). Siano $\bar{a}_1 = (-1)^{s_1} \bar{p}_1 N^{q_1}$, $\bar{a}_2 = (-1)^{s_2} \bar{p}_2 N^{q_2}$ le rappresentazione di macchina dei due numeri reali $a_1 = (-1)^{s_1} p_1 N^{q_1}$, $a_2 = (-1)^{s_2} p_2 N^{q_2}$. Il fenomeno della **cancellazione numerica** consiste nella perdita di cifre della mantissa quando si effettua l'operazione di sottrazioni tra due numeri di macchina e sussistono le seguenti condizioni:

1. $s_1 = s_2$
2. $q_1 = q_2$

$$3. \bar{p}_1 \approx \bar{p}_2$$

$$4. \bar{p}_1 \neq p_1 \text{ e/o } \bar{p}_2 \neq p_2$$

Questo fenomeno si presenta perché in un'aritmetica finita, come abbiamo visto in precedenza, le operazioni vengono effettuate su numeri di macchina. Se uno o più numeri di macchina coinvolti presentano una perturbazione rispetto ai dati esatti l'operazione di macchina potrebbe ampliarla. Per capire meglio il fenomeno consideriamo il seguente esempio.

Esempio 1.4.2. Consideriamo i numeri $a_1 = 0.157824831$ e $a_2 = 0.157348212$.

In aritmetica esatta $a_1 - a_2 = 0.000476619 = 0.476619 \cdot 10^{-3}$.

Siano $\bar{a}_1 = 0.15782$ e $\bar{a}_2 = 0.15735$ le due rappresentazioni di a_1 e a_2 in un'aritmetica finita con $N = 10$ e $t = 5$.

In questa aritmetica $\bar{a}_1 \ominus \bar{a}_2 = 0.00047 = 0.47000 \cdot 10^{-3}$.

Come possiamo notare abbiamo perso 3 cifre dal risultato in aritmetica esatta.

Calcoliamo gli errori relativi su $\bar{a}_1$, $\bar{a}_2$ e $(\bar{a}_1 \ominus \bar{a}_2)$:

$$\frac{|a_1 - \bar{a}_1|}{|a_1|} = 0.3 \cdot 10^{-4} < \varepsilon_m$$

$$\frac{|a_2 - \bar{a}_2|}{|a_2|} = 0.1 \cdot 10^{-4} < \varepsilon_m$$

$$\frac{|(a_1 - a_2) - (\bar{a}_1 \ominus \bar{a}_2)|}{|a_1 - a_2|} = 0.1 \cdot 10^{-1} > \varepsilon_m$$

Nonostante gli errori relativi su $\bar{a}_2$ e $\bar{a}_1$ siano minori della precisione di macchina (e quindi $a_1 \sim \bar{a}_1$ e $a_2 \sim \bar{a}_2$) l'errore relativo della loro differenza calcolata in aritmetica di macchina è maggiore della precisione di macchina e quindi le differenze non sono equivalenti. Notiamo che in questo caso

$$\bar{a}_1 \ominus \bar{a}_2 = \bar{a}_1 - \bar{a}_2$$

e quindi la cancellazione prescinde dal fatto che si usino operazioni di macchina o esatte ma dipende principalmente dal fatto che gli operandi sono perturbati rispetto ai dati esatti. Questo fatto sarà più chiaro nel seguito dopo aver introdotto il condizionamento di un problema. L'operazione di macchina può poi introdurre ulteriore errore ma questo prescinde dal fenomeno della cancellazione numerica.

A volte è possibile manipolare l'espressione algebrica che identifica un problema numerico per evitare la cancellazione numerica.

Esempio 1.4.3. Consideriamo il problema numerico $y = \sqrt{x + \delta} - \sqrt{x}$.

Se $|\delta| \ll x$ allora il problema di cancellazione numerica può essere eliminato razionalizzando:

$$y = (\sqrt{x + \delta} - \sqrt{x}) \frac{\sqrt{x + \delta} + \sqrt{x}}{\sqrt{x + \delta} + \sqrt{x}} = \frac{\delta}{\sqrt{x + \delta} + \sqrt{x}}$$

Se invece $\delta \approx -x$ il fenomeno della cancellazione numerica non può essere evitato.

Un altro modo per manipolare un'espressione algebrica del tipo $y = f(x)$ per evitare il fenomeno della cancellazione numerica è quello di sostituire ad $f(x)$ il suo sviluppo di Taylor centrato in un valore prossimo a quello di x .

Esempio 1.4.4. Consideriamo il problema numerico:

$$y = \frac{e^x - 1}{x}$$

Per $x \approx 0$ possiamo scrivere il problema come:

$$y = \frac{1}{x} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right) + 1 = 1 + \frac{x}{2!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{n!} + o(x^{n-1})$$

Ricordando il fenomeno per cui $\bar{a}_1 \oplus \bar{a}_2 = \bar{a}_1$, $|\bar{a}_2| < |\bar{a}_1|eps$, possiamo limitarci a sommare i soli termini che danno un contributo reale in aritmetica finita.

Nello studio della propagazione degli errori bisogna distinguere il ruolo del problema dal ruolo dell'algoritmo utilizzato per risolverlo.

Nelle successive due sezioni daremo le definizioni di **condizionamento di un problema numerico** e di **stabilità di un algoritmo** e spiegheremo la loro relazione.

1.5 Condizionamento di un problema numerico

Definizione 1.5.1. Si definisce **problema numerico** una relazione funzionale $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ (**esplicita**) oppure $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ (**implicita**), tra dati $\mathbf{x}$ (**input**) e risultati $\mathbf{y}$ (**output**).

I dati $\mathbf{x}$ e i risultati $\mathbf{y}$ devono essere rappresentabili tramite numeri, vettori o matrici di dimensione finita. Nel caso di vettori o matrici l'errore assoluto o relativo associato a essi viene definito tramite una norma di vettore oppure di matrice.

Definizione 1.5.2 (Condizionamento di un problema numerico). Sia $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ un generico problema numerico e siano:

1. $\bar{\mathbf{x}}$ una perturbazione dei dati $\mathbf{x}$ di input
2. $\bar{\mathbf{y}}$ i risultati ottenuti dai dati $\bar{\mathbf{x}}$ in aritmetica esatta

Un problema si dice **ben condizionato** se accade che l'errore relativo associato a $\bar{\mathbf{x}}$ è dello stesso ordine o maggiore a quello associato a $\bar{\mathbf{y}}$ ovvero se

$$\frac{\|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\|}{\|\mathbf{y}\|} \lesssim \frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

In caso contrario si dice **mal condizionato**.

Possiamo studiare il condizionamento di un problema con stime del tipo:

$$\frac{\|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\|}{\|\mathbf{y}\|} \leq K(f, \mathbf{x}) \frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

Definizione 1.5.3. Si definisce **numero di condizionamento** del problema il più piccolo valore di $K(f, \mathbf{x})$ per il quale la relazione precedente risulta verificata. Se K è abbastanza piccolo il problema risulta ben condizionato

Quindi in un problema ben condizionato a perturbazioni nei dati corrispondono perturbazioni nei risultati dello stesso ordine di grandezza. In un problema mal condizionato invece a piccole perturbazioni nei dati corrispondono grandi perturbazioni nei risultati.

1.5.1 Cancellazione numerica come problema mal condizionato

Inquadriamo la cancellazione numerica come problema mal condizionato. In particolare calcoliamo il numero di condizionamento della somma. Dati $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ siano $\bar{a}_1, \bar{a}_2 \in \mathbb{R}$ le loro rappresentazioni di macchina. Poniamo $S = a_1 + a_2$ e $\bar{S} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2$. Vogliamo trovare $K(a_1, a_2)$ tale che

$$\frac{|S - \bar{S}|}{|S|} \leq K(a_1, a_2) \cdot \frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

per qualche norma p e con $\mathbf{x} = (a_1, a_2)$ e $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Partiamo dall'errore relativo

$$|S - \bar{S}| = |a_1 + a_2 - \bar{a}_1 - \bar{a}_2| \leq |a_1 - \bar{a}_1| + |a_2 - \bar{a}_2|$$

Allora

$$\frac{|S - \bar{S}|}{|S|} \leq \frac{|a_1 - \bar{a}_1| + |a_2 - \bar{a}_2|}{|a_1 + a_2|} = \frac{|a_1| + |a_2|}{|a_1 + a_2|} \cdot \frac{|a_1 - \bar{a}_1| + |a_2 - \bar{a}_2|}{|a_1| + |a_2|} = \frac{|a_1| + |a_2|}{|a_1 + a_2|} \cdot \frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_1}{\|\mathbf{x}\|_1}$$

Avendo posto $\mathbf{x} = (a_1, a_2)$ e $\bar{\mathbf{x}} = (\bar{a}_1, \bar{a}_2)$. Se chiamiamo

$$K(a_1, a_2) = \frac{|a_1| + |a_2|}{|a_1 + a_2|}$$

troviamo che

$$a_1 \rightarrow -a_2 \Rightarrow K(a_1, a_2) \rightarrow +\infty$$

e questo è esattamente il caso della cancellazione numerica.

Abbiamo quindi dato un fondamento teorico al problema: l'operazione di somma sotto quelle ipotesi è mal condizionata ovvero la perturbazione dei dati di input viene amplificata nell'output. Nell'aritmetica del calcolatore quella perturbazione è data dall'approssimazione di macchina dei dati in input.

1.6 Stabilità di un algoritmo

Come osservavamo nel paragrafo nello scorso paragrafo il condizionamento di un problema dipende dal fatto che i dati siano perturbati e non dal fatto di eseguire operazioni di macchina. Questo ci porta ad osservare che il condizionamento di un problema prescinde dall'algoritmo risolutivo utilizzato per risolverlo. Abbiamo anche detto però che le operazioni di macchina possono introdurre ulteriore errore. Per quantificare questo errore si introduce il concetto di stabilità di un algoritmo di risoluzione.

Definizione 1.6.1. Sia $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$ un problema numerico generico. Data un'aritmetica finita siano inoltre:

1. $\bar{\mathbf{x}}$ la rappresentazione di macchina dei dati $\mathbf{x}$
2. $\bar{\mathbf{y}}$ i risultati ottenuti attraverso un algoritmo a partire da $\bar{\mathbf{x}}$ in aritmetica esatta
3. $\tilde{\mathbf{y}}$ i risultati ottenuti attraverso un algoritmo a partire da $\bar{\mathbf{x}}$ in aritmetica finita

L'algoritmo si dice **numericamente stabile** se accade che l'errore relativo

$$\frac{\|\bar{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|}{\|\bar{\mathbf{y}}\|} \lesssim \varepsilon_m$$

In caso contrario si dice **instabile**.

Osservazione: Un algoritmo è quindi numericamente stabile quando la sequenza delle operazioni non amplifica eccessivamente gli errori di arrotondamento presente nei dati.

Esempio 1.6.2. Consideriamo l'algoritmo per il calcolo di π definito dalla successione

$$x_1 = 2,$$

$$x_n = 2^{n-\frac{1}{2}} \sqrt{1 - \sqrt{1 - 4^{1-n} x_{n-1}^2}}, \quad n \geq 2.$$

Questo algoritmo è instabile a causa del fenomeno della cancellazione numerica. Infatti, al crescere di n , la quantità

$$z = \sqrt{1 - 4^{1-n} x_{n-1}^2}$$

si avvicina sempre di più a 1. Di conseguenza, nell'operazione


$$1 - z$$

si effettua la sottrazione tra due numeri sempre più vicini, con conseguente perdita di cifre significative.

L'errore relativo

$$\frac{|\pi - x_n|}{|\pi|}$$

inizialmente diminuisce, ma successivamente aumenta proprio a causa dell'instabilità numerica dell'algoritmo.



È possibile eliminare la cancellazione numerica razionalizzando l'espressione precedente. In questo modo la stessa successione può essere calcolata mediante

$$x_1 = 2,$$


$$x_n = x_{n-1} \sqrt{\frac{2}{1 + \sqrt{1 - 4^{1-n} x_{n-1}^2}}}, \quad n \geq 2.$$

In questa forma non compare più la sottrazione tra quantità molto vicine e l'algoritmo risulta stabile.

In questo caso l'errore relativo

$$\frac{|\pi - x_n|}{|\pi|}$$

decresce fino a raggiungere un valore dell'ordine della precisione di macchina, oltre il quale non può diminuire ulteriormente.



Capitolo 2

Sistemi Lineari

Il fine di questo capitolo è quello di presentare al lettore i primi metodi numerici per la risoluzione di sistemi lineari. Prima di addentrarci nella trattazione dei metodi verranno presentate alcune nozioni riguardanti vettori e matrici.

2.1 Norme

Definizione 2.1.1 (Norma di un vettore). Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore.

Si definisce norma di un vettore una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ che rispetta le seguenti caratteristiche:

1. $f(\mathbf{v}) \geq 0 \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ e $f(\mathbf{v}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$
2. $f(\alpha \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{v}) \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
3. $f(\mathbf{w} + \mathbf{v}) \leq f(\mathbf{v}) + f(\mathbf{w})$

Nel seguito verranno considerate i seguenti tipi di norma di un vettore:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \quad \text{Norma euclidea}$$

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

MatLab fornisce funzioni per il calcolo delle norme:

```
1 norm(x,1); % Fornisce la norma 1 del vettore x
2 norm(x,2); % Fornisce la norma 2 del vettore x
3 norm(x); % Fornisce la norma 2 del vettore x
4 norm(x, inf); % Fornisce la norma infinita del vettore x
```

Osservazione: Su V spazio vettoriale di dimensione finita tutte le norme sono equivalenti ovvero fissate $\|\cdot\|_\star, \|\cdot\|_0 \exists C_\star, C^\star > 0$ tali che

$$C_* \|\mathbf{v}\|_0 \leq \|\mathbf{v}\|_* \leq C^* \|\mathbf{v}\|_0 \quad \forall \mathbf{v} \in V$$

Il concetto di norma può essere esteso anche ad un operatore lineare in dimensione finita (e quindi ad una matrice).

Definizione 2.1.2. Sia $L_{\mathbf{A}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$ e sia $\|\cdot\|_*$ una norma di vettore. Si definisce norma operatoriale associata a $\|\cdot\|_*$ la norma

$$\|L_{\mathbf{A}}\|_* = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_*}{\|\mathbf{x}\|_*} = \max_{\substack{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{x}\|_* = 1}} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_*$$

Equivalentemente indichiamo con $\|\mathbf{A}\|_*$ la norma di matrice definita da $\|\mathbf{A}\|_* = \|L_{\mathbf{A}}\|_*$.

Definizione 2.1.3. Sia $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m,m}$ di autovalori $\{\lambda_i\}_{i=1}^m$. Definiamo raggio spettrale di $\mathbf{B}$ la quantità

$$\rho(\mathbf{B}) = \max_{1 \leq i \leq m} |\lambda_i|$$

In particolare siamo interessati alle norme

•

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

•

$$\|\mathbf{A}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

•

$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\rho(\mathbf{A}^T \mathbf{A})} \quad (\text{norma spettrale})$$

Le norme appena definite si ottengono come norme operatoriali associate alle norme vettoriali $p = 1, 2, \infty$.

Osservazione: Notiamo che la norma 1 prende il valore massimo tra le norme dei vettori colonna, mentre la norma infinita prende il valore massimo tra le norme dei vettori righe. Risulta quindi valida la seguente relazione:

$$\|\mathbf{A}\|_{\infty} = \|\mathbf{A}^T\|_1$$

Segnaliamo l'esistenza della norma 2 di una matrice $\|\mathbf{A}\|_2$, detta norma spettrale, che verrà trattata in seguito.

```
1 norm(A,1); % Fornisce la norma 1 della matrice A
2 norm(A,inf); % Fornisce la norma infinito della matrice A
3 norm(A,2); % Fornisce la norma spettrale della matrice A
```

Definizione 2.1.4 (Compatibilità della norma di matrice con la norma di vettore). Una norma di matrice $\|\mathbf{A}\|_p$ si dice compatibile con una norma di vettore $\|\mathbf{x}\|_p$ quando sussiste la seguente relazione:

$$\|\mathbf{Ax}\|_p \leq \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{x}\|_p$$

In generale tale relazione è verificata per $p = \{1, 2, \infty\}$. Inoltre per ogni norma di matrice compatibile con una norma di vettore vale la seguente relazione

$$\rho(\mathbf{A}) \leq \|\mathbf{A}\|$$

2.2 Forme speciali di matrici

In questo paragrafo elencheremo una serie di forme "speciali" che possono avere le matrici.

Definizione 2.2.1 (Triangolare superiore). Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$ si definisce **triangolare superiore** se $a_{ij} = 0, \quad i > j$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2.2 (Triangolare inferiore). Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$ si definisce **triangolare inferiore** se $a_{ij} = 0, \quad i < j$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2.3 (Diagonale). Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$ si definisce **diagonale** se $a_{ij} = 0, \quad i \neq j$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} * & 0 & 0 \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2.4 (Tridiagonale). Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$ si definisce **tridiagonale** se $a_{ij} = 0, \quad |i - j| > 1$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} * & * & 0 \\ * & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2.5 (Trasposta). Si definisce **trasposta** della matrice $\mathbf{A}$ la matrice $\mathbf{A}^T$ le cui entrate sono definite come $a_{ij}^T = a_{ji}$

Definizione 2.2.6 (Simmetrica). Una matrice $\mathbf{A}$ si dice **simmetrica** se $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$

Definizione 2.2.7 (Inversa). Si definisce **inversa** della matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n,n}$ la matrice $\mathbf{A}^{-1}$ tale che $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$. Non sempre si può definire l'inversa.

Definizione 2.2.8 (Ortogonale). Una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n,n}$ si dice **ortogonale** se $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$. Pertanto l'inversa di una matrice ortogonale è la sua trasposta.

Osservazione: Le colonne di una matrice ortogonale formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ rispetto al prodotto scalare standard.

Definizione 2.2.9 (Matrice di permutazione). Si definisce **matrice di permutazione** $\mathbf{P}$ una matrice ottenuta permutando le righe della matrice identità. Moltiplicando a destra o a sinistra una matrice o un vettore per una matrice di permutazione si applica la permutazione alla matrice o al vettore. In particolare

- $\mathbf{P}\mathbf{A}$ scambia le righe di $\mathbf{A}$
- $\mathbf{A}\mathbf{P}$ scambia le colonne di $\mathbf{A}$
- $\mathbf{P}\mathbf{v}$ scambia le entrate (righe) di $\mathbf{v}$
- $\mathbf{v}^T\mathbf{P}$ scambia le entrate (colonne) di $\mathbf{v}^T$

Osservazione: Le matrici di permutazioni sono ortogonali.

Esempio 2.2.10. Consideriamo la seguente matrice di permutazione

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

calcoliamo i prodotti $\mathbf{P}\mathbf{A}$ e $\mathbf{P}\mathbf{b}$, con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3,3}$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$

$$\mathbf{P}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_3 \\ b_2 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

Definizione 2.2.11 (Diagonale dominante per righe). Si dice **diagonale dominante per righe** una matrice le cui entrate rispettano la seguente proprietà

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad \text{per } i = 1, \dots, n$$

Ovvero se per ogni riga l'elemento sulla diagonale principale è in modulo maggiore della somma dei moduli degli altri elementi della riga

Definizione 2.2.12 (Diagonale dominante per colonne). Si dice **diagonale dominante per colonne** una matrice le cui entrate rispettano la seguente proprietà

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}| \quad \text{per } j = 1, \dots, n$$

Ovvero se per ogni colonna l'elemento sulla diagonale principale è in modulo maggiore della somma dei moduli degli altri elementi della colonna

Definizione 2.2.13. Una matrice simmetrica $\mathbf{A}$ si dice definita positiva se

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \quad \text{per ogni } \mathbf{x} \neq \mathbf{0};$$

oppure, equivalentemente, se

$$\lambda_i(\mathbf{A}) > 0 \quad \text{per ogni } i = 1, 2, \dots, n$$

con $\lambda_i(\mathbf{A})$ autovalore di $\mathbf{A}$; oppure, equivalentemente, se

$$\det(\mathbf{A}_k) > 0 \quad \text{per ogni } k = 1, 2, \dots, n$$

ove $\mathbf{A}_k$ è la matrice di ordine k formata dall'intersezione delle prime k righe e k colonne di $\mathbf{A}$.

Teorema 2.2.14. La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \mathbf{B}$ con $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n,n}$ avente determinate non nullo è definita positiva.

Dimostrazione. $\mathbf{A}$ è simmetrica per costruzione, infatti

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}^T \mathbf{B} \quad \mathbf{A}^T = (\mathbf{B}^T \mathbf{B})^T = \mathbf{B}^T (\mathbf{B}^T)^T = \mathbf{A}$$

Sia $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{y} = \mathbf{B}\mathbf{x}$

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (\mathbf{B}^T \mathbf{B}) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{B}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = (\mathbf{x}^T \mathbf{B}^T) (\mathbf{B} \mathbf{x}) = (\mathbf{B} \mathbf{x})^T (\mathbf{B} \mathbf{x}) = \mathbf{y}^T \mathbf{y}$$

$$\mathbf{y}^T \mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n] \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = \|\mathbf{y}\|_2^2$$

$$\Rightarrow \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \|\mathbf{y}\|_2^2 \geq 0 \quad \text{e} \quad \|\mathbf{y}\|_2^2 = 0 \Leftrightarrow \mathbf{y} = \mathbf{0}$$

Dal momento che $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ perché, essendo $\mathbf{y} = \mathbf{B} \mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{B}$ di rango massimo, si può concludere che

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$$

□

2.3 Matrici a blocchi

Definizione 2.3.1 (Matrice a blocchi). Una **matrice a blocchi** è una matrice descritta in termini delle sue sottomatrici anziché in termini dei suoi elementi. Una descrizione di una matrice a blocchi non è unica.

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{array} \right)$$

La **trasposta** di una **matrice a blocchi** si ottiene nel seguente modo:

$$\mathbf{A}^T = \left(\begin{array}{cccc} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1n} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{m1} & \mathbf{A}_{m2} & \cdots & \mathbf{A}_{mn} \end{array} \right)^T = \left(\begin{array}{cccc} \mathbf{A}_{11}^T & \mathbf{A}_{21}^T & \cdots & \mathbf{A}_{m1}^T \\ \mathbf{A}_{12}^T & \mathbf{A}_{22}^T & \cdots & \mathbf{A}_{m2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{1n}^T & \mathbf{A}_{2n}^T & \cdots & \mathbf{A}_{mn}^T \end{array} \right)$$

Quando il numero dei blocchi e le loro dimensioni sono compatibili, le operazioni tra matrici a blocchi possono essere effettuate trattando i blocchi come scalari.

Esempio 2.3.2. Siano

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{array} \right), \quad \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{array} \right)$$

due matrici con la stessa partizione a blocchi.

Si ha allora

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{A}_{11} + \mathbf{B}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \mathbf{B}_{22} \end{array} \right), \quad \alpha \mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc} \alpha \mathbf{A}_{11} & \alpha \mathbf{A}_{12} \\ \alpha \mathbf{A}_{21} & \alpha \mathbf{A}_{22} \end{array} \right)$$

$$\mathbf{A} \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc} \mathbf{A}_{11} \mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12} \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11} \mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12} \mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21} \mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22} \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21} \mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22} \mathbf{B}_{22} \end{array} \right)$$

Quest'ultimo risultato è alla base degli algoritmi di calcolo matriciale dei calcolatori dal momento che riduce il calcolo di un prodotto di matrici a somme di prodotti di matrici più piccoli. È

particolarmente utile nel caso di matrici sparse (che presentano larghe aree formate da 0), perchè si individuano dei blocchi formati interamente da zeri che non inficiano nel calcolo

Definizione 2.3.3 (Matrice triangolare a blocchi). Una matrice triangolare superiore (inferiore / superiore) a blocchi è una matrice quadrata che ha blocchi quadrati sulla diagonale e i cui blocchi sotto (sopra / sotto) la diagonale principale contengono solo zeri:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \cdots & \mathbf{A}_{1n} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \cdots & \mathbf{A}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & & \mathbf{A}_{nn} \end{pmatrix}$$

Per le matrici diagonali a blocchi vale il seguente risultato:

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{i=1}^n \det(\mathbf{A}_{ii})$$

2.4 Condizionamento di un sistema lineare

Consideriamo il sistema lineare di n equazioni nelle n incognite $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Il sistema può essere riscritto in forma matriciale e si ha:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \iff \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Assumiamo che il sistema abbia un' unica soluzione, in questo caso la matrice $\mathbf{A}$ si dice **non singolare** ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$), dal momento che ha rango massimo.

Andiamo a studiare il condizionamento del nostro problema numerico. Forniremo la dimostrazione del caso con $\mathbf{A}$ non perturbata, $\bar{\mathbf{b}}$ perturbato e $\bar{\mathbf{x}}$ soluzione in aritmetica esatta del sistema $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{b}}$. Successivamente enunceremo senza dimostrare il caso più generale con $\bar{\mathbf{A}}$ e $\bar{\mathbf{b}}$ perturbati e $\bar{\mathbf{x}}$ soluzione in aritmetica esatta del sistema $\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{b}}$.

Teorema 2.4.1. Dato un problema numerico del tipo $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{b}}$ vale la seguente relazione

$$\frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq K_p(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{b} - \bar{\mathbf{b}}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p}$$

$$\text{con } K_p(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_p \|\mathbf{A}^{-1}\|_p$$

Dimostrazione. Consideriamo i due problemi numerici

$$\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{b}} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ allora $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{0}$ e l'unica soluzione del sistema lineare è $\mathbf{x} = \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$. Se $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ sottraendo membro a membro otteniamo

$$\mathbf{A}(\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) = \bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} \Rightarrow \bar{\mathbf{x}} - \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{A}^{-1}(\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b})\|_p \leq \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \|\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b}\|_p$$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow \|\mathbf{b}\|_p = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p \|\mathbf{A}\|_p \Rightarrow \|\mathbf{x}\|_p \geq \frac{\|\mathbf{b}\|_p}{\|\mathbf{A}\|_p} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \frac{\|\mathbf{A}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p}$$

$$\frac{\|\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_p}{\|\bar{\mathbf{x}}\|_p} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \|\mathbf{A}\|_p \frac{\|\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b}\|_p}{\|\bar{\mathbf{b}}\|_p}$$

$$K_p(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \|\mathbf{A}\|_p$$

□

Teorema 2.4.2. Dato un problema numerico del tipo $\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{b}}$.

Se $\|\mathbf{A} - \bar{\mathbf{A}}\|_p < \frac{1}{2\|\mathbf{A}^{-1}\|_p}$ vale la seguente relazione

$$\frac{\|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq 2K_p(\mathbf{A}) \left(\frac{\|\mathbf{A} - \bar{\mathbf{A}}\|_p}{\|\mathbf{A}\|_p} + \frac{\|\mathbf{b} - \bar{\mathbf{b}}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} \right)$$

con

$$K_p(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_p \|\mathbf{A}^{-1}\|_p$$

$K_p(\mathbf{A})$ viene definito **numero di condizionamento** del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Osservazione: Per compatibilità si ha che

$$\|\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}\|_p \leq \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{B}\mathbf{x}\|_p \leq \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{B}\|_p \cdot \|\mathbf{x}\|_p \Rightarrow \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{B}\|_p$$

Allora

$$\|\mathbf{A}\mathbf{B}\|_p = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \|\mathbf{A}\|_p \cdot \|\mathbf{B}\|_p$$

Osservazione: Si osservi che

$$K_p(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_p \|\mathbf{A}^{-1}\|_p \geq \|\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\|_p = \|\mathbf{I}\|_p = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|\mathbf{I}\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} = 1$$

e quindi che

1. se $K(\mathbf{A}) \approx 1$, la matrice $\mathbf{A}$ si dice **ben condizionata** $\Rightarrow$ a piccole perturbazioni sui dati corrispondono perturbazioni sui risultati al più dello stesso ordine di grandezza
2. se $K(\mathbf{A}) \gg 1$ la matrice $\mathbf{A}$ si dice **mal condizionata** $\Rightarrow$ a piccole perturbazioni sui dati possono corrispondere grandi perturbazioni sui risultati

Esempio 2.4.3.

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10^{-10} \end{bmatrix}$$

$$K_1(\mathbf{D}) = \|\mathbf{D}\|_1 \|\mathbf{D}^{-1}\|_1 = 10^{10}.$$

$\mathbf{D}$ è mal condizionata.

Osservazione: Denotato con $\lambda_i(\mathbf{B})$ il generico autovalore della matrice $\mathbf{B}$, si dimostra che:

$$K_2(\mathbf{A}) = \frac{\sqrt{\max_i |\lambda_i(\mathbf{A}^T \mathbf{A})|}}{\sqrt{\min_i |\lambda_i(\mathbf{A}^T \mathbf{A})|}}$$

Se $\mathbf{A}$ è simmetrica, allora

$$K_2(\mathbf{A}) = \frac{|\max_i \lambda_i(\mathbf{A})|}{|\min_i \lambda_i(\mathbf{A})|}$$

Se $\mathbf{A}$ è simmetrica e definita positiva, allora

$$K_2(\mathbf{A}) = \frac{\max_i \lambda_i(\mathbf{A})}{\min_i \lambda_i(\mathbf{A})}$$

Nel caso simmetrico dire che l'autovalore minimo e massimo hanno moduli di ordine di grandezza diverso vuol dire che $\mathbf{A}$ trasforma lo spazio in modo non uniforme. È proprio questa proprietà che amplifica gli errori di perturbazione degli input.

Due classiche matrici mal condizionate sono la **matrice di Hilbert**

$$\mathbf{H}_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

e la **matrice di Vandermonde**

$$\mathbf{V}_n = \begin{pmatrix} x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ x_2^n & x_2^{n-1} & \cdots & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{n+1}^n & x_{n+1}^{n-1} & \cdots & x_{n+1} & 1 \end{pmatrix}$$

Il condizionamento di un sistema lineare **non** dipende dalla **norma scelta**. Infatti tutte le norme hanno lo stesso ordine di grandezza.

Seguono una serie di funzioni MatLab utili per il calcolo del condizionamento di un sistema lineare e per generare le matrici di Hilbert e di Vandermonde

```
1 cond(A,1) % Calcola il numero di condizionamento in norma 1 del sistema Ax
    = b
2 cond(A, inf) % Calcola il numero di condizionamento in norma infinito del
    sistema Ax = b
3 hilb(n) % genera la matrice di Hilbert di ordine n
4 vander(x) % Genera la matrice di Vandermonde associata al vettore x con
    componenti x(1) , ... , x(n+1)
```