



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Hacer funcionar las tarjetas PCMCIA con el hotplug (28297 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/) Creado el 27/10/2003 21:51 modificado el 27/10/2003 21:51

Atención debianitas, anoche sin previo aviso han cambiado los scripts del paquete pcmcia-cs de Debian Sid. La consecuencia más importante es que ahora si tenéis el hotplug instalado las interfaces de red ya no son configuradas directamente por las pcmcia, sino que deben hacerse a través del hotplug.

Si tenéis una Sid (llegará a Sarge en unos días) y véis que vuestras tarjetas de red PCMCIA --la mayoría de las wireless-- ya no se configuran automáticamente al iniciarse el sistema seguramente es porque habéis sido afectados por el cambio. Os pasará ésto si habéis puesto todos los parámetros en el /etc/network/interfaces (la otra opción es hacerlo en /etc/pcmcia/network.opts ó /etc/pcmcia/wireless.opts) y además tenéis instalado el hotplug.

Si os pasa ésto, tranquilos, es un buen momento para hacer *Lo Que Toca*© (aunque una nota en /usr/share/doc/pcmcia-cs del mantenedor del paquete hubiese sido de agradecer, pasaron horas antes de darme cuenta).

Configurar el hotplug

Lo primero que tenéis que hacer es Lo que explico a continuación está explicado en /usr/share/doc/hotplug/README.Debian. El script de activación del hotplug no llama directamente a ifup/idown eth1 (si se trata de eth1, por ejemplo), sino a ifup/down hotplug=eth1, así que hay que definir los mappings correspondientes en /etc/network/interfaces.

Si queréis que se activen cualquiera de las tarjetas de red PCMCIA, basta con editar el fichero /etc/network/interfaces y agregar las siguientes líneas:

```
# Activa todas las interfaces
mapping hotplug
    script echo
```

Si por el contrario sólo queréis que se configuren automáticamente las interfaces eth1 y eth2, debéis agregar las siguientes líneas:

```
# Activa sólo eth1 y/o eth2
mapping hotplug
    script grep
    map eth1
    map eth2
```

Para probar que todo funciona, haced /etc/init.d/pcmcia restart y todo debería funcionar como antes. Verificad con el ifconfig y iwconfig en caso que sea una wireless.

Como ejemplo, aquí va mi fichero interfaces en un portátil con wireless:

```
# /etc/network/interfaces
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
```



```
mapping hotplug
script echo

iface eth0 inet dhcp

iface eth1 inet dhcp
wireless_essid ANY
wireless_mode Managed
wireless_key "s:miclave"
```

¿Todavía no funciona?

Si todavía seguís teniendo problemas verificad que las siguientes secciones de /etc/pcmcia/wireless.opts y /etc/pcmcia/network.opts estén como muestro abajo:

/etc/pcmcia/wireless.opts

```
# ----- START SECTION TO REMOVE -----
*,*,*,*)
;;
# ----- END SECTION TO REMOVE -----
```

/etc/pcmcia/network.opts

```
# Note: the "network address" here is NOT the same as the IP address.
# See the Networking HOWTO. In short, the network address is the IP
# address masked by the netmask.
#
case "$ADDRESS" in
NO_QUIERO_QUE_HAGA_NADA*,*,*,*)
    INFO="Sample private network setup"
    # Transceiver selection, for some cards -- see 'man ifport'
    IF_PORT=""
    # Use BOOTP (via /sbin/bootpc, or /sbin/pump)? [y/n]
    BOOTP="n"
```

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1891