



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

rss2email, una altre manera de llegir (8579 lectures)

Per Pau Rul-lan Ferragut, *paurullan* (http://bloc.balearweb.net/paurullan) Creado el 04/08/2006 14:13 modificado el 04/08/2006 14:13

Per tots ens són coneguts <u>els RSS</u>⁽¹⁾, aquells petits fitxers xml que serveixen per estar atents al que diuen els nostres blogs i planes de notícies preferides. LL'<u>rss2email</u>⁽²⁾ permet llegir els fils mitjançant correus electrònics.

Els agregadors, programes orientats a facilitar <u>la lectura de fils</u>⁽³⁾ atom i rss, han sortit com xampinyons. Si ets dels que encara no ha trobat la seva mitja taronja en el panorama dels lectors potser has de provar l'<u>rss2email</u>⁽²⁾, un petit programa en python que et permetrà llegir apunts des de les sindicacions com si fossin correu electrònic. Així no hauràs de deixar el client de correu⁽⁴⁾.

El client no té massa misteri. Primer ens encarregarem d'insta lar-ho però això ho deixo a cadascú. Amb Debian i Ubuntu sols serà aptitude install rss2email. En les altres distros que cadascú usi el seu sistema de paquets.

Teniu un <u>bon article introductori</u>⁽⁵⁾ a la <u>Linux.com</u>⁽⁶⁾ i <u>un tutorial a la mateixa</u>⁽⁷⁾ plana del projecte. Així i tot aquestes són unes petites pistes i trucs útils. Si en teniu algun més si us plau digau-ho als comentaris.

El nostre binari té com a nom r2e i serà el que usarem constantment. El primer de tot és fer un r2e new usuari@maquina per crear un fitxer de canals i poder fer feina. Recomano enviar-vos-ho al localhost.

Per afegir canals ho deis amb r2e add canal. Que en voleu posar molts? Fes un fitxer amb cada canal a una línea i amb un preciós for:

```
for i in `cat urls`
do
r2e add $i
done
```

teniu tots els canals a la bossa. Per llegar-los feim r2e list, busca'm el que ja no volem i fem r2e delete numero.

Per executar el programa podem renovar tots els canals o sols alguns. L'ordre normal és r2e run. Si no volem que s'enviin correus (simplement actualitzar) usam el paràmetre —no-send i si volem actualitzar sols algun treim el número d'un r2e list i feim r2e run numero.

Després tenim unes petites configuracions disponibles per fer-ho més al nostre gust. L'arxiu de configuració és el config.py i l'heu de desar al ~/.rss2email. Normalment podreu trobar-ne un d'exemple a /usr/share/doc/rss2email/examples/.

Sols comentaré dues parts que he canviat jo: el BODY_WIDTH serveix per tallar els amples de la mateixa manera que ho feim als correus. I si volem facilitar-nos la vida i tenir ordenadets els correus que generem res millor que fer una capsalera amb el BONUS_HEADER. Així podeu posar al .procmailre això:

```
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:.
MAILDIR=$HOME/mail
DEFAULT=$MAILDIR/
:0
* ^rss2email: usuari@maquina* # exemple de bonus_header
```



```
* ^User-Agent: rss2email* rss/
```

I ha disfrutar d'aquesta nova manera de llegir canals rss.

Lista de enlaces de este artículo:

- 1. http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS
- 2. http://rss2email.infogami.com
- 3. http://blog.bitassa.cat/arxiu/2005/06/18/193/
- 4. http://www.mutt.org
- 5. http://www.linux.com/article.pl?sid=05/12/08/2141200
- 6. http://www.linux.com
- 7. http://rss2email.infogami.com/getstarted

E-mail del autor: paurullan _ARROBA_ bulma.net

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2326