PARTE III

FASE DE DISEÑO EN COMET

DSIE (UPCT)

Contenido

- PARTE III: Fase de Diseño en COMET
 - Arquitecturas Software
 - Diseño Arquitectónico de Aplicaciones Distribuidas
 - Estructuración en Tareas
 - Diseño de Clases
 - Diseño Detallado del Software
 - Análisis de Productividad de Diseños Sw Concurrentes y de Tiempo Real

DSIE (LIDCT

2

Arquitecturas Software

DSIE (UPCT)

Arquitecturas Software

- "Divide y vencerás"
- Manejar con éxito la complejidad inherente a los sistemas grandes necesita de mecanismos de descomposición de la arquitectura del sistema.

DSIE (UPCT

4

Estilos de Arquitecturas Sw

- Patrones arquitectónicos para sistemas concurrentes, de tiempo real y distribuidos.
- Estilo Arquitectónico Cliente/Servidor.
- Estilo Arquitectónico Multicapa.
- Estilo Arquitectónico de Tareas Comunicantes.
- Mezcla de estilos.

DOIL (IIDOX

5

Arquitectura Cliente/Servidor

- Estilo Arquitectónico Cliente/Servidor:
 - Ampliamente usada.
 - Uno o más servidores proveen servicios a uno o más clientes.
 - Presente en la mayoría de arquitecturas distribuidas.
 - A veces, objetos brokers hacen de intermediarios ganando en transparencia e independencia de la plataforma.

DSIE (UPCT)

Arquitectura Multicapa

- Los SOs, los SGBDs o el Sw de Comunicaciones son ejemplos de arquitectura multicapa.
- Usada también en el estándar OSI de ISO.



Arquitectura de Tareas Multicapa

- Un conjunto de tareas que se comunican entre sí.
- Con o sin memoria compartida.
- Con memoria compartida, todas las tareas al mismo nodo computacional.

DSIE (UPCT)

Mezcla de estilos

- Los estilos no son excluyentes entre sí.
- Puede haber una arquitectura multicapa implementada como una red de tareas concurrentes.

DSIE (UPCT)

10

De Sistemas a Subsistemas

- Un subsistema contiene objetos funcionalmente dependiente entre ellos.
- Los sistemas deben tener bajo acoplamiento entre sí.
- Un subsistema es un objeto agregado que contiene a otros objetos que lo forman.

DSIE (UPCT)

11

De Sistemas a Subsistemas

- Se empieza con los casos de uso. Los objetos del mismo caso de uso no están geográficamente distribuidos.
- El modelo de interacción dado por el caso de uso determina objetos relacionados entre sí.
- Estos objetos están muy acoplados entre sí y menos con el resto => subsistema.
- Si el objeto participa en más de un caso de uso entonces se ubica en el que está más acoplado.

DSIE (UPCT)

D. de Colaboración consolidados

- El D. de Colaboración consolidado es una síntesis de los d. de Colaboración de cada caso de uso.
- Para simplificar no se muestra la secuencia de numeración.
- COMET enfatiza el modelo dinámico, crucial en los sistemas concurrentes,...
- El orden de síntesis puede ser el de ejecución de los casos de uso.
- Añadimos nuevos objetos, nuevos mensajes,...

DSIE (LIDCT)


13

D. de Colaboración consolidados

- Se consideran las alternativas.
- Por simplificar se pueden agregar los mensajes.
- Se necesita un diccionario.


IDOT)

Ejemplo D. de Colaboración consolidado



D. de Colaboración de Subsistemas

 Es importante mostrar la relación estructural entre subsistemas en el D. de Colab. de Subsistemas.



Guías de separación

- Para asegurar un alto acoplamiento dentro de un subsistema y un bajo acoplamiento entre subsistemas es importante considerar una serie de guías de separación de aspectos.
- Objeto Agregado/Compuesto.
 - Objetos relacionados por agregación deben ir al mismo subsistema.
 - Si es composición esta cohesión es mayor.

DSIE (UPCT

Guías de separación

• Ej. de agregado:

Elevator Langur direction : Direction Type

L.*

Elevator Langur direction : Direction Type

direction : Direction Type

Doer

Dose (UPCT)

Guías de separación Localización Geográfica. La separación geográfica determina la separación en subsistemas. La comunicación es necesariamente a través de mensajes de un subsistema a otro.

Guías de separación

- Interfaz de Usuario.
 - Es habitual que la interfaz de usuario sea un programa cliente que se ejecute local.
 - Viene a ser un caso de arquitectura cliente/servidor.

Ámbito de Control.

Un objeto control y todas las entidades e interfaces que controla directamente suelen ser parte del mismo subsistema.

Guías de separación

- Interfaz a objetos externos.
 - > Un subsistema interacciona con un subconjunto de actores del modelo de casos de uso y un subconjunto de objetos externos reales del diagrama de contexto.
 - Dicho de otro modo, un objeto real externo debería tratar con un solo subsistema.
- Objetos Entidad.
 - > Un objeto entidad tiene una cohesión mayor con aquellos objetos que lo modifican frente a aquellos que únicamente acceden a sus datos.
 - Este criterio puede decidir antes determinadas ambigüedades.

Criterios de Estructuración en Subsistemas

- El tipo de los subsistemas suele ser dependiente de la aplicación.
- Existen unos determinados subsistemas propios de las aplicaciones concurrentes...
- Tipos de Subsistemas:
 - De Control.
 - Coordinador
 - De Collección de Datos.
 - De Análisis de Datos.


 - Interfaz de Usuario. Subsistema I/O.
- Servicios de Sistema

Subsistema de Control


- Controla un aspecto dado del sistema.
- Recibe entradas del exterior y genera salidas al mismo, normalmente sin intervención humana.
- Suele ser dependiente del estado (incluirá al menos un objeto control dependiente del estado).
- Puede recoger datos o entregarlos a otros subsistemas.

Subsistema de Control


Subsistema Coordinador Necesario para coordinar la existencia de subsistemas de control dependientes entre sí.





Subsistema de Análisis de Datos • Analiza una serie de datos y proporciona informes de los resultados a otros subsistemas.



Proporciona un servicio a otros subsistemas. Responde a peticiones de subsistemas cliente. No toma iniciativas. Puede ser muy simple con un solo objeto entidad o integrar de todo. Suelen ligarse a bases de datos y dispositivos de I/O.







Subsistema de Interfaz de Usuario

- Provee un interfaz de usuario.
- Actúa como cliente proporcionando acceso a los usuarios a servicios provistos por uno o más servidores.
- Un subsistema por tipo de usuario.

DSIE (UPCT)

Subsistema de Interfaz de Usuario Remonstratorio Sensor Desa Sen

Subsistema de I/O


- Es habitual agrupar todas las clases de interfaz a dispositivos en un subsistema.
- Un número reducido de desarrolladores se dedican a este tipo de subsistemas.


DSIE (UPCT

Subsistema Servicios de Sistemas

- Ciertos servicios no son propios del dominio del problema.
- La gestión de archivos o de las comunicaciones en red...
- Son usados por el resto de subsistemas.
- No suelen desarrollarse como parte de la aplicación.

DSIE (UPCT





Ejemplos

- El subs. "cruise control subsystem" es de control.
- El subs. "monitoring subsystem" provee colección de datos y análisis.
- El único interfaz es el dato cumulative distance.

DSIE (UPCT)

Modelado Estático en el Diseño


- En el análisis se desarrolló un modelo estático del dominio del problema.
- Se representó en un diagrama de clases.
- En el diseño se da un modelo estático detallado en el dominio de la solución.


SIE (UPCT)


Modelado Estático en el Diseño


- Si el modelo estático del análisis está suficientemente detallado puede servir de base.
- Si es demasiado abstracto mejor partir del D. de Colaboración Consolidado:
 - Objetos instancias de clases.
 - Un enlace entre objetos => una relación entre clases.
- Se considera la dirección de navegación de las asociaciones.


0.007











Conclusión

- Para manejar con éxito la complejidad inherente a los sistemas Sw grandes es necesario tener un enfoque para descomponer el sistema en subsistemas y desarrollar la arquitectura Sw del sistema usando criterios de estructuración apropiados.
- Tras esto, cada subsistema podrá desarrollarse independientemente.

47

Diseño Arquitectónico de Aplicaciones Distribuidas

Diseño Arquitectónico de Aplicaciones Distribuidas

- Aplicaciones que ejecutan en nodos distribuidos geográficamente mediante una red de comunicaciones:
 - Aplicaciones cliente/servidor.
 - Aplicaciones de control distribuidas y de tiempo real.
 - Aplicaciones de colección de datos distribuidas y de tiempo real.
 - 86

DSIE (LIDCT)

49

Diseño Arquitectónico de Aplicaciones Distribuidas

- Aplicación distribuida = subsistemas distribuidos.
- Subsistema
 - = componente configurable en un nodo lógico.
 - = colección de tareas concurrentes en un nodo lógico.
- En COMET se asume la existencia de acceso distribuido a los datos (si es necesario).

DSIE (LIPCT)

50

Arquitecturas configurables y Componentes Software

- Objetivo: alta reconfigurabilidad.
- La misma arquitectura Sw adaptable a varias configuraciones de sistema.
- La asociación de subsistemas a nodos físicos no se hace en tiempo de diseño sino en la configuración del sistema.

DSIE (UPCT)

51

Arquitecturas configurables y Componentes Software

- La comunicación entre tareas de subsistemas distintos debe hacerse mediante comunicación por mensajes.
- Un componente distribuido es un objeto activo con un interfaz bien definido.

DSIE (UPCT)

52

Arquitecturas configurables y Componentes Software

- Un tipo de componentes es auto-contenido: puede compilarse, almacenarse y ser instanciado y linkado en una aplicación.
- Los tipos de componentes bien diseñados pueden utilizarse en aplicaciones distintas, más allá de para las que fueron diseñados inicialmente.

DSIE (UPCT)

53

Pasos en el Diseño de Aplicaciones Distribuidas

- Tres pasos principales:
 - Descomposición del Sistema: en subsistemas separados que se comunican mediante mensajes.
 - Descomposición de Subsistemas: estructurando los subsistemas en tareas concurrentes. Cada subsistema puede diseñarse usando algún método para sistemas no distribuidos.
 - Configuración del Sistema: tras el diseño distribuido las instancias pueden definirse y configurarse. Estas instancias se definen, interconectan y asocian a la configuración Hw formada por nodos físicos.

DSIE (UPCT)

Descomposición del Sistema

- Partimos de los D. de Colaboración que muestran la comunicación entre objetos.
- Objetos con comunicación frecuente son candidatos al mismo subsistema.
- Un objeto sólo puede pertenecer a un subsistema.

DSIE (LIDCE)

55

Descomposición del Sistema

- La distribución geográfica determina en parte el particionamiento.
- Clientes suelen estar separados de servidores.

...___

Descomposición del Sistema

• Ejemplo de cliente/servidor:

ATMTransaction


«client subsystem»

:ATMClient

ATMTransaction

subsystem»

:BankServer



Subsistemas compuestos y agregados

- Un subsistema compuesto es un componente cuyos objetos o subsistemas pertenecen a la misma localización geográfica.
 CONTENCIÓN FÍSICA y LÓGICA
- Un subsistema agregado es uno que agrupa objetos o subsistemas con funcionalidad similar o pertenecen al mismo caso de uso pero que pueden estar repartidos geográficamente.
 CONTENCIÓN LÓGICA


DSIE (UPCT

Subsistemas compuestos

- Es un componente que encapsula los objetos que contiene.
- No añade funcionalidad adicional.
- Los mensajes entrantes se encaminan a la tarea destino apropiada.
- Idem con las salidas.
- Los mecanismos de encaminamiento son dependientes de la implementación.

OSIE (LIDCT)

61



Distribuido y configurable

- Se necesitan criterios que garanticen que los subsistemas encontrados puedan diseñarse como componentes distribuidos y asociados a nodos distribuidos.
- El paso de subsistema a nodo se hace en tiempo de configuración.
- Pero los subsistemas en diseño deben ser configurables...

DSIE (UPCT)

63

Criterios para la Configuración de Componentes Distribuidos


- En tiempo real y/o distribuido, un servicio provisto por un subsistema debe asociarse con una localización física o restringirse a ejectuar en un recuso Hw específico.
- Proximidad a las fuentes de datos físicos: acceso rápido...
- Autonomía localizada. El componente controla un aspecto dado del sistema y su funcionamiento es relativamente independiente del resto.

DSIE (UPCT


64

Criterios para la Configuración de Componentes Distribuidos

Proximidad y autonomía se cumplen en:





Criterios para la Configuración de Componentes Distribuidos

















Interfaz asíncrona

- Comunicación por mensajes asíncrona:
 - Colas FIFO o prioridades.
 - Mayor flexibilidad.
 - Destinatarios pueden ser grupos de objetos.
 - Ideal si el cliente no necesita respuesta o confirmación.
 - En ambiente distribuido el cliente recibe notificación de la llegada del mensaje al nodo destino.
 - Suele asociarse timeout en la confirmación de recepción del mensale.
 - El concepto de transacción es más difícil de implementar.

DSIE (LIDCT)

7.5



Interfaz síncrona

- Comunicación por mensajes síncrona:
 - Típica de clientes/servidor.
 - El cliente espera respuesta.
 - > La delegación entre servidores es posible.
 - Puede necesitarse una cola en el servidor si hay muchos clientes.
 - > El cliente manda un mensaje y espera la respuesta.
 - La respuesta puede ser que no llegó la solicitud.
 - Soportada por RPC y por RMI.
 - Puede establecerse una conexión duradera sobre la que comunicarse.
 - La variante síncrona sin respuesta en un ambiente distribuido no tiene demasiado sentido.

DSIE (UPCT)

Interfaz síncrona

- Un servidor y muchos clientes.
- Se necesita cola FIFO para atender las peticiones.




DSIE (UPC

Subscripción/Notificación

- Comunicación 1 a muchos necesaria en entornos distribuidos.
- También llamada Comunicación Multicast:
 - Las tareas se subscriben a un grupo y reciben mensajes destinados a miembros del grupo.
 - Una tarea puede borrarse de la lista.
 - Típica en Internet.

DSIE (UPCT



Comunicación en BroadCast

- Un mensaje que no ha sido solicitado previamente se envía a un conjunto de destinatarios.
- Por ejemplo la notificación de un "shutdown".
- Cada destinatario decide si procesar la petición o rechazarla.

SIE (LIDCT)

79

Comunicación mediante Brokers

- En entornos distribuidos, clientes y servidores son objetos distribuidos.
- Un objeto broker es un intermediario entre cliente y servidores.
- Libera a los clientes de saber quién y dónde se proveen determinados servicios.
- Provee además transparencia de localización: si el servidor se mueve sólo el broker debe ser notificado.

Comunicación mediante Brokers


- Mediante el servicio de nombres el broker se entera de los servicios previstos por cuáles servidores.
- El broker recibe la respuesta del servidor y la encamina al cliente.

DSIE (UPCT)

Páginas blancas con encaminamiento:

| Broker | 2: forwarded Request | Reply | 3: server | Reply | |

Páginas blancas con manejador: Broker 1: clientBroker 2: serviceHandle 3: clientService Request 4: serverReply Basic (UPCT)



Diseño de Subsistemas Servidores

- Los subsistemas servidores desempeñan un papel importante en el diseño de aplicaciones distribuidas.
- Un subsistema servidor provee un servicio para subsistemas clientes.
- Típicos: servidores de ficheros, de bases de datos, de líneas de impresión...

DSIE (LIDCT)

85

Diseño de Subsistemas Servidores

- En sistemas distribuidos, el acceso a objetos pasivos pasa por ubicarlos en algún servidor.
- El servidor provee el servicio para el acceso a estos objetos pasivos.
- Dos tipos: secuenciales y concurrentes.

DSIE (LIPCT)

Subsistemas Servidores Secuenciales

- Sirven peticiones de clientes de manera secuencial.
- Se diseñan como una única tarea.
- El objeto coordinador del servidor desempaqueta el mensaje y, según el tipo de mensaje, invoca la operación apropiada del objeto servidor.
- La respuesta se empaqueta y se envía de vuelta al cliente.


UPCT)

87

Subsistemas Servidores Concurrentes

- Si la demanda de servicios es elevada el que el servidor sea secuencial puede suponer uncuello de botella en el sistema.
- Un acceso concurrente a los datos con varias tareas es la solución.
- Se necesita sincronización en el acceso a los datos compartidos:
 - Exclusión mutua.
 - Múltiples lectores y escritores.

DSIE (UPCT)



Subs. Serv. Concurrentes mediante subscripción/notificación

Distribución de Datos

- Los servidores secuenciales y concurrentes poseen repositorios de datos centralizados.
- El servidor puede llegar a ser un cuello de
- Dos enfoques posibles:
 - Servidores Distribuidos.Replicación de Datos.

Servidores Distribuidos

- Varias localizaciones para los datos.
- Cada localización posee un servidor local que responde a peticiones sobre los datos de dicha localización.

Ejemplo de Servidores Distribuidos

Replicación de Datos

- El mismo dato duplicado en más de una localización.
- Se acelera el acceso a los datos.
- Debe haber procedimientos que aseguren la actualización de los datos correctamente.

Ejemplo de Replicación de **Datos**

Configuración del Sistema

- Después de diseñar una aplicación distribuida hay que crear instancias y configurarlas.
- Instancia = sistema destino.
- Configuración distribuida = múltiples nodos distribuidos geográficamente y conectados por red.

IE (UPCT)

Aspectos de la Config. de Sistemas

- ¿Qué instancias crear?
- ¿Cómo conectar las instancias?
- ¿Cómo deben localizarse en los nodos?

DSIE (LIDCT

98

Actividades de la Config. de Sistemas

- Definición de instancias de los tipos de componentes.
 - Número de elevadores, núm. de pisos.
 - ▶ Una instancia Elevator Subsystem por elevador.
 - Una instancia Floor Subsystem por piso.
 - Nombre únicos por elevador y piso.
- Interconexión de las instancias de componente.
 - Elevadores, pisos y el planificador intercambian mensajes entre si sabiendo los identificadores de cada uno de ellos: interconexión previa.

SIE (UPCT)

99


Actividades de la Config. de Sistemas

- Las instancias de componentes (nodos lógicos) se pasan a nodos físicos.
 - Por ejemplo, decidir que dos componentes van al mismo nodo físico o a distinto.

DSIE (UPCT)

100

Ejemplo de Configuración del Sistema



Más...

- Tras determinarl os subsistemas de la aplicación distribuida y el interfaz de mensajes entre sí, el siguiente paso es diseñar cada subsistema.
- Cada subsistema consiste de una o más tareas concurrentes.
- En principio, todas las tareas del mismo subsistema se ejecutarán en el mismo nodo.
- Las tareas del mismo nodo pueden comunicarse, mediante asincronía, o vía objetos pasivos que residan en memoria compartida.

DSIE (UPCT)

Estructuración en Tareas

DSIE (LIDCT)

Introducción

- Una tarea es un objeto activo que tiene su propio hilo de ejecución.
- Una arquitectura de tareas descompone un sistema en tareas más interfaces más interconexiones.
- Los criterios de estructuración en tareas permiten mediante guías determinar las tareas que conforman un subsistema.

DSIE (LIPCT)

104

Introducción

- Las tareas podrán ser procesos ligeros o pesados, según el sistema.
- Demasiadas tareas significa demasiado cambio de contexto





Introducción

- El diseñador debe buscar el compromiso:
 - Muchas tareas facilitan la claridad y el diseño, pero no demasiadas...
- ¿Qué objetos pueden ejecutar concurrentemente con otros?
- ¿Qué objetos deben ejecutar concurrentemente con otros?

DSIE (UPCT)

106

Introducción

- Objetos restringidos a ejecutar secuencialmente son agrupados en la misma tarea.
- Una tarea puede incluir a más de un objeto.

DSIE (UPCT)

107

Categorías de Estructuración para Tareas

- Los criterios de estructuración de tareas se agrupan por categorías.
- Criterio de est. de tareas I/O. Cómo los objetos de interfaz a dispositivos se pasan a tareas I/O y cuándo se activan.
- Criterio de est. de tareas internas. Cómo los objetos internos se pasan a tareas internas y cuándo se activan.

DSIE (UPCT)

Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de prioridad de tareas. Analiza la importancia de ejecutar una tarea con cierta prioridad respecto de otras.
- Criterio de agrupación de tareas. Cómo los objetos pueden agruparse en tareas concurrentes.
- Criterio de inversión de tareas. Cómo puede reducirse el número de tareas si es preciso.

F (UPCT)

109

Categorías de Estructuración para Tareas

- Las tareas además pueden ser periódicas o aperiódicas.
- Los criterios anteriores se desarrollan en dos fases:
 - 1ª fase: I/O, Internas y Prioridades.
 - 2ª fase: Agrupación e Inversión.

DSIE (LIDCT)

110

Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de est. de tareas I/O.
- Criterio de est. de tareas internas.
- Criterio de prioridad de tareas.
- Criterio de agrupación de tareas.
- Criterio de inversión de tareas.

DSIE (UPCT)

111

Características dispositivos I/O

- Las características de los dispositivos I/O a los que se conectan las tareas no forman parte del análisis.
- Pero es esencial para determinar las propiedades de las tareas...
- Es <u>necesario</u> conocer las características Hw de los dispositivos I/O y la naturaleza de los datos de I/O al sistema.

NT.

Características dispositivos I/O

Características de dispositivos I/O:

ASÍNCRONOS (o activos) :

(input) generan una interrupción cuando han generado un dato que debe ser procesado por el sistema. Custouth generan una interrupción cuando ya han procesado el dato

(output) generan una interrupción cuando ya han procesado el dato recibido desde el sistema.

PASIVOS

No hay interrupciones. Se lee o escribe periódicamente o a demanda. Si es periódico, ¿con qué frecuencia?

ENLACE DE COMUNICACIONES:

Un protocolo define cómo comunicarse (TCP/IP...). Las tareas en el nivel de aplicación se comunican mediante mensajes...

DSIE (UPCT)

113

Características dispositivos I/O

Características de los datos:

¿Se proveen datos discretos (finitos) o analógicos (continuos)?

Si es analógico lo habitual es leer a demanda. Por interrupciones sería inviable dado lo infinitésimo del cambio.

DSIE (UPCT)

Tipos de Tareas para dispositivos I/O

- Abordaremos:
 - Tareas de Interfaz a Dispositivo Asíncrono I/O.
 - Tareas de Interfaz a Dispositivo Periódico I/O.
 - Tareas de Interfaz a Dispostivo Pasivo.
 - Tareas Monitoras de Recursos.

DSIE (LIPCT)

115

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Asíncrono

- Por cada dispositivo asíncrono I/O se necesita una tarea de interfaz a dispositivo asíncrono I/O.
- La tarea se activa por interrupciones (aperiódica).
- Cada objeto de interfaz a dispositivo de este tipo se traslada a la tarea indicada.

DSIE (LIDCT)

116

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Asíncrono

- La tarea debe ejecutarse a la velocidad del dispositivo I/O con el que interacciona.
- La tarea puede tener que esperar indefinidamente la entrada pero si llega la interrupción el dato debe ser procesado para evitar pérdidas.
- El procesamiento puede hacerlo otra tarea.

DSIE (UPCT)

117

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Asíncrono

 El dispositivo asíncrono puede ser un sistema externo. En este caso se intercambian mensajes.


DSIE (UPCT)

118

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Periódico

- El dispositivo I/O es pasivo y se conecta a una tarea de interfaz a dispositivo periódico.
- La tarea es activada por un timer, efectúa la operación y espera al siguiente evento.
- El periodo de la tarea es el intervalo entre activaciones.
- Habitual con sensores analógicos y digitales que deben ser muestreados periódicamente.

DSIE (UPCT)



Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Periódico

- La frecuencia con la que la tarea muestrea el dispositivo está en función de cómo se espera que cambien los valores y del retraso permitido en la lectura.
- De otro modo, la frecuencia depende de las características del dispositivo y de las propiedades del entorno de la aplicación.
- Lector de temperatura: frecuencia en minutos.
- Sensor de freno: frecuencia en milisegundos.
- Esta tarea es la adecuada para lecturas analógicas.

OSIE (LIDCE)

122

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Pasivo

- Las tareas de interfaz a dispositivo I/O pasivo se usan cuando se tratan dispositivos de este tipo y que no necesitan tareas periódicas.
- Pasivo es el dispositivo; el objeto es activo (es una tarea...).
- Es habitual solapar acceso al dispositivo con cómputos.

DSIE (UPCT)

123

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Pasivo

- Si la computación se hace durante el acceso al dispositivo entonces lectura y computación van a tareas separadas.
- Si la computación necesita del dato de entrada entonces pueden hacerse en el mismo thread.
- Estos dispositivos suelen ser mayoritariamente de salida pues es más común solapar salida con cómputo.
- Cuando se solapa entrada y cómputo lo habitual es usar una tarea periódica de entrada.

DSIE (UPCT

124

Tareas de Interfaz a Dispositivo I/O Pasivo Seneral de Prenere de Seneral de Prenere de

Tareas Monitoras de Recursos


- Una tarea monitora de recursos es un caso particular de tarea pasiva I/O.
- Un dispositivo I/O que recibe peticiones de múltiples fuentes debería tener una tarea monitor para coordinar estas peticiones.
- Esto es necesario aunque el dispositivo sea pasivo.

DSIE (UPCT)

Tareas Monitoras de Recursos

- Objetivo: secuenciar las peticiones para garantizar la integridad y no se pierdan datos.
- P.e. si dos tareas escriben en una impresora simultáneamente puede salir cualquier cosa.

IE (UDCT)



Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de est. de tareas I/O
- Criterio de est. de tareas internas.
- Criterio de prioridad de tareas.
- Criterio de agrupación de tareas.
- Criterio de inversión de tareas.

DSIE (UPCT)

129

Criterios de Estructuración de Tareas Internas


- Distinguimos los siguientes tipos de tareas internas:
 - Tareas Periódicas.
 - Tareas Asíncronas.
 - Tareas de Control.
 - Tareas de Interfaz de Usuario.

13

Tareas Internas Periódicas

- Es habitual en entornos de tiempo real y concurrentes la presencia de tareas periódicas correspondientes a actividades periódicas.
- Dos tipos:
 - Tareas periódicas algorítmicas.
 - Tareas periódicas de la lógica de negocios.
- Estas tareas son activadas por un timer, ejectuan su actividad y esperan el siguiente evento de activación.

DSIE (UPCT




Tareas Internas Asíncronas

- En sistemas de tiempo real y concurrentes suele haber tareas que necesitan ejecutarse a demanda.
- Análogas a las asíncronas de dispositivo: el evento de activación esta vez es interno.
- Ante la activación se lleva a cabo una actividad y luego queda a la espera de la siguiente.
- Tipos: de la lógica de negocios o algorítmicas.

(UPCT)

133





Tareas Internas Asíncronas | Control | Contro

Tareas de Control

- COMET utiliza la variante restringida de statechart por la que no existe concurrencia intraobjetual explícita.
- Un statechart es secuencial y puede ejecutarse con una tarea: una tarea de control.
- Los objetos control coordinadores dan lugar a una tarea coordinadora controlando otras tareas y sin dependencia del estado.

DSIE (UPC1





Tarea de Interfaz de Usuario


- La actividad de un usuario es un conjunto secuencial de operaciones que puede ser gestionada por una tarea de interfaz de usuario.
- Esta tarea interacciona con varios dispositivos típicos I/O manejados por el SO.
- Para los dispositivos estándar no es necesario incluir tareas de interfaz a dispositivo para manejarlas.


IE (UPCT)

Tarea de Interfaz de Usuario

- En UNIX es típico una tarea por usuario.
- Todas las tareas del mismo usuario se ejecutan concurrentemente.
- En Windows una tarea por ventana...

(UPCT)





Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de est. de tareas I/O.
- Criterio de est. de tareas internas.
- Criterio de prioridad de tareas.
- Criterio de agrupación de tareas.
- Criterio de inversión de tareas.

Criterios de Prioridad de Tareas


- El criterio de prioridad de tareas considera la prioridad de las tareas a la hora de estructurarlas.
- Suele abordarse tarde en el ciclo de desarrollo.
- Es necesario para identificar objetos críticos en restricciones temporales o no que sean computacionalmente intensivos.

SIE (UPCT)

Criterios de Prioridad de Tareas

- Tareas críticas en tiempo:
 - Es una tarea que necesita cumplir un plazo de manera estricta.
 - Necesita una prioridad alta.
 - Necesaria en la mayoría de sistemas en tiempo real
 - Muy ligadas a dispositivos asíncronos I/O.

DIE (LIDCT)



Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de est. de tareas I/O.
- Criterio de est. de tareas internas.
- Criterio de prioridad de tareas.
- Criterio de **agrupación** de tareas.
- Criterio de inversión de tareas.

DSIE (UPCT)

147

Criterios para Agrupación de Tareas

- En un sistema grande, muchos objetos puede significar muchas tareas.
- Según el modelo Actor [Agha 1986] esta relación es 1 a 1.
- Esto puede significar demasiada complejidad y sobrecarga del sistema.

DSIE (UPC

148

Criterios para Agrupación de Tareas

- El criterio de Agrupación de Tareas se usa para ver si es posible consolidar las tareas con vistas a reducir su número.
- También es referido como criterio de cohesionado de tareas.
- Todas las tareas creadas por los criterios previos son candidatas a la agrupación.

DSIE (UPCT)

149

Criterios para Agrupación de Tareas

- Generalmente, si dos tareas están restringidas a no ejecurtarse concurrentemente entonces deben ejecutar secuencialmente.
- Tipos de agrupación:
 - Temporal
 - Secuencial
 - De Control
 - ▶ De Exclusividad Mutua


DSIE (UPCT)

Agrupación Temporal

- Cuando no hay dependencia secuencial entre tareas y son activadas por el mismo evento entonces pueden ser agrupadas en una tarea.
- El orden lo decide el diseñador pero no influye en el resultado.
- Habitual en tareas periódicas con la misma frecuencia de activación.

DSIE (LIPCT)

.



Agrupación Temporal (*external timero*): DigitalClock (*emporal clusteringo*): Au: engineOn, 3A: engineOff, 3b brakePressed, 5Ab brakeReleased (*emporal clusteringo*): AutoSensors (*emporal clusteringo*): AutoSensors

Consideraciones de la Agrupación Temporal


- No agrupar si una tarea es crítica y la otra no (pues darán prioridades distintas).
- No agrupar si está previsto se ejecuten en procesadores distintos.
- Preferencia para agrupar si están funcionalmente relacionadas y tienen la misma importancia desde el pdv de la planificación.
- Será posible agrupar si los periodos son proporcionales en cantidades enteras (p.e. 50 y 100).

DSIE (UPC

Agrupación Secuencial

- Se aplica cuando ciertas tareas están obligadas a ejecutarse secuencialmente.
- La primera tarea se activa asíncronamente o mediante evento periódico.
- Las siguientes se ejecutan secuencialmente después.

DSIE (UPC



Consideraciones de la Agrupación Secuencial

- La secuencia de tareas termina con una que no manda un mensaje inter-tareas.
- No incluir en la secuencia tareas que puedan recibir eventos de activación desde otras.
- Si sigue en la secuencia una tarea de baja prioridad de otra crítica se deben incluir como separadas.

UPCT)

Agrupación de Control

- Las tareas de control llevan a cabo acciones o habilitan actividades según el statechart definido.
- Acciones disparadas debido a una transición de estado:
 - 🗷 Suponemos es una operación de otro objeto.
 - 😕 Tiene por duración el tiempo de la transición de estado.
 - Se ejecuta dentro del thread del objeto control.
 - Si todas las acciones de dicho objeto se ejecutan dentro del mismo thread del objeto control entonces se combina con él.

DSIE (LIPCT)

158

Agrupación de Control

- Actividades habilitadas/deshabilitadas en una transición de estado:
 - Suponemos es una actividad desarrollada por otro objeto.
 - Se habilita en la transición y deshabilita en otra transición posterior.
 - Esta actividad debe estructurarse como una tarea aparte dado que se ejecuta concurrentemente al objeto control.

DSIE (UPCT)

159

Agrupación de Control

- Actividades que se ejecutan durante un estado:
 - Suponemos que el objeto control es quien la activa.
 - La actividad la ejecuta otro objeto.
 - Si la actividad es "activada" por el objeto control entonces se estructura como tarea aparte pues deben ejecutarse concurrentemente.
 - Si la actividad es la que detecta el cambio de estado y lo notifica mediante evento al objeto control y si este evento es el único que causa el cambio de estado la actividad puede agruparse con el objeto control.
 - Si el objeto control puede ser activado por otro evento de otra fuente entonces debe ser una tarea aparte.


DSIE (UPC

160

Agrupación de Control


- Un objeto origen manda mensajes al objeto control que causa un cambio de estado:
 - Si es la única causa de cambio de estado entonces puede agruparse con el objeto control según el criterio de agrupación secuencial.

DOLE (UDO



Agrupación de Exclusividad Mutua

- Cuando un grupo de tareas son mutuamente exclusivas entre sí pueden ser entonces agrupadas en una sóla tarea.
- Se reduce el número de tareas.



Agrupación de Exclusividad Mutua Total de Constituent de Constitu

Categorías de Estructuración para Tareas

- Criterio de est. de tareas I/O.
- Criterio de est. de tareas internas.
- Criterio de prioridad de tareas.
- Criterio de agrupación de tareas.
- Criterio de inversión de tareas.

OIE (UDOT)

Criterio de Inversión de Tareas

- El concepto de inversión de tareas se remonta al año 1983 [M. Jackson] por el que el número de tareas de un sistema puede reducirse significativamente.
- El caso extremo lleva de una solución concurrente a otra secuencial.
- Suele aplicarse de manera temprana cuando se prevee una sobrecarga elevada del sistema.

UDOT)

Criterio de Inversión de Tareas

- Tres formas de inversión:
 - Inversión de Tarea por Múltiple Instancia.
 - Inversión de Tareas Secuencial
 - Inversión de Tareas Temporal


DSIE (UPC

Inversión de Tarea por Múltiple Instancia

- Cuando hay muchos objetos control del mismo tipo se obtiene un número elevado de tareas.
- Con la inversión todas las tareas idénticas del mismo tipo se sustituyen por una que realiza el mismo servicio.
- La información del estado de cada objeto se mantiene en un objeto entidad pasivo separado.

SIE (LIDCT)


107



Inversión de Tareas Secuencial

- Se usa cuando hay acoplamiento elevado entre varias tareas.
- La combinación da lugar a llamada de operaciones entre las tareas en vez de mensajes.

DSIE (UPCT)



Inversión de Tareas Temporal

- Similar al agrupamiento temporal.
- Dos o más tareas periódicas (internas, I/O, de agrupación temporal) se combinan en una.
- La tarea tiene un procedimiento de planificación conducido por un timer que determina cuándo llamar a una operación específica.


DSIE (UPCT

173

Inversión de Tareas Temporal

- Nótese que no están relacionados los objetos agrupados.
- Desde un pdv del diseño no es adecuado aplicar inversión temporal.
- Necesario para optimizar en situaciones donde la sobrecarga es elevada.

DSIE (UPCT)



Desarrollo de la Arquitectura de Tareas

- Los criterios anteriores se aplican sobre el modelo de análisis tras decidir para cada objeto si es activo (tarea) o pasivo y en el siguiente orden:
- 1. Tareas de Interfaz de Dispositivo.
- 2. Tareas de Control.
- 3. Tareas Periódicas.
- 4. Otras tareas Internas.

DSIE (LIPCT)

176

Desarrollo de la Arquitectura de Tareas

- Tareas de Interfaz de Dispositivo.
 - Empezar con los objetos interfaz de dispositivo que interactuan con el mundo real.
 - Determinar si el objeto debe ser estructurado como un interfaz a dispositivo asíncrono I/O, un interfaz a dispositivo periódico I/O, un interfaz a dispositivo pasivo I/O, un monitor de recursos o una tarea periódica agrupada temporal.

DSIE (UPCT)

177

Desarrollo de la Arquitectura de Tareas

- Tareas de Control.
 - Analizar cada objeto control dependiente del estado y estructurarlo como una tarea.
 - Cualquier objeto que ejecute una acción disparada desde el objeto control es candidato a combinarse con él.
 - Cualquier actividad habilitada debería estructurarse como una tarea independiente.
 - Usar el mismo enfoque para objetos control múltiples dependientes del estado. Ver si cada objeto puede ser llevado a una tarea o si debe aplicarse inversión para reducir la sobrecaroa.

DSIE (UPCT)

178

Desarrollo de la Arquitectura de Tareas

- Tareas Periódicas.
 - Analizar las actividades periódicas internas estructuradas como tareas periódicas.
 - Determinar si las tareas periódicas son disparadas por el mismo evento para entonces agrupar en la misma tarea (agrupación temporal).
 - Tareas que se hagan en secuencia pueden también ser agrupadas.


DSIE (UPCT


179

Desarrollo de la Arquitectura de Tareas

- Otras Tareas Internas.
 - Para cada tarea candidata interna activada por un evento interno identificar si alguna tarea adyacente del d. de colaboración concurrente puede agruparse en la misma tarea acorde al criterio de agrupación temporal, secuencial o de exclusividad.

DSIE (UPCT)






D. Colaboración Concurrente Preliminar

- Tras estructurar el sistema en tareas concurrentes se dibuja el D. de Colaboración Concurrente inicial incluyendo todas las tareas del sistema.
- Es preliminar porque los interfaces son simples tal como se incluían en el ánalisis.

E (UDCT)



Comunicación entre Tareas y Sincronización

- El siguiente paso es definir las interfaces entre las tareas:
 - Comunicación por mensajes.
 - Asíncrona.
 - Síncrona con respuesta.Síncrona sin respuesta.
 - Sincronización de eventos.
 - Interacción mediante objetos ocultadores de información.




Comunicación entre Tareas y Sincronización Comunicación Síncrona con respuesta: El productor manda un mensaje al consumidor y espera respuesta. Cuando el mensaje llega se acepta el mensaje, se procesa, se genera la respuesta y se manda. El consumidor se suspende si no hay mensaje disponible.





Comunicación entre Tareas y Sincronización

- Sincronización de eventos:
 - Por evento externo
 - Por evento interno
- Un evento externo viene de una entidad externa, típicamente una interrupción desde un dispositivo I/O externo.
- Un evento interno representa sincronización interna entre dos tareas. No hay transferencia de datos. La destino espera al evento y queda suspendida. No se suspende si previamente la tarea origen señaló el evento.
- Un evento timer representa una activación periódica de una tarea.
- Los eventos se denotan en UML mediante mensajes asíncronos.

DSIE (UPCT)









Comunicación entre Tareas y Sincronización

- Interacción mediante objetos ocultadores de información.
 - La interacción con el objeto pasivo es mediante una llamada a operación.
 - En UML es la misma notación que la usada para la comunicación síncrona pero es una llamada a un objeto pasivo



D. Colaboración Concurrente Revisado



Especificación de Tareas

- Mediante la Especificación del Comportamiento de Tareas se describe:
 - El interfaz
 - La estructura
 - Los aspectos temporales
 - La prioridad
 - La lógica de la secuencia de eventos
 - Los errores detectados.
- Es decir, ¿cómo se conectan entre sí las tareas?.

DSIE (UPC

196

Especificación de Tareas (1/2)

- 1. Interfaz de la Tarea
 - Mensajes de entrada y salida. Asíncrono, síncrono con o sin respuesta, nombre y parámetros.
 - Eventos señalados (entrada y salida). Nombre y tipo (externo, interno y timer).
 - Entradas y salidas externas. I/O al entorno.
 - Objetos pasivos referenciados.
- 2. Información de la estructura de la Tarea
 - Criterio de estructuración usado para diseñar la tarea.
 - Objetos que han dado lugar a la tarea.

DCT)

Especificación de Tareas (2/2)

- . Características Temporales
 - Frecuencia de activación. Si periódica determinar el periodo. Si asíncrona estimar máximo y media de la activación por eventos externos.
 - Tiempo estimado de ejecución. Todas las alternativas posibles.
- 2. Prioridad de la Tarea
- 3. Errores detectados en ejecución por la Tarea
- 4. Lógica de secuencia de eventos
 - Cómo responde la tarea a cada entrada recibida.

DSIE (UPCT)

Ej. de Especificación de **Tareas**

1. INTERFAZ DE LA TAREA

ENTRADAS

Síncrona con respuesta:

Mensaies: validatePIN

Entradas: cardID, PIN

Respuestas: PINValidationResponse

withdraw

Entradas: cardID, account#, amount Respuestas: withdrawalResponse

query

Respuestas: queryResponse

Ej. de Especificación de Tareas

Entradas: cardID, fromAccount#, toAccount#, amount Respuestas: transferResponse

SALIDAS:

las especificadas en los mensajes anteriores

2. ESTRUCTURA

Criterio: Agrupación secuencial

Objetos origen: Bank Transaction Server, PIN Validation Transaction Manager

Withdrawval Transaction Manager

Transfer Transaction Manager

Checking Account Savings Account

Debit Card

Transaction Log.

Ej. de Especificación de Tareas

CARACTERÍSTICAS TEMPORALES

Activación: Asíncrona. Peor caso 100 msec. Media entre llegadas > 1 seg.

Tiempo Ejecución: 10msegs por mensaje

PRIORIDAD: Elevada

ERRORES DETECTADOS: Mensaje no reconocido

LÓGICA SECUENCIA DE EVENTOS:

La lógica se define más adelante en el diseño detallado del Sw.

Conclusión

- Los criterios de estructuración asisten en el paso del modelo de análisis a la arquitectura concurrente del sistema.
- Cada tarea ejecuta una serie de operaciones.
- Los objetos que proporcionan estas operaciones no se definen hasta la fase de diseño.

Diseño de Clases

Introducción

- Abordaremos el diseño de las clases ocultadoras de información de los que se instanciarán objetos pasivos.
- Determinaremos las operaciones de las clases a partir del modelo dinámico.

Diseño de Clases Ocultadoras de Información

- Las clases del modelo de análisis se clasificaban en entidades, interfaz, de control y de la lógica de la aplicación.
- Surgen aquí las clases decisión del software.
- Clases Entidad «Entity»:
 - > Vienen del análisis y encapsulan datos.
 - «data abstraction classes» encapsulan estruct. de datos.
 - «wrapper classes» proveen interfaz a sist. archivos
 - «database wrapper classes» proveen interfaz a BDs.
 - wrappers también proveen interfaz a sistemas legacy

Diseño de Clases Ocultadoras de Información

- Clases Interfaz:
 - Clases interfaz a dispositivo . Dispositivos Hw I/O
 - Clases interfaz a usuarios
 - Clases interfaz a sistemas. Externos o subsistemas.
- Clases Control:
 - Clases coordinador.
 - Clases dependientes del estado.
 - Clases timer.
- Clases Lógica de la Aplicación.
 - Clases de la lógica de negocios.
 Clases algoritmos.
- Clases decisión de Software:
 - Esconden decisiones de diseño que pueden cambiar
 - Surgen en el diseño.

Diseño de Operaciones desde el D. de Colaboración

- Las operaciones se determinan con facilidad desde el diagrama de colaboración.
- Cuando dos objetos interaccionan uno provee una operación que es usada por el otro.
- El diagrama de clases no es suficiente para determinar quién de los dos objetos relacionados es quien invoca al otro.
- El nombre del mensaje será el de la operación.
- Idem con los parámetros.


Diseño de Operaciones desde el D. de Colaboración

- Lo que suele ocurrir es que el nombre del mensaje del d. de colaboración no es preciso.
- Puede ser un nombre (los datos pasados) o un verbo (la operación a ejecutar).
- El nombre de la operación debe reflejar el servicio
- Se debe saber además si hay parámetros y si son de entrada o salida.

Diseño de Operaciones desde el D. de Colaboración

- Algunos mensajes son respuesta a otros previos.
- Todas las invocaciones de operaciones se muestran como mensajes síncronos.
- Los mensajes respuesta se incluyen como parámetros de respuesta de la operación.
- Conforme se determinan operaciones se va completando el modelo estático.

Diseño de Operaciones desde el D. de Colaboración



Diseño de Operaciones desde los StateCharts

- Un statechart incluye acciones y actividades iniciadas como resultado de la transición de estados.
- Las acciones suelen ser operaciones de clases o bien de tareas concurrentes.
- Determinadas acciones pueden estar presentes sólo el D. de Colaboración Consolidado.


Diseño de Operaciones desde el modelo estático

- Suele ser habitual determinar las operaciones desde el modelo estático sobre todo para las clases entidad.
- Operaciones estandar son create, read, update, delete,...


Clases Abstracción de Datos

- Cada clase entidad del modelo de datos se diseña como una clase abstracción de datos
- Encapsulan una estructura de datos y proveen operaciones para acceder a dichos datos.
- Los atributos de estas clases suelen estar disponibles desde el modelo estático del dominio del problema.
- Las operaciones se determinan a partir de los servicios requeridos por los objetos clientes que usan la abstracción con vistas a acceder a la estructura de datos encapsulada.


Ejemplo de Clase Abstracción de Datos



Ejemplo de Clase Abstracción de Datos



Ejemplo de Clase Abstracción de Datos



Clases Interfaz de Dispositivo

- Una clase interfaz de dispositivo proporciona un interfaz virtual que oculta el interfaz real de un interfaz de dispositivo I/O.
- Se oculta la decisión de diseño de cómo conectarse al dispositivo en cuestión.
- Los usuarios acceden al dispositivo a través del interfaz virtual.
- Cambios en el dispositivo afectan sólo a la clase interfaz.

(UPCT)


Operaciones de las Clases Interfaz de Dispositivo

- Las operaciones proporcionan las operaciones que leen y escriben en el dispositivo real.
- Siempre hay una operación initialize.
- Las otras operaciones dependen del dispositivo.

(UPCT)

Clases Interfaz de Dispositivos de Entrada

- Necesita una operación de lecturaread.
- La implementación es totalmente dependiente del dispositivo y oculta a los usuarios del mismo.





Clases Interfaz de Dispositivos de Entrada | General September |


Clases Interfaz de Dispositivos de Salida

- También tiene operación initialize.
- Debe tener una operación output.

222







Clases Dependientes del Estado

- Encapsulan la información de un statechart.
- El statechart se traduce a una tabla de transición de estado.
- Estas clases encapsulan la información del statechart y mantienen el valor actual del estado
- Proveen las operaciones que acceden a la tabla y que cambian el estado.
- Una forma es tener una operación para cada evento entrante.

DSIE (UPCT


Clases Dependientes del Estado

 Otra forma es tener una operación processevent que devuelva las acciones por procesar dado un evento de entrada:

 ${\tt processEvent} \ (\ \underline{\textbf{in}} \ \ {\tt event}, \ \ \underline{\textbf{out}} \ \ {\tt action})$

(UPCT)


Clases Dependientes del Estado Cal J: Calibration Stat Cal J: State Cal J: Calibration State Cal J: Calibration Cal J: Calibration State Cal J: Calibration State Cal J: Calibration Cal J: Cal J: Cal J: Calibration Cal J: Cal J: Cal J: Cal J: Callbration Cal J: Cal J: Cal J: Cal J: Callbration Cal J: Cal J: Cal J: Cal J: Callbration Cal J: Cal J: Cal J: Cal J: Call



Clases ocultadoras de Algoritmos

- Encapsulan algoritmos del dominio del problema.
- Típicas de real-time y de aplicaciones ingenieriles.
- Se encasulan tanto datos como el algoritmo en sí

(UPCT)



Clases Interfaz de Usuario

- Oculta los detalles relativos al interfaz con los usuarios.
- Puede ser simple línea de comandos o GUIs.
- El interfaz de usuario puede formar parte del modelo de análisis.

OSIE (UPCT)


Clases Interfaz de Usuario

**Controver\$13.1

- Claptor,**TR/Mindow Heet PSV:
- display,**TR/Mindow Heet PSV:
- display,**TR/Mindow Heet Insulation (and amount)
- display,**TR/Mindow Heet Insulations (and amount)
- display,**TR/Mindow Heet Insulations (and amount)
- display,**TR/Mindow Heet Insulations (and amount)
- display,**TR/Mindow Heet Insulations)
- display,**TR/Mindow Heet Insulations
- display,**

Clases de la Lógica de Negocios

- Representan toma de decisiones específicos del negocio de la aplicación.
- Encapsulan reglas que pueden cambiar independientemente de otros aspectos.
- Estas clases acceden a varias clases entidad.



Database Wrapper Classes

- En análisis una entidad encapsula datos.
- En diseño se decide cómo se manejan dichos datos.
- Si se manejan en la entidad se llaman data abstraction classes.
- Si se manejan en una base de datos se llaman database wrapper classes.
- Estas clases ocultan cómo se acceden a los datos.

DSIE (LIPCT)

235

Database Wrapper Classes

- Proveen un interfaz orientado a objetos a la clase.
- Cuando la BD es Relacional las entidades del modelo estático se pasan a la BD.
- El paso a un modelo relacional no es trivial ni presenta una solución única.

DSIE (LIPCT)

236

Database Wrapper Classes

 La clase database wrapper oculta cómo acceder a los datos, esto es, oculta las sentencias SQL y los detalles de las relaciones y vistas.

emilitys
Deb@Card

cardD: Sering
FH: Sering
suraffuse: Chare
expensive This: Dete
stance langue
limit: Real
soal: Real

et)

Database Wrapper Classes Encapsulan el SQL para accedera a la relación Relation in relational database: DebitCard (cardID, PIN, startDate, expirationDate, status, limit, total, customerSSN) (underline = primary key, italic = foreign key) Database waqque buttable wa

Clases Decisión Software

- Ocultan decisiones de diseño hechas por el diseñador que pueden cambiar.
- Suelen desarrollarse tarde en el proceso.
- No se deducen del dominio del problema (análisis).
- Por ejemplo: pilas, colas, tablas de datos, conectores, ...

DSIE (UPCT

239

Especificación del Interfaz de Clases

- Definen el interfaz de la clase ocultadora de información incluyendo las operaciones:
 - Información oculta (estructura de datos, dispositivo,...)
 - Criterio de estructuración usado.
 - Cambios que se anticipan.
 - Superclase (si existe).
 - Operaciones heredadas (si existen).
 - Operaciones de la clase:
 - Función ejecutada.
 - Precondición.
 - Postcondición.
 - Parámetros de entrada y salida.
 - Operaciones usadas de otras clases.

DSIE (UPCT)

Diseño Detallado de Software

DSIE (LIDCT)

241

Introducción

- Tras diseñar las clases en tareas y las clases ocultadoras de información es preciso diseñar los aspectos internos a las tareas como composición, sincronización y comunicación.
- Se desarrolla el D. de Colaboración
 Concurrente y Detallado de cada subsistema.

DSIE (UPCT)

242

Diseño de Tareas Compuestas

 Las tareas estructuradas por los criterios de agrupación e inversión se diseñan como clases activas compuestas que anidan a clases pasivas.

DSIE (UPCT)

243

Relación entre Tareas y Clases

- El objeto activo (tarea) es activado por un evento externo, interno o timer y llama a una operación provista por un objeto pasivo.
- El objeto pasivo puede estar dentro de la tarea o fuera de ella.
- Cuando las operaciones se usan de forma exclusiva por la tarea entonces puede anidarse en ella.

DSIE (UPCT)

244

Relación entre Tareas y Clases

- Si es accedida por más de una tarea entonces las operaciones de la clase deben sincronizar el acceso a los datos encapsulados.
- Es necesario definir el contexto en el que la clase va a usarse
- Puede no ser deseable (reusabilidad) el anidar las clases físicamente cuando son accedidas por una sola clase pero implica especificar claramente los aspectos de sincronización.

DSIE (UPCT)

245

División de Responsabilidades

- A veces es útil dividir responsabilidades entre una tarea y una clase anidada.
- Control, secuenciación y responsabilidades de comunicación a la tarea.
- Aspectos estructurales a la clase anidada.

DSIE (UPCT)

Ej. de División de Responsabilidades

- Input/ output device: puede usarse una tarea de interfaz a dispositivo (asíncrono o periódico) con un objeto anidado de interfaz a dispositivo.
- El objeto trata el cómo leer y escribir del dispositivo.
- La tarea trata cuando y cómo la tarea se activa y se comunica con otros objetos (pasivos o activos).

DSIE (LIDCT)

247

Ej. de División de Responsabilidades

- La tarea se activa mediante evento externo o timer y llama a una operación provista por el objeto pasivo para leer.
- Si el objeto interfaz no es accedido por otra tarea no hace falta aspectos de sincronización.

DSIE (LIPCT)

248

Otro Ej. de División de Responsabilidades

- División entre una tarea de control y el objeto anidado dependiente del estado.
- La tarea de control recibe los mensajes y lo encamina al objeto anidado.
- El objeto anidado devuelve la acción que se debe ejecutar.
- La tarea inicia la acción mandando un mensaje o invocando una operación de otro objeto.

DSIE (UPCT)

249

Tareas Compuestas

- Son tareas que encapsulan los objetos anidados que contienen.
- Se utiliza el D. de Colaboración Concurrente detallado.
- Cada tarea compuesta contiene un objeto coordinador que recibe mensajes y lo traduce a invocaciones de operaciones.

DSIE (UPCT)

250

Tareas Agrupadas Temporalmente y Obj. Interfaz de Dispositivo

- Caso: una tarea estructurada como compuesta que contiene tres objetos (uno coordinador y dos interfaz de dispositivo).
- Ambos dispositivos se muestrean periódicamente y con la misma frecuencia.
- Objetivo: separar cómo se accede a los dispositivos de cuándo.
- Mayor flexibilidad y reusabilidad.


DSIE (UPCT


251

Tareas Agrupadas Temporalmente y Obj. Interfaz de Dispositivo Lagine Ingui Lagine La

Tareas Agrupadas Temporalmente y Obj. Interfaz de Dispositivo












Sincronización del Acceso a Clases

- Si una clase es accedida por más de una tarea las operaciones de la clase deben sincronizar el acceso a los datos que encapsula.
- ¿Qué algoritmo de sincronización se usa?
- Separación del qué frente al cómo.
- Cambios posibles:
 - Cambios a la estructura interna de la estructura de datos (pila, cola...).
 - Cambios relativos a la sincronización en el acceso (de exclusión mútua a lectores/escritores).
- Estos cambios no afectan al qué.

DSIE (UPCT)

259



Usando Exclusión Mutua

TEXTP 16.2.3

DSIE (UPCT

261

Diseño de Conectores para Comunicación entre Tareas

- Los Conectores encapsulan los detalles de la comunicación entre tareas tales como la comunicación mediante mensajes.
- Algunos lenguajes de programación concurrente (Ada, Java) proveen mecanismos para comunicación intertareas y sincronización.
- Ninguno de estos lenguajes proporciona comunicación asíncrona de manera directa.

DSIE (UPCT

262

Diseño de Conectores para Comunicación entre Tareas

- La comunicación asíncrona se consigue utilizar una clase ocultadora de información que haga de cola de mensajes.
- Este tipo de clases se llaman conectores.
- Se usa un monitor según el tipo de comunicación.
- Cada monitor es un conector.

DSIE (UPCT

263


Diseño de un Conector Cola de Mensajes

- Utilizado para encapsular el mecanismo de comunicación asíncrona.
- Monitor que encapsula una cola.
- Provee operaciones sincronizadas para enviar mensajes y recibir mensajes.
- El productor se suspende si la cola está llena.
- El productor se reactiva cuando queda un hueco libre.

DSIE (UPCT)

Diseño de un Conector Cola de Mensajes

- Tras añadir el mensaje en la cola el productor continúa sú ejecución enviando otros mensajes.
- El consumidor se suspende si no tiene mensajes en la cola.
- Se asumen varios productores para un consumidor.




Diseño de un Conector Cola de Mensajes monitor MessageQueue

```
private maxCount : Integer :=0;
public send (in message)
   while messageCount = maxCount do wait;
   place message in buffer;
   Increment messageCount;
if messageCount = 1 then signal;
 nd send;
 public receive (out message)
   while messageCount =0 do wait;
   remove message from buffer;
   decrement messageCount;
   if messageCount = maxCount - 1 then signal;
 nd receive;
end MessageQueue;
```

Diseño de un Conector Buffer de Mensajes

- Usado para encapsular el mecanismo de comunicación síncrona sin respuesta.
- El productor se suspende si el buffer está lleno.
- El productor se suspende hasta que es atendido el mensaje dejado en el buffer.
- El consumidor se suspende si el buffer está vacío.
- Un productor y un consumidor.

Diseño de un Conector Buffer de Mensajes



Diseño de un Conector Buffer de Mensajes

```
monitor MessageBuffer
private messageBufferFull : Boolean :=false;
public send (in message)
    place message in buffer;
    messageBufferFull := true;
    signal;
    while messageBufferFull = true do wait;
 end send;
public receive (out message)
   while messageBufferFull =false do wait;
    remove message from buffer;
messageBufferFull := false;
    signal;
end MessageBuffer;
```

Diseño de un Buffer de Mensajes y Conector de Respuesta

- Usado para encapsular el mecanismo de comunicación síncrona con respuesta.
- El conector es un monitor que encapsula un buffer simple de mensaje y otro de respuesta simple.
- Se proveen operaciones sincronizadas para enviar, recibir y enviar respuesta.
- El productor envía, el consumidor recibe y manda la respuesta.

E (UPCT)

Diseño de un Buffer de Mensajes y Conector de Respuesta

- Tras colocar el mensaje en el buffer el productor se suspende hasta recibir la respuesta.
- El consumidor se suspende si el buffer está vacío
- Un productor y un consumidor.

272

Diseño de un Buffer de Mensajes y Conector de Respuesta monitor MessageBuffer&Response private messageBufferFull : Boolean :=false; private messageBufferFull : Boolean :=false; private responseBufferFull : Boolean :=false; public send (in message, out response) place message in buffer; messageBufferFull := true; signal; while responseBufferFull = false do wait; remove response from response buffer; responseBufferFull := false; end send; public receive (out message) while messageBufferFull = false do wait; remove message from buffer; messageBufferFull := false; end receive;

Diseño de un Buffer de Mensajes y Conector de Respuesta public reply (in response) Place response in response buffer; responseBufferFull := true; signal; end reply; end MessageBuffer&Response;

Diseño de Tareas Cooperantes usando Conectores

- Consideramos un grupo de tareas cooperantes que se comunican mediante un objeto conector.
- Una tarea envía un mensaje y otra lo recibe a través del conector.

(4007)

Diseño de Tareas Cooperantes usando Conectores Introducciones de Conectores Introducciones de Conectores de Cone



Lógica de Secuenciación de Eventos de Tareas

- Se describe cómo la tarea responde a cada uno de los mensajes o eventos de entrada.
- Además se indica la salida generada.
- Se describe p.e. en pseudocódigo.
- Si la tarea es compuesta de otros objetos anidados el objeto coordinador recibe peticiones e invoca las operaciones de los objetos anidados.
- En este caso el objeto coordinador ejecuta la lógica de la secuencia de eventos.

СТ)

Ej. Lógica de Secuenciación de Eventos de Tareas

P.e. para una tarea que envía:

loop
 Prepare message containing message name
 (type) and optional message parameters;
 send(message) to receiver;
end loop;

Ej. Lógica de Secuenciación de Eventos de Tareas

P.e. para una tarea que recibe eventos de otras:

```
loop
receive (message) from sender;
Extract message name and any message parameters from message of message type 1:
    objectA.operationX (optional params)
    ...
message type 2:
    objectB.operationY (optional params)
...
end case
end loop;
```

Ej. Lógica de Secuenciación de Eventos de Tareas

Si se interactúa con conector:

aConnector.send(message)

o bien
aConnector.receive(message)

Conclusión

- Se han diseñado los detalles internos de aquellas tareas formadas por otros objetos.
- Se han tratado aspectos de sincronización.
- Se han diseñado conectores que encapsulan la comunicación entre tareas.
- Se han definido los detalles internos de cada tarea mediante la lógica de secuenciación de eventos.

IE (UPCT)

Análisis de Productividad de Diseños Sw Concurrentes y de Tiempo Real

DSIE (LIPCT)

284

Introducción

- El estudio de la productividad de diseños Sw es particularmente importante en sistemas concurrentes y de tiempo real.
- Un fallo puede dar lugar a una catástrofe.
- La detección temprana de problemas de productividad permite el estudio de alternativas de diseño.

DSIE (UPCT)

285

Introducción

- COMET considera dos enfoques:
 - La Teoría de Planificación de Tiempo Real.
 - 🗾 El análisis de Secuencia de Eventos.

DSIE (UPCT)

286

TPTR

- La Teoría de Planificación de Tiempo Real estudia los aspectos de planificación de tareas concurrentes a partir de prioridades con vistas a satisfacer restricciones fuertes de tiempo real.
 - ¿Un grupo de tareas cuya utilización de CPU se conoce cumplirán sus deadlines?
- Teorema de Acotamiento de Utilización.
- Teorema de Compleción de Tiempos.
- Tareas Aperiódicas.
- Inversión de Prioridades.
- Teorema de Acotamiento de Utilización Generalizado.

DSIE (UPCT)

287

Reflexión Final

Conclusiones Globales

- UML es una notación, no una metodología.
- Distintas propuestas usan UML con distintas metodologías y procesos.
- Los sistemas concurrentes y de tiempo real poseen peculiaridades específicas.
- COMET usa UML con estereotipos para representar los distintos elementos de los sistemas.

.....

Conclusiones Globales

- COMET se centra en la fase de Diseño.
- Aporta heurísticos para el particionamiento y clasificación de los distintos elementos que forman un sistema.
- Desarrolla 4 casos de estudio completos con características distintas.
- ¿ Profile UML Rational Rose ?

SIE (LIDCT)