

Guia de Uso — transfer.firebee.com.br

Serviço de compartilhamento de arquivos via curl

Equipe de Desenvolvimento Firebee

Maio 2026

Sumário

1	Guia de Uso — transfer.firebee.com.br	1
1.1	Visão Geral	1
1.2	Upload de Arquivos	2
1.3	Download de Arquivos	2
1.4	Upload via Pipe (stdin)	3
1.5	Alias / Função de Conveniência	3
1.6	Compartilhando com Outras Pessoas	4
1.7	Limites do Serviço	4
1.8	Resolução de Problemas	4
1.9	Configuração do Serviço (Referência)	5

1 Guia de Uso — transfer.firebee.com.br

1.1 Visão Geral

O **transfer.sh** é um serviço de compartilhamento de arquivos leve, auto-hospedado, acessado inteiramente via linha de comando com `curl`. Não há interface web de upload, não há conta para criar — basta fazer o upload de um arquivo e compartilhar a URL gerada.

A instância Firebee está disponível em:

`http://transfer.firebee.com.br:3210`

Importante: a porta `:3210` é obrigatória em todas as URLs. O serviço não responde na porta padrão `80/443`.

1.2 Upload de Arquivos

1.2.1 Sintaxe básica

```
curl --upload-file <caminho-do-arquivo> http://transfer.firebee.com.br:3210
```

O servidor retorna uma URL única para o arquivo. Exemplo real:

```
$ curl --upload-file ./teste.txt http://transfer.firebee.com.br:3210  
http://transfer.firebee.com.br:3210/G2k6d6aMSl/teste.txt
```

A URL gerada contém um identificador aleatório (G2k6d6aMSl) seguido do nome original do arquivo.

1.2.2 Exemplos por tipo de arquivo

Arquivo de texto:

```
curl --upload-file ./relatorio.txt http://transfer.firebee.com.br:3210
```

Arquivo comprimido:

```
curl --upload-file ./backup.tar.gz http://transfer.firebee.com.br:3210
```

Imagem:

```
curl --upload-file ./screenshot.png http://transfer.firebee.com.br:3210
```

Qualquer extensão funciona — o nome do arquivo na URL preserva a extensão original.

1.3 Download de Arquivos

Para baixar, use a URL retornada no upload diretamente no navegador ou via curl:

```
curl http://transfer.firebee.com.br:3210/G2k6d6aMSl/teste.txt -o teste.txt
```

Ou salve com o nome original automaticamente:

```
curl -O http://transfer.firebee.com.br:3210/G2k6d6aMSl/teste.txt
```

1.4 Upload via Pipe (stdin)

É possível enviar dados diretamente de um pipe, sem criar arquivo intermediário:

```
cat arquivo.txt | curl -X PUT --upload-file "-" http://transfer.firebee.com.br:3210/
```

Casos de uso com pipe:

Comprimir e enviar em um único comando:

```
tar czf - ./pasta/ | curl -X PUT --upload-file "-" http://transfer.firebee.com.br:3210/
```

Enviar saída de um comando:

```
ps aux | curl -X PUT --upload-file "-" http://transfer.firebee.com.br:3210/processos
```

Dump de banco de dados direto para o serviço:

```
mongodump --archive | curl -X PUT --upload-file "-" http://transfer.firebee.com.br:3210/
```

1.5 Alias / Função de Conveniência

Adicione ao ~/.bashrc ou ~/.zshrc para facilitar o uso:

```
transfer() {  
  if [ -z "$1" ]; then  
    echo "Uso: transfer <arquivo>"  
    return 1  
  fi  
  curl --upload-file "$1" "http://transfer.firebee.com.br:3210/${basename "$1"}"  
  echo # nova linha após a URL  
}
```

Após recarregar o shell (source ~/.bashrc), o uso fica simples:

```
transfer relatorio.pdf  
transfer backup.tar.gz
```

1.6 Compartilhando com Outras Pessoas

A URL retornada pelo upload pode ser compartilhada com qualquer pessoa que tenha acesso à rede onde o serviço está exposto. Basta enviar a URL — não é necessária autenticação para baixar.

`http://transfer.firebee.com.br:3210/G2k6d6aMSl/teste.txt`

^^^^^^

ID único gerado automaticamente

Atenção de segurança: a URL é o único “segredo” do arquivo. Qualquer pessoa que tiver a URL pode baixá-lo. Não compartilhe URLs de arquivos sensíveis em canais públicos.

1.7 Limites do Serviço

Parâmetro	Valor
Tamanho máximo por arquivo	5 GB
Tempo de retenção	14 dias (arquivos são deletados automaticamente)
Rate limit	10 requisições por janela de tempo
Provedor de armazenamento	Local (disco do servidor VPS)

Arquivos são apagados automaticamente após 14 dias. Se precisar de persistência maior, faça novo upload antes do vencimento.

1.8 Resolução de Problemas

1.8.1 A URL não abre no navegador

Verifique se a porta :3210 está incluída na URL. O serviço não responde em `http://transfer.firebee.com.br` sem a porta.

1.8.2 Erro de rate limit

Se receber erro HTTP 429, aguarde alguns instantes e tente novamente. O limite é de 10 requisições por janela.

1.8.3 Upload lento ou interrompido

Para arquivos grandes, use a flag `--limit-rate` para controlar a velocidade e evitar timeouts:

```
curl --upload-file ./arquivo-grande.tar.gz --limit-rate 10M http://transfer.fireb
```

1.8.4 Verificar progresso do upload

```
curl --upload-file ./arquivo.tar.gz http://transfer.firebee.com.br:3210 --progress
```

1.9 Configuração do Serviço (Referência)

O serviço é executado via Docker Compose na VPS:

```
image: dutchcoders/transfer.sh:latest  
porta: 3210 → 8080 (interna)  
armazenamento: volume local /data  
max upload: 5 GB  
purge: 14 dias
```

Repositório de configuração: `transfer-sh-firebee/docker-compose.yaml`