



Guia de instalação SQL Server 2022

Introdução


Este guia não contempla a instalação do Windows server, contendo apenas a instalação do SQL Server 2022 e suas ferramentas de administração e desenvolvimento.

Instalação SQL Server 2022

Execute o SETUP do SQL Server, selecione "Installation" no painel à esquerda e em seguida a primeira opção, como abaixo:




Na primeira tela do Setup vamos selecionar a edição de Instalação, Developer para ambiente de desenvolvimento e homologação, Standard ou Enterprise para produção. No caso das edições de produção, será necessário entrar com o **Product key** como indicado na imagem abaixo.








ATENÇÃO: Não marque a opção de atualização automática, em Bancos de Dados temos que testar as atualizações em ambiente controlado antes de aplica-las!



Na tela seguinte "**Azure Extension..**" deixe desmarcado e avance, esta configuração integra com o ambiente de nuvem da Microsoft e requer uma subscrição.

Na tela **Install Rules** o programa de SETUP verifica se o servidor atende aos requisitos para instalação do SQL Server. Um alerta comum é este abaixo, sobre o Firewall do Windows. Podemos seguir com a instalação normalmente, mas se este servidor for receber conexões de outras máquinas devemos configurar o Firewall do Windows para liberar o acesso a algumas portas TCP/IP (por exemplo para instância default do SQL Server temos que liberar acesso a porta 1433).




Na tela de **Feature Selection** selecione as funcionalidades que você pretende utilizar, recomendo no mínimo as funcionalidades marcadas na imagem a seguir.

Outro ponto importante, em servidores com múltiplos discos, alterar a localização em destaque na figura abaixo, para volume de maior capacidade, já que os logs da instância e bancos de sistema serão criados nesta localização.







Em Instance Configuration selecionamos o tipo de instância para instalação, sempre que possível utilize **Default instance**, pois seu acesso é mais simples utiliza o mesmo nome Windows do Servidor. A resolução de porta é automática, pois todos os clientes estão configurados para utilizar a porta 1433 para instancia Default.

No caso de selecionar **Named instance** você terá que fornecer um nome único, pois cada instância nomeada utiliza um nome e porta TCP/IP diferente. Para o cliente identificar em que porta uma instância nomeada está se comunicando, ele envia para o servidor uma requisição UDP 1434, onde o serviço **SQL Browser** recebe e devolve a lista de instâncias e em que porta TCP/IP cada uma delas está escutando. Para acessar uma instância nomeada você terá que utilizar um nome composto do nome Windows "\" nome da instância nomeada, Exemplo SRVSQL\INSTANCIA2.







📸 SQL Server 2022 Setup				
Instance Configuration Specify the name and instance		Server. Instance ID becomes part of the installation path.		
Edition License Terms Global Rules	 ● Default instance ○ Named instance: * MSSQLSERVER 			
Microsoft Update Product Updates Install Setup Files	Instance <u>I</u> D:	MSSQLSERVER		
Install Rules Azure Extension for SOL Server	SQL Server directory:	C:\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER		

Em **Server Configuration** entre com a conta de serviço e senha, ideal é utilizar a mesma dos demais servidores SQL Server. Recomendo atribuir a conta de serviço aos seguintes serviços: SQL Server Agent e SQL Server Database Engine, os demais serviços podem ficar com o padrão.

Altere o modo de inicialização do serviço **SQL Server Agent** para "Automatic". Marque a opção "Grant Perform Volume Maintenance..." para melhor desempenho nas operações de criação de arquivos dos Bancos de Dados e de seu crescimento.




Se for necessário alterar a **Collation**, basta clicar na segunda aba, onde você poderá selecionar a **Collation** do Database Engine. Procure manter a mesma **Colation** entre os servidores, principalmente com relação a acentuação (AS / AI) e maiúsculo/minúsculo (CI / CS).








Na tela **Database Engine Configuration** temos várias configurações a fazer. Na primeira aba **Server Configuration** definimos o modo de autenticação, recomendo selecionar "Mixed Mode" e entrar com a senha que será utilizada pelo Login **SA**. Acrescente seu usuário corrente como administrador do SQL Server, além da conta de serviço.



Na segunda aba **Data Directories** selecionamos os caminhos de diretório para cada componente do SQL Server. Recomendo alterar os caminhos para arquivos de Dados e Log, além do diretório de Backup. Caminhos curtos tornam as operações de administração do dia a dia mais fáceis!

Recomendação importante da Microsoft é de posicionar Arquivos de Dados, Log e Backup em volumes diferentes, para bom desempenho.








A terceira aba **TempDB** serve para configurar os arquivos do Banco de Dados de Sistema TempDB. A Microsoft indica as seguintes recomendações para configurar a TempDB:

Quantidade de Arquivos (Number of files)

- Criar um Arquivo de Dados para cada Core, até 8 Cores.
- A partir de 8 Cores, criar mais um Arquivo de Dados a cada grupo de 4 Cores

Tamanho inicial e taxa de crescimento

- Definir o tamanho inicial próximo do necessário (Initial size). A TempDB é recriada a cada reinicio do SQL Server, assim seus arquivos serão criados já com o tamanho necessário. Se deixar o padrão, o SQL Server terá que crescer muitas vezes os arquivos, até chegar no tamanho ideal. Este crescimento constante gera fragmentação nos arquivos, prejudicando o desempenho.
- Definir saltos de crescimento grandes (Autogrowth), evitar crescer de pouquinho em pouquinho, gerando fragmentação.



A quarta aba **MaxDOP** é nova no SETUP do SQL Server 2022, pode ser ajustada após a instalação com SP_CONFIGURE. **MaxDOP** indica o uso ou não de mais de um processador na execução de consultas. Esta opção é configurada automaticamente de acordo com a quantidade de Cores do Servidor.





Server Configuration	Data Directories TempDB	MaxDOP	Memory	FILESTREAM		
When an instance of SQL Server runs on a computer that has more than one CPU logical core, it detects the best degree of parallelism, that is, the number of processors employed to run a single statement, for each parallel plan execution. MAXDOP specifies the maximum number of cores to utilize for this instance.						
Detected logical CPU cores on this computer: 8						
Maximum degree of	parallelism (MaxDOP)*:	^ _				
* The displayed default value was either calculated by Setup, or was explicitly specified on the Setup command line with the /SQLMAXDOP parameter.						


A quinta aba **Memory** também é nova no SETUP do SQL Server 2022, pode ser ajustada depois da instalação com SP_CONFIGURE. É muito importante limitar a memória do SQL server para evitar prejuízos no desempenho, apesar do auto ajuste que o SQL Server procura fazer automaticamente. Verifique a quantidade de RAM que seu servidor tem, veja que outros programas serão instalados, ao menos 10% da RAM deve ser destinada para o Windows.

Server Configuration Data D	irectories TempDB	MaxDOP Memory	FILESTREAM				
SQL Server can change its memory requirements dynamically based on available system resources. However, in some scenarios you can configure the range of memory (in MB) that is managed by the SQL Server Memory Manager for this instance, by specifying min server memory and/or max server memory.							
	<u>R</u> ecommended	O <u>D</u> efault					
Min Server Memory (MB):	0	0					
Ma <u>x</u> Server Memory (MB):	40000	2147483647					
*The displayed recommended values were calculated by Setup based on your system configuration and edition, unless these were explicitly specified in the Setup command line using the /SQLMINMEMORY and /SQLMAXMEMORY parameters.							
For more information see: Server Memory Server Configuration Options.							
☑ Click here to accept the recommended memory configurations for the SQL Server Database Engine							


Na sexta e última aba FILESTREAM, recomendo habilitar esta funcionalidade como abaixo.








Finalmente chegamos na última tela com o resumo da instalação, basta clicar em Install para iniciar a instalação.



Se tudo correr bem você verá a tela abaixo, com sucesso na instalação PARABÉNS!








Em seguida vamos instalar a ferramenta de administração SQL Server Management Studio (SSMS).





SQL Server Management Studio (SSMS)

Na tela inicial de SETUP do SQL Server encontramos o link para página de Download do SSMS, selecionando como abaixo o Browser será aberto na página de Download.



ATENÇÃO


Selecione a instalação em Inglês, role a tela até aparecer "Idiomas disponíveis" e clique em "Inglês" para fazer Download do SETUP em Inglês!



A tela de SETUP será similar a esta, apenas a versão poderá ser mais atual! Basta clicar em **Install** e aguardar.







FIM