

Pantallas principales de KoiCloud

Mismo alcance, misma arquitectura de información y mismos campos de salida que la Entrega 2. Lo que cambia es la piel: papel hueso, tinta casi negra, retículas duras, turquesa y verdes, y un koi en pixel art como única concesión emocional. **Un reporte anual de 1983 que resulta ser un panel de control.**

Proyecto KoiCloud · DBaaS PostgreSQL Equipo Hugo Escobar · Jason Gutiérrez · Jousé Menendez · Diego Joachin Piel docs/visual-guidelines.md

Alcance docs/entrega-2/alcance.md (sellado)

Piso — qué es obligatorio

La estructura. No se negocia y no sale de aquí: sale del alcance sellado y de los contratos.

- Qué pantallas existen y en qué orden aparecen.
- Qué campos entran y, sobre todo, **qué campos salen** — los bloques CAMPOS DE SALIDA de cada pantalla.
- Los tres estados de todo listado: cargando, vacío con salida, error con reintento.
- Fuentes: alcance.md, architecture/api-surface.md, architecture/data-model.md.

Techo — hasta dónde puede llegar

Esta hoja es el techo visual. Si una pantalla del producto se ve así, está terminada; si se ve mejor, mejor.

- Color, tipografía, espaciado, densidad y movimiento salen de visual-guidelines.md.
- Tema claro único. Nada de modo oscuro, nada de Inter, nada de morado.
- El koi aparece solo donde la guía lo permite (§7.3): landing, auth, vacío, provisioning, arranque y 404.
- Ninguna pantalla nueva: el alcance está sellado.

El sistema, antes de las pantallas

Todo lo que sigue se arma solo con estas piezas. Si una pantalla necesita algo que no está aquí, primero se agrega al sistema — no se inventa en la pantalla. Tokens, escala tipográfica y reglas de contraste salen literales de `visual-guidelines.md` §2 a §6.

SUSTRATO, TINTA Y LÍNEAS

--bone #F2ECDC · fondo	--bone-raised #FBF7EC · tarjeta	--bone-sunk #E8E0CC · th, lateral	--paper #FFFCF4 · lienzo	--ink #14211F · texto	--ink-muted #4C5B58 · secundario
---	--	--	---	--	---

TURQUESA, VERDE Y ACENTOS

--turquoise-100 badge, activo	--turquoise-300 agua, serie	--turquoise-500 relleno · no texto	--turquoise-700 acción, enlace	--green-700 éxito	--green-100 badge en línea
--koi marca · no texto	--koi-soft banda de atención	--marigold aviso, serie	--lagoon serie, anotación	--warn #8A5A0A	--danger #A81F2B

Tres tokens **no son colores de texto**: turquoise-500 (2.89), koi (3.20) y ink-faint (3.82) sobre hueso. Rellenos, trazos, iconos y titulares ≥24 px — nunca párrafo.

ESCALA TIPOGRÁFICA

display-xl · 56/60	Tu estanque
display-l · 40/44	42.5 h
display-m · 28/34	Detalle del pond
display-s · 20/26	Cadena de conexión
body-m · 14/20	Instrument Sans 14 es el defecto de la app: tablas, formularios y descripciones.
body-s · 13/18	Ayudas, metadatos y pie de tarjeta en 13 px.
label · 12/16	Etiqueta de campo · encabezado de columna
overline · 11/14	ENCABEZADO DE GRUPO
mono-m · 13/20	postgresql://koi:....@vps.koicloud.dev:15007/app
mono-s · 12/18	2026-09-20T03:15:04Z · 8f2a...c91

Fraunces nunca por debajo de 20 px. Toda cifra en tabla o KPI va tabular y alineada a la derecha.

BOTONES, BADGES Y CONTROLES

Botones

Una sola acción primaria por región. El koi nunca es color de botón.

Crear pond

Cancelar

Copiar URI

Eliminar pond

Eliminar...

Creando...

Estados del pond

Texto + glifo siempre. Ningún estado se codifica solo por color.

○ En cola

◀ Aprovisionando...

● En línea

◀ Restaurando...

■ Detenido

◀ Eliminando...

× Eliminado

× Con fallas

La suspensión es de la cuenta, no del pond: se comunica con un banner global, nunca con un badge de pond.

Campos

Etiqueta arriba, ayuda debajo, error con glifo.

Nombre del pond

inventario-mvp

Minúsculas, números y guiones. Entre 3 y 40 caracteres.

Plan

micro · heredado de la suscripción

Correo

ana@ejemplo

✗ Escribe un correo válido, como ana@ejemplo.gt

☒ Entiendo que el pago es simulado y no se realiza ningún cobro real.


Densidad

Fila de 40 px, sin zebra, micro-barra inline y cifras tabulares.

Pond	Estado	Almacenamiento	Uso
inventario-mvp	● En línea	0.31 GB	
reportes-dev	■ Detenido	0.86 GB	
tienda-demo	✗ Con fallas	0.97 GB	

La micro-barra pasa a marigold sobre 80 % y a danger sobre 95 %.

EL KOI · DÓNDE SÍ Y DÓNDE NO




Reglas del estanque

Funciona porque todo lo demás es severo.

Sí: landing (panel de 320 px), auth (columna de 40 %), estado vacío (240×160), provisioning y restoring (tira de 192×64 en la tarjeta), arranque de sesión (160×120), 404 (320×200), favicon y logotipo.

No: koi detrás de datos, texto o tablas · más de un estanque por pantalla · koi en administración, consola SQL o facturación · koi como indicador de estado real · koi rotado, con opacidad, sombra o degradado · escalado no entero.



⌵ Aprovisionando... ~40 s

LO QUE ESTA SECCIÓN FIJA

No es una pantalla del producto: es el contrato visual que usan todas las de abajo.

tokens	Los de visual-guidelines.md §2.1, sin un solo hex literal fuera del bloque :root
tipografía	Fraunces (display ≥20 px) · Instrument Sans (UI) · IBM Plex Mono (técnico)
radios	0 celdas · 2 controles · 4 tarjetas y diálogos · 6 solo el panel del estanque
elevación	Sin sombra en tarjetas. Offset duro solo en popover (3 px) y diálogo (6 px)
foco	--shadow-focus en todo interactivo; nunca outline: none sin reemplazo
movimiento	80 ms hover · 140 ms popover · 240 ms diálogo · el koi es la única animación con carácter

Landing y catálogo público

Único lugar con hero de 56 px y con el panel del estanque a 320 px de alto. Los planes se muestran con nombre, descripción, precio y vigencia — los cuatro datos que pide el enunciado. Micro va destacado con borde de 2 px turquesa, no con color de fondo.

koicloud.dev/

 **KoiCloud**

PlanesCómo funcionaIniciar sesiónCrear cuenta

Tu Postgres en línea antes de que se enfríe el café.

KoiCloud te da una base PostgreSQL 16 gestionada — un **pond** — con cadena de conexión, consola SQL, respaldos diarios y uso medido. Desde la web, desde la terminal o desde tu agente.

Crear cuenta

Ver planes

~40 s


3

USD 5

de crear a conectar

superficies: web, CLI, MCP

plan Micro al mes



PLANES · PRECIO Y VIGENCIA

Sandbox

USD 0

Pruebas internas del producto.

- 1 pond · 1 GB
- Vigencia 10 minutos
- Sin respaldos

Probar

Micro

Recomendado

USD 5 / mes

1 pond, 1 GB, respaldos 7 días.

- 1 pond · 1 GB
- Vigencia mensual · pago simulado
- Respaldo diario · retención 7 días
- Consola SQL y acceso agente

Contratar Micro

Pro

USD 0.02 / hora

Hasta 10 ponds, post-pago por uso.

- Hasta 10 ponds · 20 GB
- Vigencia por uso · post-pago
- Respaldo diario · retención 7 días

Contratar Pro

▲ Pago simulado. Este es un proyecto académico: no se realiza ningún cobro real y no hay pasarela de pago.

CÓMO FUNCIONA

PASO 1

Contratas un plan

El pago es simulado y queda registrado con su factura. Tu suscripción define cuántos ponds puedes tener.

PASO 2

Creas tu pond

Encolamos el trabajo, el nodo levanta un contenedor PostgreSQL 16 real y te devolvemos host, puerto y credenciales.

PASO 3

Te conectas

Desde tu app con la URI, desde la consola SQL del navegador, desde la CLI o desde tu agente por MCP.

CAMPOS DE SALIDA · GET /PLANS

Catálogo público. El piso: estos campos se muestran en pantalla, no solo se reciben.

items[].id	sandbox micro pro (slug, no uuid)
items[].name	Sandbox Micro Pro
items[].description	1 pond, 1 GB, backups 7 días

items[].price_monthly_usd	0.00 5.00 0.00 (Pro cobra por uso)
items[].max_ponds	1 1 10
items[].max_storage_gb	1 1 20
items[].validity_minutes	10 43200 null
items[].postpaid	false false true
items[].active	true

Registro, verificación, sesión y restablecimiento

Cuatro pantallas con el mismo esqueleto: 40 % de estanque a la izquierda, formulario de 400 px centrado a la derecha, un solo botón primario. El estanque es la única imagen; nada de ilustraciones de stock.

koicloud.dev/registro



Crea tu cuenta

Te enviamos un enlace de verificación con 24 horas de vigencia.

Nombre completo

Ana López

Correo

ana@ejemplo.gt

Contraseña

.....Mostrar

Mínimo 10 caracteres. No uses una contraseña que ya tengas en otro servicio.

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

E1-02 · VERIFICAR CORREO

Revisa tu correo

Enviamos el enlace a **ana@ejemplo.gt**. Vence en 24 horas.

Reenviar enlace

email_verified = false

E1-03 · INICIAR SESIÓN

Entra a tu estanque

Correo

ana@ejemplo.gt

Contraseña

.....

✗ Correo o contraseña incorrectos

invalid_credentials

Iniciar sesión

E1-04 · RESTABLECER

Recupera el acceso

Correo

ana@ejemplo.gt

Te enviamos un enlace para definir una contraseña nueva. El enlace se consume al usarse.

Enviar enlace

CAMPOS DE SALIDA · POST /AUTH/REGISTER · POST /AUTH/LOGIN	
Igual que en la Entrega 2: la cuenta nace sin verificar y el siguiente paso se dice en pantalla.	
user.id	8f2a...c91
email	ana@ejemplo.gt
email_verified	false
siguiente paso	Enlace de verificación (24 h) enviado al correo
login → access_token	JWT (15 min)
login → refresh_token	rotatorio (solo hash en base)
errores	email_taken 409 · password_too_weak 422 · invalid_credentials 401 · email_not_verified 403 · rate_limited 429

CAMPOS DE SALIDA · POST /SUBSCRIPTIONS (PAGO SIMULADO)

Una sola llamada devuelve suscripción, factura y pago: los tres se muestran al usuario.

subscription.status	active
subscription.plan_id	micro
subscription.current_period_end	2026-10-12T00:00:00Z
subscription.cancel_at_period_end	false
payment.status	succeeded
payment.method	simulated_card
invoice.number	K0I-202609-0042
invoice.subtotal_usd	4.4643
invoice.iva_usd	0.5357 (12 %)
invoice.total_usd	5.0000 (IVA incluido; desglose en el PDF)
invoice.status	paid

Equivalente CLI: koicloud subscription subscribe micro → imprime token de confirmación → koicloud confirm cnf_...

Dashboard de ponds

Fila de cuatro KPI arriba, rejilla del estanque (una celda de 14 px por pond, coloreada por estado) y tabla densa abajo. Sin koi: aquí hay datos. El estado observado se refresca por polling y la fila destella 600 ms al cambiar — la tabla nunca se reordena sola.

koicloud.dev/app/ponds

 KoiCloud

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

PLAN MICRO

Uso del mes: 42.5 h. Próximo corte 12 oct 2026.

KoiCloud / Ponds

Crear pondAna LópezAL

Tus ponds

Estado observado del nodo, no el deseado. Se actualiza cada 4 segundos.

Ponds en línea

2de 4

1 detenido · 1 con fallas

Plan

Micro

USD 5.00 / mes · renueva 12 oct

Uso del mes

42.5h

▲ 6.2 h vs. agosto

Almacenamiento

0.31GB

31 % de 1 GB del plan

Rejilla del estanque

Una celda por pond, color por estado. Toda la flota de un vistazo.

En línea

Aprovisionando

Detenido

Con fallas

Cupo libre

Último error

tienda-demo · intento 3 de 3

job=create_pond
code=disk_full
detalle=no space left on device
node=node-01 intentos=3

Reintentar

Ver bitácora

Nombre	Plan	Estado	Host : puerto	Tamaño	Creado	Acció
inventario-mvp	micro	• En línea	vps.koicloud.dev:15007	0.31 GB	hace 6 d	Abrir
demo-staging	micro	◀ Aprovisionando...	— (al quedar en línea)	—	hace 12 s	Abrir
reportes-dev	micro	■ Detenido	vps.koicloud.dev:15012	0.86 GB	hace 21 d	Abrir
tienda-demo	micro	× Con fallas	—	—	hace 2 h	Reintentar
4 ponds				última lectura 20:14:38		

CAMPOS DE SALIDA · GET /PONDS

Los mismos de la Entrega 2. host y port solo existen cuando el estado observado es running.

items[].id	uuid
items[].name	inventario-mvp
items[].plan_id	micro
items[].desired_state	running stopped deleted
items[].observed_state	pending provisioning running stopped restoring deleting deleted failed
items[].host / port	vps.koicloud.dev / 15007 — presentes solo si observed = running
items[].size_bytes	332859392 (última muestra del agente)
items[].created_at	2026-09-14T18:22:09Z
items[].last_error	disk_full (solo cuando observed = failed)

Equivalente CLI: koicloud pond list · MCP: list_ponds() — misma API, sin lógica duplicada.

Crear pond

Diálogo de 560 px sobre el dashboard, no una página aparte. Configuración básica del alcance: nombre, versión del motor y el plan heredado de la suscripción como dato de solo lectura. La validación del nombre es en vivo, con eco en mono de cómo quedará.

koicloud.dev/app/ponds · diálogo Crear pond

Nuevo pond

Levantamos un contenedor PostgreSQL 16 real en el nodo. Tarda unos 40 segundos.

Nombre

inventario-mvp

• disponible

Minúsculas, números y guiones; 3 a 40 caracteres. Quedará como **inventario-mvp**.

Motor y versión

PostgreSQL 16

▼

Única versión del alcance comprometido.

Plan

micro · heredado de tu suscripción

Define el límite de ponds y de almacenamiento. Para cambiarlo, cambia de plan.

• Al crear, te llevamos al detalle del pond. Verás el estado **Aprovisionando...** hasta que el nodo confirme.

Cancelar

Crear pond

CAMPOS DE SALIDA · POST /PONDS → 202 ACCEPTEDJOB

Respuesta asíncrona: la pantalla no miente diciendo “listo”, dice “en cola”.

job.id	b31e...9a
job.type	create_pond
job.status	queued
pond.id	uuid
pond.name	inventario-mvp
pond.desired_state	running
pond.observed_state	pending → provisioning
pond.plan_id	micro (heredado, no editable)
errores	pond_name_taken 409 · plan_limit_reached 409 · disk_full 507

Desde CLI y MCP esta acción es mutante: primero propone (confirmation_required), luego confirma. Ver pantalla 11.

Detalle del pond · resumen

Nombre en Fraunces 28 con el badge de estado al lado y las acciones a la derecha. Seis pestañas: Resumen, Conexión, Consola, Respaldos, Uso y Configuración. Los límites del plan se leen como KPI con micro-barra, no como texto suelto.

koicloud.dev/app/ponds/inventario-mvp

 KoiCloud

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

KoiCloud / Ponds / inventario-mvp

Abrir consola SQL

Ana LópezAL

inventario-mvp

• En línea

PostgreSQL 16 · plan micro · nodo node-01 · creado el 14 sep 2026

Resumen

Conexión

Consola

Respaldos

Uso

Configuración

Almacenamiento

0.31 / 1 GB

31 % del límite del plan

Horas este mes

18.2 h

▲ en línea desde hace 6 d

Último respaldo

03:15

hoy · diario · 24.8 MB

Latido del nodo

hace 3 s

node-01 · alive

Datos del pond


Copiar todo

Lo que el control plane sabe de esta instancia.

id	7c1d4e9a-33b8-4a51-9f02-8d61ac0b2e44	Copiar
motor	postgres:16	
nodo	node-01 · alive	
host: puerto	vps.koicloud.dev:15007	Copiar
estado deseado	running	
estado observado	running	
creado	2026-09-14T18:22:09Z	

Mientras aprovisiona

Así se ve la tarjeta de un pond recién creado.



demo-staging

◀ Aprovisionando...

Suele tomar unos 40 segundos. Te avisamos aquí mismo.

El koi solo nada en provisioning y restoring, dentro de una tira de 192×64. Es decoración de estado: la verdad la dice el badge.

Zona de riesgo

Eliminar deja un respaldo pre_delete.

Al eliminar encolamos primero un respaldo pre_delete y luego el borrado del contenedor. Te pediremos escribir el nombre del pond.

Eliminar pond...

CAMPOS DE SALIDA · GET /PONDS/{ID}

Detalle con estado observado, no solo el deseado: es lo que hace útil al panel.

pond.id	7c1d4e9a-33b8-4a51-9f02-8d61ac0b2e44
pond.name	inventario-mvp
pond.engine_version	16
pond.plan_id	micro
pond.node_id	node-01
pond.desired_state	running
pond.observed_state	running
pond.host_port	15007 (único por pond)
pond.size_bytes	332859392

pond.last_sample_at	2026-09-20T20:14:35Z
pond.last_error	null
Equivalente CLI: koicloud pond show inventario-mvp·MCP: get_pond("inventario-mvp")	

Cadena de conexión

La pantalla que justifica el producto: de “creé un pond” a “mi app conecta”. Lienzo paper, IBM Plex Mono, contraseña enmascarada por defecto y copiar por campo. La contraseña no se escribe en el DOM hasta que el usuario pulsa Mostrar.

koicloud.dev/app/ponds/inventario-mvp/conexion

KoiCloud

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

Ponds / inventario-mvp / Conexión

Copiar URIRotar contraseña...ALAna López

inventario-mvp

En línea

Credenciales generadas al crear el pond. Cifradas en reposo.

Resumen

Conexión

Consola

Respaldos

Uso

Configuración

Cadena de conexión		Copiar todo
host	vps.koicloud.dev	Copiar
port	15007	Copiar
database	app	Copiar
username	koi	Copiar
password		Mostrar
uri	postgresql://koi:.....@vps.koicloud.dev:15007/app	Copiar

CONECTAR DESDE

psql

.env

Node

Python

✓ Copiado

psql

Copiar

psql"postgresql://koi:TU_PASSWORD@vps.koicloud.dev:15007/app"

.env

Copiar

DATABASE_URL=postgresql://koi:TU_PASSWORD@vps.koicloud.dev:15007/appPGSSLMODE=disable # aula: sin TLS entre app y pond

Al copiar, el icono cambia a ✓ por 1.2 s y aparece un toast. La contraseña completa solo viaja cuando la pides: el resto del tiempo ni siquiera está en la página.

CAMPOS DE SALIDA · GET /PONDS/{ID}/CONNECTION → PONDCONNECTIONOUT

Mismos campos que la Entrega 2. Es el único lugar donde la contraseña del pond existe en claro.

host	vps.koicloud.dev
port	15007
database	app
username	koi
password	 (generada; cifrada en reposo)
uri	postgresql://koi:***@vps.koicloud.dev:15007/app
psql_command	psql "postgresql://..."

Equivalente CLI: koicloud pond connection inventario-mvp MCP: get_connection("inventario-mvp")

Consola SQL

El lienzo más grande de la app y donde se va el presupuesto de tiempo. Árbol de esquema colapsable, editor sobre paper y resultados abajo. Modo lectura por defecto con SET TRANSACTION READ ONLY, statement_timeout = 10 s y tope de 1000 filas.

koicloud.dev/app/ponds/inventario-mvp/consola

KoiCloud

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

Ponds / inventario-mvp / Consola

Ejecutar⌘↵

Ana LópezAL

inventario-mvp

• En línea

Lectura

Escritura

Conectada como koi sobre la base app.

Resumen

Conexión

Consola

Respaldos

Uso

Configuración

ESQUEMA · PUBLIC

▼ productos 1 284

id · int4

sku · text

nombre · text

precio_usd · numeric

stock · int4

► movimientos 9 401

► proveedores 37

► bodegas 4

1

2

3

4

5

6

-- Existencias bajas por bodega

SELECT b.nombre AS bodega,

count(*) AS skus,

sum(p.stock) AS unidades

FROM productos p JOIN bodegas b ON b.id = p.bodega_id

WHERE p.stock < 25 GROUP BY 1 ORDER BY unidades ASC;

bodega

skus

unidades

revisado_at

Central

42

318

2026-09-19 22:04:11

Zona 4

17

121

2026-09-19 22:04:11

Mixco

9

54

NULL

Xela

3

11

NULL

4 filas

18 ms

modo read

truncated = false

Modo escritura

E5-04. El único lugar donde el koi rodea una región completa — y es a propósito.

Modo escritura: las sentencias modifican datos reales.

1

2

UPDATE productos SET stock =

120

WHERE sku = 'CAF-001';

1 fila afectada

31 ms

modo write

En la web basta el diálogo de confirmación de la sesión. Desde CLI y MCP la escritura pasa siempre por propose → confirm (pantalla 11).

Historial

E5-05 · tus últimas consultas en este pond.

22:04:09

SELECT b.nombre,

count(*) ... ORDER

BY unidades ASC;

read · 18 ms

21:58:44

UPDATE productos

SET stock =

stock + 50 WHERE

sku = 'CAF-001';

write · 31 ms

21:51:02

SELECT * FROM

movimientos ORDER

BY creado_at DESC

LIMIT 200;

read · 96 ms

21:44:37

DELETE FROM

productos WHERE

stock = 0;

write · error

El SQL se guarda truncado a 4000 caracteres. Nunca se guardan los resultados.

Cuando algo sale mal

Mensaje traducido y el código crudo para depurar.

ERROR

La query es de escritura pero el modo es lectura. Cambia a modo escritura para ejecutarla.

sql_readonly_violation · 400

Reintentar

Cambiar a escritura

El otro error frecuente es `sql_timeout` (504) a los 10 s. Con más de 1000 filas el pie dice **Mostrando 1000 de N filas**.

CAMPOS DE SALIDA · `POST /PONDS/{ID}/SQL`

El cuerpo lleva `{query, mode}`. Lo que vuelve es exactamente lo que pinta la tabla y la barra de estado.

<code>columns</code>	<code>["bodega", "skus", "unidades", "revisado_at"]</code>
<code>rows</code>	máximo 1000 filas (tope duro del alcance)
<code>row_count</code>	4
<code>duration_ms</code>	18
<code>truncated</code>	<code>false</code> (true ⇒ el pie muestra el aviso en warn)
<code>modo</code>	<code>read</code> (por defecto) <code>write</code>
<code>errores</code>	<code>sql_readonly_violation 400 · sql_timeout 504 · pond_not_running 409</code>
<code>historial · sql_event</code>	<code>id · sql (≤4000 chars) · mode · duration_ms · row_count · executed_at</code>

Equivalente CLI: `koicloud sql run --pond inventario-mvp -q "SELECT 1"` · con `--write` exige confirmación. MCP: `run_sql(pond_name, query, mode)`.

Respaldos y restauración

Tabla densa y nada más: tipo, estado, tamaño, fecha y expiración. El respaldo diario lo encola el scheduler; el pre_delete lo encola siempre el borrado. Restaurar es destructivo, así que pide escribir el nombre del pond.

koicloud.dev/app/ponds/inventario-mvp/respaldos

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

Ponds / inventario-mvp / Respaldos

Respaldar ahora

Ana LópezAL

inventario-mvp

En línea

Respaldo diario a las 03:15. Retención de 7 días en el plan Micro.

Resumen

Conexión

Consola

Respaldos

Uso

Configuración

Último respaldo correcto

hoy 03:15

diario · 24.8 MB · sha256 verificado

Respaldos disponibles

6

5 diarios · 1 bajo demanda

Espacio de respaldos

142 MB

expira el más viejo en 2 d

Creado	Tipo	Estado	Tamaño	sha256	Expira	Acción
2026-09-20 03:15	daily	succeeded	24.8 MB	9f13...4ac2	en 7 d	Restaurar...
2026-09-19 21:40	on_demand	succeeded	24.6 MB	1b77...90e1	en 6 d	Restaurar...
2026-09-19 03:15	daily	succeeded	24.1 MB	c204...7b58	en 6 d	Restaurar...
2026-09-18 03:15	daily	failed	—	—	—	Ver error
2026-09-17 19:02	pre_delete	succeeded	8.3 MB	6ad0...1f39	en 4 d	Restaurar...
2026-09-20 22:11	on_demand	running	—	—	—	

6 respaldos

El pre_delete se crea siempre antes de eliminar un pond

▲ Restaurar **reemplaza** el contenido actual del pond: se recrea el esquema desde el respaldo con pg_restore. Mientras corre, el pond queda en **Restaurando...** y la consola SQL se bloquea.

Restaurar respaldo del 2026-09-19 21:40

▲ Esto **borra los datos actuales** de inventario-mvp y los reemplaza por los del respaldo. No se puede deshacer.

Escribe el nombre del pond para confirmar

inventario-mvp

Esperado: inventario-mvp

Antes de restaurar encolamos un respaldo on_demand del estado actual, para que puedas volver.

Cancelar

Restaurar pond

CAMPOS DE SALIDA · GET /PONDS/{ID}/BACKUPS · POST /PONDS/{ID}/RESTORE

Tamaño y hash salen a pantalla: un respaldo que no se puede auditar no sirve de nada.

items[].id

items[].kind

items[].status

uuid

daily | on_demand | pre_delete

queued | running | succeeded | failed

items[].size_bytes	26004684 (se muestra en MB)
items[].sha256	9f13...4ac2
items[].created_at	2026-09-20T03:15:04Z
items[].completed_at	2026-09-20T03:15:39Z
restore → job.type	restore_pond
restore → job.status	queued (el pond pasa a observed = restoring)
errores	backup_not_found 404 · backup_not_restorable 409 · confirm_name_mismatch 422

Equivalente CLI: koicloud backup list --pond inventario-mvp · koicloud backup restore --pond inventario-mvp --backup b-1b77... (con confirm).

Uso del mes y facturación

Aquí manda el reporte anual de 1983: cifras grandes en Fraunces, gráfico de área hecho con matriz de puntos, barras apiladas en escala turquesa y una factura sobre lienzo paper lista para imprimir. Las horas salen de las muestras del agente, no de un contador en vivo.

koicloud.dev/app/uso?month=2026-09

KoiCloud

ESTANQUE

Ponds

4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

KoiCloud / Consumo / Uso del mes

Descargar factura PDF

Ana LópezAL

Septiembre 2026

Del 1 al 20 de septiembre · agregado diario por pond. Próximo corte: 12 oct 2026.

Horas de instancia

42.5h

▲ 6.2 h vs. agosto

Almacenamiento · GB-hora

13.2GBh

promedio 0.31 GB

Cargo estimado del período

USD 5.00

plan Micro · cuota fija, no por uso

HORAS DE INSTANCIA POR DÍA

Tendencia del mes

Matriz de puntos, no relleno sólido: rima con el pixel art y se imprime bien.

1 sep

10 sep

20 sep

30 sep

Medido por el agente · 1 al 20

Proyección al cierre · 21 al 30

Uso diario por pond

Barras apiladas en la escala turquesa, últimos 14 días.

7 sep

13 sep

20 sep

inventario-mvp

reportes-dev

demo-staging

Desglose por pond

Suma exacta de usage_daily.

Pond	Horas	GBh
inventario-mvp	18.2	5.6
reportes-dev	16.0	6.9
demo-staging	8.3	0.7
tienda-demo	0.0	0.0
Total	42.5 h · 13.2 GBh	

Las muestras llegan con el latido del nodo cada 30 s y se agregan por día. Es una estimación honesta, no un medidor certificado — así se dice también en el manual.

FACTURA DEL PERÍODO · E2-03

Descripción	Cantidad	Importe USD
Suscripción plan Micro · mensual	1	4.4643
Uso de instancia incluido en el plan	42.5 h	0.0000
Almacenamiento incluido en el plan	13.2 GBh	0.0000
	Subtotal	4.4643
	IVA 12 %	0.5357
	Total	5.0000

• paid

Pago simulado · simulated_card · 2026-09-12T14:02:11Z

Descargar PDF

CAMPOS DE SALIDA · GET /USAGE?MONTH=YYYY-MM · GET /INVOICES/{ID}

Uso e importe son dos cosas distintas y la pantalla no las mezcla: el plan Micro es cuota fija.

month	2026-09
total_instance_hours	42.5
total_storage_gb_hours	13.2
ponds[].pond_id	uuid (la pantalla muestra el nombre)
ponds[].instance_hours	18.2
ponds[].storage_gb_hours	5.6
invoice.number	KOI-202609-0042 (KOI-YYYYMM-<seq>, único global)
invoice.subtotal_usd	4.4643
invoice.iva_usd	0.5357
invoice.total_usd	5.0000
invoice.status	issued paid void
invoice.issued_at	2026-09-12T14:02:11Z
lines[].description / amount_usd	Suscripción plan Micro · mensual / 4.4643
payment.status / method	succeeded / simulated_card

Equivalente CLI: koicloud usage · koicloud invoice list · MCP: get_usage(month?).

Panel administrador

Sin adornos y sin koi: filtros arriba, tablas densas y bitácora en mono con banda de sección por día. El administrador consulta usuarios, suscripciones y ponds, y puede suspender o reactivar una cuenta. No hay panel de flota ni operación de infraestructura: eso está fuera del alcance sellado.

koicloud.dev/app/admin/usuarios



ESTANQUE

Ponds

2

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

38

Suscripciones

24

Ponds

51

Bitácora

KoiCloud / Administración / Usuarios

Diego Joachin · admin

DJ

Usuarios

38 cuentas · 24 con suscripción activa · 2 suspendidas.

Buscar por correo o nombre

Estado: todos

Plan: todos

Rol: cliente

Página 1 de 2 · 25 por página

Correo	Nombre	Rol	Estado	Plan activo	Ponds	Alta	Acción
ana@ejemplo.gt	Ana López	client	• active	micro	4	12 sep 2026	Suspender...
luis@ejemplo.gt	Luis Ramírez	client	• active	pro	7	03 sep 2026	Suspender...
mora@ejemplo.gt	Sofía Mora	client	× suspended	micro	1	28 ago 2026	Reactivar
pruebas@ejemplo.gt	Cuenta de pruebas	client	○ sin verificar	—	0	20 sep 2026	Ver
38 usuarios Suspender bloquea el login y corta la sesión activa · no borra datos							

PONDS DEL SISTEMA · E8-02

Pond	Dueño	Plan	Estado observado	Nodo	Puerto	Tamaño	Último error
inventario-mvp	ana@ejemplo.gt	micro	• running	node-01	15007	0.31 GB	—
etl-nocturno	luis@ejemplo.gt	pro	◀ restoring	node-01	15022	3.40 GB	—
tienda-demo	ana@ejemplo.gt	micro	× failed	node-01	15031	—	disk_full
sandbox-clase	mora@ejemplo.gt	sandbox	× deleted	node-01	15044	—	—
51 ponds · 44 en línea						última lectura 22:14:38	

BITÁCORA DE ACCIONES SENSIBLES · E8-04

2026-09-20

22:11:04Z

reveal_agent_access

actor **ana@ejemplo.gt** · user · target agent_access/ana · rotated=true

21:44:18Z

restore_backup

actor **luis@ejemplo.gt** · user · target pond/etl-nocturno · backup=b-1b77...

19:02:57Z

delete_pond

actor **mcp** · agent · target pond/sandbox-clase · confirm=conf_r7...

2026-09-19

ROL ADMINISTRADOR

Ves todas las cuentas del sistema. Cada acción sensible queda en la bitácora con tu nombre.

16:30:02Z	suspend_user	actor diego@koicloud.dev · admin · target user/mora@ejemplo.gt · motivo=abuso derecursos
09:12:41Z	delete_pond	actor cli · user · target pond/pruebas-2 · confirm=conf_9k...
Solo cuatro acciones entran a la bitácora: suspend_user, reveal_agent_access, delete_pond y restore_backup. No es auditoría forense — eso es V2, fuera del semestre.		

Suspender a Sofía Mora

▲ La cuenta no podrá iniciar sesión y su sesión activa se corta de inmediato. Sus ponds **siguen corriendo** y no se borra ningún dato.

Escribe el correo de la cuenta para confirmar

mora@ejemplo.gt

Esperado: **mora@ejemplo.gt**

Motivo (queda en la bitácora)

abuso de recursos

Cancelar

Suspender cuenta

CAMPOS DE SALIDA · GET /ADMIN/USERS · GET /ADMIN/PONDS · GET /ADMIN/AUDIT

Todas requieren role=admin; sin el rol la respuesta es admin_only 403.

admin_user.email	ana@ejemplo.gt
admin_user.full_name	Ana López
admin_user.role	client admin
admin_user.status	active suspended
admin_user.email_verified_at	2026-09-12T14:40:02Z (null ⇒ “sin verificar”)
admin_user.active_plan_id	micro (null si no tiene suscripción activa)
admin_user.pond_count	4
admin_pond.name / user_email	inventario-mvp / ana@ejemplo.gt
admin_pond.observed_state	running restoring failed deleted · ...
admin_pond.node_id / host_port	node-01 / 15007
admin_pond.last_error	disk_full
event.at / action	2026-09-19T16:30:02Z / suspend_user
event.actor_kind / actor	admin user agent / diego@koicloud.dev
event.target_kind / target_id	user / uuid
event.metadata	{"motivo": "abuso de recursos"}

La suspensión siempre exige confirmación textual en la web (**confirm_email**). No hay equivalente CLI ni MCP: administración es solo web.

Acceso agente · URL y contraseña

La gate mínima del alcance: una URL /mcp y una contraseña. La contraseña se muestra una sola vez sobre banda marigold, porque en la base solo vive su hash. Esto es suficiente para la demo de aula y lo decimos en pantalla: no es un producto de seguridad para agentes.



KoiCloud

ESTANQUE

Ponds

4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Accesso agente

CUENTA

Perfil

KoiCloud / Agente / Accesso agente

Rotar contraseña

Ana López

AL

Accesso agente

- Habilitado

Desactivar

Tu agente opera con tus permisos, sobre la misma API que la web y la CLI.

▲ **Copia la contraseña ahora.** Es la única vez que se muestra: en la base guardamos solo su hash (Argon2id). Si la pierdes, róotala y vuelve a configurar tu agente.

Credenciales del endpoint MCP		Copiar todo
url	https://koicloud.dev/mcp	Copiar
slug	ana-3f7c	Copiar
password	k0i-9Qv2-Lm7t-Xb41	Copiar
auth	Basic ana-3f7c:k0i-9Qv2-Lm7t-Xb41	Copiar
rotada	2026-09-20T22:11:04Z	

CONFIGURAR EN

Claude Code

Cursor

Genérico

✓ Copiado

Claude Code · terminal Copiar <pre data-bbox="623 1516 1274 1840">claude mcp add koicloud \ --transport http https://koicloud.dev/mcp \ --header "Authorization: Basic YW5hLTNmN2M6azBpLTlRdjItTG03dC1YYjQx"</pre>	Cursor · .cursor/mcp.json Copiar <pre data-bbox="1274 1516 1950 1840">{ "mcpServers": { "koicloud": { "url": "https://koicloud.dev/mcp", "headers": { "X-KOI-Agent- Password": "k0i-9Qv2-Lm7t-Xb41" } } } }</pre>
---	---

Qué puede hacer tu agente

Las mismas operaciones que tú, con doble confirmación en las mutantes.

Tool	Lectura	Confirmación
whoami()	• sí	—
list_ponds()	• sí	—
get_connection(name)	• sí	—
create_pond(name)	—	▲ requerida
delete_pond(name)	—	▲ requerida
run_sql(..., mode)	• read	▲ solo write
restore_backup(...)	—	▲ requerida
get_usage(month?)	• sí	—

Alcance honesto

Lo que esta pantalla no es.

Es un **gate básico**: una URL y una contraseña compartida, con límite de 60 peticiones por minuto por slug. **No** hay OAuth 2.1, ni llaves con scopes finos, ni tope de gasto por agente, ni bandeja de aprobaciones. Todo eso es V2, fuera del semestre, y así está escrito en alcance.md.

Si lo desactivas

El interruptor es inmediato.

Con `enabled = false` cualquier llamada a `/mcp` responde `agent_disabled 403`. La contraseña no se borra: al reactivar sigue siendo la misma.

× agent_disabled · 403

CAMPOS DE SALIDA · GET /AGENT-ACCESS · POST /AGENT-ACCESS/ROTATE

El GET nunca devuelve la contraseña. El rotate la devuelve una única vez.

slug	ana-3f7c (único; identifica la sesión MCP)
url	https://koicloud.dev/mcp
enabled	true false
rotated_at	2026-09-20T22:11:04Z
rotate → password	k0i-9Qv2-Lm7t-Xb41 (visible una sola vez; en base solo Argon2id)
auth aceptada	Basic <slug>:<password> o header X-K0I-Agent-Password
límite	60 peticiones / min por slug
errores	agent_disabled 403 · agent_bad_credentials 401 · rate_limited 429
bitácora	La revelación queda como reveal_agent_access en audit_events

Equivalente CLI: `koicloud agent show` (no imprime la contraseña) · `koicloud agent rotate` (la imprime una vez, con confirm).

Confirmación propose → confirm

La joya de la demo y la pantalla que se proyecta en clase. Cualquier mutación desde CLI o MCP se parte en dos pasos separados en el tiempo, con un resumen humano en medio: el cliente propone, el sistema devuelve 409 confirmation_required con token y summary, y el humano confirma. La web puede saltarlo porque el usuario ya está en la sesión interactiva.

■ Diálogo en la web · token de pending_confirmations · TTL 5 min

CONFIRMACIÓN REQUERIDA · SUPERFICIE MCP

Tu agente quiere eliminar un pond

04:31

Se eliminará el pond **tienda-demo**. Se creará un respaldo previo automático.
Expira en 5 min.

action	delete_pond	
token	conf_r7f19c4a8e2b0	Copiar
expires_at	2026-09-20T22:19:00Z	
propuesto por	mcp · slug ana-3f7c	

El resumen lo escribe el backend, no el modelo: el agente no puede cambiar el texto ni inventar el token. Si el token vence, la propuesta se descarta y hay que volver a proponer.

Descartar

Confirmar

CLI · los dos pasos

X-KOI-Surface: cli

```
$ koicloud pond delete tienda-demo
```

confirmación requerida

Se eliminará el pond 'tienda-demo'. Se creará un respaldo previo automático. Expira en 5 min.

token

conf_r7f19c4a8e2b0

expira

2026-09-20T22:19:00Z

(4 min 31 s)

confirmar

koicloud confirm conf_r7f19c4a8e2b0

descartar

koicloud confirm cancel conf_r7f19c4a8e2b0

```
$ koicloud confirm conf_r7f19c4a8e2b0
```

202 Accepted

pond

tienda-demo

deseado=deleted

observado=deleting

jobs

backup_pond(pre_delete)

queued

delete_pond

queued

MCP · la misma API, sin lógica duplicada

POST /mcp

```
// 1 · el agente llama a la tool mutante
delete_pond(name="tienda-demo")

// 2 · la API responde 409, no ejecuta nada
{
  "status": "confirmation_required",
  "token": "conf_r7f19c4a8e2b0",
  "summary": "Se eliminará el pond 'tienda-demo'...",
  "expires_at": "2026-09-20T22:19:00Z"
}

// 3 · el agente muestra el summary y espera al humano
// 4 · recién entonces:
confirm_action(token="conf_r7f19c4a8e2b0")
```

Token vencido

ERROR

La confirmación venció. Vuelve a pedir la operación para generar un token nuevo.

confirmation_expired · 410

Token que no corresponde

ERROR

El token no corresponde a esta acción. No confirmes tokens que no reconozcas.

confirmation_action_mismatch · 409

Descartada

✓ Propuesta descartada

No se ejecutó nada. El token quedó consumido.

CAMPOS DE SALIDA · 409 CONFIRMATION_REQUIRED · POST /CONFIRM/{TOKEN}	
Contrato canónico del alcance: el summary es texto humano generado por el backend.	
status	confirmation_required
token	conf_r7f19c4a8e2b0 (en base solo el hash)
summary	Se eliminará el pond 'tienda-demo'. Se creará un respaldo previo automático. Expira en 5 min.
expires_at	2026-09-20T22:19:00Z (TTL 5 min, configurable)
next.confirm_url	/api/v1/confirm/conf_r7f19c4a8e2b0

next.cli_example	koicloud confirm conf_r7f19c4a8e2b0
confirm → pond	desired_state = deleted · observed_state = deleting
confirm → jobs[]	backup_pond (kind = pre_delete) queued · delete_pond queued
errores	confirmation_not_found 404 · confirmation_expired 410 · confirmation_action_mismatch 409
acciones que lo exigen	create_pond · delete_pond · retry · trigger_backup · restore_backup · SQL write · subscribe · cancel_subscription

La web no necesita el token: el usuario ya está en sesión interactiva y confirma con el diálogo. CLI y MCP lo exigen siempre.

Cuenta y perfil

Formulario de 560 px y nada más. Nombre y NIT porque la factura los necesita, cambio de contraseña, y la eliminación de cuenta con confirm_email. Sin toggle de tema: KoiCloud es tema claro único y no hay nada que alternar.

koicloud.dev/app/cuenta

KoiCloud

ESTANQUE

Ponds4

Crear pond

CONSUMO

Uso del mes

Facturación

Planes

AGENTE

Acceso agente

CUENTA

Perfil

KoiCloud / Cuenta / Perfil

Ana LópezAL

Perfil

Tus datos y el acceso a la cuenta. El correo es tu identificador y no se cambia.

DATOS PARA LA FACTURA

Nombre completo

Ana López

Correo

ana@ejemplo.gt

Verificado el 12 sep 2026. Para cambiarlo, escribe al administrador.

NIT

CF

Escribe **CF** si no tienes NIT. Aparece en la factura tal cual.

DescartarGuardar cambios

CONTRASEÑA

Contraseña actual

.....

Contraseña nueva

.....Mostrar

Mínimo 10 caracteres. Al cambiarla cerramos las otras sesiones y se rotan los refresh tokens.

Cambiar contraseña

ZONA DE RIESGO

Eliminar la cuenta

Se eliminan tus ponds, sus respaldos y tu historial de facturación.

Antes de borrar encolamos un respaldo pre_delete por cada pond, pero se elimina junto con la cuenta: descarga lo que necesites primero. Te pediremos escribir tu correo.

Eliminar mi cuenta...

Eliminar tu cuenta

▲ Esto elimina **4 ponds**, sus respaldos y tu historial. No se puede deshacer y no hay periodo de gracia.

Escribe tu correo para confirmar

ana@ejemplo.gt

Esperado: ana@ejemplo.gt

Cancelar

Eliminar cuenta

CAMPOS DE SALIDA · GET /ME · PATCH /ME · DELETE /ME

Mismos campos de la Entrega 2. El rol y el estado se muestran, no se editan desde aquí.

user.id	8f2a...c91
user.email	ana@ejemplo.gt (immutable)
user.full_name	Ana López
user.nit	CF
user.role	client
user.status	active suspended (lo cambia solo el admin)
user.email_verified_at	2026-09-12T14:40:02Z
user.created_at	2026-09-12T14:02:11Z
cambio de contraseña	Rota los refresh tokens; las demás sesiones caen
errores	invalid_credentials 401 · password_too_weak 422 · confirm_email_mismatch 422

No hay equivalente CLI ni MCP para eliminar la cuenta: es una acción de web con confirmación textual.

Cargando, vacío, error · suspensión y 404

Piso obligatorio: todo listado del producto lleva sus tres estados. Ninguna pantalla se entrega sin ellos, y ningún vacío se entrega sin salida. La suspensión de cuenta se comunica con banner global, nunca con un badge de pond.

LOS TRES ESTADOS DE UN LISTADO

Cargando

Skeletons en bone-sunk, barrido de 1.2 s.

Nombre	Estado	Tamaño

Nunca un spinner de página completa. La única excepción es el arranque de sesión.

Vacío

Un estanque, un título, una explicación y una salida.



Tu estanque está vacío

Crea tu primer pond y te devolvemos host, puerto y credenciales en unos 40 segundos.

Crear pond

Error

Mensaje traducido, reintento y el código crudo.

NO PUDIMOS LEER TUS PONDS

El control plane no respondió. Tus ponds siguen corriendo: esto es un problema de lectura, no del servicio.

upstream_unavailable · 503 · req 4c1f...08

Reintentar

El texto sale de problemToMessage; el code queda visible para que el equipo pueda depurar.

AVISO DE COPIADO Y CONFIRMACIÓN SUAVE

✓ URI copiada

La contraseña va incluida. Pégala en tu .env.

▲ Respaldo encolado

Te avisamos aquí cuando termine. Suele tardar menos de un minuto.

✗ No se pudo crear el pond

Sin espacio en el nodo · disk_full

CUENTA SUSPENDIDA · BANNER GLOBAL, NO BADGE DE POND

✗ **Tu cuenta está suspendida.** No puedes crear ponds ni ejecutar SQL. Tus datos y tus respaldos siguen intactos. Escribe al administrador para reactivarla.

KoiCloud / Ponds

Crear pond

Sofía Mora

SM

La acción primaria queda deshabilitada y el listado sigue siendo de solo lectura. El estado del pond no miente: sus badges siguen mostrando la verdad del nodo.

ARRANQUE DE SESIÓN Y 404


Arranque de sesión

El único momento con pantalla de espera completa.



404

Con salida, como todo vacío.



Estanque quieto de 160×120: solo el ciclo de nado, sin deriva.
Mientras validamos tu sesión.



Esta parte del estanque está vacía

La dirección no existe o el pond ya se eliminó.

Ir a mis ponds

LO QUE ESTA SECCIÓN FIJA

No es una pantalla: es la lista de verificación que se aplica a todas las de arriba.

listados	Cargando (skeleton) · Vacío con CTA · Error con reintentar – los tres, siempre
suspensión	Banner global danger en todo /app; el badge de pond nunca la representa
copiado	Icono ✓ 1.2 s + toast; nunca se muestra la contraseña sin que el usuario la pida
404	Estanque de 320×200, mensaje propio y un CTA al dashboard
arranque	Estanque quieto de 160×120; es la única espera de página completa permitida
movimiento reducido	prefers-reduced-motion deja el estanque como ilustración estática

Fuera de estas maquetas y fuera del compromiso: infraestructura declarativa como producto, OAuth/scopes de agentes (V2), página pública de estado, panel de flota, sandbox sin registro, auto-curación como garantía, cobro real, otros motores, organizaciones y equipos.

Koi hi-bit, arte real. El agua, los nenúfares y las flores son PNG nativos (120×80, 100×130, 80×50, 48×16) escalados ×4 con `image-rendering: pixelated`; el koi es la hoja de 64×64 con 8 cuadros de nado en `steps` (8) más 4 de giro. Todo sale de **media/visual-refs/05-koi-pond-hibit-a.png** y **06-koi-pond-hibit-b.png** mediante **internal/koi-hibit-gen.py**; los mismos PNG están en **media/koi/** y en **mockups/assets/**. Especificación: **visual-guidelines.md §7**. El stand-in de 32×32 queda derogado.

Fuentes por CDN solo en esta hoja. Se cargan Fraunces, Instrument Sans e IBM Plex Mono desde Google Fonts para que el archivo se abra en cualquier navegador sin instalar nada. En el producto van autohospedadas con Fontsource (**visual-guidelines.md §4**): el VPS debe funcionar sin red externa.