


Usuarios, administradores y diseñadores

¿Qué sistema informático tiene mejor rendimiento para una carga determinada?



Medidas de rendimiento

MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Existen múltiples magnitudes para medir el rendimiento de un sistema informático, sin embargo, el tiempo que necesita para llevar a cabo una cierta tarea es la más justa e intuitiva de las medidas.

Otra métrica comúnmente aceptada para describir el rendimiento de un sistema informático es la *productividad*, la cual se define como la cantidad de trabajo que ha completado un sistema por unidad de tiempo.

 Por lo tanto, aquel sistema que tenga una productividad más alta será el que disponga de un mayor rendimiento.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que un sistema informático está compuesto de una serie de **dispositivos**, tales como la CPU, la memoria principal, el sistema de E/S y las redes de comunicación, entre otros.

Tradicionalmente, la **CPU** se ha venido considerado como la unidad funcional que representa de manera intrínseca el rendimiento del sistema completo.

• Tanto es así que, en numerosos textos sobre arquitectura de computadores, se suele equiparar el rendimiento del procesador con el rendimiento del computador en su conjunto.

MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Sin embargo, cada uno de los dispositivos dispone de sus propias métricas de rendimiento, y cada uno de ellos contribuye al desempeño del sistema en su totalidad.

Dispositivo	Medida		
	MIPS		
CDLI	GFLOPS		
СРИ	CPI		
	Tiempo de ejecución		
	Lecturas/s		
	Escrituras/s		
Memoria principal	Tiempo de espera		
	Tiempo de lectura		
	Tiempo de escritura		
	Lecturas/s		
	Escrituras/s		
E/S	Tiempo de espera		
	Tiempo de lectura		
	Tiempo de escritura		
	Paquetes enviados/s		
	Latencia (Tiempo de		
Red de comunicación	respuesta)		
	Retraso (Delay)		
	Fluctuación (Jitter)		

ATRIBUTOS DE LA CALIDAD DE MEDIDA

- **Fácil de medir**: cuanto mayor sea la facilidad de medir, mayor será el uso de la medida.
- Repetible: si se realizan múltiples medidas, usando el mismo proceso de medición, se obtiene el mismo valor medido.
- **Confiable:** si la medida produce resultados seguros, con respecto a alguna propiedad, de tal forma que su resultado puede ordenar los sistemas medidos.
- **Lineal**: si los valores de mediciones son linealmente proporcionales a los grados de la propiedad que los sistemas exhiben.
- **Consistente:** si tiene las mismas unidades y la misma precisión entre diferentes sistemas medidos.
- Independiente: si no está influenciada por intereses espurios o particulares.

EL PROCESADOR Y SU RELOJ

La **frecuencia del reloj** de un procesador se refiere a la frecuencia en la que el reloj de la CPU funciona y sirve como un indicador de la velocidad del procesador.

Normalmente **se mide en ciclos de reloj por segundo** o su equivalente Hertzios (Hz) y un GHz son 10⁹ Hz.

Desde el punto de vista de las características de calidad de una medida, se puede decir que la frecuencia de reloj es **repetible** (constante para un procesador dado), **fácil** de medir (gracias a las especificaciones del fabricante), **consistente e independiente**.

Veamos el resto de características...

EL PROCESADOR Y SU RELOJ

El hecho de que los sistemas informáticos estén construidos usando como base un reloj que funciona con un ratio constante, hace que el procesador, o CPU, tenga una gran repercusión a la hora de evaluar un sistema informático.

Ese reloj funciona con eventos discretos llamados ciclos de reloj o periodos de reloj.

Los diseñadores de computadores se refieren al **tiempo** de reloj como la duración de su periodo, por ejemplo 1 ns, o bien a su frecuencia, por ejemplo 1 GHz.

EL PROCESADOR Y SU RELOJ

Por lo tanto, el tiempo de CPU para un programa i determinado puede ser expresado como:

 $Tiempo \ de \ CPU = Ciclos \ de \ CPU_{programa_i} \cdot Tiempo \ de \ ciclo \ de \ reloj$

O equivalentemente:

$$Tiempo \ de \ CPU = \frac{Ciclos \ de \ CPU_{programa_i}}{Frecuencia \ del \ reloj}$$

RELACIÓN ENTRE TIEMPO Y FRECUENCIA

Ejemplo de cómputo

- Procesador con un reloj a 500 MHz o 0,5 GHz
- ¿Cuál es la duración del tiempo de ciclo del reloj?

Frecuencia:
$$500 \text{ MHz} = 500 \times 10^6 \text{ Hz} = 500 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$$

Ciclo de reloj:
$$\frac{1}{500 \text{ MHz}} = \frac{1}{500 \times 10^6 \text{ Hz}} = 2 \times 10^{-9} \text{ s} = 2 \text{ ns}$$

CICLOS POR INTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA

Además del número de ciclos de reloj que necesita un programa para ser ejecutado, podemos contar el número de instrucciones de bajo nivel que necesita ese programa para ser ejecutado.

Si conocemos además el número de ciclos de reloj, es posible calcular el número medio de ciclos de reloj por instrucción (CPI, cycles per instruction).

$$CPI = \frac{Ciclos \ de \ CPU_{programa_i}}{Numero \ de \ instrucciones}$$

CÁLCULO DEL CPI DE UN PROGRAMA

Cada instrucción necesita un determinado número de ciclos, y por tanto, el valor de CPI depende de las instrucciones ejecutadas por cada programa

 Instrucciones de escritura (store): 	12%	2 ciclos
Instrucciones de lectura (load):	21%	2 ciclos
Instrucciones de la ALU:	43%	1 ciclo
Instrucciones de salto:	24%	2 ciclos

$$CPI = \sum_{i=1}^{4} t_i \times f_i = 1,57$$

RENDIMIENTO DEL PROCESADOR

El rendimiento del procesador depende de tres características: el tiempo de ciclo de reloj (clock time cycle), los ciclos de reloj por instrucción (clock cycles per instruction), y el número de instrucciones.

 $Tiempo\ de\ CPU = Numero\ de\ instrucciones \cdot CPI \cdot Tiempo\ ciclo\ reloj$

Es difícil cambiar o mejorar uno de estos tres parámetros de forma aislada, debido a la interdependencia de la tecnología involucrada en el proceso de mejora.

• El tiempo de ciclo de reloj depende de la tecnología hardware y su organización, el CPI depende del repertorio de instrucciones de la arquitectura y el número de instrucciones depende del compilador.


Operando nos quedaría:

Numero de instrucciones / Tiempo de CPU=Frecuencia reloj / CPI

RENDIMIENTO DEL PROCESADOR

La asociación errónea pero muy frecuente, es la de asociar un buen rendimiento con la frecuencia del procesador.

- Sin embargo, el hecho de obviar cantidad de detalles tecnológicos, no solo de la CPU, sino del sistema en conjunto, hace que dicha asociación sea errónea.
- Aunque, comparar computadores que tengan frecuencias muy diferentes, el rendimiento será diferente también, evidentemente.



Índices de Arquitectura de Computadores MIPS, MFLOPS

MIPS

MIPS (million of instructions per second)

Se denominan MIPS nativos

$$MIPS = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6} = \frac{\text{Frecuencia de reloj de la CPU}}{CPI \times 10^6}$$

- Depende del juego de instrucciones y los MIPS medidos varían entre programas en el mismo computador.
- "Meaningless indicator of processor speed"

MIPS relativos: referidos a una máquina de referencia (proceso de normalización)

$$MIPS_{relativos} = \left(\frac{\text{Tiempo de referencia}}{\text{Tiempo de ejecución}}\right) \times MIPS_{referencia}$$

EJEMPLO CON MIPS

El programa P contiene 200×10⁶ instrucciones

- Procesador 1 (175 MHz): ejecuta P en 10 s
- Procesador 2 (300 MHz): ejecuta P en 5 s

$$MIPS_1 = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6} = \frac{200 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 20$$

$$MIPS_2 = \frac{\text{Instrucciones ejecutadas}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6} = \frac{200 \times 10^6}{5 \times 10^6} = 40$$

$$CPI_1 = \frac{\text{Ciclos de reloj de CPU usados}}{\text{Instrucciones ejecutadas}} = \frac{10 \times 175 \times 10^6}{200 \times 10^6} = 8,75$$

$$CPI_2 = \frac{\text{Ciclos de reloj de CPU usados}}{\text{Instrucciones ejecutadas}} = \frac{5 \times 300 \times 10^6}{200 \times 10^6} = 7,5$$

MIPS

Los MIPS son una frecuencia fácil de medir, repetible e independiente.

Sin embargo no es lineal.

 Por ejemplo, un computador con el doble de MIPS no rinde necesariamente el doble.

Tampoco es confiable ni consistente.

- Aunque los MIPS han sido empleados tradicionalmente como índice para comparar las prestaciones con un mismo juego de instrucciones, presenta varios inconvenientes:
 - No tiene en cuenta el tipo de instrucciones, que puede variar según el programa ejecutado en un mismo computador.
 - El que computador obtenga más MIPS que otro no indica necesariamente que proporcione un tiempo de ejecución menor.

MFLOPS

MFLOPS (million of floating-point operations per second)

- Se denominan MFLOPS nativos
- Basado en operaciones y no en instrucciones
 - El tiempo de ejecución de la fórmula es el del programa, incluyendo el tiempo consumido por las instrucciones de enteros

$$MFLOPS = \frac{\text{Operaciones de coma flotante ejecutadas}}{\text{Tiempo de ejecución} \times 10^6}$$

MFLOPS

Los MFLOPS son **fáciles de medir y son una medida repetible,** pero no cumple ninguno de las otros cuatro atributos.

- Diferentes fabricantes cuentan las operaciones de coma flotante de distinta forma.
- El conjunto de operaciones de coma flotante suele variar de una arquitectura de procesador a otra (ocurre lo mismo con los MIPS)
- No es lo mismo, desde un punto de vista estrictamente temporal, hacer una suma que una división en coma flotante.
 - Estos problemas se resuelven parcialmente con el establecimiento de los denominados MFLOPS normalizados, que permiten ponderar de manera más junta la complejidad de cada operación en coma flotante.

MFLOPS NORMALIZADOS

Consideran la complejidad de las operaciones en coma flotante

- Suma, resta, multiplicación, comparación, negación: poco costosas
- División, raíz cuadrada: costosas
- Trigonométricas: muy costosas

Ejemplo de normalización de operaciones en coma flotante

- ADD, SUB, COMPARE, MULT \Rightarrow 1 operación normalizada
- DIVIDE, SQRT
 ⇒ 4 operaciones normalizadas
- EXP, SIN, ATAN, ... \Rightarrow 8 operaciones normalizadas

CÁLCULO DE LOS MFLOPS DE UN PROGRAMA

Programa Spice: el computador tarda en 94 segundos en ejecutarlo.

- Contiene 109.970.178 operaciones en coma flotante de las cuales:
 - 15.682.333 son divisiones (DIVD)
 - El resto tiene una complejidad similar a la de la suma

MFLOPS nativos =
$$\frac{109.970.178}{94 \times 10^6} = 1,2$$

MFLOPS normalizados = $\frac{94.287.845 + 15.682.333 \times 4}{94 \times 10^6} = 1,7$

ATRIBUTOS DE MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE PROCESADOR

- Fácil de medir: cuanto mayor sea la facilidad de medir, mayor será el uso de la medida.
- **Repetible**: si se realizan múltiples medidas, usando el mismo proceso de medición, se obtiene el mismo valor medido.
- **Confiable**: si la medida produce resultados seguros con respecto a alguna propiedad de tal forma que su resultado puede ordenar los sistemas medidos.
- **Lineal**: si los valores de mediciones son linealmente proporcionales a los grados de la propiedad que los sistemas exhiben.
- Consistente: si tiene las mismas unidades y la misma precisión entre diferentes sistemas medidos.
- Independiente: si no está influenciada por intereses espurios o particulares.

	Facilidad	Repetitividad	Confiabilidad	Linealidad	Consistencia	Independencia
GHz						
MIPS						
MFLOPS						



Uso de medias Normalización de rendimientos


¿CÓMO EXPRESAR EL RENDIMIENTO?

El rendimiento es una variable multidimensional

- Tendría que expresarse mediante múltiples índices
- Sin embargo, las comparaciones son más sencillas si se usa un único índice de rendimiento (a minimizar o maximizar)

¿Cómo concentrar todas las variables en una sola?

- Utilizar la mejor variable que represente el rendimiento
- Asegurar que su obtención es válida
- Método habitual de síntesis: uso de medias
 - Hay que tener especial cuidado con la normalización de valores



PUNTOS DE PARTIDA

Está aceptado universalmente que

 El tiempo necesario para llevar a término un determinado cómputo refleja la esencia del rendimiento de un computador

Dos propiedades indispensables

- Si resumimos el rendimiento de un computador para un conjunto de ejecuciones de programas en una única cantidad expresada en unidades de tiempo, entonces ha de ser directamente proporcional al tiempo total (ponderado) consumido por los programas.
- Si resumimos el rendimiento de un computador para un conjunto de ejecuciones de programas en una única cantidad expresada en una frecuencia, entonces ha de ser inversamente proporcional al tiempo total (ponderado) consumido por los programas.

LA MEDIA ARITMÉTICA

Útil para tiempos de respuesta

$$x_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



$$x_a = \sum_{i=1}^{n} w_i \times x_i$$
, con $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$

No se ha de utilizar con frecuencias

Recomendación: normalizar el resultado final (no cada x_i)

LA MEDIA ARMÓNICA

Útil cuando los valores son frecuencias con unidades de tiempo en el denominador (MIPS, MFLOPS)

$$x_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

$$x_h = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{w_i}{x_i}}, \text{con } \sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

No se ha de utilizar con tiempos de respuesta Recomendación: normalizar el resultado final (no cada x_i)

LA MEDIA GEOMÉTRICA

No es útil ni para tiempos de respuesta ni para frecuencias

$$x_g = \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$x_g = \prod_{i=1}^n x_i^{w_i}, \text{con } \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

Única virtud: mantiene el mismo orden en las comparaciones con valores normalizados (consistencia)

Usado en los benchmarks de SPEC y BAPCO

Sin embargo, este orden puede no ser el correcto


EJEMPLO DE COMPARACIÓN CON TIEMPOS

Programa	R	A	В	С	D	
1	1400	141	170	136	134	
2	1400	154	166	215	301	
3	1100	96.8	94.2	146	201	
4	1800	271	283	428	523	
5	1000	83.8	90.1	77.4	81.2	
6	1800	179	189	199	245	
7	1300	112	131	87.7	75.5	
8	1800	151	158	138	142	
9	1100	93.5	122	104	118	
10	1900	133	173	118	142	
11	1500	173	170	179	240	
12	3000	243	264	338	508	
Suma	19100	1831.1	2010.3	2166.1	2710.7	

COMPARACIÓN CON EL TIEMPO TOTAL

Ordenación con el tiempo total:

- De más rápida a más lenta: A, B, C, D
 - Esto no significa que A sea siempre la más rápida (depende del programa), aunque, en conjunto, sí que lo es




RESUMEN CON LA MEDIA ARITMÉTICA

$$x_{A} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} t_{A,i} = \frac{1831,1}{12} = 152,6$$

$$x_{B} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} t_{B,i} = \frac{2010,3}{12} = 167,5$$

$$x_{C} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} t_{C,i} = \frac{2166,1}{12} = 180,5$$

$$x_{D} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} t_{C,i} = \frac{2710.7}{12} = 225,9$$



De más rápida a más lenta: A, B, C, D

Esto no significa que A sea siempre la más rápida, pero sí que lo es en media

NORMALIZACIÓN DE RENDIMIENTOS: RATIOS


Si dividimos los valores de cada fila del valor obtenido en una máquina de referencia (aceleraciones individuales de los programas)

Programa	R	A	В	С	D
1	1400	9.9	8.2	10.3	10.4
2	1400	9.1	8.4	6.6	4.7

A partir de aquí el resumen con las medias se hace con los valores normalizados sobre la máquina de referencia (aceleraciones individuales, ratios obtenidos por filas)

Ahora la aceleración es un índice a maximizar.

COMPARACIÓN CON VALORES NORMALIZADOS (RATIOS POR FILAS, MEDIAS DE COLUMNAS)





COMPARANDO SERVIDORES

ACTIVIDAD TEMA 3.1 (OBLIGATORIA)

Carga	Sistema R	Sistema A	Sistema B	Sistema C	Sistema D
File I/O	70	7,05	8 , 5	6,8	6,7
CPU	<i>7</i> 0	7,70	8,3	10 ,7 5	1 <i>5</i> ,05
Threads	<i>55,</i> 5	4,84	4,7 1	7,30	10,05
Mutex	90	13 , 55	14,15	21,4	26,15
Memory	50	4,19	4,50	3,87	4,06

¿Son equivalentes las medidas de rendimiento de los tiempos de respuesta de los cuatro sistemas (A,B,C,D) utilizando los tres tipos de medias? ¿Por qué?

Si quisieras calcular las aceleraciones de los sistemas sobre el sistema de referencia R, ¿Qué tipo de media harías para obtener una medida de rendimiento correcta?

Y si quisieras calcular las aceleraciones de los tipos cargas sobre la carga de referencia ¿Qué tipo de media harías para poder obtener una medida de rendimiento correcta?




Comparar rendimientos a través de la ejecución de programas

¿QUÉ ES LA REFERENCIACIÓN?

Referenciación (benchmarking)

- Técnicas usadas en la comparación del rendimiento de diferentes sistemas informáticos
- Todos los sistemas se han de someter a la misma carga





First Quarter 2018 SPEC CPU2017 Results

These results have been submitted to SPEC; see the disclaimer before studying any results.

Search published CPU2017 results

Last update: 2018-05-04t14:08

Published Results (1571):

| Search | CPU2017 Floating Point Rates | CPU2017 Floating Point Speed | CPU2017 Integer Rates | CPU2017 Integer Speed |

CPU2017 Floating Point Rates (412):

[Search in CPU2017 Floating Point Rates results]

Description of the Control of the Co	Test Sponsor System Name		Base	Processor			Resul.s		s Energy	
Test Sponsor			Copies	Enabled Cores	Enabled Chips	Threads/ Core	Base	Peak	Base	Peak
ASUSTeK Computer Inc.	ASUS RS700-E9(Z11PP-D24) Server System (2.70 GHz, Intel Xeon Gold 6150) HTML CSV Text PDF PS	Config	72	36	2	2	199	202		
ASUSTeK Computer Inc.	ASUS RS700-E9(Z11PP-D24) Server System (2.10 GHz, Intel Xeon Platinum 8176) HTML CSV Text PDF PS		112	56	2	2	233	236		
ASUSTeK Computer Inc.	ASUS WS C621E SAGE Server System (2.50 GHz, Intel Xeon Platinum 8180) HTML CSV Text PDF PS	Config	112	56	2	2	252	257		

Índices de rendimiento

Hardware

CPU Name: Intel Xeon Gold 6152

Max MHz.: 3700 Nominal: 2100

44 cores, 2 chips, 2 threads/core Enabled:

Orderable: 1,2 Chips

32 KB I + 32 KB D on chip per core Cache L1:

1 MB I+D on chip per core L2: 30.25 MB I+D on chip per chip L3:

Other: None

384 GB (24 x 16 GB 2Rx4 PC4-2666V-R) Memory:

SPECrate2017 int peak 230

Storage: 1 x 600 GB SAS HDD, 10K RPM

Other: None

Software

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 (x86 64) OS:

4.4.21-69-default

C/C++: Version 18.0.0.128 of Intel C/C++ Compiler:

Compiler for Linux;

Fortran: Version 18.0.0.128 of Intel Fortran

Compiler for Linux

Parallel: No

Version 3.1.1d released Jun-2017 Firmware:

File System: xfs

System State: Run level 3 (multi-user)

Base Pointers: 64-bit Peak Pointers: 32/64-bit

jemalloc: jemalloc memory allocator library Other:

V5.0.1;

iemalloc, configured and built at default for 32bit (i686) and 645t (x86 64) targets; jemalloc: built with the RedHat Enterprise 7.4,

and the system compiler

jemalloc: sources avilate Software specification

Hardware specification

Executed workload

Results Table

Benchmark				Base				Peak						
Бенсишагк	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio
500.perlbench_r	88	828	169	827	169	834	168	88	681	206	683	205	680	206
502.gcc_r	88	657	190	658	189	667	187	88	541	230	542	230	541	230
505.mcf_r	88	549	259	<u>550</u>	258	556	256	88	552	257	<u>553</u>	257	560	254
520.omnetpp_r	88	820	141	829	139	845	137	88	885	130	885	130	887	130
523.xalancbmk_r	88	459	202	461	201	462	201	88	373	249	372	250	373	249
525.x264_r	88	353	437	353	437	352	438	88	333	462	336	459	338	456
531.deepsjeng_r	88	535	189	<u>537</u>	188	538	188	88	539	187	539	187	537	188
541.leela_r	88	788	185	804	181	<u>789</u>	185	88	776	188	776	188	779	187
548.exchange2_r	88	543	425	542	425	542	426	88	542	425	544	424	543	424
557.xz r	88	622	153	623	153	<u>622</u>	153	88	625	152	625	152	625	152
SI	ECrate201		217		= D-									

Pertormance summary

Results appear in the order in which they were run. Boild underfined text indicates a median measurement.

FACTORES INFLUYENTES EN LA REFERENCIACIÓN

Elementos hardware de cada equipo

Procesador, placa base y chipset, memoria principal, discos, ...

Sistema operativo

Sistema de memoria

Configuraciones de las memorias cache y virtual

Efecto del compilador sobre el código ejecutable

- Cuidado con las posibles optimizaciones
 - j = log(5.0); por for(i = 1; i < = 5000; i + +) j = log(5.0);
 - * x=exp(log(x)/2*T1) por la expresión x=sqrt(exp(log(x)/T1)), ya que sqrt(exp(x))=exp(x/2)
- Hay compiladores "listos" que detectan los benchmarks clásicos

CARGA DE TRABAJO Y CARGA DE PRUEBA

Carga de trabajo (workload)

 Conjunto de todas las demandas a que está sometido un sistema informático durante un periodo de tiempo



Carga de prueba (test workload)

 Carga a que se somete un sistema informático durante una sesión de medida de rendimiento

o prestaciones

LA CARGA REAL


Difícil de utilizar en la evaluación de sistemas

- Resulta complicado reproducirla
- Varía a lo largo del tiempo
- Interacciona con el sistema informático




Structured Workload

EL MODELADO DE LA CARGA




Caracterización o modelado de la carga

Descripción cuantitativa




Toma de medidas de rendimiento

A partir del sistema y carga reales, o bien a partir de modelos



OBTENCIÓN DE LOS ÍNDICE DE PRESTACIONES



¿QUÉ SISTEMA ES MÁS RÁPIDO?

El rendimiento del computador A es *n* veces mejor que el rendimiento del computador B si

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{T_B}{T_A} = n$$

Ejemplo: T_A =10 s y T_B =15 s

$$\frac{T_B}{T_A} = 1.5$$

El computador A es 1.5 veces más rápido que el B

¿QUÉ SISTEMA ES MÁS RÁPIDO?

El rendimiento del computador A es un n% superior al rendimiento del computador B si

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{T_B}{T_A} = 1 + \frac{n}{100}, \text{ o también, } \left(\frac{R_A - R_B}{R_B}\right) \times 100 = n$$

Ejemplo: T_A =10 s y T_B =15 s

$$\frac{T_B}{T_A} = 1 + \frac{n}{100} \Rightarrow n = \left(\frac{T_B - T_A}{T_A}\right) \times 100 = 50$$

El computador A es un 50% más rápido que el B

¿RENDIMIENTOS DIFERENTES?

Ejecución de n programas en dos máquinas A y B

¿Son significativas las diferencias obtenidas?

Hay que usar mecanismos estadísticos

Intervalo de confianza para las diferencias

$$\frac{-}{x} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2},n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Nivel de confianza, por ejemplo, del 95% (α =0.05)

- Si incluye el cero, entonces no hay diferencias significativas
- Si no incluye el cero, entonces las máquinas tienen rendimientos significativamente diferentes

EJEMPLO DE RENDIMIENTOS SIMILARES

Programa	A	В	Diferencias (A–B)
P1	5.4	19.1	-13.7
P2	16.6	3.5	13.1
P3	0.6	3.4	-2.8
P4	1.4	2.5	-1.1
P5	0.6	3.6	-3.0
P6	7.3	1.7	5.6

¿Son significativas estas diferencias?

CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = -0.32, \ s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} = 9.03, \ t_{1 - \frac{0.1}{2}, n-1} = t_{0.975, 5} = 2.571$$

$$\int_{1-\frac{\alpha}{2},n-1}^{\infty} \frac{s}{\sqrt{n}} = -0.32 \pm 2.571 \times \frac{9.03}{\sqrt{6}} = -0.32 \pm 9.478$$

Como el intervalo calculado es (-9.80, 9.17) e incluye el cero podemos afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que las diferencias NO SON SIGNIFICATIVAS



Efectos de la normalización y de la ponderación

ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS

Muy raramente un estudio comparativo de prestaciones es inocente, sobre todo cuando intervienen los fabricantes y priman intereses económicos

Caso de estudio

- Tres sistemas: A, B y C
- Dos programas de prueba: P1 y P2
- Tiempo de ejecución en segundos de cada programa

	A	В	С
P1	20	10	40
P2	40	80	20

TIEMPO INDIVIDUAL DE CADA PROGRAMA

Tiempo individual de cada máquina

	A	В	С
P1	20	10	40
P2	40	80	20

Vamos a comprobar, una vez más, cómo las conclusiones de un estudio de comparación de rendimiento se pueden alterar empleando, de manera incorrecta la aplicación de valores medios y normalizaciones.

La comparación entre los tres sistemas puede resultar confusa, porque A y C se comportan al revés y B es extremo.

TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN

	A	В	C
P1	20	10	40
P2	40	80	20
Suma	60	90	60

La medida más fiable para comparar rendimientos viene dada por el tiempo de ejecución suma de los programas de prueba.

En este sentido la suma del tiempo de ejecución de estos programas será la que determine qué máquina es más rápida.

A y C son equivalentes y 1,5 veces más rápidas que B

NORMALIZAR EL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN

	A	В	С
P1	20	10	40
P2	40	80	20

Suma	60	90	60
Respecto de A	1,0	1,5	1,0
Respecto de B	0,67	1,0	0,67
Respecto de C	1,0	1,5	1,0

Si nos fijamos en las normalizaciones (ratio) podemos comprobar que la ordenación del tiempo suma se mantiene.

MEDIA ARITMÉTICA Y NORMALIZADA DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN

	A	В	C
P1	20	10	40
P2	40	80	20

Media aritmética	30	45	30
Respecto de A	1,0	1,5	1,0
Respecto de B	0,67	1,0	0,67
Respecto de C	1,0	1,5	1,0

La media aritmética se puede utilizar para promediar tiempos de ejecución porque mantiene el significado físico de las cantidades que se resumen.

La media aritmética calculada sobre los tiempos de ejecución, así como el valor normalizado de esta media respecto de los tres sistemas mantiene el orden.

MEDIA GEOMÉTRICA DEL TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN

	A	В	С
P1	20	10	40
P2	40	80	20

Suma	60	90	60
Media geométrica	28,3	28,3	28,3

En los tres casos la media geométrica ofrece el mismo resultado, y como consecuencia, la conclusión que se puede dirimir es que los tres computadores tienen un rendimiento equivalente, hecho que contrasta con la suma de los tiempos de ejecución.

NORMALIZACIÓN DE LOS TIEMPOS Y LA MEDIA ARITMÉTICA

Normalización sobre diferentes bases A, B y C

	Referencia A			Referencia B				Referencia C		
	A	В	С	A	В	С		A	В	С
P1 (20/10/40)	1.0	2.0	0.5	0.5	1.0	0.25		2.0	4.0	1.0
P2 (40/80/20)	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	4.0		0.5	0.25	1.0
Suma (60/90/60)	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	4.25		2.5	4.25	2.0
Media aritmética (30/45/30)	1.0	1.25	1.25	1.25	1.0	2.125		1.25	2.125	1.0

Podemos observar que el uso de la suma o <u>la media aritmética de los tiempos de</u> <u>ejecución normalizados mejora ostensiblemente la máquina que se toma como referencia y, peor aún, no mantiene el orden establecido por la suma de los tiempos de ejecución sin normalizar.</u>

NORMALIZACIÓN DE LOS TIEMPOS Y LA MEDIA GEOMÉTRICA

Normalización sobre diferentes bases A, B y C

	Referencia A			Re	ferencia	В	Referencia C		
	A	В	С	A	В	С	A	В	С
P1 (20/10/40)	1.0	2.0	0.5	0.5	1.0	0.25	2.0	4.0	1.0
P2 (40/80/20)	1.0	0.5	2.0	2.0	1.0	4.0	0.5	0.25	1.0
Suma (60/90/60)	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	4.25	2.5	4.25	2.0
Media geométrica (28.3/28.3/28.3)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Como se puede observar, la media geométrica establece el mismo orden entre los tres computadores independientemente de si se utilizan los tiempos de ejecución sin normalizar o normalizados (no importa qué máquina se tome como referencia).

NORMALIZACIÓN DE LOS TIEMPOS Y LA MEDIA GEOMÉTRICA

Este tipo de media se emplea en el cálculo de índices como SPEC, donde los tiempos de ejecución se normalizan respecto de una máquina de referencia.

- Sin embargo, el orden que proporciona es erróneo, ya que según los valores que acabamos de calcular, las tres máquinas presentan rendimientos totalmente equivalentes, aunque sabemos que no tardan lo mismo en ejecutar los dos programas.
- Es una de las razones por las que, en ocasiones, una máquina con un índice SPEC más elevado que otra puede tardar más tiempo en ejecutar un determinado conjunto de programas de prueba.

Cuando se dispone de tiempos, se utiliza la media aritmética (o la media aritmética ponderada, según el caso)

Cuando se dispone de **frecuencias** o **velocidades**, se emplea la media **armónica** (o la media armónica ponderada, según el caso)

Cuando se dispone de **índices** de rendimiento, se puede emplear la media **geométrica**, **pero a riesgo de reordenar los resultados**

Cuando se dispone de **porcentajes**, se utiliza la media **aritmética** (o la media aritmética ponderada, según el caso).

Cuando se dispone de tiempos primero se hace la media aritmética y luego se normaliza y no al revés

Cuando se dispone de **valores** muy **extremos**, no se utiliza la media aritmética directamente, se **eliminan** los extremos, si se puede...

El uso de cada tipo de media depende del significado físico que represente cada medida de rendimiento xi.

- Por ejemplo, si lo que se mide es el tiempo de ejecución de diversos programas, el valor medio calculado deberá ser proporcional a la suma de los tiempos de ejecución.
- Al contrario, si lo que se mide es la frecuencia o ratio entre el número de operaciones y el tiempo total de ejecución, el valor medio que se computa habrá de ser inversamente proporcional a la suma de los tiempos de ejecución.
- Por ejemplo, la media aritmética es adecuada para promediar tiempos de ejecución y la media armónica para ratios, como por ejemplo MFLOPS.
- Sin embargo, ni la media aritmética sirve para promediar frecuencias, ni la media armónica para promediar tiempos.

Por su parte, la media geométrica no resulta apropiada para promediar tiempos ni ratios.

- Sin embargo, algunos autores han defendido su uso para resumir valores normalizados porque mantiene un orden consistente cuando se comparan las prestaciones de varios computadores, aunque a veces este orden puede resultar erróneo.
 - El adjetivo consistente significa en este contexto que el orden es el mismo, independientemente de la máquina que se tome como referencia para hacer la comparación.

En ocasiones, las medias anteriores se llevan a cabo sobre valores normalizados previamente (por ejemplo, dividiendo los tiempos de ejecución entre los obtenidos en una máquina de referencia), pero hay que saber que la máquina de referencia no puede ser parte del experimento de comparación.

En cualquier caso, la mejor alternativa a seguir consiste en resumir el rendimiento en una media y aplicar después la normalización al valor obtenido.

CÁLCULO DEL ÍNDICE SPECFP_BASE

Benchmark	Tiempo refer.	Tiempo medido	Relación (x100)
168.wupwise	1600	470	340
171.swim	3100	616	503
172.mgrid	1800	704	256
173.applu	2100	715	294
177.mesa	1400	334	419
178.galgel	2900	645	457
179.art	2600	1232	211
183.equake	1300	500	260
187.facerec	1900	488	390
188.ammp	2200	756	291
189.lucas	2000	869	230
191.fma3d	2100	594	354
200.sixtrack	1100	465	237
301.apsi	2600	975	267

Hardware

- Intel Xeon Gold 6150 Cache
- 768 GB (24 x 32 GB 2Rx4 PC4-2666V-R) RAM

Software

- Red Hat Enterprise Linux Server release7.3
- C/C++: Version 18.0.0.128 of Intel C/C++

$$SPECfp_base = 14 \int_{i=1}^{14} \left(\frac{T_{ref}}{T_i} \times 100 \right) = 311$$




BENCHMARKING DE SERVIDORES

ACTIVIDAD TEMA 3.2 (VOLUNTARIA)

En la tabla amarilla de la transparencia del cálculo del índice SPECfp_base hay una serie de tiempos de ejecución de programas, los de la máquina de referencia y la aceleración que representa la ejecución en un sistema (X 100).

Propón un índice más conveniente que el que se calcula con la media geométrica del recuadro verde ¿Por qué crees que tu proposición es más justa para calcular el rendimiento de ese sistema?



Microbenchmaks: Sysbench, Linpack

Macrobenchmarks: SPEC_CPU

Consorcios SPEC, TPC

MICROBENCHMARKS VS MACROBENCHMARKS

"Macro-benchmarks measure the entire system, and usually model some workload; they can be either synthetic or application benchmarks. Micro-benchmarks measure a specific part of the system. They can be thought of as a subset of synthetic benchmarks in that they are artificial; however, they do not try to model any real workload whatsoever."

* Gregg, B. (2014). Systems performance: enterprise and the cloud. Pearson Education.


Sysbench permite testear componentes individuales de un sistema.

- CPU
 - Tiempo de respuesta, GFlops
- Memoria principal
 - Tiempo de respuesta, productividad
- I/O
 - Tiempo de respuesta, productividad
- SO (sistema mutex)
 - Número de bloqueos
- Base de datos MySQL
 - Tiempo de respuesta, productividad

• • •

Sysbench permite testear componentes individuales de un sistema.






Sysbench permite testear


Memoria principal

sysbench memory test



Sysbench permite testear componentes individuales de un sistema.

I/O



MICROBENCHMARKS: LINPACK

Benchmark clásico: desarrollado en 1975


Uso en sistemas de carácter científico (altas prestaciones)

Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales


Resultados del benchmark: Mflops

http://www.netlib.org/linpack/

MICROBENCHMARKS: LINPACK



MICROBENCHMARKS: LINPACK



MACROBENCHMARKS: SPEC_CPU2017

- ⇒ Benchmark estándar en la industria
- - Sistema de CPUs
 - Sistema y subsistema de memoria
 - Sistema de compilación
 - https://www.spec.org/cpu2017/

MACROBENCHMARKS: SPEC_CPU2017

Resultados en tiempo de respuesta

Results Table														
Benchmark			Base		Peak									
	Threads	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Threads	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio
600.perlbench_s	72	285	6.24	<u>286</u>	6.22	286	6.21	72	240	7.41	239	7.42	<u>239</u>	7.42
602.gcc_s	72	<u>423</u>	9.42	417	9.55	424	9.39	72	412	9.67	413	9.65	413	9.63
605.mcf_s	72	<u>426</u>	<u>11.1</u>	429	11.0	426	11.1	72	425	11.1	<u>421</u>	11.2	418	11.3
620.omnetpp_s	72	<u>257</u>	6.35	265	6.15	254	6.43	72	<u>248</u>	6.58	247	6.61	249	6.54
623.xalancbmk_s	72	150	9.46	149	9.51	<u>150</u>	9.46	72	139	10.2	<u>140</u>	10.1	140	10.1
625.x264_s	72	<u>150</u>	11.8	150	11.7	149	11.8	72	150	11.8	150	11.8	<u>150</u>	<u>11.8</u>
631.deepsjeng_s	72	280	5.11	<u>280</u>	<u>5.11</u>	280	5.12	72	282	5.08	282	5.08	282	5.08
641.leela_s	72	<u>393</u>	4.34	393	4.34	393	4.34	72	<u>392</u>	4.36	392	4.36	392	4.36
648.exchange2_s	72	219	13.4	<u>220</u>	<u>13.4</u>	220	13.4	72	220	13.4	<u>220</u>	13.4	219	13.4
657.xz_s	72	277	22.3	280	22.1	<u>280</u>	<u>22.1</u>	72	<u>277</u>	22.3	277	22.3	277	22.3
SPE														
SPEC	9.16													
Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement.														
是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就														

MACROBENCHMARKS: SPEC_CPU2017

Resultados en productividad

Results Table														
Benchmark				Peak										
	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Copies	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio	Seconds	Ratio
500.perlbench_r	72	<u>630</u>	<u>182</u>	633	181	629	182	72	517	222	523	219	<u>523</u>	219
502.gcc r	72	572	178	<u>568</u>	<u>180</u>	564	181	72	<u>455</u>	224	455	224	453	225
505.mcf_r	72	438	266	451	258	<u>450</u>	<u>258</u>	72	451	258	455	256	<u>455</u>	<u>256</u>
520.omnetpp_r	72	765	124	763	124	<u>764</u>	124	72	826	114	825	115	<u>826</u>	<u>114</u>
523.xalancbmk_r	72	<u>366</u>	<u>208</u>	365	208	367	207	72	285	266	<u>286</u>	<u>266</u>	286	266
525.x264 <u>r</u>	72	<u>262</u>	<u>481</u>	259	487	264	478	72	<u>248</u>	<u>508</u>	248	509	249	506
531.deepsjeng r	72	386	214	<u>395</u>	<u>209</u>	399	207	72	403	205	404	204	403	205
541.leela_r	72	597	200	<u>587</u>	<u>203</u>	587	203	72	590	202	602	198	<u>591</u>	202
548.exchange2_r	72	401	470	<u>401</u>	<u>470</u>	401	470	72	401	470	401	470	<u>401</u>	<u>470</u>
557.xz_r	72	477	163	<u>517</u>	<u>150</u>	517	150	72	519	150	518	150	<u>519</u>	<u>150</u>
SPECrate2017 int base 2														
SPE	237	·					-							
Results appear in the order in which they were run. Bold underlined text indicates a median measurement.														

SPEC

SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation)

 MISSION: to establish, maintain, and endorse a standardized set of relevant benchmarks and metrics for performance evaluation of modern computer systems


Funciones de SPEC

- Desarrollar benchmarks
- Hacer públicos los resultados

Intervienen muchas empresas

- HP, MIPS, IBM, Intel,
- Motorola, DEC, etc.

http://www.spec.org





Standard Performance Evaluation Corporation

Home Benchmarks ▼ Tools ▼ Results ▼ Contact Site Map Search Help

Benchmarks

- Cloud
- **CPU**
- Graphics/Workstations
- ACCEL/MPI/OMP
- Java Client/Server
- Mail Servers
- Storage
- Power
- Virtualization
- Web Servers
- Results Search
- M Submitting Results

Cloud/CPU/Java/Power SFS/Virtualization ACCEL/MPI/OMP SPECapc/SPECviewperf/SPECwpc The Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) is a non-profit corporation formed to establish, maintain and endorse standardized benchmarks and tools to evaluate performance and energy efficiency for the newest generation of computing systems. SPEC develops benchmark suites and also reviews and publishes submitted results from our member organizations and other benchmark licensees.

What's New:

01/16/2019: The SPECjbb 2015 benchmark has been updated to version 1.02. This update adds support for Java SE 11. Licensees of versions 1.0 and 1.01 are entitled to a complimentary V1.02 upgrade. SPEC will be retiring SPECjbb2015 V1.01 in April 2019, after which time all result submissions must be made with V1.02.

01/16/2019: SPEC Cloud laaS 2016 is being retired in favor of its successor, SPEC Cloud laaS 2018. The last date for submitting benchmark results to SPEC for publication on its website is March 6, 2019. On March 6, 2019, the product will no longer be actively supported by SPEC.

12/20/2018: The Kaivalya Dixit Distinguished Dissertation Selection committee has chosen this year to select two winners

TPC

TPC (Transactions Processing Performance Council)

- Entornos transaccionales (OLTP: on-line transaction processing)
 - http://www.tpc.org
- Compuesto por varios programas
 - TPC-App, TPC-C, TPC-H
- Aspectos tratados
 - Sistemas de bases de datos distribuidas
 - Arquitectura cliente/servidor, servidores web
- Unidades: peticiones procesadas por segundo (tps)





d on developing data-centric benchmark standards and disseminating objective, verifiable performance data to the industry... The TPC is a non-profit corporation focuse

Document Search

Member Login

Home

TPCTC

- [™] About the TPC
- Benchmarks
 Newsletter
 Join the TPC
 Downloads
 Technical Articles

What's New

02/10/2019	IPC announces IPCIC 2019 in Los Angeles, CA
01/30/2019	TPC releases TPC-DS Version 2.10.1
01/30/2019	TPC is looking for database providers to add support in TPCy-IoT

TPC Benchmarks & Benchmark Results

Please select any of the active TPC benchmarks below. All available options will be displayed.



Most Visited Pages

TPC - Current Specifications

TPC-C - Advanced Sort

TPC - Benchmark Overview

<u>TPC-E - Top Ten</u> <u>Performance Results</u>

TPC - Spreadsheets of

TPC Results

TPC-H - Advanced Sort

<u>TPC-C - All Results -</u> Sorted by Performance

TPC - Who We Are

TPC-Tools Download TPC











EL PAQUETE SPEC CPU2017

Compuesto por dos partes

- CINT2000: rendimiento en aritmética entera intensiva
- CFP2000: rendimiento en aritmética de coma flotante intensiva

¿Qué quiere decir la "C"?

Se evalúan componentes, no el sistema entero


¿Qué componentes se evalúan?

- Procesador
- Arquitectura de memoria
- Compilador

¿Qué componentes no se evalúan?

Subsistema de disco, red o gráficos

https://www.spec.org/cpu2017/Docs/overview.html



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Portabilidad a muchas arquitecturas

32 y 64 bits: Alpha, Intel, PA-RISC, Rxx00, SPARC, etc

Portabilidad a muchos sistemas operativos

Unix y NT

No han de contener I/O, ni red ni gráficos

Han de caber en 256 MB de memoria principal para no provocar intercambio (swapping) con el disco

No han de pasar más del 5% del tiempo ejecutando código que no sea especificado por SPEC

PROGRAMAS DENTRO DE CPU2017

CINT2000: 12 programas

Todos en lenguaje C

164.gzip Utilidad de compresión

176.gcc Compilador de C

186.crafty Programa para jugar al ajedrez197.parser Procesador de lenguaje natural

254.gap Teoría computacional de grupos

CFP2000: 14 programas, en lenguajes FORTRAN y C

6 en FORTRAN77, 4 en FORTRAN90 y 4 en C

173.applu Ecuaciones diferenciales parciales

178.galgel Dinámica de fluidos

200.sixtrack Modelo de acelerador de partículas

ÍNDICES PRESTACIONES EN SPEC CPU2017

Índices de prestaciones

- Aritmética entera
 - SPECint2000, SPECint_base2000
- Aritmética en coma flotante
 - SPECfp2000, SPECfp_base2000

Significado de "base" y "non-base"

Compilación en modo conservativo o agresivo

Cálculo

- Media geométrica de los valores normalizados respecto de la máquina de referencia Sun Ultra5_10 con un procesador a 300 MHz
 - Tarda aproximadamente 2 días en ejecutar todos los benchmarks del paquete