TEMA 4. ENTRADA/SALIDA EN JAVA

Vamos a ver como utilizar printf para dar formato a los datos que se imprimen por pantalla en Java. Este problema se nos plantea por ejemplo cuando queremos mostrar un número de tipo float o double con un número determinado de decimales y no con los que por defecto muestra Java.

A partir de la versión Java 5 se incorporan los métodos format y printf que permiten aplicar un formato a la salida de datos por pantalla. Ambos realizan la misma función, tienen exactamente el mismo formato.

Veamos primero varios **ejemplos de printf en Java** y después explicaremos en detalle la sintaxis de printf.

Si queremos mostrar el número 12.3698 de tipo double con dos decimales:

System.out.printf("%.2f %n", 12.3698);

- **El primer** % indica que en esa posición se va a escribir un valor. El valor a escribir se encuentra a continuación de las comillas.
- .2 indica el número de decimales.
- La f indica que el número es de tipo float o double. En la tabla que aparece más adelante podeis ver todos los carateres de conversión para todos los tipos de datos.
- **%n** indica un salto de línea. Equivale a \n. Con printf podemos usar ambos para hacer un salto de línea.

La salida por pantalla es: 12,37

Comprobamos que *printf realiza un redondeo para mostrar los decimales indicados.* Lo más común será que tengamos el valor en una variable, en ese caso si queremos escribir el valor de n con tres decimales:

```
double n = 1.25036;
System.out.printf("%.3f %n", n);
Salida:
```

1,250

Para mostrar el signo + en un número positivo:

double n = 1.25036;

System.out.printf("%+.3f %n", n);

Salida: +1.250

Si el número a mostrar es un entero se utiliza el caracter d:

int x = 10;

System.out.printf("%d %n", x);

Salida: 10

Para mostrarlo con signo:

int x = 10;

System.out.printf("%+d %n", x);

Salida: +10

Si queremos *mostrar el número 123.4567 y su cuadrado ambos con dos decimales* debemos escribir:

double n = 123.4567;

System.out.printf("El cuadrado de %.2f es %.2f\n", n, n*n);

Salida:

El cuadrado de 123,46 es 15241,56

Explicación de cada una de las partes que aparecen en la instrucción printf:

System.out.printf("El cuadrado de(%1\$f)es(%2\$.2f)n", n, n*n); String de formato Datos

Especificadores de formato. La sintaxis para los especificadores de formato de printf es:

%[posición_dato\$][indicador_de_formato][ancho][.precision]carácter_de_conversión

Los elementos entre corchetes son opcionales.

- *posición_dato*: indica la posición del dato sobre el que se va aplicar el formato. El primero por la izquierda ocupa la posición 1.
- *indicador_de_formato*: es el conjunto de caracteres que determina el formato de salida.

INDICADORES DE FORMATO					
Indicador	Significado	Indicador	Significado		
ē = -	Alineación a la izquierda	+	Mostrar signo + en números positivos		
(Los números negativos se muestran entre paréntesis	0	Rellenar con ceros		
1	Muestra el separador decimal				

Los indicadores de formato de printf en Java son:

- *ancho:* Indica el tamaño mínimo, medido en número de caracteres, que debe ocupar el dato en pantalla.
- *precisión*: Indica el número de decimales que serán representados. Solo aplicable a datos de tipo float o double.
- carácter_de_conversión: Carácter que indica cómo tiene que ser formateado el dato. Los más utilizados se muestran en la tabla

CARACTERES DE CONVERSIÓN					
Carácter	Tipo	Carácter	Tipo		
d	Número entero en base decimal	X, x	Número entero en base hexadecimal		
f	Número real con punto fijo	s	String		
E, e	Número real notación científica	s	String en mayúsculas		
g	Número real. Se representará con notación científica si el número es muy grande o muy pequeño	С, с	Carácter Unicode. C: en mayúsculas		

Printf permite mostrar valores con un ancho de campo determinado. Por ejemplo, si queremos mostrar el contenido de n en un ancho de campo de 10 caracteres escribimos:

double n = 1.25036;

System.out.printf("%+10.2f %n", n);

Salida:

bbbbb+1.25

- Donde cada *b* indica un espacio en blanco.
- El 10 indica el tamaño en caracteres que ocupará el número en pantalla. Se cuentan además de las cifras del número el punto decimal y el signo si lo lleva. En este caso el número ocupa un espacio de 5 caracteres (3 cifras, un punto y el signo) por lo tanto se añaden 5 espacios en blanco al principio para completar el tamaño de 10.

Si queremos que en lugar de espacios en blancos nos muestre el número completando el ancho con ceros escribimos:

System.out.printf("%+010.2f %n", n);

Salida:

+000001.25

Más ejemplos de printf:

Mostrar el número 1.22 en un ancho de campo de 10 caracteres y con dos decimales.

double precio = 1.22; System.out.printf("%10.2f", precio);

Salida:

bbbbbb1.22 (el carácter b indica un espacio en blanco)

El número ocupa un espacio total de 10 caracteres incluyendo el punto y los dos decimales.

Mostrar la cadena "Total:" con un ancho de 10 caracteres y alineada a la izquierda:

System.out.printf("%-10s", "Total:");

Salida:

Total:bbbb

El caracter s indica que se va a mostrar una cadena de caracteres. El signo - indica alineación a la izquierda.

Mostrar la cadena "Total:" con un ancho de 10 caracteres y alineada a la derecha:

System.out.printf("%10s", "Total:");

Salida:

bbbbTotal:

RESUMEN de formatos que pueden ponerse dentro de printf

%d	Entero decimal
%u	Entero decimal con signo
%X	Entero hexadecimal
%c	Carácter
%f	Coma flotante (float)
%lf	Coma flotante (double)

Secuencias de escape que puenden ponerse dentro de print

\n Salto de línea \t Tabulación

Sin probarlo con EClipse, ¿Qué mostraría el siguiente fragmente de código?

int una = 1234;

char otra = 'h';

System.out.printf("\n\t Una vale %d; otra vale %c\n",una, otra);