


### Principio di funzionamento

- OpenVPN riproduce con software in user space i concetti di transport e tunnel mode di IPSec
- Serve comunque un piccolo componente kernel space: la generazione di interfacce di rete virtuali, rispettivamente di tipo tap e tun
  - queste interfacce si usano esattamente come quelle reali
  - i pacchetti inviati a un'interfaccia reale sono inviate al device driver della scheda hardware
  - i pacchetti inviati a un'interfaccia virtuale sono inviati al processo che le ha create




### **Tunnel mode**

Simuliamo una rete che collega due siti remoti:



### **Tunnel mode**

#### Le due reti vedono normale instradamento IP




### **Tunnel vs. transport**

- Come si vede, l'interfaccia tun è un puro artificio per creare una connessione punto-punto tra i due gateway mediata da OpenVPN
- Dal punto di vista delle applicazioni, gli indirizzi delle interfacce tun sono trasparenti e non appartengono a nessuna delle subnet effettivamente utilizzzate da client e server
- Per rendere una macchina remota virtualmente parte di una rete locale si ricorre al transport mode, tipicamente associato al bridging




### **Transport mode**

Simuliamo una rete che collega un host a una rete remota come se ne facesse fisicamente parte



### **Transport mode**

Simuliamo una rete che collega un host a una rete remota come se ne facesse fisicamente parte



### Static key vs. SSL/TLS

La modalità "static key" di OpenVPN è la più semplice da abilitare:


- unica chiave di cifratura simmetrica condivisa fra Client e Server VPN
- -pratica per configurazione statica tunnel mode
- -non è possibile autenticare gli utenti

#### La modalità SSL/TLS:

- richiede la generazione di una coppia di chiavi e dei relativi certificati per la mutua autenticazione di Client e Server
- necessaria per gestire correttamente multiutenza in transport mode

### Site-to-site: predisposizione delle macchine

Simuliamo una rete che collega due siti remoti:



### Configurazione con chiave condivisa

- Spegniamo la VM Router e la cloniamo cambiando i MAC su una nuova VM Router-Client.
- Accendiamo Router-Client
- Modifichiamo il file /etc/network/interfaces per
  - dare a eth3 l'indirizzo 192.168.56.204
  - disabilitare eth1
- Eseguiamo le operazioni che serviranno su entrambe le copie
- Creiamo la chiave condivisa

```
cd /etc/openvpn
sudo openvpn --genkey --secret static.key
sudo chmod 600 /etc/openvpn/static.key
```

### Configurazione con chiave condivisa

Come utente root, creiamo con un editor il file di configurazione

/etc/openvpn/server.conf
contenente queste direttive:

```
dev tun
local 192.168.56.204
ifconfig 10.1.0.1 10.1.0.2
secret static.key
script-security 3
up .//route.up
verb 3
```

### Configurazione con chiave condivisa

Come utente root, creiamo con un editor il file /etc/openvpn/route.up contenente:

```
#!/bin/bash
/sbin/ip r add 10.9.9.0/24 via 10.1.0.2
```

e lo rendiamo eseguibile con
sudo chmod +x /etc/openvpn/route.up

Shutdown della macchina

### Clonazione e personalizzazione


- Spegniamo la VM Router-Client e la cloniamo su Router-Server cambiando i MAC
- Accendiamo Router-Server
- Modifichiamo
  - il file /etc/network/interfaces per
    - dare a eth3 l'indirizzo 192.168.56.205
    - riattivare eth1
    - disabilitare eth2
  - il file /etc/openvpn/server.conf
    - lo rinominiamo client.conf
    - sostituiamo la keyword local con remote
    - invertiamo gli indirizzi di ifconfig
  - | il file /etc/openvpn/route.up:
  - /sbin/ip r add 10.1.1.0/24 via 10.1.0.1

### **Avvio e test**

- Riavviamo Router-Server
- Avviamo Router-Client
- Avviamo il servizio su entrambe le macchine con sudo systemctl start openvpn
  - Nota: non riparte automaticamente al boot a meno che non si dia anche il comando sudo systemctl enable openvpn
- Test vari:
  - ping
  - traceroute
  - tcpdump/wireshark sulle diverse interfacce (reali e virtuali)

### **Road Warrior**

Viene così definita la configurazione di un client su rete pubblica che vuole accedere alla rete aziendale



### Road Warrior bridged vs. routed

Per consentire la comunicazione tra il Client VPN e gli host della rete remota vi sono due possibili strade:

- configurare la tabella di routing del Server VPN per instradare i pacchetti da e verso la rete del Client
- configurare un bridge ethernet per connettere l'interfaccia VPN del Server con l'interfaccia ethernet connessa alla rete locale
  - questa soluzione consente al client l'uso di protocolli basati su LAN broadcast (discovery di servizi ed enumerazione di risorse)
  - l'assegnamento di un ip della rete aziendale semplifica la configurazione di servizi e firewall
- Nel seguito verrà descritto come configurare una connessione VPN tra le macchine virtuali Client e Router utilizzando la modalità SSL/TSL e il bridging delle interfacce

### Configurazione bridge su Router (1)

- Installare il pacchetto bridge-utils:
  - -avendo accesso a Internet:

```
sudo apt install bridge-utils
```

- -dal Lab:
  - scaricare dal sito del corso sull'host il pacchetto e copiarlo su Router
  - installarlo con sudo dpkg -i bridge-utils\_1.5-9\_amd64.deb
- Modificare il file /etc/network/interfaces cambiando la configurazione di eth1 e aggiungendo quella del bridge br0 (vedi slide successiva)
- Riavviare il servizio di networking
  - sudo systemctl restart networking
- Verificare la corretta configurazione del bridge con il comando
  - sudo brctl show

### Configurazione bridge su Router (2)

```
auto eth1
iface eth1 inet manual
  up ip link set $IFACE up promisc on
  down ip link set $IFACE down promisc off
auto br0
iface br0 inet static
  address 10.9.9.254
  netmask 255.255.25.0
 # network interfaces on which to enable the bridge
  bridge_ports eth1
  # optional configurations if the machine is a VM
  bridge fd 9  ## forward delay time
  bridge hello 2 ## hello time
  bridge maxage 12 ## maximum message age
  bridge stp off ## spanning tree protocol
```

### Generazione dei certificati (1)

- L'installazione di OpenVPN porta sul sistema come dipendenza anche una serie di script chiamati "easy-rsa" per la creazione dei certificati.
- Per mantenere separate le operazioni di OpenVPN da eventuali altre attività coi certificati, si crei una copia di questi script nella directory /etc/openvpn


```
sudo cp -r /usr/share/easy-rsa /etc/openvpn/
sudo chown -R $USER /etc/openvpn/easy-rsa/
```



# Generazione dei certificati (2)

Nel file /etc/openvpn/easy-rsa/vars è necessario inserire i dati di default dell'ente a cui viene rilasciato il certificato (i valori predefiniti si trovano verso la fine del file):

```
export KEY_COUNTRY="IT"
export KEY_PROVINCE="B0"
export KEY_CITY="Bologna"
export KEY_ORG="Unibo"
export KEY_EMAIL="info@example.com"
```



### Generazione dei certificati (3)

Creare i certificati con i seguenti comandi:

```
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
source vars
./clean-all (solo la prima volta, fa pulizia di tutte le chiavi)
```

- Creazione dei certificati e delle chiavi per la CA:
  - ./build-ca
- Creazione dei certificati e delle chiavi per il Server OpenVPN :
  - ./build-key-server server
- Creazione dei parametri crittografici di Diffie-Hellman:
  - ./build-dh

### Generazione dei certificati (4)

Creare i certificati per un utente sul Client:

```
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
./build-key user1
```

Linkare la directory contenete i certificati in /etc/openvpn

```
cd /etc/openvpn/
sudo ln -s easy-rsa/keys keys
```



# Configurazione di OpenVPN sul Router (1)

Creare gli script per connettere e disconnettere l'interfaccia tap dal bridge

#### /etc/openvpn/up.sh

```
#!/bin/sh

BR=$1
DEV=$2
MTU=$3
/sbin/ifconfig $DEV mtu $MTU promisc up
/usr/sbin/brctl addif $BR $DEV
```

#### /etc/openvpn/down.sh

```
#!/bin/sh

BR=$1

DEV=$2
/usr/sbin/brctl delif $BR $DEV
/sbin/ifconfig $DEV down
```

# Configurazione di OpenVPN sul Router (2)

Rendere eseguibili i due script:

```
sudo chmod 755 /etc/openvpn/down.sh
sudo chmod 755 /etc/openvpn/up.sh
```

Creare i file di configurazione /etc/openvpn/server.conf

scaricandolo dal sito del corso

Riavviare il servizio OpenVPN sudo systemctl restart openvpn



### **Configurazione del Client (1)**

Installare OpenVPN sul Client:

```
sudo apt-get install openvpn
```

Creare la directory che ospiterà i certificati:

```
sudo mkdir /etc/openvpn/keys
sudo chown -R $USER /etc/openvpn/keys
```

Copiare i certificati della CA e dell'utente su Client creati in precedenza sul Router:

```
scp las@192.168.56.202:/etc/openvpn/keys/ca.crt
/etc/openvpn/keys/
scp las@192.168.56.202:/etc/openvpn/keys/user1.crt /
etc/openvpn/keys/
scp las@192.168.56.202:/etc/openvpn/keys/user1.key /
etc/openvpn/keys/
```

# Configurazione del Client (2)

- Creare il file /etc/openvpn/client.conf scaricandolo dal sito del corso
- Riavviare il servizio OpenVPN sudo service openvpn restart
- Test vari:
  - ping
  - traceroute
  - tcpdump/wireshark sulle diverse interfacce (reali e virtuali)

