

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, TV1,TV2, PS, TR1, TR2, TS

NPO numero posti occupati macchina per la verniciatura

STATOR = 0 robot libero, 1 occupato

NC numero pezzi confenzionati

TTC tempo totale in coda al robot

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

PEZZO


TIC istante di ingresso in coda al robot

TC tempo trascorso in coda al robot


<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAV	FIFO	PEZZO	SISTEMA
CODAR	FIFO	PEZZO	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FVERN	Interno	PZ
FCONF	Interno	PZ
FINE	Interno	


Diagramma degli inneschi






Evento INIZIO




Leggi L, NP, TV1,TV2, PS, TR1, TR2, TS;
Azzera NPO, STATOR, NC, TTC;
Crea ARRIVO;
Innesca ARRIVO subito;
Crea FINE;
Innesca FINE con ritardo TS;




Evento FINE




Evento ARRIVO




Procedura CHECKCODAV



Evento FVERN



PEZZO:= PZ(FVERN);
P:= val. casuale con distr. unif. in [0,1];
Distruggi FVERN;



SI

Distruggi PEZZO;

NO

NO

STATOR=0

SI

CHECKCODAV


U

Inserisci PEZZO
in CODAR;
TIC(PEZZO):=
TIME.V;

U

STATOR:=1;
Crea FCONF;
PZ(FCONF):=PEZZO;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TR1,TR2];
Innesca FCONF con ritardo T;

Evento FCONF



PEZZO:= PZ(FCONF);
NC:=NC+1;
TTC:=TTC+TC(PEZZO);
Distruggi PEZZO;



SI

STATOR:=0;
Distruggi FCONF;

NO



Estrai primo PEZZO da CODAR;
TC(PEZZO):=TIME.V-TIC(PEZZO);
PZ(FCONF):=PEZZO;
T:=val. cas. con distr. unif. in [TR1,TR2];
Innesca FCONF con ritardo T;



CHECKCODAV

