
12 m

FONDO PALCO



13 m

PUBBLICO

0 2 m

Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m


36 leggii · 97 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 2 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear

SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

Creato con stageplot.it

MONITOR



Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m


36 leggii · 97 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 2 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear

SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

Creato con stageplot.it

ELETTRICO



Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m

36 leggii · 97 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 2 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear

SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

BOZZA

MICROFONI

64 canali di ingresso · 9 canali di uscita (monitor)

42× DPA 4099, 7× MD421, 4× e904, 4× KM184, 2× e906, 1× D6, 1× SM57, 1× SM81 · 2 DI · 47 con 48V

Aste: 7× asta bassa/clip, 5× asta giraffa, 2× asta bassa

MONITOR

1 wedge · 4 side fill · 3 IEM

STAGE E PEDANE

1× pedana 2×12 m · h60 cm · 1× pedana 2×12 m · h40 cm · 1× pedana 10×1 m · h40 cm · 1× pedana 10×1 m · h20 cm

ALIMENTAZIONE

Assorbimento stimato 3,3 kW · 15 A · quadri: Q1 16A, Q2 16A, Q3 16A, Q4 16A, Q5 16A, Q6 32A · distribuzione trifase. Alimentazione a cura dell'organizzazione, presa di corrente disponibile a bordo palco; tutte le linee di palco protette da interruttore differenziale 30 mA (HSE GS50 / CEI 64-8), prolunghe completamente svolte, ciabatte multipresa e non adattatori multipli.

SISTEMA AUDIO

Sistema line array professionale, montato e messo in fase, processato e finalizzato come da specifiche del costruttore, in grado di coprire in modo uniforme l'area di ascolto. Emissione delle basse frequenze il più possibile attenuata nella zona del palcoscenico, soprattutto presso la postazione del Direttore.

LUCI

Da definire.

PERSONALE RICHIESTO AL SERVICE

1 fonico di sala · 1 fonico di palco · 2 tecnici microfonisti · 1 responsabile impianto audio · 1 responsabile luci.

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Nessuna stage box dichiarata: il patch lo assegna il service

#	SORGENTE	FOH	MIC / DI	ASTA	PATCH
1	Batteria 1 - Kick		D6	asta bassa	—
2	Batteria 1 - Rullante top		SM57	asta bassa	—
3	Batteria 1 - Rullante btm		e904	clip	—
4	Batteria 1 - Hi-Hat		SM81 (48V)	asta giraffa	—
5	Batteria 1 - Tom 1		e904	clip	—
6	Batteria 1 - Tom 2		e904	clip	—
7	Batteria 1 - Tom floor		e904	clip	—
8	Batteria 1 - Overhead L		KM184 (48V)	asta giraffa	—
9	Batteria 1 - Overhead R		KM184 (48V)	asta giraffa	—
10	Timpani 1 - Timpani L		KM184 (48V)	asta giraffa	—
11	Timpani 1 - Timpani R		KM184 (48V)	asta giraffa	—
12	Tastiere L		DI		—
13	Tastiere R		DI		—
14	Trombone 1		MD421	asta bassa/clip	—
15	Trombone 2		MD421	asta bassa/clip	—
16	Trombone 3		MD421	asta bassa/clip	—
17	Tromba 1		e906	clip/asta bassa	—
18	Tromba 2		e906	clip/asta bassa	—
19	Arpa da concerto		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
20	Corno 1		MD421	asta bassa/clip	—
21	Corno 2		MD421	asta bassa/clip	—
22	Corno 3		MD421	asta bassa/clip	—
23	Corno 4		MD421	asta bassa/clip	—
24	Oboe 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
25	Oboe 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
26	Oboe 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
27	Flauto 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
28	Flauto 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
29	Clarinetto 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
30	Clarinetto 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
31	Fagotto 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
32	Fagotto 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
33	Violino I 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
34	Violino I 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
35	Violino I 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
36	Violino I 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
37	Violino I 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
38	Violino I 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
39	Violino I 7		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
40	Violino I 8		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
41	Violino I 9		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
42	Violino I 10		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
43	Violino II 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
44	Violino II 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
45	Violino II 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—

Creato con stageplot.it

#	SORGENTE	FOH	MIC / DI	ASTA	PATCH
46	Violino II 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
47	Violino II 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
48	Violino II 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
49	Violino II 7		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
50	Violino II 8		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
51	Viola 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
52	Viola 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
53	Viola 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
54	Viola 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
55	Viola 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
56	Viola 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
57	Violoncello 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
58	Violoncello 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
59	Violoncello 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
60	Violoncello 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
61	Violoncello 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
62	Contrabbasso 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
63	Contrabbasso 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
64	Contrabbasso 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Uscite usate: 9 · nessuna stage box dichiarata

#	MIX	TIPO	MONITOR	USCITA
1	Side coro	side fill	Side coro	—
2	Side coro	side fill	Side coro	—
3	Side orchestra	side fill	Side orchestra	—
4	Side orchestra	side fill	Side orchestra	—
5	Wedge direttore	wedge	Wedge direttore	—
6	IEM Tastiera	IEM (stereo)	IEM Tastiera	—
7	IEM Batteria	IEM (stereo)	IEM Batteria	—
8	IEM Timpani	IEM (stereo)	IEM Timpani	—

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Totale: 3,3 kW · 14 A · Distro: Q1 16A · Q2 16A · Q3 16A · Q4 16A · Q5 16A · Q6 32A

#	CARICO	W	A	DISTRO/FASE
1	Side coro · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q1 / L1
2	Side coro · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q2 / L1
3	Side orchestra · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q1 / L1
4	Side orchestra · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q4 / L1
5	Wedge direttore · Wedge monitor	400 W stima	1.7 A	Q5 / L1
6	Rack TX in-ear	60 W stima	0.3 A	Q3 / L1
7	Stage piano	50 W stima	0.2 A	Q3 / L1

W: stima = valore tipico del tipo di attrezzatura, non una misura

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Q1 — Prese 1 · 6 A · L1/L2/L3 = 6 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side coro	0,7 kW
#2	Schuko	L1	Side orchestra	0,7 kW

Q2 — Prese 2 · 3 A · L1/L2/L3 = 3 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side coro	0,7 kW

Q3 — Prese 3 · 7 A · L1/L2/L3 = 7 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Rack TX in-ear	0,1 kW
#2	Schuko	L1	Stage piano	0,1 kW

Q4 — Prese 4 · 6 A · L1/L2/L3 = 6 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side orchestra	0,7 kW

Q5 — Prese 5 · 2 A · L1/L2/L3 = 2 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Wedge direttore	0,4 kW

* = numero linea scelto a mano. Magnetotermici e differenziali = dati di targa del quadro.

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

2 elementi di backline

Q.tà	ATTREZZATURA	FORNITO DA
1×	Batteria 1	—
1×	Stage piano	—

Creato con stageplot.it