
12 m

FONDO PALCO

13 m



PUBBLICO

0 2 m

Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m


38 leggii · 47 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 3 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear

SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

Creato con stageplot.it

MONITOR



Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m

38 leggii · 47 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 3 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear


SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

2 di 10

Creato con stageplot.it

ELETTRICO



Tributo pop · band e orchestra

23/10/2026 · palco 12×13 m

38 leggii · 47 sedute · 1 sgabello batteria · 1 sgabello timpani · 3 sgabelli alti contrabbasso · 1 sgabello tastiere · 5 spie · 3 in-ear

SCALA 1:100

A4 orizzontale — stampare a 100%, non adattare alla pagina

3 di 10

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

APPROVATO

MICROFONI

77 canali di ingresso · 9 canali di uscita (monitor)

33× DPA 4099, 10× KM184, 9× SM81, 5× Beta58, 5× e604, 4× C02, 3× C451, 1× D112, 1× MX412, 1× Talkback (palmare on/off) · 5 DI · 56 con 48V

Aste: 22× asta giraffa, 10× asta bassa

MONITOR

1 wedge · 4 side fill · 3 IEM

STAGE E PEDANE

1× pedana 10×0.8 m · h120 cm · 1× pedana 10×0.8 m · h100 cm · 1× pedana 10×0.8 m · h80 cm · 1× pedana 10×0.8 m · h60 cm · 1× pedana 11.6×1.5 m · h40 cm · 1× pedana 11.6×1.5 m · h20 cm · Sedie e leggii per orchestra e fiati; il coro è in piedi. sedie da orchestra senza braccioli

ALIMENTAZIONE

Assorbimento stimato 3,5 kW · 15 A · quadri: Q1 32A, Q2 16A, Q3 16A, Q4 16A, Q5 16A, Q6 16A, Q7 16A · distribuzione trifase. Alimentazione a cura dell'organizzazione, presa di corrente disponibile a bordo palco; tutte le linee di palco protette da interruttore differenziale 30 mA (HSE GS50 / CEI 64-8), prolunghe completamente svolte, ciabatte multipresa e non adattatori multipli.

SISTEMA AUDIO

Sistema line array professionale, montato e messo in fase, processato e finalizzato come da specifiche del costruttore, in grado di coprire in modo uniforme l'area di ascolto. Emissione delle basse frequenze il più possibile attenuata nella zona del palcoscenico, soprattutto presso la postazione del Direttore.

LUCI

Piazzato bianco diffuso per la lettura delle parti; nessun movimento luce o colore sull'orchestra; illuminazione frontale non fastidiosa per la visione del direttore. Luci a cura del service.

PRODUZIONE E MEDIA

Sequenze o contributi audio: previsto e configurato

PERSONALE RICHIESTO AL SERVICE

1 fonico di sala · 1 fonico di palco · 2 tecnici microfonisti · 1 responsabile impianto audio · 1 responsabile luci.

NOTE

Corrente: il quadro di palco alimenta solo i carichi di palco elencati nella lista carichi; impianto audio, regia FOH e luci sono esclusi, a cura del service. FOH in sala, al centro, con console da almeno 96 ingressi o premix; regia di palco in quinta a monte, lato sinistro; i 3 in-ear sono wireless, da coordinare in RF dal service. Mix monitor (6): IEM Tastiera = click, playback, tastiere, batteria, timpani, direttore · IEM Batteria = click, playback, tastiere, timpani, archi, direttore · IEM Timpani = click, playback, tastiere, batteria, fiati, direttore · Side coro (2 casse, un mix) = coro, tastiere, batteria, orchestra · Side orchestra (2 casse, un mix) = direttore, tastiere, batteria, coro · Wedge direttore = click, talkback regia, tastiere, coro. Backline: timpani, arpa, batteria e tastiere a cura della band; podio, leggii (con luce), sedie e sgabelli a cura della produzione. Patch e stage box a cura del service. Gradoni del coro: scalette di accesso ai due lati e parapetto sui lati e dietro, perché oltre 50 cm. Montaggio e soundcheck da concordare.

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Nessuna stage box dichiarata: il patch lo assegna il service

#	SORGENTE	FOH	MIC / DI	ASTA	PATCH
1	Kick		D112	asta bassa	—
2	Rullante top		e604	clip	—
3	Rullante btm		e604	clip	—
4	Tom 1		e604	clip	—
5	Tom 2		e604	clip	—
6	Tom floor		e604	clip	—
7	Overhead L		C451 (48V)	asta giraffa	—
8	Overhead R		C451 (48V)	asta giraffa	—
9	Hi-Hat		C451 (48V)	asta giraffa	—
10	Arpa		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
11	Tastiere L		DI		—
12	Tastiere R		DI		—
13	Violino I 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
14	Violino I 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
15	Violino I 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
16	Violino I 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
17	Violino I 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
18	Violino I 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
19	Violino I 7		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
20	Violino I 8		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
21	Violino I 9		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
22	Violino I 10		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
23	Violino II 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
24	Violino II 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
25	Violino II 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
26	Violino II 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
27	Violino II 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
28	Violino II 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
29	Violino II 7		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
30	Violino II 8		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
31	Viola 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
32	Viola 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
33	Viola 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
34	Viola 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
35	Viola 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
36	Viola 6		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
37	Violoncello 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
38	Violoncello 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
39	Violoncello 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
40	Violoncello 4		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
41	Violoncello 5		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
42	Contrabbasso 1		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
43	Contrabbasso 2		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
44	Contrabbasso 3		DPA 4099 (48V)	clip strumento	—
45	Timpani L		KM184 (48V)	asta giraffa	—

Creato con stageplot.it

#	SORGENTE	FOH	MIC / DI	ASTA	PATCH
46	Timpani R		KM184 (48V)	asta giraffa	—
47	Flauto 1		SM81 (48V)	asta giraffa	—
48	Flauto 2		SM81 (48V)	asta giraffa	—
49	Oboe 1		SM81 (48V)	asta giraffa	—
50	Oboe 2		SM81 (48V)	asta giraffa	—
51	Oboe 3		SM81 (48V)	asta giraffa	—
52	Clarinetto 1		SM81 (48V)	asta giraffa	—
53	Clarinetto 2		SM81 (48V)	asta giraffa	—
54	Fagotto 1		SM81 (48V)	asta giraffa	—
55	Fagotto 2		SM81 (48V)	asta giraffa	—
56	Tromba 1		Beta58	asta bassa	—
57	Tromba 2		Beta58	asta bassa	—
58	Trombone 1		Beta58	asta bassa	—
59	Trombone 2		Beta58	asta bassa	—
60	Trombone 3		Beta58	asta bassa	—
61	Corno 1		C02	asta bassa	—
62	Corno 2		C02	asta bassa	—
63	Corno 3		C02	asta bassa	—
64	Corno 4		C02	asta bassa	—
65	Coro 1		KM184 (48V)	asta giraffa	—
66	Coro 2		KM184 (48V)	asta giraffa	—
67	Coro 3		KM184 (48V)	asta giraffa	—
68	Coro 4		KM184 (48V)	asta giraffa	—
69	Coro 5		KM184 (48V)	asta giraffa	—
70	Coro 6		KM184 (48V)	asta giraffa	—
71	Coro 7		KM184 (48V)	asta giraffa	—
72	Coro 8		KM184 (48V)	asta giraffa	—
73	Playback L		DI		—
74	Playback R		DI		—
75	Click		DI		—
76	Direttore		Talkback (palmare on/off)		—
77	Talkback FOH		MX412 (48V)		—

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Uscite usate: 9 · nessuna stage box dichiarata

#	MIX	TIPO	MONITOR	USCITA
1	Side coro	side fill	Side coro	—
2	Side coro	side fill	Side coro	—
3	Side orchestra	side fill	Side orchestra	—
4	Side orchestra	side fill	Side orchestra	—
5	Wedge direttore	wedge	Wedge direttore	—
6	IEM Tastiera	IEM (stereo)	IEM Tastiera	—
7	IEM Batteria	IEM (stereo)	IEM Batteria	—
8	IEM Timpani	IEM (stereo)	IEM Timpani	—

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Totale: 3,5 kW · 15 A · Distro: Q1 32A · Q2 16A · Q3 16A · Q4 16A · Q5 16A · Q6 16A · Q7 16A

#	CARICO	W	A	DISTRO/FASE
1	Side coro · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q2 / L1
2	Side coro · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q3 / L1
3	Side orchestra · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q4 / L1
4	Side orchestra · Side fill	700 W stima	3.0 A	Q5 / L1
5	Wedge direttore · Wedge monitor	300 W indicato	1.3 A	Q6 / L1
6	Regia di palco · Tavolo	150 W indicato	0.7 A	Q2 / L1
7	Playback · Mac portatile	90 W stima	0.4 A	Q2 / L1
8	Rack TX in-ear	60 W stima	0.3 A	Q3 / L1
9	Tastiere · Stage piano	50 W stima	0.2 A	Q7 / L1

W: stima = valore tipico del tipo di attrezzatura, non una misura · indicato = scritto da chi ha preparato il documento

Passacavi: 1 moduli · 0,9 m

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

Q2 — Prese 1 · 4 A · L1/L2/L3 = 4 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side coro	0,7 kW
#2	Schuko	L1	Regia di palco	0,1 kW
#3	Schuko	L1	Playback	0,1 kW

Q3 — Prese 2 · 3 A · L1/L2/L3 = 3 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side coro	0,7 kW
#2	Schuko	L1	Rack TX in-ear	0,1 kW

Q4 — Prese 3 · 3 A · L1/L2/L3 = 3 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side orchestra	0,7 kW

Q5 — Prese 4 · 3 A · L1/L2/L3 = 3 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Side orchestra	0,7 kW

Q6 — Prese 5 · 1 A · L1/L2/L3 = 1 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Wedge direttore	0,3 kW

Q7 — Prese 6 · 0 A · L1/L2/L3 = 0 A

LINEA	CONN.	FASE	CARICO	POT.
#1	Schuko	L1	Tastiere	0,1 kW

* = numero linea scelto a mano. Magnetotermici e differenziali = dati di targa del quadro.

Creato con stageplot.it

Tributo pop · band e orchestra

2 elementi di backline

Q.tà	ATTREZZATURA	FORNITO DA
1×	Batteria	Band
1×	Tastiere	Band

Creato con stageplot.it