追逐1015

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 💌

随笔-2 文章-0 评论-0

25个iptables常用示例

本文将给出25个iptables常用规则示例,这些例子为您提供了些基本的模板,您可以根据特定需求对其进行修改调整以达到期望。格式

iptables [-t 表名] 选项 [链名] [条件] [-j 控制类型] 参数

- 1.-P 设置默认策略:iptables -P INPUT (DROP|ACCEPT)
- 2. -F 清空规则链
- 3. L 查看规则链
- 4. -A 在规则链的末尾加入新规则
- 5. I num 在规则链的头部加入新规则
- 6. D num 删除某一条规则
- 7.-s 匹配来源地址IP/MASK,加叹号"!"表示除这个IP外。
- 8. -d 匹配目标地址
- 9.-i 网卡名称 匹配从这块网卡流入的数据
- 10.-o 网卡名称 匹配从这块网卡流出的数据
- 11. -p 匹配协议,如tcp,udp,icmp
- 12. --dport num 匹配目标端口号
- 13. --sport num 匹配来源端口号

示例

1. 删除已有规则

在开始创建iptables规则之前,你也许需要删除已有规则。

- 1. 命令如下:
- 2. iptables -F
- 3. (or)
- 4. iptables -flush

2.设置链的默认策略

昵称: 追逐1015 园龄: 2年6个月 粉丝: 0 关注: 2 +加关注

< 2019年2月						>	
日	_	=	Ξ	四	五	\Rightarrow	
27	28	29	30	31	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	1	2	
3	4	5	6	7	8	9	

搜索



常用链接

我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签

我的标签

Linux iptables(1) saltstack(1)

随笔分类

docker kubernetes Linux(1) mysql openstack python saltstack(1) shell

随笔档案

2017年5月 (2)

阅读排行榜

25个iptables常用示例(13430)
 saltstack安装+基本命令(1514)

推荐排行榜

1. 25个iptables常用示例(2)

链的默认政策设置为"ACCEPT"(接受),若要将INPUT,FORWARD,OUTPUT链设置成"DROP"(拒绝),命令如下:

- 1. iptables -P INPUT DROP
- 2. iptables -P FORWARD DROP
- 3. iptables -P OUTPUT DROP

当INPUT链和OUTPUT链都设置成DROP时,对于每一个防火墙规则,我们都应该定义两个规则。例如:一个传入另一个传出。在下面所有的例子中,由于我们已将DROP设置成INPUT链和OUTPUT链的默认策略,每种情况我们都将制定两条规则。当然,如果你相信你的内部用户,则可以省略上面的最后一行。例如:默认不丢弃所有出站的数据包。在这种情况下,对于每一个防火墙规则要求,你只需要制定一个规则——只对进站的数据包制定规则。

3. 阻止指定IP地址

例: 丢弃来自IP地址x.x.x.x的包

- 1. iptables -A INPUT -s x.x.x.x -j DROP
- 2. 注: 当你在log里发现来自某ip地址的异常记录,可以通过此命令暂时阻止该地址的访问以做更深入分析

例:阻止来自IP地址x.x.x.x eth0 tcp的包

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -s x.x.x.x -j DROP
- 2 iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s x.x.x.x -j DROP

4. 允许所有SSH的连接请求

例:允许所有来自外部的SSH连接请求,即只允许进入eth0接口,并且目标端口为22的数据包

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state
 NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED
 -j ACCEPT

5. 仅允许来自指定网络的SSH连接请求

例: 仅允许来自于192.168.100.0/24域的用户的ssh连接请求

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 22 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED
 -j ACCEPT

6.允许http和https的连接请求

例:允许所有来自web - http的连接请求

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED
 -j ACCEPT

例:允许所有来自web - https的连接请求

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state
 NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

7. 使用multiport 将多个规则结合在一起

允许多个端口从外界连入,除了为每个端口都写一条独立的规则外,我们可以用multiport将其组合成一条规则。如下所示: 例:允许所有ssh,http,https的流量访问

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m multiport --sports 22,80,443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

8. 允许从本地发起的SSH

- 1. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 22 -m state --state
 NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

请注意,这与允许ssh连入的规则略有不同。本例在OUTPUT链上,我们允许NEW和 ESTABLISHED状态。在INPUT链上,我们只允许ESTABLISHED状态。ssh连入的规则与之 相反。

9. 仅允许从本地发起到一个指定的网络域的SSH 请求

例: 仅允许从内部连接到网域192.168.100.0/24

- 1. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -d 192.168.100.0/24 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED
 -j ACCEPT

10. 允许从本地发起的HTTPS连接请求

下面的规则允许输出安全的网络流量。如果你想允许用户访问互联网,这是非常有必要的。在 服务器上,这些规则能让你使用wget从外部下载一些文件

- 1. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED
 -j ACCEPT

注:对于HTTP web流量的外联请求,只需要将上述命令中的端口从443改成80即可。

11. 负载平衡传入的网络流量

使用iptables可以实现传入web流量的负载均衡,我们可以传入web流量负载平衡使用iptables 防火墙规则。 例:使用iptables nth将HTTPS流量负载平衡至三个不同的ip地址。

- 1. iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m
 nth --counter 0 --every 3 --packet 0 -j DNAT --to-destination
 192.168.1.101:443
- 2. iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m
 nth --counter 0 --every 3 --packet 1 -j DNAT --to-destination
 192.168.1.102:443
- 3. iptables -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW -m
 nth --counter 0 --every 3 --packet 2 -j DNAT --to-destination
 192.168.1.103:443

12. 允许外部主机ping内部主机

- 1. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

13. 允许内部主机ping外部主机

- 1. iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
- 2. iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT

14. 允许回环访问

例:在服务器上允许127.0.0.1回环访问。

```
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

15. 允许内部网络域外部网络的通信

防火墙服务器上的其中一个网卡连接到外部,另一个网卡连接到内部服务器,使用以下规则允许内部网络与外部网络的通信。此例中,eth1连接到外部网络(互联网),eth0连接到内部网络(例如:192.168.1.x)。

1. iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT

16. 允许出站的DNS连接

```
1. iptables -A OUTPUT -p udp -o eth0 --dport 53 -j ACCEPT
2. iptables -A INPUT -p udp -i eth0 --sport 53 -j ACCEPT
```

17. 允许NIS连接

如果你使用NIS管理用户帐户,你需要允许NIS连接。如果你不允许NIS相关的ypbind连接请求,即使SSH连接请求已被允许,用户仍然无法登录。NIS的端口是动态的,先使用命令rpcinfo –p来知道端口号,此例中为853和850端口。rpcinfo -p | grep ypbind 例:允许来自111端口以及ypbind使用端口的连接请求

```
1. iptables -A INPUT -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
2. iptables -A INPUT -p udp --dport 111 -j ACCEPT
3. iptables -A INPUT -p tcp --dport 853 -j ACCEPT
4. iptables -A INPUT -p udp --dport 853 -j ACCEPT
5. iptables -A INPUT -p tcp --dport 850 -j ACCEPT
6. iptables -A INPUT -p udp --dport 850 -j ACCEPT
```

注:当你重启ypbind之后端口将不同,上述命令将无效。有两种解决方案:1)使用你NIS的静态IP 2)编写shell脚本通过"rpcinfo - p"命令自动获取动态端口号,并在上述iptables规则中使用。

18. 允许来自指定网络的rsync连接请求

例:允许来自网络192.168.101.0/24的rsync连接请求

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.101.0/24 --dport 873 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 873 -m state --state
 ESTABLISHED -j ACCEPT

19. 允许来自指定网络的MySQL连接请求

很多情况下,MySQL数据库与web服务跑在同一台服务器上。有时候我们仅希望DBA和开发人员从内部网络(192.168.100.0/24)直接登录数据库,可尝试以下命令:

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.100.0/24 --dport 3306 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 3306 -m state --state
 ESTABLISHED -j ACCEPT

20. 允许Sendmail, Postfix邮件服务

Sendmail和postfix都使用了25端口,因此我们只需要允许来自25端口的连接请求即可。

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 25 -m state --state
 NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 25 -m state --state ESTABLISHED -i ACCEPT

21. 允许IMAP和IMAPS

例:允许IMAP/IMAP2流量,端口为143

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 143 -m state --state
 NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 143 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

例:允许IMAPS流量,端口为993

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 993 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 993 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

22. 允许POP3和POP3S

例:允许POP3访问

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 110 -m state --state
 NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 110 -m state --state
 ESTABLISHED -j ACCEPT

例:允许POP3S访问

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 995 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 995 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

23. 防止DoS攻击

- 1. iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m limit --limit 25/minute --limitburst 100 -j ACCEPT
- 2.
- 3. 上述例子中:
- 4.-m limit: 启用limit扩展
- 5. -limit 25/minute: 允许最多每分钟25个连接(根据需求更改)。
- 6. -limit-burst 100: 只有当连接达到limit-burst水平(此例为100)时才启用上述 limit/minute限制。

24. 端口转发

例:将来自422端口的流量全部转到22端口。 这意味着我们既能通过422端口又能通过22端口进行ssh连接。启用DNAT转发。

1. iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.102.37 --dport 422 -j DNAT --to 192.168.102.37:22

除此之外,还需要允许连接到422端口的请求

- 1. iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 422 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
- 2. iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 422 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

25. 记录丢弃的数据表

第一步:新建名为LOGGING的链

1. iptables -N LOGGING

第二步:将所有来自INPUT链中的数据包跳转到LOGGING链中

1. iptables -A INPUT -j LOGGING

第三步:为这些包自定义个前缀,命名为"IPTables Packet Dropped"

1. iptables -A LOGGING -m limit --limit 2/min -j LOG --log-prefix "IPTables Packet Dropped: " --log-level 7

第四步: 丢弃这些数据包

1. iptables -A LOGGING -j DROP

分类: <u>Linux</u>

标签: Linux iptables



+加关注

»下一篇: saltstack安装+基本命令

粉丝 - 0

posted @ 2017-05-13 01:04 追逐1015 阅读(13430) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

0

2

注册用户登录后才能发表评论,请 $\underline{\mathfrak{S}}$ 或 $\underline{\mathfrak{1}}$ $\underline{\mathfrak{m}}$, $\underline{\mathfrak{i}}$ $\underline{\mathfrak{i}}$ 网站首页。

【推荐】超50万C++/C#源码: 大型实时仿真HMI组态CAD\GIS图形源码!

【推荐】专业便捷的企业级代码托管服务 - Gitee 码云

相关博文:

- 25 个常用的 Linux iptables 规则
- · 9个常用iptables配置实例
- · shell 25个常用命令
- \cdot 25 Most Frequently Used Linux IPTables Rules Examples
- 常用iptables设置

最新新闻:

- 消息称京东2019年将末位淘汰10%的高管
- · 苹果聘请了一位做智能锁的失败创业者来拯救失败的智能家居业务
- · Android 上的「三大金刚」快要只剩一个了
- · Jolla的Sailfish OS在俄罗斯更名为Aurora OS
- 深度学习框架TensorFlow.NET 0.3.0,新增图片识别示例
- » 更多新闻...