# Michalis Kamburelis

# ##########

1.	#######: ### #### ####?	2
2.	######	4
	2.1. ####### "Hello world!"	. 4
	2.2. ######, #######, ######## ####	5
	2.3. ####### ####### (if)	7
	2.4. ######## #######, ####### ####### # ######	
	(########) #######	8
	2.5. ####### ##### #####################	
	case)	10
	2.6. ############# # ######## ####, ###### # ######	
	#####	11
	2.7. ##### (for, while, repeat, for in)	13
	2.8. ##### ######## # #####	16
	2.9. ###################################	17
3.	###### (Unit-#)	19
	3.1. ####################### unit-###	20
	3.2. ###################################	21
	3.3. ####### ################ unit-# #####	24
4.	######	26
	4.1. ######	26
	4.2. ########## (Inheritance), ####### (is), # ######## #### (as)	26
	4.3. #######	29
	4.4. #########	33
	4.5. ##### #######	34
	4.6. ###### ## ########	35
5.	##############################	35
	5.1. ##### ######### ###################	35
	5.2. ##### ###### ###########	35
	5.3. ##### # ###########################	36
	5.4. Free notification	40

6. Run-time library	
6.1. ####/#### # ###### ######	
6.2. ######	44
6.3. ###################################	45
7. ######## ###### ####### #####	47
7.1. ###### (#######) #######	47
7.2. ###### — ### ## ######, ### ## ####### ## ######	
##########################	49
7.3. Generic-#	52
7.4. Overload	54
7.5. ############### ####	54
7.6. Record	57
7.7. ######## object	59
7.8. Pointer-#	59
7.9. ######## #######	61
8. #################################	64
8.1. ###### private # strict private	64
8.2. ###################################	
#####	64
8.3. Class method	65
8.4. ###### ## #####	66
8.5. Class helper	69
8.6. ######### constructor-#, destructor-#	
8.7. ##### ### ######## constructor-#	71
9. ########	73
9.1. ###### (CORBA) ########	73
9.2. CORBA # COM ########	
9.3. GUID-# #########	77
9.4. ######## (COM) ########	77
9.5. ########### COM #######################	
counting	80
9.6. ######## ##### ########	
10. ### #### ######	
	- •

# 1. ########: ### #### ### ####?

# 2. ######

# 2.1. ######## "Hello world!"

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-} // Эту строку необходимо использовать во всех современных программах
```

```
program MyProgram; // Сохраните этот файл под названием myprogram.lpr
begin
  WriteLn('Hello world!');
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
program MyProgram;
procedure MyProcedure(const A: Integer);
begin
 WriteLn('A + 10 составляет: ', A + 10);
end;
function MyFunction(const S: string): string;
  Result := S + 'строки управляются автоматически';
end;
var
  X: Single;
begin
 WriteLn(MyFunction('примечание: '));
 MyProcedure(5);
  // деление с помощью оператора "/" всегда даёт результат с плавающей
 запятой
 // для целочисленного деления необходимо использовать "div"
 X := 15 / 5;
 WriteLn('X составляет: ', X); // отобразить в научном формате вида
 3.0000000E+000
 WriteLn('X составляет: ', X:1:2); // отобразить 2 знака после запятой
end.
```

```
function MyFunction(const S: string): string;
begin
  Result := S + ' Добавим что-нибудь';
  Result := Result + ' и ещё что-нибудь!';
  Result := Result + ' И ещё немножко!';
end;
```

```
function ReadIntegersUntilZero: string;
var
    I: Integer;
begin
    ReadIn(I);
    Result := IntToStr(I);
    if I <> 0 then
        Result := Result + ' ' + ReadIntegersUntilZero();
end;
```

```
function AddName(const ExistingNames, NewName: string): string;
begin
  if ExistingNames = '' then
    Exit(NewName);
  Result := ExistingNames + ', ' + NewName;
end;
```

```
var
   Count: Integer;
MyCount: Integer;

function CountMe: Integer;

begin
   Inc(Count);
   Result := Count;
end;

begin
   Count := 10;
   CountMe; // результат функции будет отброшен, однако функция
   Выполняется, Count станет равен 11.
   MyCount := CountMe; // запоминаем результат выполнения функции будет,
   Count теперь 12.
end.
```

# 2.3. ####### ###### (if)

```
var
    A: Integer;
    B: boolean;
begin
    if A > 0 then
        DoSomething;

if A > 0 then
begin
        DoSomething;
    AndDoSomethingMore;
end;

if A > 10 then
        DoSomething
else
```

```
DoSomethingElse;
 // идентично предыдущему примеру
 B := A > 10;
 if B then
  DoSomething
 else
  DoSomethingElse;
end;
if A <> 0 then
 if B <> 0 then
  AIsNonzeroAndBToo
 else
 AIsNonzeroButBIsZero;
#######, ######################### if ###### begin ...
if ############### else - ########## A ### ########## B - #.
### ### ######.
if A <> 0 then
begin
 if B <> 0 then
 AIsNonzeroAndBToo
 else
  AIsNonzeroButBIsZero;
end;
(###########) ###########
```

```
var
A, B: Integer;
begin
if A = 0 and B <> 0 then ... // так делать НЕЛЬЗЯ
```

```
var
  A, B: Integer;
begin
  if (A = 0) and (B <> 0) then ...
```

if MyFunction(X) and MyOtherFunction(Y) then...

if (A <> nil) and A.IsValid then...

# 

1: DoSomethingElse;

2: begin

IfItsTwoThenDoThis;
AndAlsoDoThis;

end;

```
3..10: DoSomethingInCaseItsInThisRange;
11, 21, 31: AndDoSomethingForTheseSpecialValues;
else DoSomethingInCaseOfUnexpectedValue;
end;
```

# 

#### type

TAnimalKind = (akDuck, akCat, akDog);





```
type
```

```
TArrayOfTenStrings = array [0..9] of string;
TArrayOfTenStrings1Based = array [1..10] of string;

TMyNumber = 0..9;
TAlsoArrayOfTenStrings = array [TMyNumber] of string;

TAnimalKind = (akDuck, akCat, akDog);
TAnimalNames = array [TAnimalKind] of string;
```

```
type
```

```
TAnimalKind = (akDuck, akCat, akDog);
TAnimals = set of TAnimalKind;
var
   A: TAnimals;
begin
   A := [];
   A := [akDuck, akCat];
```

```
A := A + [akDog];
A := A * [akCat, akDog];
Include(A, akDuck);
Exclude(A, akDuck);
end;

2.7. ##### (for, while, repeat, for .. in)
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{$R+} // включаем проверку на диапазон величин, очень полезно для отладки
var
  MyArray: array [0..9] of Integer;
  I: Integer;
begin
  // инициализация
  for I := 0 to 9 do
    MyArray[I] := I * I;
  // отображение
  for I := 0 to 9 do
   WriteLn('Квадрат составляет ', MyArray[I]);
  // делает то же самое, что и предыдущий вариант
  for I := Low(MyArray) to High(MyArray) do
   WriteLn('Квадрат составляет ', MyArray[I]);
  // делает то же самое
  I := 0;
 while I < 10 do
  begin
   WriteLn('Квадрат составляет ', MyArray[I]);
    I := I + 1; // это идентично "I += 1" или "Inc(I)"
  end;
  // делает то же самое
  I := 0;
  repeat
   WriteLn('Квадрат составляет ', MyArray[I]);
   Inc(I);
  until I = 10;
  // делает то же самое
  // обратите внимание, тут переменная І перечисляет значения элементов
 массива, а не его индексы
```

```
for I in MyArray do
    WriteLn('Квадрат составляет ', I);
end.
```

#### #######:

- ## ##### ######### ### ###### ###### (##. ###### ####).

var

AK: TAnimalKind;

begin

for AK in TAnimalKind do...

# ## ##### ######### ### ###########

```
var
    Animals: TAnimals;
    AK: TAnimalKind;
  begin
    Animals := [akDog, akCat];
    for AK in Animals do ...
########, TObjectList ### TFPGObjectList.
  {$mode objfpc}{$H+}{$J-}
  uses
    SysUtils, FGL;
  type
    TMyClass = class
      I, Square: Integer;
    end;
    TMyClassList = specialize TFPGObjectList<TMyClass>;
  var
    List: TMyClassList;
    C: TMyClass;
    I: Integer;
  begin
    List := TMyClassList.Create(true); // значение true означает, что
   List владеет всеми дочерними объектами
    try
      for I := 0 to 9 do
      begin
       C := TMyClass.Create;
       C.I := I;
       C.Square := I * I;
       List.Add(C);
      end;
      for C in List do
       WriteLn('Квадрат ', C.I, ' составляет ', C.Square);
    finally
      FreeAndNil(List);
    end;
  end.
```

#### 

```
WriteLn('Hello world!');
WriteLn('Можно вывести целое число: ', 3 * 4);
WriteLn('Отформатировать его: ', 666:10);
WriteLn('A также вывести число с плавающей запятой: ', Pi:1:4);
```

```
WriteLn('Первая строка.\nВторая стока.'); // НЕВЕРНЫЙ пример
```

```
WriteLn('Первая строка.' + LineEnding + 'Вторая строка.');
### ###:
```

```
WriteLn('Первая строка.');
WriteLn('Вторая строка.');
```

#### 

# 3. ##### (Unit-#)

```
{Smode objfpc}{$H+}{$J-}
unit MyUnit;
interface

procedure MyProcedure(const A: Integer);
function MyFunction(const S: string): string;

implementation

procedure MyProcedure(const A: Integer);
begin
    WriteLn('A + 10 составляет: ', A + 10);
end;

function MyFunction(const S: string): string;
begin
    Result := S + 'Строки управляются автоматически';
end;
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
```

```
program MyProgram;

uses MyUnit;

begin
    WriteLn(MyFunction('Примечание: '));
    MyProcedure(5);
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit initialization_finalization;
interface
implementation
initialization
  WriteLn('Hello world!');
finalization
  WriteLn('Goodbye world!');
end.
```

#### 3.1. ############################# unit-###

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit AnotherUnit;
interface

uses
  Classes;
```

```
{ Тип класса "TComponent" определён в unit-e Classes.
По этому необходимо использовать uses Classes, как видно выше. }

procedure DoSomethingWithComponent(var C: TComponent);

implementation

uses
   SysUtils;

procedure DoSomethingWithComponent(var C: TComponent);

begin
   { Процедура FreeAndNil определена в unit-e SysUtils.
       Поскольку мы лишь ссылаемся на её имя в разделе implementation,
       вполне допустимо использовать SysUtils в секции "implementation". }

FreeAndNil(C);
end;

end.
```

### 

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit UnitUsingColors;
```

```
// НЕВЕРНЫЙ пример
interface
uses Graphics;
procedure ShowColor(const Color: TColor);
implementation
uses GoogleMapsEngine;
procedure ShowColor(const Color: TColor);
begin
   // WriteLn(ColorToString(Color));
end;
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}}
unit UnitUsingColors;

// НЕВЕРНЫЙ пример
// демонстрирующий, как предыдущий пример "видит" компилятор

interface
uses Graphics;

procedure ShowColor(const Color: Graphics.TColor);
implementation
uses GoogleMapsEngine;
```

```
procedure ShowColor(const Color: GoogleMapsEngine.TColor);
begin
    // WriteLn(ColorToString(Color));
end;
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit UnitUsingColors;
interface
uses Graphics;
procedure ShowColor(const Color: TColor);
implementation
uses GoogleMapsEngine;
procedure ShowColor(const Color: Graphics.TColor);
begin
    // WriteLn(ColorToString(Color));
end;
end.
```

#### 

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit MyUnit;
interface
uses Graphics;
type
  { Используем TColor из unit-a Graphics для определения TMyColor. }
  TMyColor = TColor;
  { Как вариант, можно переопределить его под тем же именем.
    В таком варианте необходимо будет явно указать наименование unit-a,
    иначе получится несогласованное определение "TColor = TColor". }
  TColor = Graphics.TColor;
const
  { С константами это тоже работает. }
  clYellow = Graphics.clYellow;
  clBlue = Graphics.clBlue;
implementation
```

•

end.

### 4. ######

### 4.1. ######

```
type
  TMyClass = class
    MyInt: Integer; // это "поле"
    property MyIntProperty: Integer read MyInt write MyInt; // это
"СВОЙСТВО"
    procedure MyMethod; // это "метод"
    end;

procedure TMyClass.MyMethod;
begin
    WriteLn(MyInt + 10);
end;
```

# 

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
program MyProgram;
```

```
uses
  SysUtils;
type
  TMyClass = class
    MyInt: Integer;
    procedure MyVirtualMethod; virtual;
  end;
  TMyClassDescendant = class(TMyClass)
    procedure MyVirtualMethod; override;
  end;
procedure TMyClass.MyVirtualMethod;
 WriteLn('TMyClass отображает MyInt + 10: ', MyInt + 10);
end;
procedure TMyClassDescendant.MyVirtualMethod;
begin
 WriteLn('TMyClassDescendant отображает MyInt + 20: ', MyInt + 20);
end;
var
  C: TMyClass;
begin
  C := TMyClass.Create;
    C.MyVirtualMethod;
  finally
    FreeAndNil(C);
  end;
  C := TMyClassDescendant.Create;
  try
    C.MyVirtualMethod;
  finally
    FreeAndNil(C);
  end;
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
program is_as;
uses
  SysUtils;
type
  TMyClass = class
    procedure MyMethod;
  end;
  TMyClassDescendant = class(TMyClass)
    procedure MyMethodInDescendant;
  end;
procedure TMyClass.MyMethod;
begin
 WriteLn('3To MyMethod')
end;
procedure TMyClassDescendant.MyMethodInDescendant;
begin
 WriteLn('Это MyMethodInDescendant')
end;
var
  Descendant: TMyClassDescendant;
  C: TMyClass;
  Descendant := TMyClassDescendant.Create;
  try
    Descendant.MyMethod;
    Descendant.MyMethodInDescendant;
    { производные классы сохраняют все функции родительского класса
```

```
if A is TMyClass then
   (A as TMyClass).CallSomeMethodOfMyClass;
// вариант ниже - работает незначительно быстрее
if A is TMyClass then
   TMyClass(A).CallSomeMethodOfMyClass;
```

#### 4.3. ########

```
type
  TWebPage = class
  private
    FURL: string;
    FColor: TColor;
    function SetColor(const Value: TColor);
  public
    { Значение URL невозможно установить напрямую.
      Следует вызвать метод вроде Load('http://www.freepascal.org/'),
      для загрузки страницы и установки значения этого свойства. }
    property URL: string read FURL;
    procedure Load(const AnURL: string);
    property Color: TColor read FColor write SetColor;
  end;
procedure TWebPage.Load(const AnURL: string);
begin
  FURL := AnURL;
  NetworkingComponent.LoadWebPage(AnURL);
end;
function TWebPage.SetColor(const Value: TColor);
begin
  if FColor <> Value then
  begin
    FColor := Value;
    { Например, требовать обновления класса, каждый раз,
      когда изменяется значение его цвета:
    Repaint;
    { Ещё пример: обеспечить чтобы нечто изменялось синхронно
      с установкой цвета, например }
    RenderingComponent.Color := Value;
  end;
end;
```

#### ### #########################



# ######### (Serialization) ######

- ######## ## ### #### stored.

#### 4.4 ###########

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
program MyProgram;
uses
  SysUtils;
type
  TMyClass = class
    procedure MyMethod;
  end;
procedure TMyClass.MyMethod;
begin
  if Random > 0.5 then
    raise Exception.Create('Вызываем exception!');
end;
var
  C: TMyClass;
begin
  Randomize;
  C := TMyClass.Create;
  try
    C.MyMethod;
```

```
finally
    FreeAndNil(C)
end;
end.
```

#### 4.5. ###### #########

#### public

#### private

####### ###### # ##### ######.

#### protected

# 4.6. ###### ## #########

#### #### ## ####### class ####### T0bject.

# 

#### 

#### 

###################################

if A <> nil then
begin

```
A.Destroy;
A := nil;
end;
```

```
if A <> nil then
  A.Destroy;
```

#.#. ############# A , #### ## #### nil.

# 

######:

```
uses SysUtils;
type
  TGun = class
  end;
  TPlayer = class
    Gun1, Gun2: TGun;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
  end;
constructor TPlayer.Create;
begin
  inherited;
  Gun1 := TGun.Create;
  Gun2 := TGun.Create;
end;
destructor TPlayer.Destroy;
begin
  FreeAndNil(Gun1);
  FreeAndNil(Gun2);
  inherited;
end;
```

```
uses SysUtils, Classes;

type
   TGun = class(TComponent)
```

```
TPlayer = class(TComponent)
    Gun1, Gun2: TGun;
    constructor Create(AOwner: TComponent); override;
end;

constructor TPlayer.Create(AOwner: TComponent);
begin
    inherited;
Gun1 := TGun.Create(Self);
Gun2 := TGun.Create(Self);
end;
```

end;

```
uses SysUtils, Classes, FGL;

type
   TGun = class
   end;

TGunList = specialize TFPGObjectList<TGun>;
```

```
TPlayer = class
    Guns: TGunList;
    Gun1, Gun2: TGun;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
  end;
constructor TPlayer.Create;
begin
  inherited;
  // Вообще говоря, параметр OwnsObjects и так true по умолчанию
  Guns := TGunList.Create(true);
  Gun1 := TGun.Create;
  Guns.Add(Gun1);
  Gun2 := TGun.Create;
  Guns.Add(Gun2);
end;
destructor TPlayer.Destroy;
begin
  { Здесь достаточно освободить сам список.
    Он сам автоматически освободит всё содержимое. }
 FreeAndNil(Guns);
  { Таким образом нет нужды освобождать Gun1, Gun2 отдельно. Правда,
 хорошей
    практикой будет теперь установить значение "nil" соответствующим
 значениям
    ссылок на них, поскольку мы знаем, что они освобождены.
    В этом простом классе с простым destructor-ом, очевидно,
    что к ним не произойдёт доступа, однако в случае сложных destructor-ов
    это может оказаться полезно.
   Альтернативно, можно избежать объявления Gun1 и Gun2 отдельно
    и использовать напрямую Guns[0] и Guns[1] в коде.
    Можно также создать метод Gun1, который возвращает ссылку на
 Guns[0]. }
  Gun1 := nil;
  Gun2 := nil;
  inherited;
end;
```

### 5.4. Free notification

```
var
   Obj1, Obj2: TObject;
begin
   Obj1 := TObject.Create;
   Obj2 := Obj1;
   FreeAndNil(Obj1);

   // что произойдёт, если попытаться получить доступ к классу Obj1 или
   Obj2?
end;
```

if Obj1 <> nil then
 WriteLn(Obj1.ClassName);

#### # ####### ##### ####### #########

```
### ##### ### ###### ###### TComponent.
####### ### ####### FreeNotification ,
RemoveFreeNotification, # override Notification.
```

```
type
  TControl = class(TComponent)
  end;
  TContainer = class(TComponent)
  private
    FSomeSpecialControl: TControl;
    procedure SetSomeSpecialControl(const Value: TControl);
  protected
    procedure Notification(AComponent: TComponent; Operation:
 TOperation); override;
  public
    destructor Destroy; override;
    property SomeSpecialControl: TControl
      read FSomeSpecialControl write SetSomeSpecialControl;
  end;
implementation
procedure TContainer.Notification(AComponent: TComponent; Operation:
 TOperation);
begin
  inherited;
  if (Operation = opRemove) and (AComponent = FSomeSpecialControl) then
    { установить значение nil для SetSomeSpecialControl чтобы всё
 аккуратно подчистить }
    SomeSpecialControl := nil;
end;
procedure TContainer.SetSomeSpecialControl(const Value: TControl);
begin
  if FSomeSpecialControl <> Value then
  begin
    if FSomeSpecialControl <> nil then
```

```
FSomeSpecialControl.RemoveFreeNotification(Self);
FSomeSpecialControl := Value;
if FSomeSpecialControl <> nil then
    FSomeSpecialControl.FreeNotification(Self);
end;
end;
end;

destructor TContainer.Destroy;
begin
{ Установить значение nil для SetSomeSpecialControl, чтобы запустить
notification про освобождение памяти }
SomeSpecialControl := nil;
inherited;
end;
```

# 6. Run-time library

# 6.1. ####/#### # ###### ######

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
  SysUtils, Classes;
var
  S: TStream;
  InputInt, OutputInt: Integer;
begin
  InputInt := 666;
  S := TFileStream.Create('my_binary_file.data', fmCreate);
    S.WriteBuffer(InputInt, SizeOf(InputInt));
  finally
    FreeAndNil(S);
  end;
  S := TFileStream.Create('my_binary_file.data', fmOpenRead);
  try
    S.ReadBuffer(OutputInt, SizeOf(OutputInt));
```

```
finally
    FreeAndNil(S);
end;

WriteLn('Из файла прочитано целое число: ', OutputInt);
end.
```

```
EnableNetwork := true;
S := Download('https://castle-engine.io/latest.zip');
S := Download('file:///home/michalis/my_binary_file.data');
```

```
Text := TTextReader.Create('castle-data:/my_data.txt');
while not Text.Eof do
    WriteLnLog('NextLine', Text.ReadLine);
```

#### 6.2. ######

# 6.3. ###########################: TPersistent.Assign

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
  SysUtils, Classes;
type
  TMyClass = class(TPersistent)
  public
    MyInt: Integer;
    procedure Assign(Source: TPersistent); override;
  end;
  TMyClassDescendant = class(TMyClass)
  public
    MyString: string;
    procedure Assign(Source: TPersistent); override;
  end;
procedure TMyClass.Assign(Source: TPersistent);
var
  SourceMyClass: TMyClass;
begin
  if Source is TMyClass then
  begin
```

```
SourceMyClass := TMyClass(Source);
    MyInt := SourceMyClass.MyInt;
    // Xxx := SourceMyClass.Xxx; // добавить необходимые поля здесь
  end else
    { Вызываем inherited ТОЛЬКО если не получается вручную обработать
 Source }
    inherited Assign(Source);
end;
procedure TMyClassDescendant.Assign(Source: TPersistent);
var
  SourceMyClassDescendant: TMyClassDescendant;
  if Source is TMyClassDescendant then
  begin
    SourceMyClassDescendant := TMyClassDescendant(Source);
    MyString := SourceMyClassDescendant.MyString;
    // Xxx := SourceMyClassDescendant.Xxx; // добавить необходимые поля
 здесь
  end;
  { ВСЕГДА вызываем inherited, чтобы TMyClass.Assign сама обработала
    все остающиеся поля. }
  inherited Assign(Source);
end;
var
  C1, C2: TMyClass;
  CD1, CD2: TMyClassDescendant;
begin
  // тестируем TMyClass.Assign
  C1 := TMyClass.Create;
  C2 := TMyClass.Create;
  try
    C1.MyInt := 666;
    C2.Assign(C1);
   WriteLn('C2 состояние: ', C2.MyInt);
  finally
    FreeAndNil(C1);
   FreeAndNil(C2);
  end;
  // тестируем TMyClassDescendant.Assign
  CD1 := TMyClassDescendant.Create;
  CD2 := TMyClassDescendant.Create;
```

```
try
    CD1.MyInt := 44;
    CD1.MyString := 'что-нибудь';
    CD2.Assign(CD1);
    WriteLn('CD2 состояние: ', CD2.MyInt, ' ', CD2.MyString);
    finally
        FreeAndNil(CD1);
        FreeAndNil(CD2);
    end;
end.
```



### 7. ######## ####### #################

# 7.1. ####### (########) #########

###### ### ####### ####### #######:

```
function SumOfSquares(const N: Integer): Integer;
  function Square(const Value: Integer): Integer;
  begin
    Result := Value * Value;
  end;
var
  I: Integer;
begin
  Result := 0;
  for I := 0 to N do
    Result := Result + Square(I);
end;
function SumOfSquares(const N: Integer): Integer;
  I: Integer;
  function Square: Integer;
  begin
    Result := I * I;
  end;
begin
  Result := 0;
  for I := 0 to N do
    Result := Result + Square;
end;
```

####### ##### ####:

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
function Add(const A, B: Integer): Integer;
begin
 Result := A + B;
end;
function Multiply(const A, B: Integer): Integer;
begin
 Result := A * B;
end;
type
 TMyFunction = function (const A, B: Integer): Integer;
function ProcessTheList(const F: TMyFunction): Integer;
var
  I: Integer;
begin
 Result := 1;
 for I := 2 to 10 do
    Result := F(Result, I);
end;
var
```

```
SomeFunction: TMyFunction;
  begin
    SomeFunction := @Add;
    WriteLn('1 + 2 + 3 ... + 10 = ', ProcessTheList(SomeFunction));
    SomeFunction := @Multiply;
    WriteLn('1 * 2 * 3 ... * 10 = ', ProcessTheList(SomeFunction));
  end.
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
  uses
    SysUtils;
  type
    TMyMethod = procedure (const A: Integer) of object;
    TMyClass = class
      CurrentValue: Integer;
      procedure Add(const A: Integer);
      procedure Multiply(const A: Integer);
      procedure ProcessTheList(const M: TMyMethod);
    end;
  procedure TMyClass.Add(const A: Integer);
    CurrentValue := CurrentValue + A;
  end;
  procedure TMyClass.Multiply(const A: Integer);
  begin
    CurrentValue := CurrentValue * A;
  end;
  procedure TMyClass.ProcessTheList(const M: TMyMethod);
  var
    I: Integer;
  begin
    CurrentValue := 1;
    for I := 2 to 10 do
      M(I);
  end;
  var
```

```
C: TMyClass;
begin
    C := TMyClass.Create;
    try
        C.ProcessTheList(@C.Add);
        WriteLn('1 + 2 + 3 ... + 10 = ', C.CurrentValue);

        C.ProcessTheList(@C.Multiply);
        WriteLn('1 * 2 * 3 ... * 10 = ', C.CurrentValue);
    finally
        FreeAndNil(C);
    end;
end.
```

```
type
  TMyMethod = function (const A, B: Integer): Integer of object;

TMyClass = class
    class function Add(const A, B: Integer): Integer
    class function Multiply(const A, B: Integer): Integer
end;

var
    M: TMyMethod;
begin
    M := @TMyClass(nil).Add;
    M := @TMyClass(nil).Multiply;
end;
```

### 7.3. Generic-#

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
  SysUtils;
type
  generic TMyCalculator<T> = class
    Value: T;
    procedure Add(const A: T);
  end;
procedure TMyCalculator.Add(const A: T);
  Value := Value + A;
end;
type
  TMyFloatCalculator = specialize TMyCalculator<Single>;
  TMyStringCalculator = specialize TMyCalculator<string>;
var
  FloatCalc: TMyFloatCalculator;
  StringCalc: TMyStringCalculator;
begin
```

```
FloatCalc := TMyFloatCalculator.Create;
  try
    FloatCalc.Add(3.14);
    FloatCalc.Add(1);
    WriteLn('Сложение величин типа Float: ', FloatCalc. Value:1:2);
  finally
    FreeAndNil(FloatCalc);
  end;
  StringCalc := TMyStringCalculator.Create;
  try
    StringCalc.Add('что-нибудь');
    StringCalc.Add(' ещё');
    WriteLn('Сложение величин типа String: ', StringCalc.Value);
  finally
    FreeAndNil(StringCalc);
  end;
end.
####### # #######:
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses SysUtils;
{ Примечание: этот пример требует FPC 3.1.1 и не скомпилируется в FPC
 3.0.0 или более ранних версиях. }
generic function Min<T>(const A, B: T): T;
begin
  if A < B then
    Result := A
  else
    Result := B;
end;
begin
  WriteLn('Min (1, 0): ', specialize Min<Integer>(1, 0));
  WriteLn('Min (3.14, 5): ', specialize Min<Single>(3.14, 5):1:2);
  WriteLn('Min (''a'', ''b''): ', specialize Min<string>('a', 'b'));
```

### 7.4. Overload

#### 7.5. #####################

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
unit PreprocessorStuff;
interface

{$ifdef FPC}
{ всё что идёт внутри данного условия ifdef определено только для FPC, а
не других компиляторов (например, Delphi). }
procedure Foo;
{$endif}
```

```
{ Определить константу NewLine. Это пример того, как "нормальный"
  синтаксис Паскаля "поломан" директивами предобработки.
  Если компилировать на Unix-системах (включая Linux, Android, Mac OS X),
  компилятор увидит следующее:
    const NewLine = #10;
  Если компилировать на Windows, компилятор увидит так:
    const NewLine = #13#10;
  Однако, на других операционных системах, код не скомпилируется,
  поскольку компилятор увидит следующее:
    const NewLine = ;
  Вообще, это *хорошо* что в данном случае возникает ошибка -- если
 возникнет
  необходимость портировать программу на другую операционную систему,
  которая не является ни Unix, ни Windows, то компилятор "напомнит", что
  необходимо выбрать правильное значение NewLine для такой системы. }
const
  NewLine =
    {\$ifdef UNIX} #10 {\$endif}
    {\$ifdef MSWINDOWS} #13#10 {\$endif} ;
{$define MY_SYMBOL}
{\$ifdef MY_SYMBOL}
procedure Bar;
{$endif}
{$define CallingConventionMacro := unknown}
{$ifdef UNIX}
  {$define CallingConventionMacro := cdecl}
{$endif}
{$ifdef MSWINDOWS}
  {$define CallingConventionMacro := stdcall}
{$endif}
procedure RealProcedureName;
 CallingConventionMacro; external 'some_external_library';
implementation
```

```
{$include some_file.inc}
// $I это удобное сокращение от $include, они идентичны
{$I some_other_file.inc}
```

end.

```
{$mode objfpc}
{$H+}
{$J-}
{$modeswitch advancedrecords}
{$ifndef VER3}
{$error Этот код может быть скомпилирован только в версии FPC не ниже 3.x.}
{$endif}
```

###### ##### ##### #### {\$I myconfig.inc} # ###### unit-#

##### ######, ###### #### #### ###### include ###### ##### ########.

```
{$ifdef UNIX} {$I my_unix_implementation.inc} {$endif}
{$ifdef MSWINDOWS} {$I my_windows_implementation.inc} {$endif}
```

# 7.6. Record

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{$modeswitch advancedrecords}

type
   TMyRecord = record
   public
        I, Square: Integer;
        procedure WriteLnDescription;
   end;

procedure TMyRecord.WriteLnDescription;
```

```
begin
 WriteLn('Квадрат числа ', I, ' равен ', Square);
end;
var
  A: array [0..9] of TMyRecord;
  R: TMyRecord;
  I: Integer;
begin
  for I := 0 to 9 do
  begin
    A[I].I := I;
    A[I].Square := I * I;
  end;
  for R in A do
    R.WriteLnDescription;
end.
```

- # ### ###### # ###### ###### ######,

# 7.7. ######## object

### 7.8. Pointer-#

```
type
  PMyRecord = ^TMyRecord;
  TMyRecord = record
    Value: Integer;
    Next: PMyRecord;
end;
```

```
type
```

```
TMyClass = class
  Value: Integer;
  Next: TMyClass;
end;
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses StrUtils;

operator* (const S: string; const A: Integer): string;
begin
   Result := DupeString(S, A);
end;

begin
   WriteLn('повтор' * 10);
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
  SysUtils;
type
  TMyClass = class
    MyInt: Integer;
  end;
operator* (const C1, C2: TMyClass): TMyClass;
begin
  Result := TMyClass.Create;
  Result.MyInt := C1.MyInt * C2.MyInt;
end;
var
  C1, C2: TMyClass;
begin
  C1 := TMyClass.Create;
  try
    C1.MyInt := 12;
```

```
C2 := C1 * C1;
try
    WriteLn('12 * 12 = ', C2.MyInt);
finally
    FreeAndNil(C2);
end;
finally
    FreeAndNil(C1);
end;
end;
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
 SysUtils;
type
  TMyRecord = record
    MyInt: Integer;
  end;
operator* (const C1, C2: TMyRecord): TMyRecord;
  Result.MyInt := C1.MyInt * C2.MyInt;
end;
var
  R1, R2: TMyRecord;
begin
 R1.MyInt := 12;
 R2 := R1 * R1;
 WriteLn('12 * 12 = ', R2.MyInt);
end.
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{$modeswitch advancedrecords}
uses
  SysUtils, FGL;
type
  TMyRecord = record
    MyInt: Integer;
    class operator+ (const C1, C2: TMyRecord): TMyRecord;
    class operator= (const C1, C2: TMyRecord): boolean;
  end;
class operator TMyRecord.+ (const C1, C2: TMyRecord): TMyRecord;
  Result.MyInt := C1.MyInt + C2.MyInt;
end;
class operator TMyRecord.= (const C1, C2: TMyRecord): boolean;
begin
  Result := C1.MyInt = C2.MyInt;
end;
type
  TMyRecordList = specialize TFPGList<TMyRecord>;
var
  R, ListItem: TMyRecord;
  L: TMyRecordList;
begin
  L := TMyRecordList.Create;
  try
    R.MyInt := 1; L.Add(R);
    R.MyInt := 10; L.Add(R);
    R.MyInt := 100; L.Add(R);
    R.MyInt := 0;
    for ListItem in L do
      R := ListItem + R;
   WriteLn('1 + 10 + 100 = ', R.MyInt);
  finally
```

```
FreeAndNil(L);
end;
end.
```

# 8.1. ####### private # strict private

# 

```
type
  TMyClass = class
private
  type
  TInternalClass = class
```

```
Velocity: Single;
        procedure DoSomething;
      end;
    var
      FInternalClass: TInternalClass;
  public
    const
      DefaultVelocity = 100.0;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
  end;
constructor TMyClass.Create;
begin
  inherited;
 FInternalClass := TInternalClass.Create;
  FInternalClass.Velocity := DefaultVelocity;
  FInternalClass.DoSomething;
end;
destructor TMyClass.Destroy;
  FreeAndNil(FInternalClass);
  inherited;
end;
{ Обратите внимание на префикс "TMyClass.TInternalClass." }
procedure TMyClass.TInternalClass.DoSomething;
begin
end;
```

## 8.3. Class method

```
type
  TEnemy = class
    procedure Kill;
    class procedure KillAll;
  end;

var
  E: TEnemy;
```

```
begin
    E := TEnemy.Create;
    try
        E.Kill;
    finally
        FreeAndNil(E);
    end;
    TEnemy.KillAll;
end;
```

#### 8.4. ###### ## #####

```
type
  TMyClass = class(TComponent)
  end;

TMyClass1 = class(TMyClass)
  end;

TMyClass2 = class(TMyClass)
  end;

TMyClass2 = class(TMyClass)
```

```
var
  C: TMyClass;
  ClassRef: TMyClassRef;
begin
  // Можно сделать так:
  C := TMyClass.Create(nil); FreeAndNil(C);
  C := TMyClass1.Create(nil); FreeAndNil(C);
  C := TMyClass2.Create(nil); FreeAndNil(C);
  // А с помощью ссылки на класс можно сделать следующим образом:
  ClassRef := TMyClass;
  C := ClassRef.Create(nil); FreeAndNil(C);
  ClassRef := TMyClass1;
  C := ClassRef.Create(nil); FreeAndNil(C);
  ClassRef := TMyClass2;
  C := ClassRef.Create(nil); FreeAndNil(C);
end;
#######.
type
  TMyClass = class(TComponent)
   class procedure DoSomething; virtual; abstract;
  end;
  TMyClass1 = class(TMyClass)
   class procedure DoSomething; override;
  end;
  TMyClass2 = class(TMyClass)
   class procedure DoSomething; override;
  end;
  TMyClassRef = class of TMyClass;
var
  C: TMyClass;
```

```
ClassRef: TMyClassRef;

begin

ClassRef := TMyClass1;
ClassRef.DoSomething;

ClassRef := TMyClass2;
ClassRef.DoSomething;

{ A следующая строка приведёт к ошибке выполнения,
поскольку DoSomething является abstract в TMyClass. }
ClassRef := TMyClass;
ClassRef.DoSomething;
end;
```

```
type
  TMyClass = class(TComponent)
  procedure Assign(Source: TPersistent); override;
  function Clone(AOwner: TComponent): TMyClass;
end;
```

```
TMyClassRef = class of TMyClass;

function TMyClass.Clone(AOwner: TComponent): TMyClass;

begin

// Таким образом будет создан класс конкретного типа TMyClass:

// Result := TMyClass.Create(AOwner);

// А такой подход может создать класс как типа TMyClass, так и его наследников:

Result := TMyClassRef(ClassType).Create(AOwner);

Result.Assign(Self);

end;
```

# 8.5. Class helper

```
procedure Render(const Obj1: TMy3DObject; const Color: TColor);
var
    I: Integer;
begin
    for I := 0 to Obj1.ShapesCount - 1 do
        RenderMesh(Obj1.Shape[I].Mesh, Color);
end;
```

```
type
```

```
TMy3D0bjectHelper = class helper for TMy3D0bject
    procedure Render(const Color: TColor);
end;

procedure TMy3D0bjectHelper.Render(const Color: TColor);
var
    I: Integer;
begin
    { Обратите внимание, мы получаем доступ к ShapesCount, Shape без
дополнительных указаний типа TMy3D0bject.ShapesCount }
    for I := 0 to ShapesCount - 1 do
        RenderMesh(Shape[I].Mesh, Color);
end;
```



# 8.6. ######### constructor-#, destructor-#

## 8.7. ###### ### ####### constructor-#

X := TMyClass.Create;

#.#. ######## ### ######## ### ######:

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
SysUtils;
```

type

```
TGun = class
  end;
  TPlayer = class
    Gun1, Gun2: TGun;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
  end;
constructor TPlayer.Create;
begin
  inherited;
  Gun1 := TGun.Create;
  raise Exception.Create('Вызваем exception из constructor-a!');
  Gun2 := TGun.Create;
end;
destructor TPlayer.Destroy;
begin
  { В данном случае в результате ошибки в constructor-e, у нас
    может оказаться Gun1 <> nil и Gun2 = nil. Смиритесь.
    В таком случае, FreeAndNil справится с задачей без каких-либо
   дополнительных действий с нашей стороны, поскольку FreeAndNil
 проверяет
    является ли экземпляр класса nil перед вызовом соответствующего
 destructor-a. }
 FreeAndNil(Gun1);
 FreeAndNil(Gun2);
  inherited;
end;
begin
  try
   TPlayer.Create;
  except
    on E: Exception do
      WriteLn('Ошибка ' + E.ClassName + ': ' + E.Message);
  end;
end.
```

## 9. #########

# 9.1. ###### (CORBA) #########

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{\$interfaces corba}
uses
  SysUtils, Classes;
type
  IMyInterface = interface
  ['{79352612-668B-4E8C-910A-26975E103CAC}']
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass1 = class(IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass2 = class(IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass3 = class
    procedure Shoot;
  end;
```

```
procedure TMyClass1.Shoot;
begin
 WriteLn('TMyClass1.Shoot');
end;
procedure TMyClass2.Shoot;
begin
 WriteLn('TMyClass2.Shoot');
end;
procedure TMyClass3.Shoot;
 WriteLn('TMyClass3.Shoot');
end;
procedure UseThroughInterface(I: IMyInterface);
begin
 Write('Стреляем...');
  I.Shoot;
end;
var
  C1: TMyClass1;
 C2: TMyClass2;
  C3: TMyClass3;
begin
  C1 := TMyClass1.Create;
  C2 := TMyClass2.Create;
  C3 := TMyClass3.Create;
  try
    if C1 is IMyInterface then
      UseThroughInterface(C1 as IMyInterface);
    if C2 is IMyInterface then
      UseThroughInterface(C2 as IMyInterface);
    if C3 is IMyInterface then
      UseThroughInterface(C3 as IMyInterface);
  finally
    FreeAndNil(C1);
    FreeAndNil(C2);
    FreeAndNil(C3);
  end;
end.
```

### 9.2. CORBA # COM ##########

### ###### ######## "CORBA"?

### ############ {\$interfaces corba} ?

#### ### ##### COM #######?

- ########## QueryInterface.

#### 

### ##### ## ########## reference-counting ####### # ######### CORBA?

### 9.3. GUID-# #############

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
uses
    SysUtils;
var
    MyGuid: TGUID;
begin
    Randomize;
    CreateGUID(MyGuid);
    WriteLn('[''' + GUIDToString(MyGuid) + ''']');
end.
```

# 9.4. ######## (COM) ########

### ## ####### ### ####### ######:

### 

- ################################### reference-counting,

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{$interfaces com}
uses
  SysUtils, Classes;
type
  IMyInterface = interface
  ['{3075FFCD-8EFB-4E98-B157-261448B8D92E}']
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass1 = class(TInterfacedObject, IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass2 = class(TInterfacedObject, IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass3 = class(TInterfacedObject)
    procedure Shoot;
  end;
procedure TMyClass1.Shoot;
begin
 WriteLn('TMyClass1.Shoot');
end;
procedure TMyClass2.Shoot;
begin
```

```
WriteLn('TMyClass2.Shoot');
end;
procedure TMyClass3.Shoot;
begin
  WriteLn('TMyClass3.Shoot');
end;
procedure UseThroughInterface(I: IMyInterface);
  Write('Стреляем...');
  I.Shoot;
end;
var
  C1: IMyInterface; // COM управляет освобождением памяти
  C2: IMyInterface; // COM управляет освобождением памяти
  C3: TMyClass3; // Здесь управлять освобождением памяти придётся ВАМ
begin
  C1 := TMyClass1.Create as IMyInterface;
  C2 := TMyClass2.Create as IMyInterface;
  C3 := TMyClass3.Create;
  try
    UseThroughInterface(C1); // Нет необходимости в операторе "as"
    UseThroughInterface(C2);
    if C3 is IMyInterface then
      UseThroughInterface(C3 as IMyInterface); // Так не сработает
  finally
    { Переменные С1 и С2 выходят из поля зрения
      и будут автоматически уничтожены сейчас.
      а переменная СЗ является экземпляром класса
      и не управляется интерфейсом,
      по этому её необходимо совободить вручную. }
    FreeAndNil(C3);
  end;
end.
```

```
###
      ###
            ####
                    #########
                                #
                                    #######
                                               #######,
                                                               ######,
###########
              TComponent
                             (####
                                     ########
                                                                   ###
                                                 ######,
                                                           #####
TNonRefCountedInterfacedObject
                                                                     #
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
{\$interfaces com}
uses
  SysUtils, Classes;
type
  IMyInterface = interface
  ['{3075FFCD-8EFB-4E98-B157-261448B8D92E}']
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass1 = class(TComponent, IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass2 = class(TComponent, IMyInterface)
    procedure Shoot;
  end;
  TMyClass3 = class(TComponent)
    procedure Shoot;
  end;
procedure TMyClass1.Shoot;
begin
```

```
WriteLn('TMyClass1.Shoot');
end;
procedure TMyClass2.Shoot;
begin
 WriteLn('TMyClass2.Shoot');
end;
procedure TMyClass3.Shoot;
begin
 WriteLn('TMyClass3.Shoot');
end;
procedure UseThroughInterface(I: IMyInterface);
begin
 Write('Стреляем...');
 I.Shoot;
end;
var
  C1: TMyClass1;
 C2: TMyClass2;
  C3: TMyClass3;
procedure UseInterfaces;
begin
  if C1 is IMyInterface then
  //if Supports(C1, IMyInterface) then // эта строчка идентична проверке
 "is" выше
    UseThroughInterface(C1 as IMyInterface);
  if C2 is IMyInterface then
    UseThroughInterface(C2 as IMyInterface);
  if C3 is IMyInterface then
    UseThroughInterface(C3 as IMyInterface);
end;
begin
  C1 := TMyClass1.Create(nil);
  C2 := TMyClass2.Create(nil);
  C3 := TMyClass3.Create(nil);
  try
    UseInterfaces;
  finally
    FreeAndNil(C1);
    FreeAndNil(C2);
```

FreeAndNil(C3);
end;

end.

## 

UseThroughInterface(Cx as IMyInterface);

However, it is not allowed for CORBA interfaces.

UseThroughInterface(Cx);

3. ##### ##### ################## IMyInterface(Cx) ######### ######:

```
UseThroughInterface(IMyInterface(Cx));
```

```
{$mode objfpc}{$H+}{$J-}
// {$interfaces corba} // обратите внимание, что приведение типа с помощью
 "as" для интерфейсов типа CORBA не скомпилируется
uses Classes;
type
  IMyInterface = interface
  ['{7FC754BC-9CA7-4399-B947-D37DD30BA90A}']
    procedure One;
  end;
  IMyInterface2 = interface(IMyInterface)
  ['{A72B7008-3F90-45C1-8F4C-E77C4302AA3E}']
    procedure Two;
  end;
  IMyInterface3 = interface(IMyInterface2)
  ['{924BFB98-B049-4945-AF17-1DB08DB1C0C5}']
    procedure Three;
  end;
  TMyClass = class(TComponent, IMyInterface)
    procedure One;
  end;
```

```
TMyClass2 = class(TMyClass, IMyInterface, IMyInterface2)
    procedure One;
    procedure Two;
  end;
procedure TMyClass.One;
begin
 Writeln('TMyClass.One');
end;
procedure TMyClass2.One;
begin
 Writeln('TMyClass2.One');
end;
procedure TMyClass2.Two;
begin
 Writeln('TMyClass2.Two');
end;
procedure UseInterface2(const I: IMyInterface2);
begin
  I.One;
  I.Two;
end;
procedure UseInterface3(const I: IMyInterface3);
begin
  I.One;
  I.Two;
  I.Three;
end;
var
  My: IMyInterface;
  MyClass: TMyClass;
begin
  My := TMyClass2.Create(nil);
  MyClass := TMyClass2.Create(nil);
  // Следующий код не скомпилируется, так как в момент компиляции
 неизвестно является ли Му интерфейсом IMyInterface2.
  // UseInterface2(My);
  // UseInterface2(MyClass);
```

```
// Это скомпилируется и работает правильно.
 UseInterface2(IMyInterface2(My));
  // А это не скомпилируется. Приведение типа InterfaceType(ClassType)
 проверяется в момент компиляции.
  // UseInterface2(IMyInterface2(MyClass));
 // Это скомпилируется и работает правильно.
 UseInterface2(My as IMyInterface2);
  // Это скомпилируется и работает правильно.
 UseInterface2(MyClass as IMyInterface2);
 // Это скомпилируется, но приведёт к непонятной ошибке "Access
 violation" при выполнении программы.
  // UseInterface3(IMyInterface3(My));
 // Это не скомпилируется. Приведение типа InterfaceType(ClassType)
 проверяется в момент компиляции.
  // UseInterface3(IMyInterface3(MyClass));
 // Это скомпилируется, но приведёт к понятному сообщению об ошибке
 "EInvalidCast: Invalid type cast" и укажет на проблему.
  // UseInterface3(My as IMyInterface3);
 // Это скомпилируется, но приведёт к понятному сообщению об ошибке
 "EInvalidCast: Invalid type cast" и укажет на проблему.
  // UseInterface3(MyClass as IMyInterface3);
 Writeln('Готово');
end.
```

## 10. ### #### #######

Copyright Michalis Kamburelis.

<sup>1</sup> mailto:michalis@castle-engine.io

• Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA)

### ####

• GNU Free Documentation License (GFDL) (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts).

### #########!