


# Controlul congestiei




#### **Definitie**

Controlul congestionării reprezintă un set de mecanisme și tehnici utilizate în rețelele de calculatoare pentru a preveni și a gestiona suprasolicitarea rețelei, asigurând astfel un flux eficient si stabil de date.

#### **Obiective**

- Prevenirea pierderilor de pachete
- Minimizarea latenței
- Optimizarea utilizării benzii de rețea
- Stabilitatea retelei
- Corectitudinea alocării resurselor
- Scalabilitate
- Adaptabilitate
- Evitarea supraîncărcării

## **DCTCP**



#### **Definitie**

Este un protocol de transport optimizat pentru rețelele de centre de date, dezvoltat pentru a îmbunătăți performanța în medii cu latente scăzute și rate mari de transfer de date. Acesta este o variantă imbunatatita a protocolului TCP, utilizand mecanisme specifice (ex: feedback-ul explicit de la echipamentele de rețea)


#### Caracteristici

- Feedback explicit de congestie (ECN) : primește semnale de avertizare din timp, permițând ajustări prompte ale ratei de transmisie
- Reglarea precisă a ratei de transmisie
- Reducerea latenței
- Eficiență crescută a utilizării bandwidth (mai putine pierderi de pachete)

## **DCTCP VS TCP**

#### Motivatie

În centrele de date, TCP-ul tradițional nu reușește să gestioneze eficient congestia rețelei, ceea ce duce la formarea cozilor în switch-uri și la întârzieri fluctuante. Pentru a reduce aceste probleme, Windows Server 2012 introduce DCTCP, care folosește Explicit Congestion Notification (ECN) pentru a estima nivelul de congestie și a ajusta rata de trimitere a pachetelor corespunzător.



#### Demonstratie vizuala

Ilustrația următoare demonstrează eficiența DCTCP în a atinge un throughput complet, ocupând în același timp un spațiu foarte mic în buffer-ul de pachete al unui switch Ethernet, comparativ cu TCP-ul traditional.

## **Algoritmul DCTCP**

#### **Estimare Alpha**

$$lpha = lpha imes (1-g) + g imes F$$

 $\alpha$  = estimare (facuta de sender) a fracției de pachete marcate, numită  $\alpha$ , care este actualizată o singură dată pentru fiecare fereastră de date

g = factorul de ajustare a estimării, un număr real între 0 si 1

F = fracția de octeți trimiși care au întâlnit congestionare în timpul ferestrei de observație anterioare.

$$F = rac{ ext{Octeți marcați cu ECN}}{ ext{Totalul octeților trimiși în timpul ferestrei de observație}}$$

\*\*ECN (Explicit Congestion Notification) este o funcționalitate în rețelele de calculatoare, folosită pentru a semnala și gestiona congestionarea fără a pierde pachete.

$$\text{CWND} \leftarrow \text{CWND} \times \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$$

Ajustarea ferestrei de congestie (CWND)

# Sender: Conectarea sursei la receptor

#### S: Procesare Nack-uri

```
void CCSrc::processNack(const CCNack& nack){
    _nacks_received++; // Incrementează contorul de NACK-uri primite
    _flightsize -= _mss; // Reduce dimensiunea ferestrei de zbor cu dimensiunea segmentului

if (nack.ackno() >= _next_decision) {
    _cwnd = _cwnd / 2; // Reduce fereastra de congestie la jumătate
    if (_cwnd < _mss)
        _cwnd = _mss; // Asigură că fereastra de congestie nu scade sub dimensiunea minimă a segmentului
    _ssthresh = _cwnd; // Actualizează pragul de start lent
    _next_decision = _highest_sent + _cwnd; // Setează următorul punct de decizie pentru controlul congestiei
}
</pre>
```

\*\*NACK (Negative Acknowledgment): Un semnal care indică faptul că un pachet nu a fost primit corect și trebuie retransmis.

#### S: Procesare Ack-uri

```
void CCSrc::processAck(const CCAck& ack) {
   CCAck::seq t ackno = ack.ackno(); // Obtine numărul de secventă al ACK-ului
    acks received++: // Incrementează contorul de ACK-uri primite
   flightsize -= mss; // Reduce dimensiunea ferestrei de zbor cu dimensiunea segmentului
   uint64 t bytes acked = ackno - highest sent: // Calculează numărul de octeti confirmati
    _bytes_acked += bytes_acked; // Actualizează numărul total de octeți confirmați
    if (ack.is_ecn_marked()){ // Verifica daca pachetul a fost marcat cu ECN
        bytes marked += bytes acked: // Actualizează numărul de octeti marcati
   double M = (double) bytes_marked / _bytes_acked;
    // Actualizează valoarea alpha
    _alpha = _alpha * (1 - _g) + _g * M;
    // Ajustează fereastra de congestie pe baza valorii alpha
    cwnd = cwnd * (1 - alpha / 2);
    if (_cwnd < _mss)
        _cwnd = _mss;
    _next_decision = _highest_sent + _cwnd;
    // Resetează contoarele de octeti
   bytes acked = 0;
   _bytes_marked = 0;
   if (_cwnd < _ssthresh)
       cwnd += mss; // Slow start
       cwnd += mss * mss / cwnd; // Congestion avoidance
```

\*\*ACK (Acknowledgment): Un semnal care confirmă că un pachet a fost primit corect.

#### S: Receive & Send packet

```
void CCSrc::receivePacket(Packet& pkt)
{
   if (!_flow_started){
      return;
   }

   switch (pkt.type()) {
      case CCMACK:
      processNack((const CCNack&)pkt);
      pkt.free();
      break;
      case CCACK:
      processAck((const CCAck&)pkt);
      pkt.free();
      break;
   default:
      cout << "Got packet with type " << pkt.type() << endl;
      abort();
   }

//now send packets!
   while (_flightsize + _mss < _cwnd)
   send_packet();
}</pre>
```

#### R: conexiunea rec -> sursa


```
void CCSink::connect(CCSrc& src, Route* route)
{
    _src = &src;
    _route = route;
    setName(_src->_nodename);
}
```


```
void CCSrc::send_packet() {
    CCPacket* p = NULL;
    assert(_flow_started);
    p = CCPacket::newpkt(*_route,_flow, _highest_sent+1, _mss, eventlist().now());
    _highest_sent += _mss;
    _packets_sent++;
    _flightsize += _mss;
    p->sendOn();
}
```

#### Receiver: Gestionarea pachetelor

```
void CCSink::receivePacket(Packet& pkt) {
   switch (pkt.type()) {
   case CC:
        break;
    default:
        abort();
   CCPacket *p = (CCPacket*)(&pkt);
   CCPacket::seq t seqno = p->seqno();
    simtime picosec ts = p->ts();
   if (pkt.header_only()){
        send_nack(ts,seqno);
       p->free();
        return:
    int size = p->size()-ACKSIZE;
   total received += Packet::data packet size();;
   bool ecn = (bool)(pkt.flags() & ECN_CE);
   send_ack(ts,seqno,ecn);
    pkt.free();
void CCSink::send_ack(simtime_picosec ts,CCPacket::seq_t ackno,bool ecn)
void CCSink::send_nack(simtime_picosec ts, CCPacket::seq_t ackno)
```

## **Rezultate grafice**





# Mulţumim pentru atenţie!