POINTERI ..

O variabilă de tip pointer reține o adresă din memorie. Prin abuz de limbaj numim o variabilă de tip pointer doar "pointer". Declararea unui pointer are forma următoare:

.....

```
tip *nume;
```

Pointerul nume poate reține adresa unei variabile de tipul tip. Tipul variabilei nume este tip *. În declarația de mai jos, pointerul p reține adresa variabilei a de tip int .

```
int a = 10;
int *p = &a;
```

Operatorul adresă & (numit și operatorul de referențiere) indică adresa variabilei în fața căreia este plasat. În exemplul de mai sus, prin &a înțelegem *adresa din memorie a variabilei a*. Tipul lui &a este *int . Tipul lui &p este **int . Pentru a accesa valoarea aflată la o adresă reținută de un pointer, putem folosi operatorul de indirectare * (numit și operatorul de dereferențiere). Dacă pointerul p este cel de mai sus, atunci după următoarea atribuire, variabila b reține valoarea 10.

```
int b = *p;
```

Operatorul * este complementar operatorului &. Instrucțiunea

```
b = *(\&a);
```

este echivalentă cu instrucțiunea

```
b = a;
```

Ambii operatori (* şi &) sunt unari, adică au un singur operand. Pentru a atribui adresa reţinută de un pointer p_1 unui pointer p_2, trebuie ca ambii pointeri să reţină adrese de același tip:

```
float d = 1.0;
float *p_1 = &d;
float *p_2 = p_1;
```

Atribuirea p_2 = p_1 din exemplul următor NU este corectă:

```
int a = 10;
int *p_1 = &a;
float *p_2 = p_1;
```

Un pointer de tip void * poate reţine adrese de orice tip.

```
void *p_3 = p_1;
p_3 = p_2;
```

Pointeri către structuri

```
struct nod{
  int info;
  nod *next;
} *pnod;
```

Pointerul pnod poate reține adresa variabilelor de tip nod.

```
nod n;
n.info = 10;
n.next = 0;
pnod = &n;
```

În exemplul de mai sus, s-a declarat o variabilă n de tipul nod. Prin operatorul . (de selecție) s-au accesat pe rând câmpurile variabilei n și au fost inițializate. În ultima instrucțiune, pointerului pnod i s-a atribuit adresa variabilei n. Pentru a modifica cele două câmpuri, info și next, din structura de tip nod aflată acum la adresa reținută de pnod putem folosi două variante. Prima variantă utilizează operatorul * de dereferențiere:

```
(*pnod).info++;
```

Astfel, operatorul de selecție . se aplică variabilei de tip nod ce se află la adresa indicată de pnod. Parantezele sunt necesare, deoarece operatorul de selecție are o prioritate mai mare decât cel de dereferențiere. A doua variantă folosește operatorul de selecție indirectă ->:

```
pnod->info++;
```

Alocarea dinamică a memoriei

Prin alocarea dinamică a memoriei se alocă spațiu în memorie în timpul execuției programului (dinamic). Operatorul new este folosit pentru alocarea de spațiu pentru o variabilă. Spațiul alocat are o dimensiune egală cu numărul de bytes necesari reținerii unei date de tipul asociat variabilei. Adresa de la care acesta începe poate fi reținută de un pointer către date de același tip.

```
pointer = new tip;
```

Durata de viață a unei variabile alocate dinamic este fie până când spațiul este eliberat prin utilizarea operatorului delete, fie până când execuția programului se încheie.

delete pointer;

Aritmetica pointerilor

Considerăm un pointer p care reține adrese de tipul tip. Expresia p + n, unde n este un număr întreg, reprezintă adresa din memorie obținută din suma dintre adresa reținută de p şi n înmulțit cu numărul de bytes ale tipului tip. Numărul de bytes necesari reținerii unei variabile de tipul tip poate fi obținut prin sizeof (tip). Spre exemplu, fie un tablou unidimensional (vector):

```
int a[4] = \{0, 1, 2, 3\};
```

Variabila a este un pointer cu tipul int *, care reține adresa &a[0], a primului element din vector. Expresia *a este echivalentă cu a[0]. Expresia *(a+2) este echivalentă cu a[2], deoarece (a+2) este adresa obținută adăugând la adresa din a, 2 · numărul de bytes pe care se reprezintă o dată de tip int , adică un total de 8 bytes. În general, *(a+i) reprezintă a[i]. Parcurgerea vectorului a cu dimensiunea int n = 4 folosind un pointer pa pentru traversare:

```
int *pa = a;
while (pa < a + n) {
  cout << *pa;
  pa++;
}</pre>
```

Într-un tablou bidimensional int b[m][n], pentru a accesa elementul b[i][j] folosind pointeri, putem scrie:

```
*(*(b + i) + j)
```

Expresia *(b + i) este echivalentă cu b[i], care este un tablou de dimensiune n și deci un pointer de tip int *.

TRANSMITEREA PARAMETRILOR

Transmiterea parametrilor unei funcții se poate face prin valoare sau prin referință. Dacă transmiterea unui parametru se face prin valoare, atunci modificările realizate în interiorul funcției asupra parametrului respectiv, nu vor avea vizibilitate în afara funcției, modificările sunt locale funcției (temporare). În schimb, dacă parametrul este transmis prin referință, atunci este transmisă de fapt adresa variabilei, iar modificările se fac la această adresă, fiind deci permanente și vizibile și după revenirea din funcție. Există posibilitatea de a modifica valoarea unor variabile transmise prin valoare, dacă se lucrează cu pointeri (acesta este mecanismul care permite modificarea datelor dintr-un tablou/matrice transmis ca parametru unei funcții):

```
void swap(int *a, int *b) {
  int aux = *a;
  *a = *b;
  *b = aux:
}
void main(){
  int a = 2, b = 5;
  swap(&a, &b);
}
Transmiterea prin referință:
void swap(int &a, int &b) {
  int aux = a;
  a = b;
  b = aux;
}
void main(){
  int a = 2, b = 5;
  swap(a, b);
}
```

La transmiterea prin valoare se pasează de fapt o copie a variabilei transmise ca parametru. Această variabilă-copie se află la o altă adresă din memorie, motiv pentru care modificarea directă a ei nu va avea vizibilitate în afara funcției. În primul exemplu, valoarea transmisă însă este adresa variabilelor a și b, iar în funcția swap se creează copii a căror valoare este adresa aceasta. O atribuire de tipul a = null ; în funcția swap va face ca adresa variabilei-copie care reține &a să devină null , nu adresa &a, adică valoarea reținută de ea.

La transmiterea prin referință nu se mai efectuează acest mecanism de copiere, ci se transmite o variabilă "alias" (cu un alt nume, chiar dacă poate fi același nume), dar care se află la aceeași adresă cu variabila transmisă. În al doilea exemplu, au fost transmise efectiv variabilele a și b funcției swap.

Transmiterea parametrilor prin valoare - exemple

Modificare eșuată a valorii transmise

```
f( char a1 ) {
    al++;
}
void main() {
    char a = 1;
    f(a);
}
```

&a1	0×01	1	a1
&a	0x00	1	а
	, ↓		
&a1	0×01	2	a1
&a	0×00	1	а

Modificare cu succes a valorii transmise prin pointer

```
f1( char *pal ) {
    (*pal)++;
}
void main() {
    char a = 1;
    char *pa = &a;
    f1(pa);
}
```

&pa1	0x02	0×00	pa1
&pa	0x01	0x00	pa
&a	0×00	1	a
	₩	•	
&pa1	0x02	0×00	pa1
&pa	0x01	0x00	pa
&a	0×00	2	a

Modificare cu succes a valorii transmise prin pointer la pointer

```
f2( char **ppa1 ) {
   (*(*ppa1))++;
void main(){
  chara = 1;
  char *pa = &a;
  char *ppa = &pa;
   f2(ppa);
                 0×01
          0x03
 &ppa1
                         ppa1
          0x02
                 0x01
  &ppa
                         ppa
  &pa
          0×01
                 0×00
                          pa
   &a
          0x00
                          а
 &ppa1
          0x03
                 0x01
                         ppa1
                 0x01
          0x02
  &ppa
                          ppa
  &pa
          0x01
                 0×00
                          pa
```

0x00

&a

Modificare eşuată a pointerului transmis

```
f( char *pal ) {
   pal++;
}
void main() {
   char a = 1;
   char *pa = &a;
   f(pa);
}
```

&pa1	0×02	0×00	pa1
&pa	0×01	0×00	pa
&a	0×00	1	a
	. ↓		
&pa1	0×02	0x02	pa1
&pa	0×01	0×00	pa
&a	0×00	2	a

Modificare cu succes a pointerului transmis prin pointer

2

а

```
f1( char **ppa1 ) {
   (*ppa1)++;
void main(){
   chara = 1;
   char *pa = &a;
   char *ppa = &pa;
   f1(ppa);
}
 &ppa1
          0x03
                 0×01
                         ppa1
          0x02
                 0x01
  &ppa
                         ppa
  &pa
          0x01
                 0x00
                          pa
          0×00
                   1
   &a
                          а
          0x03
                 0x01
 &ppa1
                         ppa1
  &ppa
          0x02
                 0×01
                         ppa
          0x01
                 0x01
  &pa
                          pa
   &a
          0×00
                  2
                          а
```

Modificare eșuată a pointerului la pointer transmis

```
f( char **ppa1 ) {
   ppa1++;
void main(){
   chara = 1;
   char *pa = &a;
   char *ppa = &pa;
   f(ppa);
                         ppa1
          0x03
                 0×01
 &ppa1
  &ppa
          0x02
                 0x01
                         ppa
  &pa
          0x01
                 0×00
                          pa
          0×00
                   1
   &a
                          а
          0x03
                 0×02
 &ppa1
                         ppa1
                 0x01
  &ppa
          0x02
                         ppa
  &pa
          0x01
                 0x00
                          pa
                   2
          0x00
   &a
```

Transmiterea parametrilor prin referință - exemple

Modificare cu succes a valorii transmise

```
f(char &a1) {
   a1++;
}
void main() {
   char a = 1;
   f(a);
}
```

 Modificare cu succes a valorii transmise prin pointer

```
f1(char *&pal) {
    (*pal)++;
}
void main() {
    char a = 1;
    char *pa = &a;
    f1(pa);
}
```

&pa/&pa1	0×01	0×00	pa/pa
&a	0x00	1	a
	. ↓		
&pa/&pa1	0×01	0×00	pa/pa
&a	0×00	2	a

Modificare cu succes a valorii transmise prin pointer la pointer

```
f2( char **&ppa1 ) {
   (*(*ppa1))++;
void main(){
  chara = 1;
  char *pa = &a;
  char *ppa = &pa;
   f2(ppa);
 &ppa/&ppa1
               0x02
                       0×01
                              ppa/ppa1
               0x01
                       0x00
     &pa
               0×00
                        1
     &a
                                  а
 &ppa/&ppa1
               0x02
                       0x01
                              ppa/ppa1
     &pa
               0x01
                       0×00
                                 pa
```

Modificare cu succes a pointerului transmis

```
f(char *&pal) {
   pal++;
}
void main() {
   char a = 1;
   char *pa = &a;
   f(pa);
}
```

&pa/&pa1	0×01	0×00	pa/pal
&a	0x00 ↓↓	1	а
&pa/&pa1	0x01	0×01	pa/pal
&a	0×00	1	a

Modificare cu succes a pointerului transmis prin pointer

0x00

&a

```
f1( char **&ppa1 ) {
   (*ppa1)++;
void main(){
   chara = 1;
   char *pa = &a;
   char *ppa = &pa;
   f1(ppa);
                0x02
                        0x01
                               ppa/ppa1
 &ppa/&ppa1
                0x01
                        0x00
     &pa
                                   ра
                0x00
                         1
     &a
                                   а
                  \Downarrow
 &ppa/&ppa1
                0x02
                        0x01
                               ppa/ppa1
     &pa
                0x01
                        0x01
                                   pa
     &a
                0×00
```

Modificare cu succes a pointerului la pointer transmis

```
f( char **&ppa1 ) {
   ppa1++;
void main(){
   chara = 1;
   char *pa = &a;
   char *ppa = &pa;
   f(ppa);
                0x02
                        0×01
 &ppa/&ppa1
                               ppa/ppa1
                0x01
                        0x00
     &pa
                                   pa
                0×00
                  \Downarrow
 &ppa/&ppa1
                0x02
                        0x02
                               ppa/ppa1
                0×01
                       0×00
     &pa
                                   ра
     &a
                0×00
                         1
```