4.1.2. <u>Instrucțiuni de conversie</u> (distructivă)

CBW	conversie octet conținut în AL la cuvânt în AX (extensie de semn)	-
CWD	conversie cuvânt conținut în AX la dublu cuvânt în DX:AX (extensie de semn)	
CWDE	conversie cuvânt din AX în dublucuvânt în EAX (extensie de semn)	-
MOVZX d, s	încarcă în d (REGISTRU!), de dimensiune mai mare decât s (registru sau operand din memorie!), conținutul lui s fară semn (zero extension)	-
MOVSX d, s	încarcă în d (REGISTRU!), de dimensiune mai mare decât s (registru sau operand din memorie!), continutul lui s cu semn (sign extension)	-
	http://www.c-jump.com/CIS77/ASM/DataTypes/T77_0270_sext_example_movsx.htm !!	

Instrucțiunea **CBW** convertește octetul <u>cu semn</u> din AL în cuvântul <u>cu semn</u> AX (extinde bitul de semn al octetului din AL la nivelul cuvântului din AX, modificând distructiv conținutul registrului AH). De exemplu,

```
mov al, -1; AL = 0FFh
cbw; extinde valoarea octet -1 din AL în valoarea cuvânt -1 din AX (0FFFFh).
```

Analog, pentru conversia <u>cu semn</u> cuvânt - dublu cuvânt, instrucțiunea **CWD** extinde cuvântul <u>cu semn</u> din AX în dublucuvântul <u>cu semn</u> DX:AX. Exemplu:

```
mov ax,-10000 ; AX = 0D8F0h
cwd ;obţine valoarea -10000 în DX:AX (DX = 0FFFFh ; AX = 0D8F0h)
cwde ;obţine valoarea -10000 în EAX (EAX = 0FFFFD8F0h)
```

Conversia **fără semn** se realizează prin zerorizarea octetului sau cuvântului superior al valorii de la care s-a plecat. (de exemplu, prin mov ah,0 sau mov dx,0 - efect similar se obține prin aplicarea instr. MOVZX)

De ce coexistă CWD cu CWDE? CWD trebuie să rămână din rațiuni de backwards compatibility și din rațiuni de funcționalitate a intrucțiunilor (I)MUL și (I)DIV.

MOV ah, 0c8h

MOVSX ebx, ah ; EBX = FFFFFC8h MOVSX ax,[v] ; MOVSX ax, byte ptr DS:[offset v] MOVZX edx, ah ; EDX = 000000C8h MOVZX eax, [v] ; syntax error – op.size not specified

Atenție! NU sunt acceptate sintactic:

CBD	CWDE EBX, BX	MOVSX EAX, [v]
CWB	CWD EDX,AX	MOVZX EAX, [EBX]
CDW	MOVZX AX, BX	MOVSX dword [EBX], AH
CDP III (gunar în ahaguira II (19)	MOUCV EAV 1	CDWDI

CDB !!! (super-înghesuire!! ©) MOVSX EAX, -1 CBW BL

4.1.3. Impactul reprezentării little-endian asupra accesării datelor (pag.119 – 122 – curs).

Dacă programatorul utilizează datele consistent cu dimensiunea de reprezentare stabilită la definire (ex: accesarea octeților drept octeți și nu drept secvențe de octeți interpretate ca și cuvinte sau dublucuvinte, accesarea de cuvinte ca și cuvinte și nu ca perechi de octeți, accesarea de dublucuvinte ca și dublucuvinte și nu ca secvențe de octeți sau de cuvinte) atunci instrucțiunile limbajului de asamblare vor ține cont în mod AUTOMAT de modalitatea de reprezentare little-endian. Ca urmare, dacă se respectă această condiție <u>programatorul nu trebuie să intervină suplimentar în nici un fel pentru a asigura corectitudinea accesării și manipulării datelor utilizate</u>. Exemplu:

```
a db 'd', -25, 120
b dw -15642, 2ba5h
c dd 12345678h
...
mov al, [a] ;se încarcă în AL codul ASCII al caracterului 'd'
```

mov bx, [b] ;se încarcă în BX valoarea -15642; ordinea octeților în BX va fi însă inversată față de reprezentarea în memorie, deoarece numai reprezentarea *în memorie* folosește reprezentarea *little-endian*! În regiștri datele sunt memorate conform reprezentării structurale normale, echivalente unei reprezentării *big endian*.

mov edx, [c] ;se încarcă în EDX valoarea dublucuvânt 12345678h

Dacă însă se dorește accesarea sau interpretarea datelor sub o formă diferită față de modalitatea de definire atunci trebuie utilizate conversii explicite de tip. În momentul utilizării conversiilor explicite de tip programatorul trebuie să își asume însă întreaga responsabilitate a interpretării și accesării corecte a datelor. În astfel de situații programatorul este obligat să conștientizeze particularitățile de reprezentare little-endian (ordinea de plasare a octeților în memorie) și să utilizeze modalități de accesare a datelor în conformitate cu aceasta **Ex pag.120-122.**

```
segment data
```

```
a dw 1234h ;datorită reprezentării little-endian, în memorie octeții sunt plasați astfel: b dd 11223344h ;34h 12h 44h 33h 22h 11h ; adresa a a+1 b b+1 b+2 b+3
```

c db -1

segment code

mov al, byte [a+1] ;accesarea lui a drept octet, efectuarea calculului de adresă a+1, selectarea octetului de la adresa a+1 (octetul de valoare 12h) și transferul său în registrul AL.

```
mov dx, word [b+2] ;dx:=1122h
```

mov dx, word [a+4] ;dx:=1122h deoarece b+2 = a+4 , în sensul că aceste expresii de tip pointer desemnează aceeași adresă și anume adresa octetului 22h.

mov dx, [a+4] ;această instrucțiune este echivalentă cu cea de mai sus, nefiind realmente necesară ;utilizarea operatorului de conversie WORD

```
mov bx, [b]
                     ;bx:=3344h
mov bx, [a+2]
                     ;bx:=3344h, deoarece ca adrese b = a+2.
                     ;ecx:=33441234h, deoarece dublucuvântul ce începe la adresa a este format din octeții
mov ecx, dword [a]
                     34h 12h 44h 33h care (datorită reprezentării little-endian) înseamnă de fapt
                     ;dublucuvântul 33441234h.
mov ebx, [b]
                           ; ebx := 11223344h
mov ax, word [a+1]
                          ; ax := 4412h
mov eax, word [a+1]
                          : ax := 22334412h
                          ; DX := 1122h deoarece c-2 = b+2 = a+4
mov dx, [c-2]
```

;bh := 44h

;ch := 12h

; CX := 0FF11h

4.2. OPERAŢII

mov bh, [b]

mov ch, [b-1]

mov cx, [b+3]

4.2.1. Operații aritmetice

Operanzii sunt reprezentați în cod complementar (vezi 1.5.2.). Microprocesorul realizează adunările și scăderile "văzând" doar configurații de biți și nu numere cu semn sau fără. Regulile de efectuare a adunării și scăderii presupun adunarea de configurații binare, fără a fi nevoie de a interpreta operanzii drept cu semn sau fără semn anterior efectuării operației! Deci, la nivelul acestor instrucțiuni, interpretarea "cu semn" sau "fără semn" rămâne la latitudinea programatorului, nefiind nevoie de instrucțiuni separate pentru adunarea/scăderea cu semn față de adunarea/scăderea fără semn.

Adunarea și scăderea se efectuează întotdeauna la fel (adunând sau scăzând configurații binare) indiferent de semnul (interpretarea) acestor configurații! După cum vom vedea acest lucru nu este valabil și pentru înmulțire și

împărțire. În cazul acestor operații trebuie să știm apriori dacă operanzii vor fi interpretați drept cu semn sau fără semn. De exemplu, fie doi operanzi A și B reprezentați fiecare pe câte un octet:

A = 9Ch = 10011100b (= 156 în interpretarea <u>fără semn</u> și -100 în interpretarea <u>cu semn</u>) B = 4Ah = 01001010b (= 74 atât în interpretarea <u>fără semn</u> cât și în interpretarea <u>cu semn</u>)

Microprocesorul realizează adunarea C = A + B și obține

C = E6h = 11100110b (= 230 în interpretarea <u>fără semn</u> și -26 în interpretarea <u>cu semn</u>)

Se observă deci că simpla adunare a configurațiilor de biți (fără a ne fixa neapărat asupra unei interpretări anume la momentul efectuării adunării) asigură corectitudinea rezultatului obținut, atât în interpretarea cu semn cât și în cea fără semn.

<u>INSTRUCȚIUNI ARITMETICE – tabel pag.123 (curs)</u>

4.2.1.3. Exemple și exerciții propuse – pag.129-130 (curs)

4.2.2. Operații logice pe biți(AND, OR, XOR și NOT) – pag.131 (curs)

Instrucțiunea AND este indicată pentru izolarea unui anumit bit sau pentru forțarea anumitor biți la valoarea 0.

Instrucțiunea OR este indicata pentru forțarea anumitor biți la valoarea 1.

Instrucțiunea XOR este indicată pentru schimbarea valorii unor biți din 0 în 1 sau din 1 în 0.

Instrucțiunea NOT este indicată pentru complementarea conținutului operandului (reg/mem).

4.2.3. Deplasări și rotiri de biți

Instrucțiunile de deplasare de biți se clasifică în:

```
    Instrucțiuni de deplasare logică
    stânga - SHL
    dreapta - SHR
    Instrucțiuni de deplasare aritmetică
    stânga - SAL
    dreapta - SAR
```

Instrucțiunile de *rotire* a biților în cadrul unui operand se clasifică în:

```
    Instrucțiuni de rotire fără carry
    stânga - ROL
    dreapta - ROR
    Instrucțiuni de rotire cu carry
    stânga - RCL
    dreapta - RCR
```

Pentru a defini deplasările și rotirile să considerăm ca și configurație inițială un octet X = abcdefgh, unde a-h sunt cifre binare, h este cifra binară de rang 0, a este cifra binară de rang 7, iar k este valoarea existentă în CF (CF=k). Atunci avem:

```
SHL X,1 ;rezultă X = bcdefgh0 şi CF = a
SHR X,1 ;rezultă X = 0abcdefg şi CF = h
SAL X,1 ; identic cu SHL
SAR X,1 ;rezultă X = aabcdefg şi CF = h
ROL X,1 ;rezultă X = bcdefgha şi CF = a
ROR X,1 ;rezultă X = habcdefg şi CF = h
RCL X,1 ;rezultă X = bcdefghk şi CF = a
RCR X,1 ;rezultă X = kabcdefg şi CF = h
```

INSTRUCȚIUNILE DE DEPLASARE ȘI ROTIRE DE BIŢI – tabel – pag.134 (curs)

4.3. RAMIFICĂRI, SALTURI, CICLURI

4.3.1. Saltul neconditionat

În această categorie intră instrucțiunile JMP (echivalentul instrucțiunii GOTO din alte limbaje), CALL (apelul de procedură înseamnă transferul controlului din punctul apelului la prima instrucțiune din procedura apelată) și RET (transfer control la prima instrucțiune executabilă de după CALL).

JMP operand	Salt necondiționat la adresa determinată de operand	-
CALL operand	Transferă controlul procedurii determinată de operand	-
RET [n]	Transferă controlul instrucțiunii de după CALL	-

4.3.1.1. <u>Instrucțiunea JMP</u>

Instrucțiunea de salt necondiționat JMP are sintaxa

JMP operand

unde *operand* este o <u>etichetă</u>, un <u>registru</u> sau o <u>variabilă de memorie ce conține o adresă</u>. Efectul ei este transferul necondiționat al controlului la instrucțiunea ce urmează etichetei, la adresa dată de valoarea registrului sau constantei, respectiv la adresa conținută în variabila de memorie. De exemplu, după execuția secvenței

mov ax,1 jmp AdunaDoi

AdunaUnu: inc eax

jmp urmare

AdunaDoi: add eax,2

urmare: . . .

registrul AX va conține valoarea 3. Instrucțiunile **inc** și **jmp** dintre etichetele *AdunaUnu* și *AdunaDoi* nu se vor executa, decât dacă se va face salt la *AdunaUnu* de altundeva din program.

După cum am menționat, saltul poate fi făcut și la o adresă memorată într-un registru sau într-o variabilă de memorie. Exemple:

(1) mov eax, etich

jmp eax ;operand registru
; jmp [eax]?

etich:

imp [salt] ;salt NEAR
imp [salt] ; salt NEAR
imp [salt] ; salt NEAR
imp [salt] ; salt NEAR
imp [salt] ;salt NEAR

Dacă în cazul (1) dorim înlocuirea operandului destinație registru cu un operand destinație variabilă de memorie, o soluție posibilă este:

```
b resd 1
(1') ...
mov [b], DWORD etich ; b := offset etich
jmp [b] ; salt NEAR – operand variabilă de memorie JMP DWORD PTR DS:[offset_b]
```

Exemplul 4.3.1.2. – pag.142-143 (curs) – modul de transfer al controlului la o eticheta.

4.3.2. Instrucțiuni de salt condiționat

4.3.2.1. Comparații între operanzi

$\mathbf{CMP}\ d,s$	comparație valori operanzii (nu modifică operanzii) (execuție fictivă d - s)	OF,SF,ZF,AF,PF și CF
TEST d,s		OF = 0, CF = 0 SF,ZF,PF - modificaţi, AF - nedefinit

Instrucţiunile de salt condiţionat se folosesc de obicei în combinaţie cu instrucţiuni de comparare. De aceea, semnificaţiile instrucţiunilor de salt rezultă din semnificaţia operanzilor unei instrucţiuni de comparare. În afara testului de egalitate pe care îl poate efectua o instrucţiune CMP este de multe ori necesară determinarea relaţiei de ordine dintre două valori. De exemplu, se pune întrebarea: numărul 11111111b (= FFh = 255 = -1) este mai mare decât 00000000b(= 0h = 0)? Răspunsul poate fi şi da şi nu! Dacă cele două numere sunt considerate fără semn, atunci primul are valoarea 255 şi este evident mai mare decât 0. Dacă însă cele două numere sunt considerate cu semn, atunci primul are valoarea -1 şi este mai mic decât 0.

Instrucțiunea CMP nu face distincție între cele două situații, deoarece așa după cum am precizat și în 4.2.1.1. adunarea și scăderea se efectuează întotdeauna la fel (adunând sau scăzând configurații binare) indiferent de semnul (interpretarea) acestor configurații. Ca urmare, nu este vorba de a interpreta cu semn sau fără semn operanzii scăderii fictive d-s, ci rezultatul final al acesteia! Rolul de a interpreta în mod diferit (cu semn sau fără semn) rezultatul final al comparației revine diverselor instrucțiuni de salt condiționat prezentate în 4.3.2.2.

4.3.2.2. Salturi condiționate de flaguri

În tabelul 4.1. (pag.146 – curs) se prezintă instrucțiunile de salt condiționat împreună cu semnificația lor și cu precizarea valorilor flagurilor în urma cărora se execută salturile respective. Precizăm că pentru toate instrucțiunile de salt sintaxa este aceeași, și anume

Semnificația instrucțiunilor de salt condiționat este dată sub forma "salt dacă operand1 <<relație>> față de operand2" (unde cei doi operanzi sunt obiectul unei instrucțiuni anterioare CMP sau SUB) sau referitor la valoarea concretă setată pentru un anumit flag. După cum se observă și din condițiile ce trebuie verificate, instrucțiunile ce se află într-o aceeași linie a tabelului sunt echivalente.

Când se compară două numere <u>cu semn</u> se folosesc termenii "less than" (mai mic decât) și "greater than" (mai mare decât), iar când se compară două numere <u>fără semn</u> se folosesc termenii "below" (inferior, sub) și respectiv "above" (superior, deasupra, peste).

4.3.2.3. <u>Exemple comentate.....</u> pag.148-162 (curs).

- discutie si analiza comparativa a conceptelor de : reprezentari cu semn vs. fara semn, depasire, modul de actiune al instructiunilor de salt conditionat.

4.3.3. Instrucțiuni de ciclare (pag.162 – 164 – curs).

Ele sunt: LOOP, LOOPE, LOOPNE și JECXZ. Sintaxa lor este

<instrucţiune> etichetă

Instrucțiunea **LOOP** comandă reluarea execuției blocului de instrucțiuni ce începe la *etichetă*, atâta timp cât valoarea din registrul ECX este diferită de 0. **Se efectuează întâi decrementarea registrului ECX și apoi se face testul și eventual saltul.** Saltul este "scurt" (max. 127 octeți - atenție deci la "distanța" dintre LOOP și etichetă!). (short jump is out of range!)

În cazul în care condițiile de terminare a ciclului sunt mai complexe se pot folosi instrucțiunile **LOOPE** și **LOOPNE**. Instrucțiunea **LOOPE** (*LOOP while Equal*) diferă față de LOOP prin condiția de terminare, ciclul terminându-se fie dacă ECX=0, fie dacă ZF=0. În cazul instrucțiunii **LOOPNE** (*LOOP while Not Equal*) ciclul se va termina fie dacă ECX=0, fie dacă ZF=1. Chiar dacă ieșirea din ciclu se face pe baza valorii din ZF, decrementarea lui ECX are oricum loc. **LOOPE** mai este cunoscută și sub numele de **LOOPNE** mai este cunoscută și sub numele de **LOOPNE** sau SUB.

JECXZ (*Jump if ECX is Zero*) realizează saltul la eticheta operand numai dacă ECX=0, fiind utilă în situația în care se dorește testarea valorii din ECX înaintea intrării într-o buclă. In exemplul următor instrucțiunea JECXZ se folosește pentru a se evita intrarea în ciclu dacă ECX=0:

. .

jecxz MaiDeparte ;dacă ECX=0 se sare peste buclă
Bucla:

Mov BYTE [esi],0 ;iniţializarea octetului curent
inc esi ;trecere la octetul următor
loop Bucla ;reluare ciclu sau terminare
MaiDeparte: . . .

La întâlnirea instrucțiunii LOOP cu ECX=0, ECX este decrementat, obținându-se valoarea 0FFFFh (= -1, deci o valoare diferită de 0), ciclul reluându-se până când se va ajunge la valoarea 0 în ECX, adică de încă 4.294.967.296 ori!

Este important să precizăm aici faptul că <u>nici una dintre instrucțiunile de ciclare prezentate nu afectează flag-urile</u>.

dec ecx loop Bucla şi jnz Bucla

deși semantic echivalente, nu au exact același efect, deoarece spre deosebire de LOOP, instrucțiunea DEC afectează indicatorii OF, ZF, SF și PF.

4.3.4. Instrucțiunile CALL și RET

Apelul unei proceduri se face cu ajutorul instrucțiunii **CALL**, acesta putând fi *apel direct* sau *apel indirect*. Apelul direct are sintaxa **CALL** *operand*

Asemănător instrucțiunii JMP și instrucțiunea **CALL** transferă controlul la adresa desemnată de operand. În plus față de aceasta, înainte de a face saltul, instrucțiunea CALL salvează în stivă adresa următoarei instrucțiuni de după CALL (adresa de revenire). Cu alte cuvinte, avem echivalența

CALL operand push A \Leftrightarrow jmp operand

Terminarea execuției secvenței apelate este marcată de întâlnirea unei instrucțiuni **RET**. Aceasta preia din stivă adresa de revenire depusă acolo de CALL, predând controlul la instrucțiunea de la această adresă. Sintaxa instrucțiunii RET este **RET** [n] unde n este un parametru opțional. El indică eliberarea din stivă a n octeți aflați sub adresa de revenire.

Instrucțiunea RET poate fi ilustrată prin echivalența

```
B dd ?

RET n . . . .

(revenire near) ⇔ pop [B]

add esp,[n]

jmp [B]
```

De cele mai multe ori, după cum este și natural, instrucțiunile CALL și RET apar în următorul context

```
etichetă_procedură:
. . .
ret n
. . .
CALL etichetă_procedură
```

Instrucțiunea CALL poate de asemenea prelua adresa de transfer dintr-un registru sau dintr-o variabilă de memorie. Un asemenea gen de apel este denumit *apel indirect*. Exemple:

```
call ebx ;adresă preluată din registru ;adresă preluată din memorie (similar cu apelul funcției printf)
```

Rezumând, operandul destinație al unei instrucțiuni CALL poate fi:

- numele unei proceduri
- numele unui registru în care se află o adresă
- o adresă de memorie