


计算机网络 Computer Networks

网络互联: IP协议


单一网络的局限




□单一类型的网络

互联的主机采用相同的寻址机制,介质访问控制协议,及服务模型,等等







□局限性

- ▶异构性
 - 当某一类型网络中的用户期望与另一类型网络中的用户进行通信,如何提供跨网络的主机之间的服务?
- ▶扩展性
 - 当网络规模增大, 如何发现有效的路径?
 - 当网络规模增大, 如何对网络节点进行有效的标识?

网络互联




□单一网络面临的问题


> 网络异构和扩展的局限性


□解决方案

> 网络互联



网络互联: 示例






提纲



- □问题: 网络如何互联
 - > 网络互联与服务模型
 - ➤ IP协议
 - ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
 - ➤ IP附属协议
 - ●网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
 - ▶分组交付与路由选择

提纲



- □问题: 网络如何互联
 - > 网络互联与服务模型
 - ➤IP协议
 - ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
 - > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
 - ▶分组交付与路由选择

什么是互联网?



□"单一"网络

采用同一种网络技术,例如点到点链路,共享介质网络以及链路层交换机组建的网络


□互联网

- ▶"单一"网络的互联集合
- ▶ 视为"网络的网络": 由许多较小的网络构成
- ➤ 范例: Internet, 当今应用最为广泛的全球性互联网


□另一种观点

- ▶ 互联的底层网络视为物理网络
- ▶ 互联网是由物理网络集合构成的逻辑网络

服务模型



- □ Internet 协议(IP)
 - > 连接不同类型网络的网络层协议
 - ▶最成功的网络互联协议
 - 并非唯一的网络互联协议
- □ 设计理念: 提供最基本的服务 (最小服务集)
 - 可以支持任意类型的网络技术 (现行的,未来兴起的)




IP服务模型: 数据报传送



- □数据报传送
 - > 无连接方式
 - ▶每一个分组携带转发所需的信息
- □尽最大努力交付: 不可靠服务
 - > 尽最大努力进行数据报传送, 但不对传送过程进行任何保证
 - ▶ "不保证"不仅仅意味着分组丢失
 - 分组集合可能经过不同的路径乱序到达
 - ●同一个分组可能多次传送
 - ➤ 运行于IP之上的高层协议或应用必须能够意识到这些可能 的错误模式

IP服务模型: 数据报传送




□优点


- ➤ IP可以"在任何技术上运行"
- > 现今IP赖以运行的很多网络技术在IP被发明时还不存在

□隐含的选择

- > 将复杂的事情(服务保证)交给主机完成
- ▶ 扩展: 简单的核心和复杂的边缘



提纲




□问题: 网络如何互联

- > 网络互联与服务模型
- ➤ IP协议
- > IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择


IP协议的演变






IP协议: 分组格式






IP协议: 分组格式



□IP首部的不同字段

- ▶自身的描述
 - ●版本(4b), 首部长度(4b), 分组长度(16b), 校验和(16b)
- ▶寻址
 - ●源地址(32b), 目的地址(32b)
- > 底层的传送能力
 - ●标识(16b), 标志(3b), 偏移量(5b)
- ▶ 向上层提供的服务
 - ●服务类型(8b), 生存期(8b), 协议(8b)

IP协议: 分段与重组



- □ 最大传输单元 (MTU)
 - > 网络中一帧能够承载的最大的分组
 - ➤ 示例: 以太网 (1500 字节), PPP (532 字节)
- □原因
 - ➤ 不同的网络存在不同的MTUs
- □ 所有不同类型的网络为什么不采用最小的MTUs?
 - ▶问题
 - ●新的网络技术可能出现
 - ●效率低:分组首部越长则协议开销越大,且会产生 更多的待处理分组

IP协议: 分段与重组



□策略


- > 主机按照与之直接相连的网络的MTU发送分组
- ➤ 需要时进行分组分段(MTU < 分组长度)
- > 分段产生独立的数据报

□分段重组由目的主机完成


- > 分段丢失无法恢复
- > 迭代分段可能发生

□问题

- 如果某一个分段丢失,目的主机将放弃重组进程并 丢弃已收到的分段
 - ●尽量避免分段,建议主机执行"路径MTU发现"



示例:



提纲



□问题: 网络如何互联


- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择

IP地址分配



- □连接到Internet的每一个主机(计算机或路由器) 至少有一个32位的IP地址
- □IP地址是分配给网络接口的
- □多归属主机可以有多个IP地址
- □一个网络接口也可以分配多个IP地址
 - ➤ 网桥、Ethernet交换机属于数据链路层设备,使用 MAC地址,不属于网络层设备,不分配IP地址。

IP地址的表示




□IP地址采用点分十进制方式表示


- ▶ IP 地址记为四个十进制整数, 用点分离
- ▶ 其中每一个整数表示为地址中1个字节对应的十进制数值
- ➤ 例如, 本机的IP地址为 171.69.210.245

□另一种节点命名方式: Internet 域名

- ➤ 域名标识为由"."隔开的ASCII字符串, 例如 www.edu.cn, www.hust.edu.cn, itec.hust.edu.cn
- ➤ 应用层的DNS (域名解析服务) 完成域名和IP地址之间的 映射转换

点分十进制法






寻址设计基础



- □ Flat 扁平化编址方案
 - ➤例如每个主机有 48-bit MAC 地址
 - ▶路由器需要记录全球每个主机的每条地址
 - ●路由表太大了
 - 路由表太难以维护了(主机加入、离开时)
- □ Hierarchy 层次化编址方案
 - ▶例如邮政编码 430074, 430072
 - ▶地址分成不同的有特定区分含义的片段
 - > 可以实现从大到小的不同区域的路由交付
 - > 如果主机接入网络发生变化,只需要局部的更新

全局地址




- □网络互联的寻址问题
 - ▶ 首先,每一个主机拥有唯一的地址
 - ▶ 其次, 在一个大规模网络中需要跟位置和拓扑相关联的层次化IP地址
- □IP的解决方案
 - ▶每一个地址全局唯一
 - > 层次化寻址
 - ●两级地址空间 {网络号:主机号}

层次化地址空间



- □每一个IP地址包括2个部分
 - > 网络号+主机号

□ IP地址分类




| 网络号范围 | 主机数量 | |
|---------|------------|--|
| 1~127 | 16,777,214 | |
| 128~191 | 65,534 | |
| 192~223 | 254 | |

IP地址如何获取




- □ 公有IP地址要求全球唯一
 - ➤ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 即互联网名字与编号分配机构向ISP分配
 - > ISP再向所属机构或组织逐级分配
- □静态设定
 - ▶ 申请固定IP地址,手工设定,如路由器、服务器
- □ IP地址不仅要求在给定的互联网中唯一, 而且必须能够 反映互联网中结点的连接情况
- □动态获取
 - ➤ 使用诸如DHCP动态主机配置协议
 - ➤ 当主机加入IP网络,允许主机从DHCP服务器动态获取IP地址
 - 可以有效利用IP地址,方便移动主机的地址获取

DHCP工作过程



DHCP discover



DHCP不只返回客户机 所需的IP地址,还包括:

- 缺省路由器IP地址
- DNS服务器IP地址
- 网络掩码

到达的

分类寻址




- □IP地址的网络号唯一标识一个网络
 - ➤ 连接在同一个网络内的主机以及路由器接口的IP地址中 包含相同的网络号
 - ➤ 给定任意IP地址, 路由器可以识别该IP地址所属的网络

□分类寻址

- ➤ 假设: Internet包含
 - ●少量的广域网 (A类网络)
 - ●相当数量的站点-(校园-)规模的网络(B类网络)
 - ●大量的LANs (C类网络)
- □可能存在一些不公平的且未充分利用的地址分配
 - ➤ Internet中采用"无分类寻址"方式


提纲



□问题: 网络如何互联


- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择

子网划分



- □问题
 - ➤ IP 地址耗尽问题
- □动机
 - > 引入新的层次
- □解决方案
 - > 寻址: 子网掩码
 - ➤ IP 转发

IP 地址耗尽问题




- □ IPv4 包含32bit的地址空间
 - ▶ 总共包含40亿个合法地址
 - 并非所有的地址均用于主机或接口标识
 - > 部分地址用于多播或保留使用

□为什么IP地址会耗尽?


- ➤ Internet的快速发展
 - ●特别是物联网的快速发展,万物互连的需求
- > 低效的地址分配

IP地址回顾



□ IP 地址最初采取分类方式管理

➤ 网络被分为A, B, C三类



低效的地址分配



- □示例1:一个包含10台主机的网络
 - > 需要一个C类网络号
 - > 效率: 10/254 约为 4%

- □示例2: 一个拥有300台主机的网络
 - ➤需要一个B类网络号
 - > 效率: 300/65534 约为 0.5%

子网划分的动机



□子网在IP地址中引入新的层次

- □ 子网划分将拥有同一个网络号的IP地址分配给若干 个物理网络 (子网)
 - > 子网彼此离得很近,拥有同一个网络号
 - > 路由器只能选择一条路由到达任何子网
 - > 子网可以减少对网络号的需求
 - > 划分子网纯属一个单位内部的操作
 - > 单位对外仍然表现为没有划分子网的网络

子网划分



| 两级 IP 地址 | 网络号 | 主机号 | |
|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 三级 IP 地址 | 网络号 | 子网号 | 主机号 |
| 三级 IP 地址 的子网掩码 | 逐位进行 AND 运算 | | |
| | 11111111111111111 | 1111111 | 0000000 |
| בא שוניץ נינא | | | |
| 子网的网络地址 | 网络号 | 子网号 | 0 |

□ 子网掩码(subnet mask)

- ▶ 从主机号部分借用若干个位作为子网号
- ➤ 与 IP 地址对应,是32 bit 的二进制数,置1表示网络位,置0 表示主机位

□注意

- ▶ 主机号部分为全0表示这个网络
- ▶ 主机号部分为全1表示该网络中的所有主机,即广播地址

IP寻址示例



- □ 网络地址: 主机号部分全部为0
- □广播地址: 主机号部分全部为1
- □ 如果一台主机的IP地址为202.112.14.137, 子网掩码为255.255.255.224, 则网络地址和广播地址计算如下:
 - ▶ 137 = 1000 1001
 - ≥ 224 = 1110 0000
 - ➤ 网络地址的最后8bit为1000 0000 = 128
 - > 网络地址为202.112.14.128
 - ▶ 广播地址的最后8bit为1001 1111 = 159
 - ▶广播地址为202.112.14.159


IP寻址示例



- □ 在子网中, 网络地址 (全0) 和广播地址 (全1) 占用了两个额外的地址
 - ➤ 在实际的以太网中,选择其他地址作为主机或网关的IP地址

- □ 对于包含10台主机的子网, 计算其子网掩码:
 - ▶ 所有地址 10 + 1 + 1 = 12, 2³ < 12 < 2⁴
 - ➤ 因此主机号部分占有4bits
 - ▶ 掩码的最后8bit为 1111 0000 = 240
 - > 子网掩码为255.255.255.240

子网划分的效率



- □示例: 3 个网络, 其中2个包含50台主机, 另1个包含100台主机
 - > 传统分配
 - ●需要3个C类网络号
 - ●效率: 200/(3x254) 约为 26%
 - > 子网划分
 - ●仅需要1个C类网络号
 - ●划分3个子网: 其中2个分配64的地址, 另1个分配 128个地址
 - > 效率: 200/254 约为 78%


如何划分子网



- □示例: 给定一个C类网络号199.1.1.0, 划分为3个子网, 其中2个分配64个地址, 另1个128个地址
 - ➤ 对于包含128个地址的子网, 地址中的主机号部分占有7bits
 - ●子网掩码为255.255.255.128
 - ➤ 对于包含64个地址的子网, 地址中的主机号部分占有6bits
 - ●子网掩码为255.255.255.192

如何划分子网






| 子网号 | 子网掩码 | IP地址 |
|-------------|-----------------|---------------------------|
| 192.1.1.0 | 255.255.255.128 | 192.1.1.0 - 192.1.1.127 |
| 192.1.1.128 | 255.255.255.192 | 192.1.1.128 - 192.1.1.191 |
| 192.1.1.192 | 255.255.255.192 | 192.1.1.192 – 192.1.1.255 |

如何划分子网






小结: 子网划分的优点



- □子网划分通过两种方式解决了网络扩展问题
- □第一,提高了地址分配效率
 - ➤ 加入一个新的物理网络时不需要用光B类或C类网络的所有地址

- □ 第二, 有利于信息聚合
 - 可以减少路由器为转发数据报到这些网络所需存储的信息量


提纲



□问题: 网络如何互联


- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择

无分类路由选择(CIDR)



- □问题
 - > IP地址固定结构的低效性
- □动机
 - > IP地址不采用固定的分类结构
- □解决方案
 - > CIDR
 - ▶汇聚路由

固定分类地址的问题




- □示例: 某ISP组建一个包含1000台主机的网络
 - > 如果采用分类地址结构
 - ●需要一个B类网络地址
 - ●效率: 1000/65536 约为0.15%

□实际问题

- > 网络大小的粒度划分非常粗略
- > 网络大小只能为256, 65k, 17M


□即使采用子网划分技术也无法避免该问题

固定分类地址的问题



- □一种可能的解决方案
 - ▶ 以256个地址(C类网络地址)为单位分配空间
 - 然而,这个方案会引起一个严重的问题:对路由器超量存储的需求
- □需要在两者之间达到平衡
 - > 减少路由器的路由记录数 vs. 高效分配地址
 - ➤ 汇聚路由(Route Aggregation)
 - 仅使用转发表中的一条记录来知道如何到达多个不同的 网络(子网)

无分类路由的动机




□寻址

- > 更加合理的进行网路大小的粒度划分
- ▶ 网络可以为合适的大小: 256, 512, 1024, 2048, ···

□路由选择


- ▶ 分发多个具有相同前缀的连续C类地址块
- ▶ 地址块包含数目为2的幂次方的C类网络

解决方案



□ CIDR: Classless InterDomain Routing 无分类域间路由选择

- ▶ IETF于1993年提出的用于替换分类IP地址的方案
- ➤ 基于变长的子网掩码允许分配任意长度前缀的子网, 将地址块分为256, 512, 1024, 2048, ...
- ➤ 将32位的IP地址划分为两个部分,并采用斜线记法, 即在IP地址后加上"/",再写上网络前缀所占位数




IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}

示例



- □示例: 某单位组建一个包含3000台主机的网络
 - ▶ 成功获得了16个连续的C类网络地址块
 - ●假设C类地址网络号为 199.199.0-199.199.15
 - ●这些C类地址网络号部分的高20bit是相同的
 - ➤ 基于CIDR, 可以认为这是一个网络号占用20位的网络, 记为199.199.0.0/20
 - ●这种标识表示网络号为199.199.0.0的高20位
 - ▶ 思考:如果直接给该单位分配16个C类地址块?
 - ●路由表更大 (每一个C类网络占一项)
 - ●路由开销更大(主机通信因跨网络而使用路由器)

CIDR和转发表




□转发表

| 网络/掩码长度 | 下一跳 |
|------------------|----------|
| 199.199.199.0/22 | Router A |
| 199.199.192.0/17 | Router B |
| 200.200.16.0/20 | Router C |
| 200.200.21.0/24 | Router D |

□当路由器收到一个分组


- ▶查询其目的IP地址
- ▶遍历转发表
 - ●匹配: 掩码长度为n, 目的IP地址的高n位 = 网络号的高n位

CIDR: 灵活的层次化地址分配




□采用前缀进行Internet扩展

- ▶ 对连续的块进行地址分配 (前缀聚合, 形成超网)
- ▶ 基于前缀进行路由选择和分组转发
- ➤ 至今, 路由表包含约200,000 个前缀(vs. 4B)




最长前缀匹配




- □示例: 目的IP地址为200.200.21.1
 - ▶ 倒数第2条记录: 200.200.16.0/20
 - ▶ 最后一条记录: 200.200.21.0/24
 - > 均与目的IP地址相匹配

- □原则: 分组与最长的前缀匹配
 - > 本例选择结果: 200.200.21.0/24


最长前缀匹配: 图示说明



We ignore the last 8 bits



小结



□IP的扩展

- ▶ 问题 1: 低效的地址空间使用
- ▶ 问题 2: 路由表和转发表的记录数量

□两种改进方法

- > 子网划分: 仅能解决问题1
- ➤ CIDR: 同时有效解决问题1 和 2



- □ 某部门申请到一个C类IP地址,若要分成8个相同规模的子网,其 掩码应为(255.255.255.224)
- □ 如果用户网络需要划分5个子网,每个子网最多20台主机,则适用的子网掩码是(255.255.255.224)
- □ 一个B类网络172.16.0.0,使用子网掩码255.255.255.192来划分子网,则理论上可以利用的网络数和每个网络中的主机数分别为(1024、62)
- □ IP地址为192.168.1.*的网络中,网络掩码为255.255.255.0,则 其网络地址为(192.168.1.0),广播地址为(192.168.1.255), 主机可用IP地址范围为(192.168.1.1 — 192.168.1.254)
- □ 与10.110.12.29 (掩码为255.255.255.224) 属于同一网段的主机IP地址是(B)
 - A. 10.110.12.0

B. 10.110.12.30


C. 10.110.12.31

D. 10.110.12.32




□ 某公司包括A、B、C、D、E五个部门,分别有157、108、59、25、16台主机。该公司现有IP地址块10.10.10.0/23,需要划分用于五个部门网络的编址。给出一种满足上述要求的子网地址划分方案,包括网络号和网络掩码,结果直接填入下列表格中。

| 部门 | 网络号 | 网络掩码 |
|----|-----------------|-----------------|
| A | 10.10.10.0/24 | 255.255.255.0 |
| В | 10.10.11.0/25 | 255.255.255.128 |
| С | 10.10.11.128/26 | 255.255.255.192 |
| D | 10.10.11.192/27 | 255.255.255.224 |
| Е | 10.10.11.224/27 | 255.255.255.224 |



□ 网络地址规划: 一个单位有一个C类网络199.1.1.*。考虑到共有四个部门,准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是: A — 40台, B — 85台, C — 31台, D — 17台。要求各部门的IP地址分配保持连续,给出一种划分方案,说明各子网的网络地址、子网掩码和允许的主机IP地址范围。


| 部门 | 子网编号 | 最大可 用地址 | 子网号 | 子网掩码 |
|----|------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| A | 1 | 64 | 199.1.1. <u>00</u> 000000 | 255.255.255. <u>00</u> 000000 |
| C | 2 | 64 | 199.1.1. <u>01</u> 000000 | 255.255.255. <u>01</u> 000000 |
| D | 3 | 64 | 199.1.1. <u>10</u> 000000 | 255.255.255. <u>10</u> 000000 |
| В | 4 | 32 | 199.1.1. <u>110</u> 00000 | 255.255.255. <u>110</u> 00000 |
| D | 5 | 32 | 199.1.1. <u>111</u> 00000 | 255.255.255. <u>111</u> 00000 |



□ 网络地址规划: 一个单位有一个C类网络199.1.1.*。考虑到共有四个部门,准备划分子网。这四个部门内的主机数目分别是: A — 40台, B — 85台, C — 31台, D — 17台。要求各部门的IP地址分配保持连续,给出一种划分方案,说明各子网的网络地址、子网掩码和允许的主机IP地址范围。

| 部门 | 主机数 | 网络地址 | 广播地址 | 子网掩码 | 地址范围 |
|-------------|-----|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| A | 40 | 199.1.1.0 | 199.1.1.63 | 255.255.255.192 | 199.1.1.1- 199.1.1.62 |
| C | 31 | 199.1.1.64 | 199.1.1.127 | 255.255.255.192 | 199.1.1.65- 199.1.1.126 |
| B 85 | 0.5 | 199.1.1.128 | 199.1.1.191 | 255.255.255.192 | 199.1.1.129- 199.1.1.190 |
| | 85 | 199.1.1.192 | 199.1.1.223 | 255.255.255.224 | 199.1.1.193- 199.1.1.222 |
| D | 17 | 199.1.1.224 | 199.1.1.255 | 255.255.255.224 | 199.1.1.225- 199.1.1.254 |


提纲



□问题: 网络如何互联

- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- ➤IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- ▶分组交付与路由选择

补充:特殊IP地址



| IP 地址 | 说明 | |
|----------------------------|--|--|
| 0.0.0.0 | 在缺省网关(路由器)作为所有不清楚的主机和目的网络的代表 | |
| 255.255.255 | 限制广播地址,指本网段内(同一广播域)的所有主机 | |
| 127.0.0.1 | 本机地址,主要用于测试,别名是"Localhost" | |
| 224.0.0.1 | 组播地址,从224.0.0.0到239.255.255.255都是这样的地址 | |
| 169.254.x.x | DHCP服务器发生故障时,操作系统会自动分配该地址 | |
| 10.x.x.x | | |
| 172.16.x.x ~ 172.31.x.x | 私有地址,被大量用于企业内部网络中。使用私有地址的私有网络在接入Internet时,要使用地址转换(NAT),将私有地址翻译成公用合法地址。 | |
| 192.168.x.x | | |

网络地址转换的需求




- □ IP地址分配的需求
 - ➤ 公网IP地址数量有限
 - > 实际运营中很多内部专用网络都需要IP地址
- □ 私有网络地址的提出
 - ➤ RFC 1918 为私有网络预留出了三个IP地址块
 - ➤ 私有网络地址不会在因特网上被分配,因此可以不必向 ISP 或注册中心申请而在公司或企业内部自由使用
- □ 网络地址转换的需求
 - ➤ 内部网络主机使用私有地址,通过网关路由器发送数据包时,私有地址被转换成合法公网的IP地址
 - ➤ 一个局域网只需使用少量IP地址(甚至是1个)即可实现 私有地址网络内所有计算机与Internet的通信需求


网络地址转换NAT



- NAT网络地址转换(Network Address Translation)
 - ➤ 1994年RFC 1632,路由器可将多个内部地址映射为一个合法公网地址,以不同的协议端口号与不同的内部地址相对应



提纲




□问题: 网络如何互联


- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- > IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT

> IP附属协议

- ■网络控制管理协议ICMP
- ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择

网络层IP附属协议






ICMP (Internet Control Message Protocol): Internet控制报文协议

IGMP (Internet Group Management Protocol): Internet 组管理协议

ARP (Address Resolution Protocol): 地址解析协议

RARP (Reverse Address Resolution Protocol): 反向地址转换协议


提纲



□问题: 网络如何互联

- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- > IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - 网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- ▶分组交付与路由选择

问题: 如何报告错误



- □ Internet如何处理错误?
 - > 当IP在数据报传送受阻而要将其丢弃时
 - > 不能默默地归于失败
- □ Internet控制报文协议(ICMP)
 - > IP协议的附属协议
 - ▶ 当路由器或主机无法成功处理IP数据报时向源主机发送 错误报文(定义了错误报文集合)


Internet控制报文协议




- □ 主机和路由之间进行网络层的通信
 - ▶ 错误报告: 无法到达的主机, 网络, 端口, 协议
 - > echo request/reply (ping命令)
- □ 运行于IP之上的网络层协议
 - ➤ ICMP 消息封装于IP数据报中
- □ ICMP 报文
 - ▶ 错误原因(类型,编码)

| 类型 | 编码 | 描述 |
|----|----|---------------------------|
| 0 | 0 | echo reply (ping) |
| 3 | 0 | dest. network unreachable |
| 3 | 1 | dest host unreachable |
| 3 | 2 | dest protocol unreachable |
| 3 | 3 | dest port unreachable |
| 3 | 6 | dest network unknown |
| 3 | 7 | dest host unknown |
| 4 | 0 | source quench (congestion |
| | | control - not used) |
| 8 | 0 | echo request (ping) |
| 9 | 0 | route advertisement |
| 10 | 0 | router discovery |
| 11 | 0 | TTL expired |
| 12 | 0 | bad IP header |

ICMP分组格式







Ping命令



□一台主机Ping另一台主机的过程




□ Ping命令执行过程示意图



Tracert命令的应用


■ Tracert工作原理



■ Tracert命令执行过程

```
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert www.baidu.com
 Tracing route to www.a.shien.som[119.25.217.109]
Over a maximun of 30 hops:
              <1ms
                       <1ms
                                192.168.1.254
      1ms
                                202.113.25.1
      5ms
              4ms
                        2ms
                                202.113.18.129
      2ms
              1ms
                        3ms
                                202.113.18.182
                                202.127.5.12
              4ms
                        2ms
      1ms
              1ms
                        1ms
                                202.127.216.185
      3ms
              3ms
                        4ms
                                202.112.46.89
              4ms
                                202.112.25.11
              5ms
                        3ms
                                202.112.6.58
      5ms
              4ms
                        4ms
                                192.168.0.5
      5ms
              5ms
                        4ms
                                10.65.190.130
      3ms
              3ms
                        3ms
                                119.75.217.109
Trace comlete.
```


提纲



□问题: 网络如何互联


- > 网络互联与服务模型
- ➤IP协议
- > IP地址
 - ●标准分类IP地址
 - ●子网划分
 - ●无类别域间路由CIDR
 - ●网络地址转换NAT
- > IP附属协议
 - ■网络控制管理协议ICMP
 - ●地址解析协议ARP
- > 分组交付与路由选择

地址转换




- □物理地址
 - ▶ 数据链路层地址 == 某一物理网络定义的硬件地址
- □地址转换的解决方案
 - ▶ 方案1: 直接编码
 - ●将物理地址编码为IP地址的主机号部分
 - Ethernet 48bit 地址?
 - ▶ 方案2: 表
 - ●网络管理员在每一个主机内部维护一个IP地址-物理 地址的映射表
 - ●如何将映射表分发给每一个节点?

地址转换协议(ARP)




- □ 给定目的主机的IP地址, ARP可以找到属于同一个物理网络内部的目的主机的物理地址
 - ➤ 从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的,主机的用户对 这种地址解析过程是不知道的。
- ■ARP采用广播机制
- □每一个主机维护一个ARP表: <IP 地址, 物理地址>
 - ▶ 15分钟记录未更新则超时失效
- □ 当ARP表中无目的IP地址的对应记录,则ARP协议 开始启动

ARP工作原理



- □ 主机X广播一个ARP请求报文来探寻未知的节点D的IP 地址
- □节点D向源节点反馈其物理地址
 - ➤ D节点在本地ARP表中增加或更新节点X对应的记录
- □节点X将收到的信息写入其ARP表
- □同一网络内的其他主机
 - ➤ 如果本地的ARP表中已存在节点X的IP地址对应的记录, 则更新记录 <IP address of X, physical address of X>
 - ➤ 否则, do nothing



X

00-00-C0-15-AD-18


74

Z

B

08-00-2B-00-EE-0A

使用ARP的四种典型情况



□发送方是主机

- ➤ 要把IP数据报发送到本网络上的另一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
- ➤ 要把 IP 数据报发送到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

□发送方是路由器

- ➤ 要把 IP 数据报转发到本网络上的一个主机。这时用 ARP 找到目的主机的硬件地址。
- ➤ 要把 IP 数据报转发到另一个网络上的一个主机。这时用 ARP 找到本网络上的一个路由器的硬件地址。剩下的工作由这个路由器来完成。

ARP的深入讨论



- □ARP机制不同的数据链路地址
 - ➤ IP地址 → 以太网MAC地址
 - ➤ IP地址 → 令牌环网MAC地址
 - ➤ IP地址 → ATM地址(LANE), ···
- RARP
 - > 反向地址解析协议
 - ➤ 数据链路层地址 → IP地址
- ■ARP表和ARP广播风暴
- ☐ Windows 命令: arp

考纲要求



- □ 理解: IP尽力服务的服务模型
- □ 理解: IP数据报转发的原理
- □ 掌握: IPv4分段与重组的概念及其计算
- □ 掌握: IPv4地址设计的相关概念,包括网络地址、广播
 - 地址、掩码、子网、超网等
- □ 掌握: IP地址规划, 能够划分子网、分配IP地址
- □ 掌握: CIDR的地址规划与路由聚合,能够根据最长前缀 匹配原则测算路由寻址过程
- □ 了解:与IP地址管理与使用相关的协议,包括DHCP、NAT、ICMP、ARP等
- □ 了解:如何辨析IPv6地址

补充: IPv6



□地址空间

- ▶ 128-bit 地址空间包括 2128 (约合3.4x1038) 个IP地址
- ▶ 与IPv4 (43亿) 相比, 增长10²⁹ 倍多
- ➤ 在地球表面平均每平方厘米6.7x10¹⁹个地址

□表示方式

- ▶ 冒分十六进制的方式表示为8个16-bit字段
 - 例如: 47CD:1358:39CD:A37D:1845:2A3B:6479:DAEF
- ➤ 每个x前面的0可省略,可把连续0的x表示为 ":", 且 ":"只能 出现1次
 - 简化前地址,2001:0DA8:0000:0000:200C:0000:0000:00A5
 - 简化后地址, 2001:DA8:0000:0000:200C::A5

要点回顾



□ IP机制解决了异构性问题

- ▶ 最大努力交付服务模型, 提供无连接、不可靠的数据报传送
- ➤ 提供一种通用的分组格式,分段和重组机制使分组能够适应 具有不同MTU的网络
- ➤ 提供识别所有主机的全局地址空间, ARP机制使其能够在具有不同物理地址编制方案的网络上运行

□ IP机制解决了扩展性问题

- ➤ Solution1:两级→三级(主机字段借位),子网掩码(有分类限制的掩码)
- ➤ Solution2:完全打破A,B,C分类规则,变长掩码(24位自适应聚合), CIDR网络前缀
- ➤ Solution3: 利用私有机制 NAT
- Solution4: IPv4→IPv6





Email: chenwang@hust.edu.cn

Website: http://www.chenwang.net.cn