

SYSTÈME D'INFORMATION MANAGÉRIAL — SIM

Configuration du module Courrier

Guide pratique, de A à Z : paramétrage, circuit de workflow, utilisation quotidienne et gestion des délais

Modules concernés : **Administration** → Paramétrage, Workflows, Délégations · **Courrier**

Public : administrateur fonctionnel de l'organisation

Version du guide : 1.0 — Août 2026

- 1.** Vue d'ensemble
- 2.** Pré-requis avant de configurer le Courrier
- 3.** Paramétrer les listes de valeurs du Courrier
- 4.** Configurer la numérotation automatique
- 5.** Construire un circuit de workflow
 - 5.1 Créer la définition du workflow
 - 5.2 Ajouter les étapes
 - 5.3 Ajouter les transitions
 - 5.4 Définir les acteurs autorisés par transition
 - 5.5 Conditions de transition (avancé)
 - 5.6 Positionner le circuit dans l'éditeur graphique
 - 5.7 Associer le circuit à un type de courrier
- 6.** Gérer les délégations
- 7.** Utilisation quotidienne du module Courrier
- 8.** Notifications, retards et escalade
- 9.** Bon à savoir / dépannage
- 10.** Aide-mémoire (glossaire)

1

Vue d'ensemble

Le module **Courrier** gère l'enregistrement, la diffusion et le suivi des correspondances (entrantes, sortantes, internes) au sein de l'organisation. Chaque courrier suit un **circuit de workflow** configurable : une suite d'étapes (Création, Enregistrement, Validation, Signature, Archivage...) reliées par des transitions, chacune n'étant accessible qu'aux acteurs autorisés.

Rien n'est câblé en dur dans le code : tout le circuit — étapes, transitions, acteurs autorisés, délais, conditions — se configure depuis **Administration** → **Workflows**, sans écrire une ligne de code ni de requête SQL.



Exemple : le circuit « Circuit courrier standard » livré par défaut avec l'application.

Trois briques à connaître

Paramétrage (listes de valeurs, numérotation) définit le *vocabulaire* du courrier. **Workflows** définit le *circuit* qu'il va suivre. **Délégations** permet à un acteur absent de se faire remplacer temporairement sans changer les rôles de personne.

2

Pré-requis avant de configurer le Courrier

Avant de paramétrer le module Courrier, assurez-vous que la structure de base de l'organisation est déjà en place dans **Administration** :

Onglet	Ce qui doit déjà exister
Organisation	L'arbre des entités (directions, services, bureaux) et, pour chaque entité importante, un <i>responsable</i> désigné — utilisé plus tard par les acteurs de type « Responsable de l'entité du dossier » et « Supérieur hiérarchique du dossier ».
Utilisateurs	Les comptes des agents qui interviendront dans le circuit (rédacteurs, valideurs, signataires...), chacun rattaché à une entité.
Rôles & Permissions	Les rôles fonctionnels (ex. Directeur Général, Directeur, Secrétaire, Agent) avec la permission <code>courrier / consulter</code> (et <code>créer</code> , <code>modifier</code> selon le cas) accordée avec la bonne portée (organisation, entité, entité + descendants ou personnelle) pour chaque rôle amené à voir des courriers.

Piège fréquent

La portée d'une permission (`entite`, `entite_et_descendants`, `organisation` ...) est vérifiée **indépendamment** du rôle exigé par une transition de workflow. Un utilisateur peut détenir le bon rôle pour agir sur une transition mais ne jamais voir le courrier s'il n'a pas la permission `consulter` scopée sur la bonne entité. Vérifiez toujours les deux : la permission (visibilité) et l'acteur de transition (droit d'agir).

3

Paramétrer les listes de valeurs du Courrier

Rendez-vous dans **Administration → Paramétrage → Listes de valeurs**. Le module Courrier s'appuie sur plusieurs listes prêtes à l'emploi (livrées par défaut) que vous pouvez enrichir ou adapter à votre organisation :

Code de la liste	Usage	Valeurs par défaut
<code>courrier_type</code>	Type de courrier	Correspondance officielle, Note de service, Circulaire, Rapport, Facture, Autre
<code>courrier_priorite</code>	Priorité	Normale, Urgente, Très urgente
<code>courrier_confidentialite</code>	Confidentialité	Publique, Interne, Confidentielle, Secrète
<code>courrier_mode_transmission</code>	Mode de transmission	Main propre, Courrier postal, Email, Fax, Portail en ligne
<code>courrier_type_expéditeur</code> / <code>courrier_type_destinataire</code>	Nature de l'expéditeur / destinataire	Interne, Externe - Administration, Externe - Particulier, Externe - Entreprise
<code>courrier_sens</code>	Sens du courrier (utilisé pour la numérotation et pour associer un circuit de workflow différent selon le sens)	Entrant, Sortant, Interne

Ajouter ou modifier une valeur

1. Ouvrez **Administration → Paramétrage → Listes de valeurs**.
2. Sélectionnez la liste concernée (ex. `courrier_priorite`).
3. Cliquez sur « Nouvelle valeur », renseignez le **Code** (technique, sans espace), le **Libellé** affiché, une **Couleur** (badge), l'**Ordre** d'affichage, et cochez « Valeur par défaut » si nécessaire.
4. Enregistrez. La nouvelle valeur apparaît immédiatement dans les listes déroulantes du formulaire de création de courrier.

4

Configurer la numérotation automatique

Chaque courrier reçoit un numéro généré automatiquement à sa création. Le format se configure dans **Administration → Paramétrage → Numérotation**, avec une règle distincte possible pour chaque valeur de **courrier_sens** (Entrant / Sortant / Interne).

Sens	Format	Exemple généré
Entrant	{ANNEE}/E{SEQ:5}	2026/E00001
Sortant	{ANNEE}/S{SEQ:5}	2026/S00001
Interne	{ANNEE}/I{SEQ:5}	2026/I00001

Placeholders disponibles : {ANNEE}, {MOIS}, {SEQ} (compteur simple) ou {SEQ:n} (compteur sur n chiffres, avec zéros de tête). Le champ **Réinitialisation** détermine si le compteur repart à zéro chaque année, chaque mois, ou jamais.

Astuce

Créez une règle par valeur de **courrier_sens** plutôt qu'une règle générique : cela évite les collisions de numéro entre courriers entrants et sortants et facilite le classement physique du courrier papier.

C'est le cœur de la configuration du module. Rendez-vous dans [Administration → Workflows](#), sélectionnez le module « **Courrier** » dans la liste déroulante en haut de la page.

5.1 Créer la définition du workflow

Étape 1 — Nouveau workflow

1. Cliquez sur « **Nouveau workflow** ».
2. Renseignez le **Libellé** (ex. « Circuit courrier interne simplifié ») — le **Code** technique se génère automatiquement à partir du libellé, mais reste modifiable avant validation.
3. Ajoutez une **Description** optionnelle expliquant l'usage du circuit.
4. Validez. Le nouveau workflow apparaît dans le tableau, initialement **inactif** et non défini comme circuit par défaut.

Cliquez sur la ligne du workflow pour ouvrir son espace de configuration détaillé (diagramme, étapes, transitions, associations).

5.2 Ajouter les étapes

Dans le bloc **Étapes**, créez chaque étape par laquelle le courrier va passer.

Champ	Description
Libellé	Nom affiché à l'utilisateur (ex. « Validation DG »)
Code	Identifiant technique unique dans le circuit (ex. <code>validation-dg</code>)
Ordre	Position indicative (utilisée pour le tri et pour l'auto-disposition dans l'éditeur graphique)
Type	Initiale (point de départ, une seule par circuit), Intermédiaire , Finale (clôt le workflow — l'instance passe alors au statut « Terminée »), ou Rejet (fin anormale, ex. courrier refusé)
Délai (jours, optionnel)	Si renseigné, déclenche une alerte de retard si le courrier reste bloqué à cette étape au-delà de ce nombre de jours (voir section 8)
Couleur	Couleur du badge affiché sur la fiche courrier et dans le diagramme

Règle importante

Un circuit doit comporter **exactly une étape de type « Initiale »** : c'est celle sur laquelle démarre chaque nouveau courrier utilisant ce circuit.

5.3 Ajouter les transitions

Une transition relie une étape source à une étape cible et porte l'action que l'utilisateur déclenche (ex. « Soumettre », « Valider », « Archiver »).

Champ	Description
Libellé de l'action	Texte du bouton présenté à l'utilisateur (ex. « Transmettre au Directeur »)
Code	Identifiant technique unique (ex. <code>transmettre-directeur</code>)
Étape de départ	Étape depuis laquelle la transition est proposée. Laissée vide , la transition est disponible depuis n'importe quelle étape en cours (utile pour une action globale comme « Annuler »)
Étape d'arrivée	Étape atteinte une fois l'action exécutée

Comportement par défaut

Une transition **sans acteur défini** (voir 5.4) est ouverte à quiconque a déjà accès au courrier (permission `courrier / modifier`). Ce n'est qu'en ajoutant des acteurs qu'on la restreint à des profils précis.

5.4 Définir les acteurs autorisés par transition

Cliquez sur une transition pour ouvrir le panneau **Acteurs**. Vous pouvez y ajouter un ou plusieurs types d'acteurs autorisés à déclencher cette transition — la liste des acteurs fonctionne en « **OU** » (il suffit d'en satisfaire un seul) :

Type d'acteur	Qui est autorisé
Rôle	Tout utilisateur détenant ce rôle fonctionnel, quelle que soit son entité
Fonction	Tout utilisateur occupant cette fonction (ex. « Chef de bureau »)
Entité	Tout utilisateur directement rattaché à cette entité précise
Entité + descendants	Tout utilisateur rattaché à cette entité ou à l'une de ses entités filles, à n'importe quel niveau
Utilisateur	Un utilisateur nommément désigné (cas d'exception)
Responsable de l'entité du dossier	Se résout dynamiquement : le responsable désigné de l'entité <i>porteuse du courrier en cours</i> (pas une entité fixe choisie à l'avance)
Supérieur hiérarchique du dossier	Se résout dynamiquement : le responsable de l'entité <i>parente</i> de celle qui porte le courrier

Pourquoi préférer les deux derniers types

« Responsable de l'entité du dossier » et « Supérieur hiérarchique du dossier » évitent de recréer un acteur par direction : le même circuit, appliqué à n'importe quelle direction de l'organigramme, notifie automatiquement le bon responsable sans configuration supplémentaire.

5.5 Conditions de transition (avancé)

Une transition peut également être soumise à une **condition** simple portant sur un champ du courrier, via le formulaire « Champ / Opérateur / Valeur » (ex. déclencher une validation DG uniquement si `priorite_valeur_id` correspond à « Urgente »). Si aucune condition n'est définie, la transition est toujours disponible (sous réserve des acteurs autorisés).

5.6 Positionner le circuit dans l'éditeur graphique

Le bloc **diagramme**, en haut de l'espace de configuration du workflow, affiche toutes les étapes reliées par leurs transitions. Vous pouvez **glisser-déposer** chaque étape pour clarifier la lecture du circuit (utile pour les circuits avec embranchements ou retours en arrière) ; la position est mémorisée automatiquement.

5.7 Associer le circuit à un type de courrier

Dans le bloc **Associations**, reliez ce workflow à une valeur précise de `courrier_sens` (ou d'une autre liste utilisée à cet effet). Ainsi, un courrier « Interne » peut suivre un circuit différent d'un courrier « Entrant ».

- Si **aucune association** n'existe pour la valeur choisie à la création du courrier, c'est le workflow marqué « **Par défaut** » du module qui s'applique.
- Un seul workflow peut être marqué « Par défaut » à la fois — utilisez le bouton « **Définir par défaut** » dans le tableau des workflows pour le changer.
- Pensez à **activer** le workflow (interrupteur « Actif ») une fois sa configuration terminée : un workflow inactif n'est jamais proposé à la création d'un courrier.

Une délégation permet à un utilisateur (le **délégataire**) d'agir temporairement avec les droits d'un autre (le **délégant**) — typique du cas « le DG est en mission, sa secrétaire traite ses courriers en attente ». Cela se configure dans **Administration → Délégations**, indépendamment du module Courrier (la délégation s'applique à tous les modules concernés).

Créer une délégation

1. Cliquez sur « **Nouvelle délégation** ».
2. **Délégant** (celui qui délègue) et **Délégataire** (celui qui reçoit les droits).
3. **Module** : laissez vide pour couvrir tous les modules, ou restreignez à « Courrier » uniquement.
4. **Entité** : laissez vide pour couvrir toutes les entités concernées par le délégant, ou restreignez à une entité précise.
5. **Date de début** et **Date de fin** (laisser vide = durée indéterminée, à révoquer manuellement).
6. **Motif** : texte libre, conservé pour la traçabilité.

Effet concret : le délégataire (1) **voit** désormais les courriers que le délégant pouvait voir, et (2) peut **déclencher les transitions** réservées aux rôles que le délégant détient — sans qu'aucun rôle ne lui soit attribué en dur. Chaque action réalisée ainsi reste tracée dans l'historique du courrier avec le nom réel de l'agent ayant agi.

Limite importante

Une délégation **étend** les droits du délégant, elle ne les **invente** pas : si le délégant lui-même n'a pas accès à un courrier (mauvaise entité, permission absente), le délégataire ne l'obtient pas non plus via la délégation.

Pour mettre fin à une délégation avant sa date de fin prévue, utilisez « **Révoquer** » dans le tableau : la délégation reste visible pour l'historique mais n'est plus active.

7.1 Créer un courrier

Depuis [Courrier → Nouveau courrier](#), renseignez :

Champ	Remarque
Sens	Détermine la règle de numérotation et potentiellement le circuit de workflow appliqué (cf. 5.7)
Entité en charge	Entité porteuse du dossier — sert de référence pour les acteurs dynamiques « Responsable de l'entité » / « Supérieur hiérarchique »
Objet	Résumé du courrier
Type de courrier / Priorité / Confidentialité	Issus des listes de valeurs paramétrées en section 3
Date du courrier, Date de réception / d'envoi	Selon le sens
Expéditeur / Type d'expéditeur, Destinataire / Mode de transmission / Entité destinataire / Agent destinataire	Selon le sens (entrant / sortant / interne)
Observations	Texte libre

À la validation, le courrier est créé avec un numéro généré automatiquement et démarre sur l'étape initiale du circuit applicable.

7.2 Faire avancer un courrier dans son circuit

Sur la fiche détaillée d'un courrier, le panneau **workflow** affiche uniquement les actions que l'utilisateur connecté est effectivement autorisé à exécuter à l'étape en cours (calculé côté serveur — jamais deviné côté écran). Un clic sur l'action déclenche la transition et consigne l'événement dans l'historique.

7.3 Pièces jointes

Le bloc « **Pièces jointes** » de la fiche courrier permet de déposer les documents numérisés associés (stockage sécurisé, accès soumis aux mêmes permissions que le courrier).

7.4 Diffusion / Destinataires (imputation)

Le bloc « **Diffusion / Destinataires (imputation)** » permet d'ajouter les agents ou entités destinataires d'une copie du courrier, avec pour chacun :

- une **instruction** (ex. « Pour action », « Pour information », « Pour avis »),
- une **échéance** optionnelle.

Deux mécanismes automatiques fonctionnent sans configuration supplémentaire une fois le circuit en place :

8.1 Notification immédiate à chaque changement d'étape

Dès qu'un courrier atteint une nouvelle étape, tous les acteurs autorisés à agir sur les transitions *sortantes* de cette étape reçoivent une notification (« Action requise : <étape> »), visible dans leur espace personnel.

8.2 Détection des retards et escalade

Si un **délai (jours)** a été renseigné sur une étape (section 5.2), un contrôle planifié détecte les instances restées bloquées au-delà du délai et déclenche :

- une **relance** vers les mêmes acteurs que ceux notifiés au changement d'étape ;
- une **escalade** vers le responsable de l'entité *parente* de celle qui porte le dossier, s'il existe.

Ce contrôle est **idempotent** : une seule notification de retard est envoyée par courrier et par jour, quelle que soit la fréquence d'exécution du contrôle planifié.

Configuration technique

L'exécution périodique de ce contrôle est planifiée via les *Cron Jobs* de la fonction applicative dédiée, à configurer une seule fois par un administrateur technique (indépendant du paramétrage fonctionnel décrit dans ce guide).

Symptôme	Cause probable	Solution
Aucune action disponible sur un courrier alors qu'un rôle semble correspondre	L'utilisateur n'a pas la permission <code>courrier / consulter</code> avec une portée couvrant l'entité du courrier	Vérifier Administration → Rôles & Permissions pour ce rôle, module Courrier
Un nouveau workflow n'est jamais proposé à la création	Le workflow est resté inactif , ou aucune association ni statut « par défaut » ne le désigne pour le sens choisi	Activer le workflow ; vérifier l'association ou le statut « par défaut »
Le circuit se bloque sur une étape sans que personne ne puisse agir	La transition sortante porte un acteur (rôle/fonction/entité) que personne ne détient pour cette entité	Ajouter l'acteur manquant à un utilisateur, ou créer une délégation temporaire
Deux courriers portent le même numéro	Règle de numérotation dupliquée pour le même sens, ou réinitialisation mal choisie	Vérifier Administration → Paramétrage → Numérotation

10 Aide-mémoire (glossaire)

Terme	Définition
Workflow (définition)	Le modèle de circuit réutilisable : ses étapes et transitions
Instance de workflow	L'exécution concrète du circuit pour un courrier donné (statut « En cours » ou « Terminée »)
Étape	Un état possible du courrier dans son circuit
Transition	Une action qui fait passer le courrier d'une étape à une autre
Acteur de transition	Le profil (rôle, fonction, entité, utilisateur...) autorisé à déclencher une transition donnée
Portée (d'une permission)	Le périmètre d'entités sur lequel une permission s'applique : personnelle, une entité, une entité et ses descendantes, ou toute l'organisation
Délégation	Transfert temporaire et révocable des droits d'un utilisateur (délégant) vers un autre (délégataire)
Historique du workflow	Le journal complet, horodaté, de chaque transition exécutée sur un courrier, avec l'auteur réel de l'action

Pour aller plus loin

Le même moteur de workflow (Administration → Workflows) s'applique aussi aux modules GED et Missions : les principes de ce guide (étapes, transitions, acteurs, conditions, délégation, délais) s'y transposent directement.