Administration Linux

Esial 2A

(2004-2005)

- Martin QUINSON - d'après Cyril Lamy

Plan de la présentation

- Introduction
- Présentation de Linux
- Démarrage de Linux
- Administration du système

Introduction

- Rôle de l'administrateur système
- Choix d'un système d'exploitation

Rôle de l'administrateur système

- Installation des systèmes d'exploitation
- Gestion des comptes utilisateurs
- Gérer les fichiers et les disques
- Organiser les sauvegardes
- Ajout / Suppression de périphériques
- Gestion du parc informatique
- Installation des nouveaux produits
- Veille à la sécurité du système

Critères de choix d'un système d'exploitation

- On choisit un système d'exploitation principalement en fonction des logiciels que l'on compte utiliser, du type de personnes qui auront à effectuer le suivi du système (taches d'administration courantes), de l'environnement informatique existant.
- On choisit aussi le système en fonction du coût (humain et financier) des différentes solutions envisageables.


Présentation de Linux

- Système Unix initialement crée par un étudiant finlandais Linus Torvalds puis aidé par de nombreux bénévoles
- Première version opérationnelle sortie fin 1991 (v 0.9.9)
- Distribué sous licence GPL (Gnu Public License)
- Version 1.0 sortie en 1994

Notions sur Unix

- Noyau et modules
- Fichiers
- Disques et autres média

Composants principaux d'un système d'exploitation



Le noyau

- Ensemble logiciel assurant l'interface entre le matériel et les processus (systèmes ou utilisateurs)
 - Chargé au démarrage du système, reste en mémoire
 - Une fois initialisé, il détecte les périphériques et lance le premier processus (init)
- Il peut être monolithique ou à modules dynamiques
- Entièrement configurable par l'administrateur

Le noyau

- Abstraction du matériel
 - Couche logique = API unifiée
 - Pilotes pour la gestion des périphériques
- Gestion des processus
 Naissance, suspension, suppression
- Gestion des communications interprocessus Signaux, tubes, ...
- Partage du temps machine entre les processus
- Gestion de la mémoire
 Réservation, libération, échange (swap).

Modules du noyau

- Module = extension du noyau à charger dynamiquement
 .o placé dans /lib/modules/version_de_noyau
- Pilotes matériels sont les modules les plus courants
- Commandes :

Ismod: liste les modules

insmod: charge un module

rmmod: retire un module

depmod : établit les dépendances inter-modules

modprobe : charge ou retire modules et dépendances

Fichiers:

/etc/modules.conf : configuration de modprobe /lib/modules/???/modules.dep : liste des dépendances

Notions sur Unix

- Noyau et modules
- Fichiers
- Disques et autres média

Unix et les fichiers

- Sous UNIX, tout est représenté par un fichier données (bien sûr), mais aussi périphérique, mémoire...
- Différents types de « fichiers »
 Les plus courants : normal (-), répertoire (d)
 Mais aussi : lien symbolique (I), périphérique (c), etc.
- Commande pour voir le détail des fichiers : ls -l

```
-rw-r--r-- 1 mquinson users 1055740 Jun 13 16:42 toto
```

Les droits des fichiers

Les droits d'accès aux fichiers sont limités

- On distingue trois classes d'utilisateurs par fichier :
 Propriétaire ; Membres de son groupe ; Autres
- Pour chaque classe, trois droits d'accès de base :
 Lecture (r) ; Écriture (w) ; Exécution (x)

 Question : que veut dire exécution d'un répertoire?
- Changer les droits (des fichiers dont on est propriétaire)
 - chmod o+x toto (donne le droit x aux autres other)
 [ugo][+-][rwx]
 - chmod 755 toto (fixe les droits à rwxr-xr-x)
 r = 4 ; w = 2 ; x = 1

Les droits particuliers des fichiers

• Sticky bit (t – 1000)

Reste en mémoire après exécution (chargement rapide) (Seul le super-utilisateur peut donner ce droit)


Droits d'endossement (s)

S'exécutent sous l'identité du propriétaire

- setuid (user identity): 4000
- setgid (group identity): 2000

L'arborescence des fichiers

- Les fichiers sont rangés sous forme d'arbre
 Racine unique → différence avec windows (a:, c:, d:)
- Le standard FHS précise la place des fichiers
 Filesystem Hierarchy Standard ; plus ou moins suivi



L'arborescence des fichiers

/etc : emplacement de la configuration /home : fichiers des utilisateurs /home/mquinson et /home/toto etc. /dev : fichiers spéciaux des périphériques /proc (ou /sys) : fichiers spéciaux interface avec le noyau /usr : programmes classiques /usr/bin : les exécutables eux-mêmes /usr/lib: bibliothèques /usr/sbin : exécutables réservés au super-utilisateur /usr/share/doc et /usr/share/man : documentation /bin et /sbin : programmes nécessaires au démarrage /tmp : fichiers temporaires (effaçables) /var : ce qui change au cours du temps (comme DB)

Les fichiers de configuration (/etc)

Configuration du système en général

/etc/rc : scripts de démarrage

/etc/passwd : DB utilisateurs, mots de passe, etc.

/etc/fstab : configuration des montages disques

/etc/motd : mot du jour affiché au login

/etc/profile : configuration des shells

 Configuration de chacun des programmes réglages pour tout le système (non modifiable par les utilisateurs)

Un fichier ou un répertoire par programme.

Les programmes (/usr et /)

```
/usr/bin : presque tous les programmes du système
/usr/sbin : les programmes réservés au super-utilisateur
/usr/share : ce qu'on peut partager entre architecture
 /usr/share/doc : la documentation (format libre)
 /usr/share/man: documentation au format man
/usr/lib : les bibliothèques et autre
 (dépend de l'architecture sans être exécutable)
/usr/include : les entêtes (.h du langage C)
/usr/local: fourre tout pour les installations manuelles
 /usr/local/bin, /usr/local/lib etc.
```

/bin et /sbin : programmes nécessaires au démarrage

L'état du système (/var)

/var/log : journaux du système

/var/spool: mails en attente de distribution, etc.

/var/lock : verrous

/var/local : pour les programmes de /usr/local

/var/run : informations sur le système (jusqu'au reboot)

/var/run/utmp : informations sur les utilisateurs présents

/var/tmp: temporaires devant survivre aux reboots

Interface avec le noyau (/proc ou /sys)

Points d'interaction avec le noyau

/proc/123 : informations sur le processus numéro 123

/proc/self : idem pour le processus appelant

/proc/cpuinfo : informations sur le(s) processeur(s)

/proc/kcore : la mémoire physique (pour accès direct)

/proc/stat : diverses infos sur le système

/proc/modules : listes des modules chargés actuellement

/proc/loadavg : charge actuelle

/proc/net : interactions avec les modules réseau

Les fichiers de périphériques (/dev)

- Points d'interaction avec les pilotes du noyau (et donc avec le matériel)
- Ils sont crées avec MAKEDEV ou mknod :

```
mknod /dev/ttyS0 c 4 64
chown root.dialout /dev/ttyS0
chmod 0644 /dev/ttyS0
ls -l /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Oct 23 18:23 /dev/ttyS0
```

/dev/dsp : carte son

/dev/fd0 : premier lecteur de disquette

/dev/psaux : port souris PS/2

/dev/null : écritures ignorées (poubelle)

/dev/zero : lecture donne que des zéros

/dev/random : lecture donne des données aléatoires

Le reste (/)

/mnt : point de montage des (autres) disques

/tmp : fichiers temporaires

/boot : fichiers nécessaire au démarreur


Notions sur Unix

- Noyau et modules
- Fichiers
- Disques et autres média

Disques et autres média

- Deux types de média :
 - Accès direct par bloc (block device) : disques durs
 - Accès par caractère (character device) : bandes
- Ce qu'on peut faire avec les disques :
 - Formater (préparation marque pistes et secteurs)
 - Partitionner (découper en disques durs logiques)
 - Créer un système de fichiers (définir la représentation physique des données logiques)
 - Monter les disques (attribuer une place dans l'arbre)

Schéma physique d'un disque dur



Formater:

Marquer les pistes et secteurs sur le support magnétique.

Outils: fdformat(8) et badblocks(8)

Schéma logique d'un disque dur

MBR Partitionner: Boot sector Pinnary Couper le disque physique en disques Data atea logiques (un disque, deux OS). pattition of pathition Boot sector MBR: master boot record Unused boot sector - table des partitions Logical - chargeur de démarrage Data area Extended pattition pattition Unused boot sector: Partitions primaires, étendues et logiques Logical 4 partitions primaires par disque au plus. Data area pattition Partition *étendue* = une *primaire* contenant des « sous-partitions » (logiques) Unused disk space Boot sector Phinary Partitions et fichiers de périphérique Ex: /dev/hda0 1er disque, 1ère partition Data atea partition

Le système de fichiers

- Représentation physique des données sur disque
- Moyen d'accès aux données (logiciel)
 Interface logique d'accès aux données
 Personne n'accède directement au disque
- Type de FS existants :
 - Linux: ext2, ext3, reiserfs, nfs
 - Dos/windows : vfat, ntfs, smbfs
 - CD-ROM: iso9660
- Journalisation : FS valide à tout instant
 ok même si on coupe le courant (ext3, reiserfs, ntfs).
- Outil de création de système de fichier : mkfs(8)

Le système de fichiers

- Tous les systèmes de fichiers comportent au moins trois tables systèmes :
 - Superbloc liste des emplacements libres et occupés
 - Table des inodes informations sur chaque fichier (ls -l) + pointeur vers données
 - Les répertoires chainage des fichiers depuis la racine
- Le reste du disque est utilisé pour les blocs de données

Les attributs des fichiers

Caractéristiques supplémentaires des systèmes de fichier ext2 et ext3.

Attribut	Description
a	En écriture, ajout seulement
d	Pas sauvegardé par la commande dump
i	Ne peut être modifié, détruit ou renommé (root only)
S	Lors de la destruction, les blocs sont remplis de zéros
S	Les écritures sont effectuées immédiatement

Le montage des systèmes de fichiers

- Montage = placement du contenu d'un disque dans l'arbre
- Commande : mount(8)
- Exemple: mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy

Place le contenu (répertoires et fichiers) de la disquette (/dev/fd0) sous le répertoire /mnt/floppy. Le système de fichier à utiliser est vfat (dos, très courant).

Démarrage de Linux

matériel, bios, chargeur, noyau, init et utilisateur

Le démarrage de Linux matériel vers bios

- Lorsque un ordinateur démarre, en premier lieu, le BIOS prend le contrôle de la machine : il vérifie l'intégrité de la machine, recense les périphériques et en teste certains.
- Une fois cette phase terminée, il faut démarrer le système d'exploitation. Pour cela, le BIOS va examiner (dans un ordre défini dans sa configuration (boot sequence)) les périphériques disponibles pour tenter de trouver un système d'exploitation. Celui-ci peut être stocké sur une disquette, disque dur, cdrom, réseau, ...

Le démarrage de Linux bios vers MBR et chargeur

- Dans le cas le plus courant, le système d'exploitation se trouve sur une partition du disque dur.
- Le bios va donc lire les 512 premiers octets du périphérique d'amorçage, les stocker en RAM puis l'exécuter. Ces 512 premiers octets s'appellent le Master Boot Record (MBR).
- Comme 512 octets n'est pas suffisant pour stocker le noyau Linux (la taille du noyau dépend des options avec lesquelles il a été compilé mais un noyau «moyen» a une taille de 800 Ko), le MBR contient un chargeur (LILO) qui a pour rôle d'aller chercher le noyau sur le disque et de le charger en mémoire.

Le démarrage de Linux chargeurs

- Suivant l'installation, deux cas sont possibles : LILO est installé dans le MBR ou alors il est installé sur le 1er secteur (secteur de boot) de la partition Linux.
- Dans le premier cas, c'est LILO qui sera directement exécuté, sinon le MBR contiendra un programme qui ira charger en mémoire les 512 premiers secteurs (secteur de boot) de la partition active et qui les exécutera ensuite. Si la partition Linux est active, ce programme chargera donc LILO.

Le démarrage de Linux chargeur vers OS

- Ensuite, si LILO est bien chargé, il affiche un prompt. En appuyant sur 'Tab', il affiche la liste de tous les noyaux qu'il peut booter. Si l'on appuie sur Entrée, il chargera le noyau par défaut sinon on peut lui entrer le nom du noyau a booter.
- Étant donné que Lilo a une taille extrêmement réduite, il lui est impossible d'accéder aux systèmes de fichiers via les pilotes de périphérique. C'est pourquoi LILO stocke dans le fichier /boot/map la position physique du ou des noyaux sur le disque dur afin d'accéder directement à ceux-ci secteur par secteur.
- Lorsqu'on charge le noyau, LILO affiche «Loading Linux ...»

Le démarrage de Linux noyau de l'OS

- Le noyau Linux (/boot/vmlinuz-???) est auto-extractible et est constitué d'une entête contenant le code nécessaire au décompactage et du noyau compressé.
- Durant la décompression en RAM, l'écran affiche «Uncompressing Linux».
- Le message «OK, booting the kernel» est ensuite affiché et la main est passée au noyau. Une longue liste de messages défile ensuite détaillant l'initialisation du noyau ainsi que la découverte et la configuration des périphériques.
- A ce stade, le noyau libère l'espace occupé par le code destiné à la détection et la configuration de périphérique. Le message «Freeing unused kernel memory : ..k freed» est alors affiché.

Le démarrage de Linux noyau vers init

- Le système est maintenant initialisé, et le noyau lance le programme /sbin/init, chargé de terminer la séquence d'amorçage.
- La configuration d'init se trouve dans /etc/inittab. Ce fichier varie énormément d'une distribution à l'autre mais globalement, les actions effectuées sont à peu près les mêmes.

Le démarrage de Linux configuration de init

Sur une distribution compatible RedHat, il existe 7 runlevels :

- 0 halt
- 1 mode mono-utilisateur (dépannage)
- 2 mode multi-utilisateurs sans les montages NFS
- 3 mode multi-utilisateurs (texte)
- 4 non utilisé
- 5 mode multi-utilisateurs avec lancement de X11 (graphique)
- 6 reboot

Le démarrage de Linux init active les services

 A chaque runlevel correspond un répertoire /etc/rc.d/rcX.d ou X est le numéro du runlevel en question. Ces répertoires contiennent des liens symboliques de la forme

- Ces liens pointent vers des scripts contenus dans /etc/init.d/ qui permettent de lancer ou d'arrêter des services.
- La lettre peut être S (start) ou K (kill) et le nombre varie entre 00 et 99.
 La lettre indique si le service doit être démarré ou arrêté et le nombre détermine l'ordre des actions.
- <u>Exemple</u>: /etc/rc0.d/K20ssh -> /etc/init.d/ssh
 Lors de l'arrêt, lorsque toutes les actions <20 sont faites, init appelle : /etc/init.d/ssh stop

Le démarrage de Linux init vers utilisateurs

 Lorsque toutes les initialisations sont faites, il faut permettre à l'utilisateur de se connecter. Ceci est configuré dans /etc/inittab :

1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1

 Chaque ligne indique les programmes qui doivent être lancés sur chacune des consoles virtuelles. Le rôle du programme mingetty est d'afficher une invite (d'après /etc/issue) :

Debian GNU/Linux 3.1 papagos tty0

login:

- Ensuite, il exécute la commande /bin/login chargé d'authentifier l'utilisateur et le connecter (afficher le contenu de /etc/motd, vérifie la mailbox, puis lancer un shell).
- Lorsque l'utilisateur termine sa connexion, init relancera un nouveau processus mingetty sur la console virtuelle correspondante

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

- Fichier /etc/passwd est la base de données sur les utilisateurs.
- Exemple de ligne :

```
mquinson:DcoJmNQ:1003:1003:Martin Quinson,,,:/home/mquinson:/bin/bash
```

Suite de champs séparés par des ':'

- login de l'utilisateur
- mot de passe crypté. Il peut être remplacé par x et déporté dans /etc/shadow pour le cacher (seul root peut lire) et améliorer la sécurité.
- uid : numéro d'utilisateur utilisé dans les inodes, entre autres.
 l'uid du super-utilisateur est 0
- gid : numéro de groupe principal.
- commentaire : en général nom et prénom
- répertoire personnel
- commande de connexion : shell à lancer lors de la connexion

- Fichier /etc/group est la base de données sur les groupes nomme les groupes et défini les autres groupes de l'utilisateur
- Exemple de ligne :

audio:DcoJmNQ:29:plateau, mquinson

Suite de champs séparés par des ':'

- Nom du groupe
- Mot de passe crypté : demandé aux utilisateurs n'étant pas dans le groupe voulant s'y connecter avec newgrp(1) ou sg(1)
- Liste des utilisateurs du groupe (connexion sans mot de passe)

- /etc/passwd et /etc/group sont lisibles par tous les utilisateurs
- ⇒ attaque des mots de passe en force brute sur autre machine
- ⇒ les mots de passe placés dans /etc/shadow (lisible que par root)

```
mquinson:$1$wf1guEva$6hednbGEedlNqCuqKVwQN1:12663:0:99999:7:::
```

- login
- mot de passe crypté
- date dernière modification de mot de passe (jours depuis 1/1/70)
- jours à attendre avant de pouvoir changer le mot de passe
- jours avant avertissement de fin de validité du mdp
- jours entre avertissement et désactivation
- date de désactivation
- champs réservés

La commande passwd:

- Rôle pour l'utilisateur : créer ou modifier son mot de passe
- Rôles pour l'administrateur :
 modifier le mot de passe d'un utilisateur
 supprimer le mot de passe
 verrouiller le compte d'un utilisateur
 déverrouiller le compte d'un utilisateur

```
passwd nom_utilisateur
passwd -d nom_utilisateur
passwd -l nom_utilisateur
passwd -u nom_utilisateur
```

Autres commandes de gestion des utilisateurs et groupes :

```
useradd, usermod, userdel; groupadd, groupmod, groupdel;
finger;
passwd; chfn, chsh;
su, sudo, sg, newgrp;
id, groups
```

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

La gestion des fichiers

Changer les droits d'un fichier

```
chmod [-R] mode_octal fichier
chmod [-R] [ugoa][+-=][rwxXstugo] fichier
```

- Changer le propriétaire d'un fichier chown [-R] proprietaire fichier
- Changer le groupe d'un fichier chgrp [-R] groupe fichier
- Changer les attributs d'un fichier (ext2/ext3) chattr [-R] [+-attributs] fichier
- Visualiser les attributs lsattr fichier

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

- Rappel : un processus se compose de 2 grandes parties
 - un programme en cours d'exécution
 - un environnement (variables, ...) fournit par l'OS
- Informations conservées sur chacun (cf. /proc/\$PID)
 - PID : numéro de processus
 - PPID : PID du père, du processus l'ayant lancé
 - UID : numéro d'utilisateur
 - GID : numéro de groupe
 - temps CPU utilisé et priorité
 - répertoire courant
 - table des fichiers ouverts

ps(1): affiche des informations sur les processus en cours.

Principales options:

u Affiche le nom du propriétaire

a Affiche les processus des autres utilisateurs

x Affiche les processus sans terminaux

e Affiche les informations sur tous les processus

f Affiche des informations complémentaires

-u utilisateur Affiche les processus de cet utilisateur

top(1): affichage interactif d'informations similaires

lsof(8) : liste les fichiers ouverts pour chaque processus

kill(1): envoie un signal à un ou plusieurs processus

kill -signal PID

Les signaux les plus courants sont :

HUP (1) demande au démon de relire ses fichiers de

configuration

KILL (9) tue un processus

TERM (15) demande à un démon de se terminer

kill -KILL -1 : façon rapide et dangereuse de se délogger

killall(1): envoie un signal à tous les processus de ce nom

killall netscape

Les programmes sont exécutés par le processeur à tour de rôle. Le partage n'est pas équitable, mais tient compte des priorités de chacun.

```
Valeur numérique de chaque processus : son nice (sa « gentillesse »). 0 : normal ; 20 : priorité minimale ; -20 : priorité maximale. Processus critiques à -10 (X, noyau). Les autres doivent être au dessus.
```

```
nice(1): lance un programme à une autre priorité
nice [-n valeur] [commande [arguments ...]]
```

Valeur = incrément du nice du père. Seul root peut utiliser valeur négative.

```
renice(1): modifie la valeur après le lancement

renice priorité [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...]
```

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

Configuration des montages

Fichier /etc/fstab : liste des systèmes de fichier à monter automatiquement.

Chaque ligne de ce fichier correspond à un montage.

Les différents champs d'une ligne sont :

Périphérique Point de montage Type Options Dump fsck

```
/dev/hda5 /
                    ext3
                          defaults, errors=remount-ro
                                                                         1
/dev/fd0
          /floppy vfat
                          defaults, user, noauto, showexec, umask=022
                                                                         0
/dev/sda
          /mnt/usb auto noauto, users, sync, codepage=850
                                                                         0
          /sys
                    sysfs defaults
sysfs
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 defaults, ro, user, no exec, no auto
                                                                         0
nfs-id.imag.fr:/e3/mquinson /mnt/nfs/mquinson nfs
   noauto, user, nosuid, rw, soft, nolock, nosuid, noroot 0 0
```

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

La configuration du réseau chargement des pilotes

Nommage des interfaces :

eth0: première carte ethernet, eth1: deuxième

lo: boucle locale; ppp0: modem; irlan0: infrarouge

 Pour savoir si les pilotes nécessaires sont chargés : ifconfig eth0

Si message « Périphérique non trouvé », il faut alors charger le pilote manuellement.

Obtenir la liste: ls /lib/modules/\$(uname -r)/net

Charger le module : modprobe pilote

La configuration du réseau manuelle

ifconfig(8): affiche (et modifie) la configuration réseau actuelle

/sbin/ifconfig /sbin/ifconfig eth0 192.168.0.3 netmask 255.255.255.0

route(8): affiche (et modifie) la table de routage

/sbin/route -n

Table de routage IP du noyau

Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0 eth1
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	0	0	0 eth1

/sbin/route add default gw 192.168.0.1

La configuration du réseau à la redhat/mdk

Le fichier /etc/sysconfig/network contient les variables :

NETWORKING: initialisée à "yes" pour valider l'utilisation du réseau FORWARD IPV4: initialisée à "no" pour empêcher le transfert

automatique des paquets

HOSTNAME : contient le nom pleinement qualifié (avec le domaine)

de la machine

GATEWAY: adresse IP de la passerelle

DOMAINNAME: le domaine de la machine

Ce fichier est utilisé dans les scripts d'initialisation pour positionner les variables d'environnement.

La configuration du réseau à la redhat/mdk

Pour chaque interface, un script /etc/network-scripts/ifcfg-nomInterface II contient les variables suivantes :

DEVICE : nom du périphérique

ONBOOT : initialisée à "yes" pour valider l'interface au démarrage

BROADCAST: contient l'adresse IP de diffusion

NETWORK : contient l'adresse IP du réseau

NETMASK : contient le masque du réseau

IPADDR: contient l'adresse IP de l'interface

BOOTPROTO: peut prendre la valeur STATIC ou DHCP (pour une

configuration en tant que client DHCP)

Initialisation et prise en compte des changements : /etc/init.d/network restart

La configuration du réseau à la debian

Pour chaque interface, un morceau de /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
iface eth1 inet dhcp
wireless_essid IMAG-visiteurs
wireless_ssid IMAG-visiteurs
wireless_key s:devinez

iface eth2 inet static address 129.88.103.44 netmask 255.255.0.0 network 129.88.0.0 broadcast 129.88.103.255 gateway 129.88.103.1

Initialisation:

/etc/init.d/network restart

Prise en compte des changements : ifdown *interface* ; ifup *interface*

La configuration du réseau à la slackware (et BSD)

Appels d'ifconfig dans un script de démarrage

/etc/rc.d/rc.inet1 qui utilise /etc/rc.d/rc.inet1.conf

La configuration du réseau résolution de noms

Contenu de /etc/resolv.conf:

search mondomaine.com nameserver 192.168.0.1

Ce contenu peut soit être indiqué manuellement soit fixé automatiquement par dhcp

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

Automatisation de tâches

Deux types de tâches automatiques :

- retardées (delayed)
- répétitives

```
    at(1): programme une exécution retardée
    at 10am Jul 31; at 1am tomorrow; at now; at 4pm
    (ouvre un éditeur interactif)
    atq, atrm: liste les exécutions prévues, en annule une
```

Automatisation de tâches

crontab(1): programme une tâche répétitive
Une table par utilisateur (édition: crontab -e) dans /var/spool/cron

Le démon crond se charge d'appliquer ces configurations.

```
# Minutes Heures Jours du mois Mois Jours de la semaine Commande

2 0,4,8,12,16,20 * * * p=`pidof sauvegarde`; [ -n "$p" ] || sauvegarde

49 10 * * 1 linux-counter-machine-update -m

# Le caractère * permet d'indiquer le plus grand intervalle possible.
```

Certaines distributions comportent les répertoires :

/etc/cron.hourly /etc/cron.daily /etc/cron.monthly /etc/crontab est alors configuré pour exécuter les scripts se trouvant dans ces répertoires respectivement toutes les heures, tous les jours et tous les mois.

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des fichiers
- Gestion des processus
- Configuration des montages
- Configuration du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

La sauvegarde

cpio(1) : copie de fichiers

Exemple 1 : sauvegarde sur disquette cpio -o > /dev/fd0 /etc/passwd /etc/group Ctrl-D

Exemple 2 : sauvegarde sur bande find /home –print | cpio –o > /dev/rft0

La sauvegarde

tar(1): sauvegarde d'arborescence ou de fichiers Création et utilisation de fichiers d'archives

Exemples: tar cfz etc.tar.gz /etc tar xfj toto.tar.bz2

Possibilité d'archives incrémentales

La sauvegarde

dump(8) et restore(8) : sauvegarde de partitions ext2/ext3 (possibilité de sauvegardes complètes ou incrémentales)

dump possède essentiellement 2 paramètres : u mémorise la sauvegarde dans /etc/dumpdates après succès le niveau de sauvegarde (0 à 9):

0 copie complète

N copie les changements depuis la dernière de niveau inférieur

Exemple:

dump Ouf /dev/rft0 /home
restore –x /home/dupond/ .login

Résumé et conclusion

Résumé

Notions sur Unix

- Noyau et modules
- Fichiers et systèmes de fichiers
- Disques (formater, partitionner, créer un FS, monter)

Démarrage de Linux

matériel, bios, chargeur, noyau, init, services et utilisateur

- Gestion des utilisateurs, fichiers et processus
- Configuration des montages disques et du réseau
- Automatisation de tâches
- Sauvegarde

Conclusion

- Linux est un UNIX complet et moderne
 Solution viable dans un contexte professionnel
- Ce n'est pas la seule solution
 Windows, mais aussi Solaris, AIX, QNX, ...

Finalement, le meilleur système d'exploitation, c'est celui que l'on connaît le mieux...

Des questions?