## LABORATOR 1-2 – Elemente de Automatică

Studentul va parcurge împreună cu cadrul didactic următorii pași:

- Creare model Simulink (.mdl);
- Setare timp de simulare si rulare model;
- Utilizare surse Step și Ramp și conectarea acestora la un element de vizualizare Scope; Se vor seta în Step, Step time=2, Final Value=4, iar în Ramp, Slope=1.5.
- Stabilire legătură dintre model și Workspace utilizând blocuri *To Workspace*: Se conectează 2 blocuri To Workspace (primul conectat la sursa de semnal si celalalt conectat la un bloc Clock). Se setează tipul de date Array.
- Se intercalează un sistem între sursă si elementul de vizualizare (vezi 4.1);
- Utilizare instrucțiuni plot, subplot, pentru vizualizarea graficelor;
- Determinare semnificație bloc Fcn;


## Exerciţii:

1) Să se implementeze un model Simulink care să afișeze y(t) utilizând Scope, iar y(x)prin plotare directă plot(x,y). De asemenea, afișarea rezultatelor  $(y_1 \, \text{și} \, y_2)$  se va realiza atât pe sisteme de axe diferite în cadrul aceleiași figuri, cât și pe același sistem de axe. Dependența y(x) este dată de următoarea ecuație:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= 2x^2 + 5x + 1, & x \in [-3,4]; \\ y_2(x) &= 2e^{2x} + e^x + 3, & x \in [-3,4]; \end{aligned}$$

Obs1. Să se identifice sursa/ele de semnal care poate/pot reproduce domeniul de definiție al variabilei x, să se implementeze calculul funcției y, să se vizualizeze semnalul de ieşire în funcție de cel de intrare utilizând blocuri To Workspace.

2) Să se implementeze un model Simulink care să ilustreze semnalul v(t) din figură, respectiv să se descrie forma matematică a semnalului:



Obs1.


unde a-amplitudine, m-pantă, T-moment de pornire

Obs2. Semnalul v(t) este un semnal compus din suma unor semnale elementare.

3) Să se implementeze în Simulink sistemul reprezentat prin următorul model matematic intrare-ieşire (MM-II), unde intrarea sistemului este un semnal treaptă unitară (Sursă Step de amplitudine unitară):

$$\ddot{y}(t) + 3 \cdot \dot{y}(t) + 9 \cdot y(t) = 18 \cdot u(t)$$

Obs. Discuție exemplu și maniera de implementare:



4) Să se implementeze în Simulink următoarea funcție de transfer având la intrare un semnal treaptă unitară:

$$H(s) = \frac{18}{s^2 + 3s + 9} \tag{4.1}$$

- 4a) Să se obțină modelul matematic intrare-stare-ieşire (MM-ISI) al sistemului (4.1) utilizând instrucțiunea tf2ss.
- 4b) Să se implementeze în Simulink modelul obținut la 4a) având la intrare un semnal treaptă unitară. Să se compare ieșirile sistemelor implementate la pct. 3), 4), 4a).
- Obs. Discuție exemplu implementare MM-ISI:

