# MỤC LỤC

PHÀN I: TỔNG QUAN VỀ SAMBA	1
1. Chia se File trong Linux:	1
2. Khái niệm và chức năng của samba:	1
3. Giao thức SMB:	2
PHẦN II: CÀI ĐẶT SAMBA SERVER TRÊN CENT OS 7 VÀ	5
TIẾN HÀNH CHIA SỂ FILE	5
1. Cài đặt gói Samba:	5
2. Tiến hành chia sẻ File bằng Samba:	5
3. Cấu hình chia sẻ file với security:	9
4. Thực hiện chia sẻ File từ Window trên máy CentOs:	11
PHẦN III: CẦU HÌNH DOMAIN CONTROLLER TRÊN CENTOS 7	12
1. Cấu hình IP	12
2. Cấu hình Domain Controller:	12
3. Khởi động Samba	16
4 Join từ máy Client vào Domain:	17

# PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SAMBA

#### 1. Chia se File trong Linux:

File Sharing (Chia sẻ tệp) là hoạt động chia sẻ hoặc cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên (tập tin, thư mục,...) cho những người dùng khác nhau. Có những mức chia sẻ theo quyền khác nhau, tùy thuộc vào sự phân phối riêng tư hoặc công khai. Đối với chia sẻ tệp, thường có hai cách:

- Chia sẻ giữa hai máy tính qua mạng: Lúc này tệp sẽ được gửi từ người này đến người kia, thường được gọi là chia sẻ tệp ngang hàng (P2P).
- Chia sẻ giữa máy khách và máy chủ: Lúc này tệp sẽ được tải lên một vùng lưu trữ trên máy chủ, những người muốn truy cập sẽ tải tệp xuống từ máy chủ đó.

Trong Linux, để thực hiện chia sẻ File chúng ta có thể sử dụng giao thức Network File System (Hệ thống tập tin mạng) hoặc SMB/CIFS mà đại diện là ứng dụng Samba.

#### 2. Khái niệm và chức năng của samba:

#### a. Khái niêm:


Samba là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí làm việc trên giao thức SMB/CIFS, được phát hành dưới giấy phép công cộng GNU. Nó cung cấp các dịch vụ in và tệp an toàn, ổn định và nhanh chóng và là một thành phần quan trọng cho phép kết nối mạng liền mạch và tăng khả năng tương tác giữa Linux và Windows.

Samba bao gồm hai chương trình chính và một số công cụ hỗ trợ. Trong đó hai chương trình chính là:

- SMBD : Dịch vụ tệp và máy in, xác thực phân quyền truy cập tài nguyên.
- NMDB : Phân giải tên và thông báo các dịch vụ ra bên ngoài

Và một số công cụ hỗ trợ như smbclient, nmblookup, swat,...

Máy chủ Samba có thể được xem là một máy chủ tập tin (File Server), sử dụng trong mạng nội bộ. Là nơi lưu trữ tập trung các thông tin của một tổ chức, doanh nghiệp bất kỳ và thường được cài đặt trên hệ điều hành Linux hoặc Windows. Đây là nơi mà các máy client truy cập và sử dụng tài nguyên.



Việc xây dụng các máy chủ Samba là vô cùng tốn kém và mất nhiều thời gian. Ngày nay các nhà sản xuất đã tích hợp luôn các máy chủ Samba vào các Router WiFi. Giúp cho người dùng dễ dàng triển khai.

# b. Úng dụng của samba:

- Cung cấp dịch vụ chia sẻ in ấn/tập tin với client SMB/CIFS.
- Hỗ trợ chia sẻ tập tin giữa máy chủ Linux/UNIX và máy khách Windows.
- Triển khai nhiều dịch vụ và giao thức.
- Xác thực truy cập file, thư mục chia sẻ.
- Thông báo sự thay đổi file và thư mục.
- Xử lý các thuộc tính mở rộng của file.
- Cho phép khóa file đang truy cập.

#### 3. Giao thức SMB:

#### a. Khái niệm:

SMB được viết tắt của từ Server Message Block, là một giao thức trong hệ điều hành Windows và DOS. SMB cung cấp cơ chế để các máy khách (client) có thể truy cập vào hệ thống file máy chủ (server), cũng như những thiết bị input/output (ví dụ như máy in).

Ví dụ: Khi cần chia sẻ một lượng dữ liệu khổng lồ cho những người trong nhóm dự án, thay vì gửi file cho từng người bạn có thể lưu các file ở máy tính của mình. Sau đó giao thức SMB sẽ cho phép các thành viên khác truy cập và sử dụng các file này từ máy tính của bạn trên chính máy của họ.

#### b. Lịch sử hình thành và phát triển:

SMB ra đời vào năm 1984 trong một bản công bố tài liệu kỹ thuật của IBM với mục đích ban đầu là thực hiện thiết kế một giao thức mạnh cho phép đặt tên và kiểm duyệt. Về sau khi được Microsoft mua lại, SMB trở thành một giao thức giúp chia sẻ file và được sử dụng vô cùng rộng rãi.


Hiện tại, SMB đã được cải tiến và đổi tên thành CIFS, viết tắt của Common Internet File Sharing (Hệ thống chia sẻ file trên Internet). CIFS được thiết kế dựa trên các tiêu chí như đơn giản, dễ dùng, có khả năng đáp ứng số lượng lớn người dùng. CIFS vận hành trên giao thức TCP/IP, cho phép một nhóm người cùng làm việc và chia sẻ nhiều tư liệu qua Internet.

Giao thức SMB dùng trên Windows buộc phải sử dụng transport thông qua NetBT với các cổng 137, 138 (UDP), 139 (TCP). Từ Windows 2000/XP, Microsoft cấp thêm khả năng chạy SMB trực tiếp trên TCP/IP, chỉ sử dụng cổng 445 (TCP).

#### c. Cách thức hoạt động:


SMB là giao thức hoạt động theo cơ chế yêu cầu – phản hồi (request – response). Nghĩa là máy khách sẽ gửi những yêu cầu đến máy chủ SMB sau đó máy chủ sẽ gửi phản hồi lại đến từng yêu cầu.

Trong lần giao tiếp đầu tiên, máy khách sẽ gửi danh sách các bản giao thức khả dụng đến máy chủ, máy chủ sẽ lựa chọn một giao thức phù hợp để sử dụng về sau. Nếu trong danh sách không có giao thức phù hợp thì máy chủ sẽ từ chối.



Khi giao thức được xác nhận, máy khách bắt đầu gửi các yêu cầu để máy chủ phản hồi và kèm theo các thông tin cần thiết khác.

Ví dụ: Máy khách muốn truy cập và nhập liệu các file từ máy chủ, máy khách của nhân viên sẽ gửi yêu cầu lên máy chủ bằng giao thức SMB, sau khi giao thức được xác nhận, máy chủ sẽ bắt đầu phản hồi những yêu cầu của máy khách.



#### d. Chức năng của giao thức SMB:

- Hỗ trợ tìm kiếm các máy chủ sử dụng giao thức SMB khác.
- Hỗ trợ in qua mạng.
- Cho phép bạn thực hiện xác thực file và thư mục được chia sẻ.
- Thông báo ngay lại sự thay đổi của file và thư mục.
- Xử lý các thuộc tính mở rộng của file.
- Hỗ trợ đàm phán, dàn xếp để tương thích giữa các hình thái SMB.
- Hỗ trợ Unicode.
- Cho phép lập tức khóa file đang truy cập tùy theo yêu cầu.

# PHẦN II: CÀI ĐẶT SAMBA SERVER TRÊN CENT OS 7 VÀ TIẾN HÀNH CHIA SỂ FILE

#### 1. Cài đặt gói Samba:

• Khởi chạy lệnh install để cài đặt: yum install samba\* y

Kiểm tra lại các gói đã cài đặt: rpm -qa / grep samba

# => Kết quả:

```
Complete!
[root@192 ~]# rpm -qa | grep samba
samba-dc-libs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-pidl-4.10.16-20.el7 9.noarch
samba-vfs-glusterfs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-common-tools-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-test-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-client-libs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-winbind-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-python-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-krb5-printing-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-winbind-krb5-locator-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-common-4.10.16-20.el7 9.noarch
samba-test-libs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-devel-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-dc-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-common-libs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-libs-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-client-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-winbind-clients-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-winbind-modules-4.10.16-20.el7 9.x86 64
samba-python-test-4.10.16-20.el7 9.x86 64
```

# 2. Tiến hành chia sẻ File bằng Samba:

Sau khi đã cấu hình xong samba thì sẽ bắt đầu tiến hành các bước cấu hình để có thể chia sẻ thư mục. Ở bước đầu sẽ chia sẻ với quyền là Anonymous.

# a. Chuẩn bị thư mục muốn chia sé:

• Tạo thư mục anonymous muốn chia sẻ: mkdir -p /samba/anonymous

# b. Cấu hình file config của samba:

• Vào file config bằng lệnh: nano /etc/samba/smb.confs

Chúng ta tiến hành cấu hình như sau:

```
root@192:~
File Edit View Search Terminal Help
 GNU nano 2.3.1
                           File: /etc/samba/smb.conf
🛮 See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
[global]
        workgroup = WORKGROUP
        server string = Samba Server %v
        netbios name = centos
        map to guest = bad user
        dns proxy = no
        ntlm auth = yes
[Anonymous]
        path = /samba/anonymous
        browsable = yes
        writable = yes
        guest ok = yes
        read only = no
```

#### c. Khởi chạy Samba:

• Khởi chạy smb: systemctl start smb.service

• Khởi chạy nmb: systemctl start nmb.service

• Bật smb service: systemctl enable smb.service

• Bật nmb service : systemclt enable nmb.service

• Truy cập file config và cấu hình nano /etc/selinux/config




=> Thay đổi SELINUX="enforcing" thành SELINUX="disabled".

# d. Cấp quyền cho thư mục anonymous:


- Cấp quyền cho phép vào thư mục anonymous trên máy Windows:
  - chcon -Rt samba\_share\_t /samba/anonymous/
- Chạy cấp quyền anonymous:
  - chmod -R 0755 /samba/anonymous/
  - chown -R nobody:nobody/samba/anonymous

# => Kết quả sau khi cấu hình hoàn tất:


• Kết quả truy cập từ Client:



• Thử tạo thư mục test:



• Máy server (CentOs) đã nhận được file :



=> Hoàn tất việc chia sẻ folder từ linux sang window

#### 3. Cấu hình chia sẻ file với security:

# a. Tạo User và Group để chuẩn bị cho việc chia sẻ

- useradd u1
- passwd u1
- groupadd samba
- usermod -a -G samba u1

# b. Tạo thư mục cho folder được cấp quyền

- mkdir/samba/Share
- chgrp samba/samba/Share
- chmod -R 777 /samba/Share

#### c. Set user u1 thành user của Samba

• smbpasswd -a u1

```
[root@192 ~]# smbpasswd -a u1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user u1._
```

# d. Cấu hình thêm cho thư mục share ở file smb.conf:

```
[Share]

path = /samba/Share

browsable = yes

writable = yes


read only = no

valid user = @samba


guest ok = no
```

# => Kết quả:


• Vào thư mục Share vừa tạo và đăng nhập với u1 đã tạo:



• Sau khi đăng nhập thành công, tạo thư mục test share:




• Trở về máy CentOs, kiểm tra ta thấy đã có thư mục Test share vừa tạo:




#### 4. Thực hiện chia sẻ File từ Window trên máy CentOs:

- Tạo File ở bất kỳ đâu.
- Mở hộp thoại Properties, sang thẻ Sharing, tick chọn "Share this folder on the network" rồi nhấn Apply.




- Mở Folder đã chia sẻ trên CentOS: Vào "Other Location" và nhập input để connect với cú pháp: <smb://Địa chỉ IP>
- Kết quả sau khi thực hiện: Thư mục shared đã ở máy CentOS.



#### PHẦN III: CẦU HÌNH DOMAIN CONTROLLER TRÊN CENTOS 7

#### 1. Cấu hình IP

• Máy Domain Controller: Cấu hình DNS, IPv4 như hình:




Máy Client: Cấu hình DNS và IPv4 như hình:

#### 2. Cấu hình Domain Controller:

- Cài đặt gói Samba: yum install samba\* -y
- Di chuyển file Samba mẫu để backup:

- mv/etc/samba/smb.conf
- /etc/samba/smb.conf.bak
- Mở File smb.conf để cấu hình: nano /etc/samba/smb.conf

```
[Global]
     workgroup = sgu.edu.vn
     realm = sgu.edu.vn #đây là tên miền
     security = user
     domain master = yes
     domain logons = yes
     local master = yes
     preferred master = yes
     passdb backend = tdbsam
     idmap config * : range = 3000 - 7999
     idmap config * : backend = tdb
     logon path = \\%L\Profiles\%U #dây là noi lưu trữ profile của user
     logon script = logon.bat
     add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 200 -s
     /sbin/nologin -M %u
     lanman auth=yes
     ntlm auth=yes
[homes] #đây là câu lệnh tạo home directory
     comment = Home Directories
     browseable = yes
     writable = yes
[netlogon] #đây là câu lệnh chỉ đường dẫn để logon các dịch vụ mạng
     comment = Network Logon Service
     path = /var/lib/samba/netlogon
     browseable = No
     writable = No
[Profiles] #đây là nơi chứa profile của user
     path = /var/lib/samba/profiles
     create mask = 0755
     directory mask = 0755
     writable = Yes
```



• Kiểm tra lại file: testparm




- Tạo thư mục để chứa Profile và các file cho user khi thực hiện netlogon:
  - mkdir -m 1777 / smbpasswd -a root var/lib/samba/netlogon
  - mkdir -m 1777 /var/lib/samba/profiles
- Thực hiện chia sẻ File đã tạo:
  - chcon -t samba\_share\_t /var/lib/samba/netlogon
  - chcon -t samba\_share\_t /var/lib/samba/profiles

- Tao group để các tài khoản computer có thể join vào tên miền:
  - groupadd -g 200 machine
- Tạo tài khoản máy tính:
  - smbpasswd -m -a machine1\$
- Tao mật khẩu cho tài khoản root:
  - smbpasswd -a root
- Tạo tài khoản và mật khẩu cho user:
  - useradd user5
  - smbpasswd -a user5

#### 3. Khởi động Samba


- Khởi chạy smb: systemctl start smb.service
- Khởi chạy nmb: systemctl start nmb.service
- Bật smb service: systemctl enable smb.service
- Bật nmb service : systemclt enable nmb.service
- Truy cập file config và cấu hình nano /etc/selinux/config




=> Thay đổi SELINUX="enforcing" thành SELINUX="disabled".

# 4. Join từ máy Client vào Domain:


• Nhấn chuột phải vào MyComputer, chọn Properties:




• Chuyển sang thẻ Computer Name:




• Chọn Change để thay đổi:



 Nhất chọn Domain và nhập giá trị: "sgu.edu.vn" và chọn OK. Tiếp tục nhập tài khoản admin (ở đây là tài khoản root vừa tạo), nếu thành công sẽ hiển thị như hình bên dưới. → Chọn OK và restart.



 Sau khi khởi động lại, ta nhập user và password vừa tạo (user5), ở mục Log on to chọn SGU.EDU.VN:




• Sau khi đăng nhập, ta có giao diện như sau:



# => Kết quả:

\* Ở máy server (CentOS): Sau khi máy client khởi động lại xong thì ta vào thư mục /var/lib/samba/profiles để kiểm tra thông tin của các user:



\* Ở máy client (WinXP): Khi đăng nhập, ta vào My Computer kiểm tra, đã có một network driver tên là user5 on 'Samba ...' đây là home directory mà ta đã khai báo trong file cấu hình smb.conf.

