

网络层的功能

- 定义了基于IP协议的逻辑地址
- 连接不同的媒介类型
- 选择数据通过网络的最佳路径






路由原理及配置



什么是路由

- 将数据包从一个网络发送到另一个网络
 - 需要依靠路由器来完成
 - 路由器只关心网络的状态,决定最佳路径







路由器怎么工作

- 主要完成下列事情
 - 识别数据包的目标IP地址
 - 识别数据包的源IP地址(主要用于策略路由)
 - 在路由表中发现可能的路径
 - 选择路由表中到达目标最好的路径
 - 维护和检查路由信息





路由器怎么工作(续1)

- 根据路由表选择最佳路径
 - 每个路由器都维护着一张路由表,这是路由器转发数据包的关键
 - 每条路由表记录指明了:到达某个子网或主机应从路由器的哪个物理端口发送,通过此端口可到达该路径的下一个路由器的地址(或直接相连网络中的目标主机地址)





如何获得路由表

- 静态、缺省路由
 - 由管理员在路由器上手工指定
 - 适合分支机构、家居办公等小型网络
- 动态路由
 - 根据网络拓扑或流量变化,由路由器通过路由协议自动设置
 - 适合ISP服务商、广域网、园区网等大型网络





静态路由

- 主要特点
 - 由管理员手工配置,为单向条目
 - 通信双方的边缘路由器都需要指定,否则会导致数据包有去无回





配置静态路由

- 使用 ip route 命令
 - 指定到达IP目的网络
 - 基本格式:


Router(config)#ip route 目标网络ID 子网掩码 下一跳





案例:配置静态路由

按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。








案例:配置多路由环境网络

按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。







缺省路由


- 什么是缺省路由?
 - 一缺省路由是一种特殊的静态路由,对于末梢网络的主机来说,也被称为"默认网关"
 - 缺省路由的目标网络为 0.0.0.0 0.0.0.0, 可匹配任何目标地址
 - __ 只有当从路由表中找不到任何明确匹配的路由条目时 , 才会使用缺省路由





案例:配置默认路由

按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由、默认路由的配置实现全网互通。







三层交换概述

Tedu.cn

三层交换技术

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发










三层交换技术(续1)

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发







虚接口概述

- 在三层交换机上配置的VLAN接口为虚接口
- 使用SVI(交换虚拟端口)实现VLAN间路由

- 虚接口的引入使得应用更加灵活


Switch(config)# interface vlan vlan-id





虚接口概述(续1)

• 三层交换机VLAN间通信的转发过程







三层交换的配置



三层交换机的配置

- 确定哪些VLAN需要配置网关
- 如果三层交换机上没有该VLAN则创建它
- 为每个VLAN创建相关的SVI
- 给每个SVI配置IP地址
- 启用SVI端口
- 启用三层交换机的IP路由功能
- 如果需要,配置三层交换机的动态或静态路由





三层交换机的配置(续1)


- 在三层交换机启用路由功能
- Switch(config)# ip routing
- 配置虚接口的IP
- Switch(config)# interface vlan vlan-id
- Switch(config-if)# ip address ip_address netmask
- Switch(config-if)# no shutdown





案例:三层交换vlan间通信

按如下网络拓扑及IP地址规划通过三层交换实现VLAN 间通信







三层交换机的配置(续2)

- 配置路由接口
- Switch(config-if)# no switchport
- 在三层交换机上配置Trunk并指定接口封装为802.1q
- Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
- Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- Switch(config-if)#switchport mode trunk





三层交换机的配置(续3)


- 三层交换机上的路由端口
 - 三层交换机的物理端口默认是二层端口
 - 可以转换为三层端口
 - 转换为三层端口后,该端口不属于任何VLAN
 - 可以像路由器端口一样使用





三层交换机实现VLAN互通

- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现VLAN间互通




Vlan 2 192.168.2.1/24





三层交换机实现VLAN互通

- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现全网互通







认识动态路由



动态路由概述

- 动态路由
 - 基于某种路由协议实现
- 动态路由特点
 - 减少了管理任务
 - 占用了网络带宽





动态路由概述(续1)

配置接口IP地址后 路由表中生成直连路由




Routing Table		
	NET	Metric
С	20.0.0.0	0
С	30.0.0.0	0





动态路由概述(续2)



动态路由不需要手工写路由, 路由器之间能够自己互相学习!




知 识 讲

解



动态路由概述(续3)



20.0.0.0和30.0.0.0



f0/0 f0/1 **R2** 30.0.0.0 20.0.0.0

R3 40.0.0.0

我的路由表是:

10.0.0.0和20.0.0.0


Routing Table			
	NET	Metric	
С	20.0.0.0	0	
С	30.0.0.0	0	
?	10.0.0.0	?	
?	40.0.0.0	?	

我的路由表是: 30.0.0.0和40.0.0.0





动态路由概述(续4)







OSPF

Tedu.cn

OSPF


• Open Shortest Path First (开放式最短路径优先)





OSPF(续1)

- 邻居列表
- 链路状态数据库
- 路由表







• OSPF区域

- 为了适应大型的网络, OSPF在网络内部划分多个区域
- 每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息

• 区域ID

- 区域ID可以表示成一个十进制的数字
- 也可以表示成一个IP
- 骨干区域Area 0
 - 负责区域间路由信息传播





配置

- 启动OSPF路由进程
 - Router(config)# router ospf process-id
- ⁴ 指定OSPF协议运行的接口和所在的区域

Router(config-router)# network address inverse-mask area area-id



Tedu.cn

动态路由配置

通过配置动态路由协议ospf使全网互通

