
Project 1 A Simple Kernel 设计文档 (Part II)

■ 中国科学院大学 徐泽凡 2018K8009929037


时钟中断、系统调用与 blocking sleep 设计流程

(1) 时钟中断处理的流程

对于切换到另一个正在运行的程序,时间中断的处理流程如下图所示,图中红色线条表示程序执行过程。当do_scheduler 函数完成内核态进程的切换后,程序沿此前中断处理时产生的调用栈逐层返回。



对于切换到另一个初次启动的程序,时间中断的处理流程如下图所示,图中红色线条表示程序执行过程。初次启动的进程没有经历过中断处理流程,不存在调用栈。我们需要通过设计其初始化的上下文,构造一个虚拟的调用栈。




构造虚拟的调用栈的做法,避免了在 do_scheduler 函数中添加新的判断内容,使得中断处理流程更加清晰。

(2) 唤醒 sleep 任务的时机

唤醒 sleep 任务的工作在 scheduler 中完成。进入 scheduler 调度程序后,首先调用 check_sleepping() 过程检查是否由需要唤醒的进程,而后再根据调度算法选择下一个执行的进程。

(3) 时钟中断与系统调用处理流程的对比

系统调用在异常处理流程的开始与结尾相同,仅中间处理函数部分不同,同时也不涉及进程之间的切换。系统调用(以 sleep 为例)的处理流程如下图所示。



(4) 设计、实现、调试过程中遇到的问题和得到的经验

在实现 Part II 要求的功能之前,我对比阅读了 RISC-V 版本的任务书和代码框架。经过对比,我个人认为 RISC-V 将上下文存储在栈而不是 PCB 中的设计,会更方便用户栈和内核栈的切换。因此,我重新编写了 Part I 关于进程切换的一部分代码。

我还借鉴了 RISC-V 的设计,将判断异常类型的工作放在 C 语言中,更方便编码。但随后意识到,这样处理可能会导致性能的下降。在之后的实验中有可能会将这部分代码重新编写,改回用汇编实现。

基于优先级的调度器设计

(1) 调度策略设计

我实现的调度策略较为简单粗暴:

- 在初始化时,根据 task_info 给每个进程设定优先级。优先级为整数,数值越大优先级越高。
- 在时间中断时,记录每个进程的最后运行时间(以秒计)。
- 在调度时,计算进程优先级和其等待时间,从就绪队列中找到优先级与等待时间之和最大的进程,切换到这个进程执行。

(2) 测试用例

在测试时,启动两个打印飞机的程序,设置不同的优先级、不同的打印位置。

运行过程中,可以明显的看到,优先级高的进程画出的飞机飞得快,优先级低的则飞得慢。

(3) 问题与经验

由于等待时间以秒计,太过粗略,导致在测试时,优先级低的进程运行的非常缓慢。对于这一点,可以将以秒 计的等待时间更换为以毫秒计或以处理器时钟计的等待时间,这样有助于缩小不同优先级之间执行时间的差 别。

Context-Switch 开销测量的设计思路

上下文切换过程的开销即为 do scheduler 函数的开销。

一个比较简单的想法即是在调用 do_scheduler 函数的前后分别获取当前时间,然后作差。尽管 do scheduler 函数的前后存在进程的切换,但这个切换并不影响前后记录时间语句的顺序运行。

在获取 do_scheduler 函数执行完成时的时间戳后,并不能立刻将结果输出。立刻输出结果会导致 printk 占用大量的时间,在完成时钟中断处理后立刻产生了下一个中断。对此,我们可以新增一个单独的进程,读取结果并将之输出到屏幕上。需要注意的是,求差的过程必须在获取时间戳后立刻进行,以保证原子性。

关键函数功能

例外处理入口以及例外返回的汇编程序

这部分程序在 arch/mips/kernel/entry.S 中。

```
NESTED(exception_handler_entry, 0, $ra)
exception_handler_begin:
    # switch to kernel stack & save user context
            $sp, OFFSET_USER_SP($k0)
    sd
            $sp, OFFSET_KERNEL_SP($k0)
    ld
    SAVE_CONTEXT
    # set return address to exception_return
            $ra, exception_return
    # prepare argvs for interrupt_helper
   move
         $a0, $sp
                               # param: regs
           $a1, CP0_STATUS
   mfc0
                              # param: status
   mfc0
           $a2, CP0_CAUSE
                              # param: cause
    # call interrupt helper
           $k1, interrupt_helper
    jr
           $k1
exception_handler_end:
END(exception handler entry)
NESTED(exception_return, 0, $ra)
    # retore user context & switch to user stack
    RESTORE_CONTEXT
    sd
            $sp, OFFSET_KERNEL_SP($k0)
    1d
            $sp, OFFSET_USER_SP($k0)
    # exception return
END(exception_return)
```

- 入口部分需要拷贝到 MIPS 架构指定的地址,这导致不能通过 j 指令局部跳转到 interrupt_helper 函数,必须先将地址加载到寄存器,然后再跳转。
- 入口部分修改了调用 interrupt_helper 时的返回地址,指定返回到 exception_return。

interrupt_helper 函数

这部分程序在 kernel/irq/irq.c。

```
printk("> [OTHER] exccode: %d\n\r", exccode);
  other_exception_handler(regs, status, cause);
}
```

- 这部分用于根据 CPO 寄存器的信息,选择对应的处理程序。
- 这部分内容采用 C 程序编写,牺牲了部分性能,但编码难度较低。

irq_timer 函数

4

这部分程序在 kernel/irq/irq.c。

```
static void irq_timer()
{
    screen_reflush();

    /* increase global time counter */
    update_time_elapsed();

    /* reset timer register */
    reset_timer(TIMER_INTERVAL);

    current_running->last_run = get_timer();

    /* sched.c to do scheduler */
    time_before = get_cp0_count();

    do_scheduler();

    time_after = get_cp0_count();
    used_time = time_after - time_before;
}
```

• 在时间中断时,需要刷新屏幕、同步时间、更新进程运行的最后时间,并记录 do_scheduler 前后的时间戳。

```
update_time_elapsed 函数
```

这部分程序在 kernel/sched/time.c。

```
void update_time_elapsed() {
    uint32_t current = get_cp0_count();

if (current > last_cp0_count)
    {
        time_elapsed = time_elapsed + current - last_cp0_count;
    }
    else
    {
        time_elapsed = time_elapsed + 0xfffffffff + current - last_cp0_count;
    }

last_cp0_count = current;
}
```

- 为了保证记录时间的准确性,且避免 CP0 count 寄存器溢出导致的各类问题,编写了这个程序用于同步时间。
- 函数根据上次同步时间与当前时间的差值,更新 time_elapsed,并单独处理 CP0 count 寄存器溢出时的情况。

scheduler 函数

这部分程序在 kernel/sched/sched.c。

```
void scheduler(void)
    check_sleeping();
   // handle current running task
    if (current running->pid && current running->status == TASK RUNNING)
        current_running->status = TASK_READY;
       queue_push(&ready_queue, current_running);
        current_running->in_queue = &ready_queue;
    }
    pcb_t * next_running;
    uint64_t max_priority = 0;
    uint64_t cur_time = get_timer();
    for (pcb_t * item = ready_queue.head; item; item = item->next)
        int act_priority = item->priority + cur_time - item->last_run;
        if (act_priority > max_priority) {
            max_priority = act_priority;
            next_running = item;
        }
    }
   // switch
    queue_remove(&ready_queue, next_running);
    current_running = next_running;
    current_running->status = TASK_RUNNING;
    current running->in queue = NULL;
}
```

• 这部分程序实现了简单的优先级调度,具体调度算法在上文中已经介绍。

致谢

感谢在 Design Review 时与我交流的老师,与他的交流让我受益匪浅。

感谢在实验过程中与我交流的各位同学。