Spring工厂加载机制

1. JDK SPI

SPI全称Service Provider Interface,是Java提供的一套用来被第三方实现或者扩展的接口,它可以用来启用框架扩展组件和替换组件,SPI的作用就是为这些被扩展的API寻找服务实现,简单来说就是可以使用SPI来解耦,实现插件的自由插拔。

• 2. Spring SPI

Spring框架从3.2版本开始提供了 SpringFactoriesLoader 工厂加载机制,类似于Java提供的SPI机制,Spring利用这种机制实现了Spring Bean的自动配置。

• 3. SpringFactoriesLoader 工厂的加载机制的默认约定

- 1. SpringFactoriesLoader是Spring框架内部的通用工厂加载机制(Spring3.2 之后提供的)
- 2. 它负责加载classpath下的 META-INF/spring.factories 文件,并实例化文件中的类型
- 3. 文件内容格式必须是Properties格式 (k=v) ,

key必须是某个类型的全限定名称(包名+类名)


value可以是单个值,可以是使用逗号分隔的多个值

例如: example.MyService=example.MyService1,example.MyService2

key和value之间可以没有继承关系

• 4. Spring Boot的自动配置

- 1. Spring Boot自动配置主要是通过Spring工厂加载机制实现的;
- 2. 启动类上的@SpringBootApplication注解包含了三个注解: @SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan, 其中最重要的注解就是@EnableAutoConfiguration;
- 3. @EnableAutoConfiguration注解导入一个 AutoConfigurationImportSelector 类型,这个类型实现了 ImportSelector接口 的 selectImports()方法 ,在这个方法中使用Spring工厂加载机制加载classpath下 META-INF 文件夹下的 spring.factories 文件中以EnableAutoConfiguration为key的所有Value值(自动配置类),对**满足条件的类型**利用Java Config方式进行自动配置;



• 5. Spring Boot 2.7.0 之后的自动配置实现方式

1. Spring Boot 2.7.0之后增加了加载Classpath下 META-INF/spring 文件夹下的 org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 文件中的类型

