## Notice RésiWay

**ResiWay AISBL** est une association à but non lucratif dont l'objectif est de faciliter les actions écologiques et de permettre à chacun de participer à rassembler les informations pratiques issues de l'accumulation d'expériences individuelles et collectives.

Ce document est repris dans la <u>bibliothèque en ligne ResiLib</u> dont le but est de diffuser des documents offrant des retours d'expériences et informations didactiques pour faire soi-même, de manière écologique et à faible coût.

Tout est mis en oeuvre pour proposer des informations exactes et de qualité.

Toutefois **ResiWay n'est pas l'auteur** de ce document et ne peut donc assumer la responsabilité de l'exactitude, de l'actualité et de l'intégralité des informations mises à disposition.

## **Document**

Auteur: Richard WALLNER

Note: ce nom peut être incomplet, inconnu ou un pseudonyme, selon la volonté de l'auteur

Titre original: Notes pour faire une butte professionnelle

<u>ResiLink</u>: Ce document est accessible à tout moment à cette adresse, et le restera toujours https://www.resiway.org/document/110/WALLNER-Richard\_Notes-pour-faire-une-butte-professionnelle\_2009\_fr

*URL originale*: http://aupetitcolibri.free.fr/SE\_FORMER/FaireUneButteProfessionnelle.pdf
Note: Il est possible que cette adresse soit inconnue, n'existe plus ou que le contenu original ait été remplacé

## **Droits d'auteur**

Ce document a été mis à disposition par l'auteur sous une licence permettant sa libre diffusion avec "**certains droits réservés**". Les droits à appliquer doivent **respecter les indications de l'auteur** cité ci-dessus ou, à défaut, la licence **CC BY–NC–SA 3.0** - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/:



**Attribution** - Vous devez créditer l'oeuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'auteur original vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son oeuvre.



**Pas d'Utilisation Commerciale** - Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.



Partage dans les Mêmes Conditions - Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l'oeuvre originale, vous devez diffuser l'oeuvre modifiée dans les mêmes conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle l'oeuvre originale a été diffusée.

## butte professionnelle


\* Besoin pour la formation: une butte, idéalement deux en parallèle.

\* aientation: Nordero Sud dans la longueur

\* dimension: 3m de long pour une dimonstration. 8m sinon.

1 m 70 de large dont les planches des cotés

70 cm de hanteur au centre 40 cm sur les bords




\* les allies: 50cm de large minimum

\* Fabrication, exemple:

6 Arracher ou faicher mes court l'herbe des jutures buttes et alleis @ enlever les 2 à 5 cm de bonne terre de l'allet et de la future butte, tene que l'on réserve sur la secon l'emplacement de la seconde butte qui sera laite seulement après. sera faite seulement après.

on prend Ta 10cm plus large @ on installe des planches à l'intérieur de la future butte afin de retenir la I piquet + planche temporaries tene qui va être pelletée.

- planche de 40cm minimum de hanteur. Cela évitera que la terre retombe dans votre allés



(3) une fois la butte formée, dessus.

On ajoute le rondin entravers à 27/30 cm du bord. On l'enfonce pour on ajoute le rondin unée une sejaration et servira d'appui pour notre le stabiliser. Ce rondin unée une sejaration et servira d'appui pour notre genoux utilisé pour atteindre facilement le centre de la butto. (schéma N°1)

6 une fois la butte formée, on ajonte la conventure biodégradable = paille, rameaux, failles, ... sur une épaisseur minimale de 2cm. La planche dépassant le niveau de sol au début de la butte, elle arrête la descente de cette conventure

140

Remarque: si l'inigation se fait par zontle à gartle, êles tuyanx doivent être placés avant de mettre la converture.

Personnellement, je place 5 lignes de sonteurs.

Chaque ligne possède un sonteur 14/h tous les 15cm.

Cetype de tuyan s'achète chez les professionnels de l'inigation: on parle de tuyan plat on jetable, leurs paroies sont très minces, les gouteurs sont intégrés.

Ils sont vendus en Charente en rouleau de 2km pour environ 180€.

- durabilité: comme il n'est pas prévu de les manipuler, et au vu de l'expérience d'un collègue, ils doivent tenir minimum 10 ans. De plus un trou est réparable avec du st scotch d'électricien par exemple.

- s cestuyanx ne supportent pas de pression trop fontes (max 16ar)

Terre per profonde

on ne pent pas torjours pelleter sur 40 cm de profondeur. plusieurs solutions: - augmenter la Pargeur des allées pour pelleter plus.

- rapporter de la tene d'ailleurs

- mettre des pierres au colon de la butte ??

- mettre un tranc d'arbre an cour de la bette ( si vous metter des branches, lors de leur dicompo-) ( si tion la butte va s'affaisser, il y a trop) ( d'air entre les branches semble t-il.

- autres idées bien venues.

Panquei 40cm?:

jen suis arrivé à cette hauteur et à cette forme de butte pour soulager mon dos, puis cette ergonomie m'a permis d'augmenter la largeur de la butte de m'a permis d'augmenter la largeur de la butte de mes à im70 ala donne bep plus de possibilités de unes à im70 ala donne bep plus de possibilités de autrus et gas re de la place.

