

Produktionsplanung und -steuerung (PP)

Die Fallstudie beschreibt einen integrierten Prozess der diskreten Fertigung von der Planung bis zur Steuerung und Abrechnung im Detail und fördert somit das Verständnis der einzelnen Prozessschritte und der zugrunde liegenden SAP-Funktionalität.

Produkt

SAP ERP 6.08 Global Bike

Level

Bachelor Master Anfänger

Fokus

Produktionsplanung und -steuerung

Autoren

Michael Boldau Bret Wagner Stefan Weidner

Version

3.3

Letzte Änderung

Juli 2019

MOTIVATION

Nachdem Sie sich in den Übungen zur Produktionsplanung und -steuerung (PP 1 bis PP 6) Daten wie Stücklisten und Arbeitspläne lediglich habe n anzeigen lassen, geht es in dieser Fallstudie darum, einen integrierten Prozess von der Produktionsplanung über die -ausführung bis zur -abrechnung zu bearbeiten.

Dabei werden Sie die bestehenden Materialstammsätze anpassen und notwendige Verbrauchswerte für ein Fertigerzeugnis anlegen, um einen Fertigungsdurchlauf zu planen und durchzuführen.

VORAUSSETZUNGEN

Bevor Sie die Fallstudie bearbeiten, sollten Sie sich mit der Navigation im SAP System vertraut machen.


Um diese PP-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht nötig, die PP-Übungen (PP 1 bis PP 6) bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike, die ausschließlich für SAP UA Curricula entwickelt wurde.







Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Fertigungsprozesses.

Zeit 130 Min.

Szenario Um einen kompletten Fertigungsprozess zu bearbeiten, werden Sie verschiedene Rollen innerhalb von Global Bike übernehmen, z.B. Produktionsvorarbeiter und Werksleiter. Im Großen und Ganzen werden Sie in den Abteilungen Materialwirtschaft (MM) und Produktionsplanung (PP) arbeiten.

Beteiligte Mitarbeiter Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Hiro Abe (Werksmanager Dallas) Lars Iseler (Fertigungsbeauftragter)

Susanne Castro (Lagereingangsbuchhalter)


Sanjay Datar (Lagerangestellter)

Michael Brauer (Produktionsstättenarbeiter 4)

Bevor Sie eine Bedarfsvorhersage machen, müssen einige Änderungen im Materialstammsatz gepflegt werden.

Nachfolgend werden Sie einen 12-monatigen Absatz und Produktionsgrobplan für Ihre Produktgruppe erstellen und den Planauftrag in einen Fertigungsauftrag umwandeln.

In den letzten Schritten werden Sie die Fertigstellung zurückmelden, die produzierten Güter einlagern und mit der Produktion verbundene Kosten überprüfen.



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Ändern Materialstammsatz	4
Schritt 2: Ändern Arbeitsplan	7
Schritt 3: Anzeigen Produktgruppe	9
Schritt 4: Anlegen Absatz- und Produktionsgrobplan (SOP)	11
Schritt 5: Übergabe Absatz-/Grobplanung zu Programmplanung	15
Schritt 6: Anzeigen Programmplanung	17
Schritt 7: Starten Leitteileplanung und Materialbedarfsplanung	19
Schritt 8: Anzeigen Bedarfs/Bestandsliste	21
Schritt 9: Umwandeln Planauftrag in Fertigungsauftrag	24
Schritt 10: Buchen Wareneingang ins Lager	26
Schritt 11: Buchen Warenausgang zum Fertigungsauftrag	29
Schritt 12: Anzeigen Fertigungsauftragsstatus	31
Schritt 13: Rückmelden Produktionsfertigstellung	33
Schritt 14: Wareneingang zum Fertigungsauftrag	35
Schritt 15: Anzeigen Kosten Fertigungsauftrag	37
Schritt 16: Abrechnen Kosten Fertigungsauftrag	39
PP Herausforderung	42



Schritt 1: Ändern Materialstammsatz

Aufgabe Bereiten Sie einen Materialstammsatz für die Bedarfsplanung vor.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Um Global Bike's Deluxe Touring Bikes (schwarz, silber und rot) planen zu können, müssen deren Materialstammsätze vorbereitet werden, indem die Sichten "Disposition 3" und "Prognose" um planungsrelevante Daten erweitert werden.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Um die Sichten eines Materials zu ändern, nutzen Sie den Pfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Stammdaten ► Materialstamm ► Material ► Ändern ► Sofort

Im Materialfeld geben Sie zunächst die Nummer des roten Deluxe Touring Bike ein.

Falls Sie sich nicht an die Materialnummer aus der Übung erinnern, drücken Sie im Feld Material **F4** oder wählen das Werthilfe-Symbol vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf dem Reiter *Material zur Materialart* befinden. Dort wählen Sie Materialart **Fertigerzeugnis** (FERT) und geben *### in das Materialfeld ein. Denken Sie daran, ### durch die dreistellige Nummer, die Ihr Dozent Ihnen gegeben hat, zu ersetzen, also z.B. *005 falls Ihre Nummer 005 ist. Danach drücken Sie Enter und wählen das rote Deluxe Touring Bike mit einem Doppelklick aus.

F4

Fertigerzeugnis
*###

Wenn Ihre Materialnummer (**DXTR3**###) im Materialfeld eingegeben ist, klicken Sie auf ♥ oder drücken Enter.

DXTR3###

Auf dem folgenden Bildschirm selektieren Sie bitte **Disposition 3** und **Prognose**.

Disposition 3 Prognose




Danach drücken Sie Enter oder klicken auf , sodass das folgende Bild erscheint.



Suchen und selektieren Sie das Global Bike Werk in Dallas (**DL00**). Anschließend tragen Sie dessen Lagerort für Fertigerzeugnisse (**FG00**) ein. Drücken Sie Enter oder klicken Sie auf

In der *Disposition 3* Sicht, tragen Sie bitte die Strategiegruppe **40** (Vorplanung mit Endmontage), den Verrechnungsmodus **1** (Ausschließlich Rückwärtsverrechnung) und im Feld VerInt Rückwärts **30** ein.



Wechseln Sie zum Reiter *Prognose* durch einen Klick auf **o**der Enter.

Wählen Sie **OK** und/oder **Enter** um eine Warnmeldung zum Überprüfen der Verrechnungsintervalle zu bestätigen.

Wählen Sie nun bei *Perioden für Init* 12, entfernen Sie den Haken bei **Autom. Rücksetzen** und selektieren **Parameteroptimierung**. Wählen Sie als Optimierungsgrad **F** (Fein), bei Glättung Grundwert 0,20, bei Glättung Trendwert 0,10, bei Glättung Saisonindex 0,30 und Glättung MAD 0,30.


Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem unten dargestellten Bildschirm.

DL00 FG00

> 40 1 30

OK

Autom. Rücksetzen
Parameteroptimierung
F
0,20 0,10
0,30 0,30





Schritt 2: Ändern Arbeitsplan

Aufgabe Ändern Sie den Arbeitsplan eines Fertigerzeugnisses.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Ändern Sie den Arbeitsplan für Ihr rotes Deluxe Touring Bike.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Nachdem die Planparameter und -daten gepflegt wurden, müssen nun die Komponenten den einzelnen Arbeitsschritten zugeordnet werden. Dies ist meist ein abhängiger Prozess, bei dem jeder Vorgang auf den Ergebnissen (Produkten) des vorhergehenden Vorgangs aufsetzt.

Komponentenzuordnung


Nutzen Sie folgenden Pfad um den Arbeitsplan zu ändern:

Logistik ► Produktion ► Stammdaten ► Arbeitspläne ► Arbeitspläne ► Ändern

Geben Sie die Materialnummer Ihres roten Deluxe Touring Fahrrads (**DXTR3**###) ein. Im Feld Werk geben Sie die Nummer der Global Bike Fabrik in Dallas (**DL00**) an. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Feld Plangruppe leer ist. Drücken Sie anschließend Enter oder.

DXTR3### DL00

Menüpfad



Drücken Sie Morpzuord und markieren Sie folgende zwei Materialien.

Pos	Positionsübersicht												
D.	. S	Weg	Po	Komponente	Menge	Sortierbeg	М	P	R	Vor	Fol	K	Materialkurztext
	0	0	0010	TRWA1000	2		EΑ	L					Touring Bike Aluminiumrad Bauteile
	0	0	0020	TRFR3000	1		EΑ	L					Touring Bike Rahmen - Rot
	0	0	0030	DGAM1000	1		EΑ	L					Kettenschaltung Bauteile
	0	0	0040	TRSK1000	1		EΑ	L					Touring Bike Sitz Bauteile
	0	0	0050	TRHB1000	1		EΑ	L					Touring Bike Lenker

Nachdem Sie die Zeilen Touring Bike Rahmen-Rot (**TRFR3**###) und Touring Bike Sitz Bauteile (**TRSK1**###) markiert haben, drücken Sie Neuzuordnen

TRFR3### TRSK1###

0020

Im nun erscheinenden Fenster geben Sie bei *Vorgang* **0020** ein und drücken Enter. Zurück in der MatKomponentenübersicht können Sie sehen, dass nun beide Komponenten dem Vorgang 0020 zugeordnet wurden.

Positionsübersicht													
D.,	S	Weg	Po	Komponente	Menge	Sortierbeg	М	P.,	R	Vor	Fol	K	Materialkurztext
	0	0	0010	TRWA1000	2		EΑ	L					Touring Bike Aluminiumrad Bautei
	0	0	0020	TRFR3000	1		EΑ	L		0020	0		Touring Bike Rahmen - Rot
	0	0	0030	DGAM1000	1		EΑ	L					Kettenschaltung Bauteile
	0	0	0040	TRSK1000	1		EΑ	L		0020	0		Touring Bike Sitz Bauteile
	0	0	0050	TRHB1000	1		EΑ	L					Touring Bike Lenker
	0	0	0060	PEDL1000	1		EΑ	L					Pedal Bauteile
	0	0	0070	CHAN1000	1		EΑ	L					Kette
	0	0	0080	BRKT1000	1		EΑ	L					Bremsanlage
	0	0	0090	WDOC1000	1		EΑ	L					Garantiedokument
	0	0	0100	PCKG1000	1		EΑ	L					Verpackung

Wiederholen Sie diesen Prozess für alle weiteren Komponenten und ordnen Sie diesen die unten angegebenen Vorgänge zu.

Komponente	Vorgang
TRHB1### (Touring Bike Lenker)	0030
TRWA1### (Touring Bike Aluminiumrad Bauteile)	0040
DGAM1### (Kettenschaltung Bauteile)	0040
CHAN1### (Kette)	0050
BRKT1### (Bremsanlage)	0060
PEDL1### (Pedal Bauteile)	0070
WDOC1### (Garantiedokument)	0100
PCKG1### (Verpackung)	0100

TRHB1###
TRWA1###
DGAM1###
CHAN1###
BRKT1###
PEDL1###
WDOC1###
PCKG1###

P	Positionsübersicht													
	٥	S	Weg	Po	Komponente	Menge	Sortierbeg	М	P	R	Vor	Fol	K	Materialkurztext
		0	0	0010	TRWA1000	2		EΑ	L		0040	0		Touring Bike Aluminiumrad Bauteile
		0	0	0020	TRFR3000	1		EΑ	L		0020	0		Touring Bike Rahmen - Rot
		0	0	0030	DGAM1000	1		EΑ	L		0040	0		Kettenschaltung Bauteile
		0	0	0040	TRSK1000	1		EΑ	L		0020	0		Touring Bike Sitz Bauteile
		0	0	0050	TRHB1000	1		EΑ	L		0030	0		Touring Bike Lenker
		0	0	0060	PEDL1000	1		EΑ	L		0070	0		Pedal Bauteile
		0	0	0070	CHAN1000	1		EΑ	L		0050	0		Kette
		0	0	0800	BRKT1000	1		EΑ	L		0060	0		Bremsanlage
(0	0	0090	WDOC1000	1		EΑ	L		0100	0		Garantiedokument
		0	0	0100	PCKG1000	1		EΑ	L		0100	0		Verpackung

Drücken Sie aund sichern Sie Ihre Änderungen mit \blacksquare .

Drücken Sie Qum zum SAP Easy Access Menü zu gelangen.



Schritt 3: Anzeigen Produktgruppe

Aufgabe Lassen Sie sich eine Produktgruppe anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich die Produktgruppe (Produktfamilie) Ihrer gesamten Deluxe Touring Fahrräder anzeigen.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Eine Produktgruppe (Produktfamilie) unterstützt das Planen auf höchster Aggregationsebene. Dadurch ist es nicht mehr nötig sich eingehend mit der Erstellung eines Prognoseplans für jedes Material der Firma zu befassen.

Produktgruppe

Nutzen Sie dazu folgenden Pfad:


Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Absatz-/Grobplanung ► Produktgruppe ► Anzeigen

In der Ansicht *Produktgruppe anzeigen: Einstieg*, suchen Sie im Feld Produktgruppe Ihre Gruppe für die Deluxe Touring Bikes und wählen Sie sie aus. Drücken Sie dazu (oder F4) und geben Sie ###* in dem Feld Materialkurztext ein. Denken Sie daran ### durch Ihre dreistellige Nummer zu ersetzen, z.B. 009* wenn Ihre Nummer 009 ist. Geben Sie zudem **DL00** als Werk an.

###*


DL00



Drücken Sie nun Enter oder um sich die Suchergebnisse anzeigen zu lassen. Sie sollten fünf Produktgruppen sehen, die bereits für Ihren Satz an Materialstammdaten im System angelegt wurden (vergleichen Sie diese mit dem folgenden Screenshot).



Klicken Sie doppelt auf die Zeile Deluxe Touring Bike des Werkes DL00 um diese Gruppe auszuwählen.



Nun, da die richtige Produktgruppe (**PG-DXTR**###) eingetragen wurde, prüfen Sie, ob als Werk **DL00** eingegeben ist. Drücken Sie danach Enter um sich die Produktgruppendetails anzeigen zu lassen.

PG-DXTR### DL00



Auf diesem Bild können Sie sehen, dass diese Produktgruppe Anteile für drei verschiedene Fahrräder definiert: schwarze, silberne und rote Deluxe Touring Bikes. Für das schwarze Fahrrad wird ein Anteil von 40% und für das silberne und rote je ein Anteil von 30% berücksichtigt.

Drücken Sie auf 🐼 um zum SAP Easy Access Menü zu gelangen.



Schritt 4: Anlegen Absatz- und Produktionsgrobplan (SOP)

Aufgabe Legen Sie einen SOP für eine Produktgruppe an.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Legen Sie einen 12-monatigen Absatz- und Produktionsgrobplan für Ihre Deluxe Touring Bike Produktgruppe an.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Die Absatz- und Produktionsgrobplanung (SOP) ist ein Planungswerkzeug um Daten zu konsolidieren. Zum einen dienen diese Daten Prognosen zukünftiger Verkaufs- und Produktionsmengen sowie erforderlichen Methoden um diese Anforderungen zu erfüllen. In dieser Aufgabe stützt sich unser SOP auf den historischen Verbrauch. Für die Fallstudie wurden die Vergangenheitswerte für einen festgelegten Zeitraum vorgegeben. In einem reellen System/ Produktivsystem würden die Verbrauchsdaten der letzten Monate verwendet werden.

Absatz- und Produktionsgrobplanung

Nutzen Sie folgenden Pfad, um einen SOP anzulegen:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Absatz-/Grobplanung ► Planung ► Für Produktgruppe ► Ändern

Vergewissern Sie sich, dass als Produktgruppe **PG-DXTR**### und als Werk **DL00** eingetragen ist. Drücken Sie dann auf Aktive Version. Notieren Sie


PG-DXTR### DL00

sich die Versionsnummer: ____ Im Systemmenü wählen Sie:

Bearbeiten ► Absatzplan erstellen ► Prognose...

Wählen Sie **Periodenintervalle**, Prognose von **akt. Monat/akt. Jahr** bis **vorher. Monat/nächstes Jahr**, Vergangenheitsdaten von **04.2014** bis **03.2018**, Prognosedurchführung **Autom.Modellauswahl** Vergleichen Sie mit dem Screenshot unten und klicken Sie dann Prognose.

Periodenintervalle akt. Monat/akt. Jahr vorh. Mon./nächst. Jahr 04.2014 03.2018 Autom. Modellauswahl



Das System wählt Trend und Saison. Drücken Sie Prognose



Sie können sehen, dass das System in den Verbrauchsdaten der Vergangenheit Trends und saisonale Tendenzen festgestellt hat und ein Saison-Trend-Modell angewendet hat.

Drücken Sie (Übernehmen und Sichern). Die Verkaufsprognose wurde in unseren SOP übernommen.

Sehen Sie sich die Planungtabelle an.

5

Als Zielreichweite tragen Sie für jede Prognoseperiode (insgesamt 12 Monate) bitte den Wert **5** ein.

Falls Ihnen nicht alle notwendigen Prognoseperioden angezeigt werden, nutzen Sie um durch die Planungsperioden zu navigieren.

1	Produktions	sgra	obplanun	g ändern	,								
	Merkmal 📗												
Pro	Produktgruppe PG-DXTR000 000 Produktgruppe Deluxe Touring Bike												
We	Werk DL00												
Ve	rsion		A00 Active	version				Aktiv					
	SOP: Einzelplanun	g Pro	duktgruppe										
卧	Planungstableau	EH	M 04.2019	M 05.2019	M 06.2019	M 07.2019	M 08.2019	M 09.2019	M 10.2019	M 11.2019	M 12.2019		
	Absatz	EA	626	675	568	594	662	730	657	633	73		
	Produktion	EA											
	Lagerbestand	EA	-626	-1301	-1869	-2463	-3125	-3856	-4513	-5147	-5878		
	Ziellagerbestand	EA											
	Reichweite	***											
	Zielreichweite	***	5	5	5	5	5	5	5	5			

In einem Produktionsplan planen Sie die Mengen, die gefertigt werden müssen, damit der entsprechende Absatzplan erfüllt wird. Das System berechnet dann pro Periode die Lagerbestände und Reichweiten auf der Basis von Absatz- und Produktionsmengen sowie jeglichen Zieldaten. In Standard-SOP stehen verschiedene Funktionen zum Erstellen von Produktionsplänen zur Verfügung.

Da der SOP langfristig geplant wird, werden keine diskreten Werte benötigt. Das SAP-System berechnet diese in der Programmplanung.

Im Systemmenü wählen Sie:

Bearbeiten ▶ Prod.plan erstellen ▶ Absatzsynchron

Beachten Sie die Änderungen in den Zeilen Produktion und Lagerbestand.


Der Produktionsplan wurde so erstellt, dass er die Absatzprognose erfüllt.

Wählen Sie nun im Systemmenü:

Bearbeiten ▶ Prod.plan erstellen ▶ Zielreichweite


Beachten Sie die Auswirkungen auf den Produktionsplan und den Lagerbestand. Die Produktionsmengen wurden so festgelegt, dass sie den Absatz decken und zusätzlich genug produzieren um mit dem Lagerbestand die Anforderungen der Zielreichweite zu erfüllen.

Sehen Sie sich erneut die Planungtabelle an (Ihre Zahlen könnten anders aussehen).



Hinweis Obwohl der Bildschirm ganzzahlige Produktionswerte darstellt, rechnet das SAP-System mit dezimaler Genauigkeit. Sie können sich die Dezimalstellen einer Reihe mithilfe von F8 anzeigen lassen. Erstellen Sie danach den Produktionsplan.

Drücken Sie Merkmal um sich eine grafische Darstellung Ihrer Planung anzusehen.



Sie können auf Legende drücken um sich die Legende zu dieser Grafik anzeigen zulassen.



Drücken Sie aund sichern Sie mit .

Drücken Sie auf 🙆 um zum SAP Easy Access Menü zu gelangen.



Schritt 5: Übergabe Absatz-/Grobplanung zu Programmplanung

Aufgabe Übergeben Sie die Absatz-/Grobplanung zur Programmplanung.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Übergeben Sie die Absatz-/Grobplanung zur Programmplanung.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Die Programmplanung ist das Werkzeug um Plandaten von Plänen hoher Ebene bis hin zu einer detaillierten Planungsebene zu zerlegen. Für diese Aufgabe wird die Planung für die Produktgruppe Deluxe Touring auf diejenigen individuellen Komponenten herunter gebrochen, die zu dieser Gruppe gehören.

Programmplanung

Um die Absatz-/Grobplanung zur Programmplanung zu übergeben folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Absatz-/Grobplanung ► Disaggregation ► Überg. Progr. pl. PG

Geben Sie die Produktgruppe **PG-DXTR###** ein, Werk **DL00** und die in der vorherigen Aufgabe von Ihnen **notierte Version**.

PG-DXTR### DL00 A00


Übergabe P	Übergabe Plandaten an die Programmplanung							
Übergabe ausführen								
Produktgruppe	PG-DXTR000	000 Produktgruppe Deluxe Touring Bike						
Werk	DF00	Plant Dallas						
Version	A00							
Übergabestrategie								
Absatzplan Mate	riai(ien) direkt rial(ien) als Anteil PG							
	Material(ien) direkt							
Produktionsplan	Material(ien) als Anteil PC	3						
von Verbuchung dun	10.04.2019 kel	bis						
Angaben zum Primärbedarf								
Bedarfsart								
Version								
✓Aktiv								

Wählen Sie **Produktionsplan Material(ien) als Anteil PG** und **Aktiv**. Nun deselektieren Sie den Eintrag **Verbuchung Dunkel** um die Ergebnisse der Zerlegung in einem separaten Bildschirm präsentiert zu bekommen. So kann der Planer die Ergebnisse modifizieren, bevor er sie manuell für die Programmplanung sichert.

Produktionsplan Material(ien) als Anteil PG Aktiv Verbuchung Dunkel

Wählen Sie Übergabe ausführen und bestätigen Sie die aufkommende *Information* mit ✓. Untersuchen Sie anschließend den Planprimärbedarf, der für **DXTR1**### generiert wurde.

DXTR1###




Klicken Sie dann auf \square um zu sichern.

Mit dem Sichern springt das System zum Primärbedarf des nächsten Materials (**DXTR2**###).


Untersuchen Sie nun den Primärbedarf, der für **DXTR2**### generiert wurde und sichern Sie dann mit

DXTR2###



Abschließend untersuchen Sie **DXTR3**### und sichern Sie mit **□**.

DXTR3###



Hinweis DXTR1### macht 40%, DXTR2### macht 30% und DXTR3### weitere 30% des Produktionsplans in Ihrem Abatz/Grobplan aus.

Klicken Sie auf das Beenden-Symbol 🙆 um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.



Schritt 6: Anzeigen Programmplanung

Aufgabe Überprüfen Sie die Bedarfe für eine Produktgruppe.

Zeit 10 Min.

Menüpfad


Beschreibung Überprüfen Sie die Bedarfe für die Produktgruppe um sicherzustellen, dass es Produktionsbedarfe für die jeweiligen Komponenten gibt.

Name (Stelle) Hiro Abe (Werksmanager Dallas)

Um sich die Planbedarfe anzusehen folgen Sie dem Menüpfad: Logistik ► Produktion ► Produktionsplanung ► Programmplanung ► Planprimärbedarf ► Anzeigen								
	Planprimärbedarf a							
	Benutzerparameter							
	Planprimärbedarf für							
	Material							
	Produktgruppe	PG-DXTR000						
	○ Bedarfsplan							
	Werk	DLOO						

Wählen Sie das Feld **Produktgruppe**, geben Sie die Produktgruppe **PG- DXTR**### sowie Werk **DL00** ein und wählen Sie ♥ (Enter).

Sehen Sie sich auf dem Karteireiter *Tableau* geplante unabhängige Bedarfe für die Deluxe Touring Bike Produktgruppe für alle 3 Materialien an.



Sie sehen auf dem Reiter *Einteilungen* die Bedarfsdaten, geplante Mengen, Werte und absolute geplante Mengen.

© SAP UCC Magdeburg Seite 17

Produktgruppe PG-DXTR###

DL00





Schritt 7: Starten Leitteileplanung und Materialbedarfsplanung

Aufgabe Starten Sie die Leitteileplanung.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Starten Sie die Leitteileplanung um Planaufträge zu generieren, welche den Anforderungen der Absatz- und Produktionsgrobplanung sowie der Programmplanung genügen. Gleichzeitig zur Leitteileplanung (MPS) werden die MRP-Materialien verarbeitet, was zur Erzeugung von Planaufträgen für Sekundärbedarfe führt, die durch Stücklistenauflösung ermittelt wurden.

Name (Stelle) Jun Lee (Produktionsvorarbeiter)

Um die Leitteileplanung zu starten folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Produktionsplanung ► Leitteileplanung ► Leitteile ► Einzelpl. mehrstufig

Geben Sie Ihr Material **DXTR3###**, als Werk **DL00** sowie als Verarbeitungsschlüssel **NETCH** ein, wählen Sie **2** (Bestellanforderung im Eröffnungshorizont) **3** (Grundsätzlich Lieferplaneinteilungen), **1** (Grundsätzliche Dispositionsliste), **1** (Planungsdaten anpassen (Normalmodus)), **1** (Eckterminbestimmung für Planaufträge) und selektieren Sie **Materialliste anzeigen**.

DXTR3###
DL00
2
1
1
1

Materialliste anzeigen

Einzelplanung -n	nehrstufig-						
Material	DXTR3000						
Werk	DLOO						
Planungsumfang							
Produktgruppe							
Steuerungsparameter Dispo	osition						
Verarbeitungsschlüssel	NETCH						
Bestellanf, erstellen	2						
Lieferplaneinteilungen	3						
Dispoliste erstellen	1						
Planungsmodus	1						
Terminierung	1						
Steuerungsparameter Ablai	uf						
Auch unveränderte Kon	nponenten planen						
☐ Ergebnisse vor dem Sichern anzeigen							
✓ Materialliste anzeigen							
Simulationsmodus							

Wählen Sie (Enter). Die folgende Warnmeldung weist Sie darauf hin, die Eingabeparameter zu überprüfen. Drücken Sie **Enter** um zu bestätigen und die Warnmeldung damit zu übergehen.

Um den Planungslauf zu starten wählen Sie ♥ (Weiter) und überprüfen die Planungsdetails vom Listen-Bildschirm.

Statistik	
Materialien geplant	17
Materialien mit neuen Ausnahmen	17
Materialien mit Abbruch-Dispoliste	

Parameter		
Werk	DF00	
Verarbeitungsschlüssel	NETCH	
Bestellanforderung erstellen	2	
Lieferplaneinteilung	3	
Dispositionsliste erstellen	1	
Planungsmodus	1	
Terminierung	1	

Datenbankstatistik	
Planaufträge erzeugt	182
Bestellanforderungen erzeugt	6
Sekundärbedarfe erzeugt	186
Sekundarbedarfe erzeugt	186

Laufzeitstatistik	
Start des Planungslaufes	08:57:15
Ende des Planungslaufes	08:57:16
Laufzeit	00:00:01

Klicken Sie auf das Beenden-Symbol aum zum SAP Easy Access-Menü zurückzukehren.



Schritt 8: Anzeigen Bedarfs/Bestandsliste

Aufgabe Lassen Sie sich die Bedarfs/Bestandsliste anzeigen.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich die Bedarfs/Bestandsliste für Ihr Deluxe Touring Bike anzeigen.

Name (Stelle) Lars Iseler (Fertigungsbeauftragter)

Die Bedarfs/Bestandsliste ist eine dynamische Liste, die sich jeweils ändert, wenn eine Transaktion unter Verwendung des gegebenen Materials erfolgt. Zeigen Sie die Bedarfs/Bestandsliste für alle vorrätigen Materialien des roten Deluxe Touring Bikes an. Der Bericht zeigt, dass es keinen Bestand gibt und daher zurzeit kein Stück frei verfügbar ist.

Bedarfs/Bestandsliste

Um sich die Bedarfs/Bestandsliste anzeigen zu lassen folgen Sie dem Menüpfad:


Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Produktionsplanung ► Leitteileplanung ► Auswertungen ► Bedarfs/Best. Liste


Aktuelle Be	darfs-/Bestan	dsliste: Einstieg
Einzeleinstieg	Sammeleinstieg	
Material	DXTR3000	Deluxe Touring Bike (rot)
Werk	DLOO	Plant Dallas
Mit Filter		

Auf dem Reiter *Einzeleinstieg* geben Sie als Werk **DL00** ein und tragen Ihr Material **DXTR3**### ein. Anschließend klicken Sie auf ♥ (Enter).

DL00 DXTR3###



Wählen Sie (Wechsel zu Periodensummen). Dadurch können Sie die Planprimärbedarfe, geplante Zugänge sowie ATP-Mengen basierend auf Zeit, Tage, Wochen oder Monate sehen.







Schritt 9: Umwandeln Planauftrag in Fertigungsauftrag

Aufgabe Wandeln Sie einen Planauftrag in einen Fertigungsauftrag um.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Wandeln Sie einen im MPS/MRP-Lauf erstellten Planauftrag in einen Fertigungs-auftrag um. Die Bedarfs/Bestandsliste zeigt die vorgeschlagenen Planungsaufträge aus dem MPS-Lauf an.

Name (Stelle) Lars Iseler (Fertigungsbeauftragter)

Um Planungsaufträge in Fertigungsaufträge umzuwandeln folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Bedarfsplanung ► Auswertungen ► Bedarfs-/Bestandsliste

Geben Sie als Material **DXTR3**### sowie Werk **DL00** ein und klicken auf **②** (Enter). Klicken Sie dann doppelt auf den dritten Planauftrag.

DXTR3### DL00

E	Bedarfs-/Be	estano	dsliste von 14:35	Uhr			
M	1aterialbaum ein	🔉	∌ 7 ₽ 7				
	Material Werk	DXTR30		e Touring Bike Materialart	e (r	ot) FERT Einheit	
Σ	Z Datum	Dispo	Daten zum Dispoelem.	Umterm	Α	Zugang/Bedarf	
	10.04.2019	BStand					
	3 01.04.2019	VP-Bed	VSF			219	9-
	17.04.2019	>	Ende Fixierungshori…				
	17.04.2019	Pl-Auf	0000000001/LA	01.04.2019	30	219	9
	3 01.05.2019	Pl-Auf	0000000002/LA			204	1
	3 01.05.2019	VP-Bed	VSF			204	1-
	3 01.06.2019	Pl-Auf	0000000003/LA			166	5
	1 01.06.2019	VP-Bed	VSF			166	5-

Im *Details zum Dispositionselement*-Bild klicken Sie auf -> FertAuftr (Planauftrag umsetzen in Fertigungsauftrag).



Hinweis Notieren Sie sich an dieser Stelle die Gesamtmenge Ihres Produktionsauftrages. Sie benötigen diese später bei der Rückmeldung.

Gesamtmenge

Ermitteln Sie den Status Ihres Auftrages durch einen Klick auf

Bemerkung Wenn Sie den Planauftrag in einen Fertigungsauftrag umwandelten, wird eine Terminierung durchgeführt, eine Verfügbarkeitsprüfung sowie die Reservierung von Materialien laut Stückliste. Der Fertigungsauftrag wurde zudem automatisch freigegeben.

Klicken Sie auf um zum Kopfbildschirm zurückzukehren und sichern Sie Ihren Auftrag mit .

Hinweis Wenn Sie den Fertigungsauftrag sichern, berechnet das System automatisch die Plankosten für die Produktion und dem Auftrag wird eine eindeutige Nummer zugewiesen.

Fertigungsauftragsnum

☑ Auftrag wurde mit der Nummer 1000000 gesichert

Bitte notieren Sie sich die Fertigungsauftragsnummer.

Wählen Sie (Auffrischen) um die Bedarfs/Bestandsliste aufzufrischen. Der Planauftrag **Pl-Auf**, den Sie gewählt hatten, sollte sich nun zu einem Fertigungsauftrag **Fe-Auf** geändert haben.

3 01.05.2019	VP-Bed	VSF		20	4- 0
3 01.06.2019	Fe-Auf	000001000000/PP01/FR	01.04.2019	10	6 166
3 01.06.2019	VP-Bed	VSF		16	6- 0
01.07.2019	Pl-Auf	0000000004/LA		17	9 179

Klicken Sie auf , um zum SAP Easy Access-Menü zurückzukehren.



Schritt 10: Buchen Wareneingang ins Lager

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang im Werk in Dallas.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Sie erhalten genügend Waren in die Lagerorte in Dallas um den Fertigungsprozess zu starten.

Name (Stelle) Susanne Castro (Lagereingangsbuchhalter)

Üblicherweise würde an diesem Punkt die Einkaufsabteilung in Dallas übernehmen und genügend Rohmaterialien von Lieferanten beziehen um den Bestand so aufzufüllen, dass der Fertigungsprozess eingeleitet werden kann. In dieser Fallstudie umgehen wir diesen Beschaffungsprozess (dieser Prozess wird im MM-Kapitel im Detail erklärt). Da der Bestand für alle DXTR3###-Komponenten leer war, gehen wir nach der Buchung von jeweils 500 Stück davon aus, dass wir je 500 Stück dieser Komponenten am Lagerort finden.

Wareneingang

Um Waren im Lager entgegenzunehmen, folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Materialwirtschaft ► Bestandsführung ► Warenbewegung ► Warenbewegung (MIGO)

Das wird folgenden Bildschirm erzeugen.



Wählen Sie in den Dropdown Feldern Wareneingang und Sonstige. Geben Sie heute als Beleg- und Buchungsdatum, Bewegungsart 561 (Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar) ein. Drücken sie dann Enter oder klicken Sie auf .

Wareneingang Sonstige heute

Hinweis: Sollte die Tabelle nicht bearbeitbar sein, klicken sie bitte auf um die Detaildaten einzuklappen.



Im Bildschirm Wareneingänge Sonstige geben Sie die folgenden Daten ein. Jedes dieser zehn Materialien sind Komponenten, die Sie später in Ihrem Fertigungsauftrag benötigen werden. Beachten Sie, dass alle Materialien am

Rohstofflager in Dallas gelagert werden, außer dem Halbfabrikat Komplett-Touringrad (erste Komponente in der Liste).

Materialkurztext	Menge	LOrt	Werk
TRWA1### (Touring Bike Aluminiumrad Bauteile)	500	SF00	DL00
TRFR3### (Touring Bike Rahmen-Rot)	500	RM00	DL00
DGAM1### (Kettenschaltung Bauteile)	500	RM00	DL00
TRSK1### (Touring Bike Sitz Bauteile)	500	RM00	DL00
TRHB1### (Touring Bike Lenker)	500	RM00	DL00
PEDL1### (Pedal Bauteile)	500	RM00	DL00
CHAN1### (Kette)	500	RM00	DL00
BRKT1### (Bremsanlage)	500	RM00	DL00
WDOC1### (Garantiedokument)	500	RM00	DL00
PCKG1### (Verpackung)	500	RM00	DL00

TRSK1###
TRHB1###
PEDL1###
CHAN1###
BRKT1###
WDOC1###
PCKG1###

TRWA1### TRFR3### DGAM1###

Bevor Sie **Enter** drücken, vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem unten abgebildeten. Beachten Sie erneut, dass Ihre Materialnummern abweichen können.

Sollten nicht ausreichend Zeilen zur Verfügung stehen, klicken Sie auf (Neue Positionen)

7-il-	Makadallaudhauk	OK	Manage in EME	_	1	Ch-	Danisation	n	n	Dashaada	Manile
Zeile	Materialkurztext	ОК	Menge in EME	E	Lagerort	Cna	Bewertun	в	K	Bestands	werk
	TRWA1000		500		SF00			561			DL00
	TRFR3000		500		RM00			561			DL00
	DGAM1000		500		RM00			561			DL00
	TRSK1000		500		RM00			561			DL00
	TRHB1000		500		RM00			561			DL00
	PEDL1000		500		RM00			561			DL00
	CHAN1000		500		RM00			561			DL00
	BRKT1000		500		RM00			561			DL00
	WDOC1000		500		RM00			561			DL00
	PCKG1000		500		RM00			561			DL00

Nachdem Sie Enter gedrückt haben, sollten Sie folgenden Bildschirm sehen.

Zeile	Materialkurztext	ОК	Menge in EME	E	Lagerort	C	В	В	R	Bestand	Werk
1	Touring Bike Aluminiumrad Bauteile	V	500	EΑ	Semi-Fin. Goods			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
2	Touring Bike Rahmen - Rot	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
3	Kettenschaltung Bauteile	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
4	Touring Bike Sitz Bauteile	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
5	Touring Bike Lenker	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
6	Pedal Bauteile	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
7	Kette	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
8	Bremsanlage	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
9	Garantiedokument	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas
10	Verpackung	V	500	EΑ	Raw Materials			561	+	Frei 🔻	Plant Dallas

FALLSTUDIE

Sichern Sie Ihren Wareneingang mit 🔄 und schreiben die Belegnummer auf. Klicken Sie dann auf das Beenden-Symbol 🙆, um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.	Materialbelegnummer _



Schritt 11: Buchen Warenausgang zum Fertigungsauftrag

Aufgabe Buchen Sie einen Warenausgang zu einem Fertigungsauftrag.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Da jetzt alle benötigten Komponenten auf dem Lager sind, buchen Sie einen Warenausgang für Ihren Fertigungsauftrag in exakter Anzahl.

Name (Stelle) Sanjay Datar (Lagerangestellter)

Der Warenausgangsprozess wird definiert durch den Fertigungsauftrag, die Stückliste und den Arbeitsplan. Die Mengen und die Komponenten sind für diesen einen Fertigungsauftrag reserviert, werden mit Bezug auf dessen Auftragsnummer entnommen und verbraucht, um die Istkosten dieses Fertigungsauftrags für das Controlling zu ermitteln.

Warenausgangsprozess

Um den Warenausgang zu einem Fertigungsauftrag zu buchen folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Materalwirtschaft ► Bestandsführung ► Warenbewegung ► Warenbewegung (MIGO)

Warenausgang Auftrag - I	LEARN-000	
Übersicht ein 🗋 Merken Prüfe	n Buchen i Hife	
Warenausgang ▼ Auftrag	▼ 1000000 () (iii)	WA für Auftrag 261
Allgemein &2		
Belegdatum 10.04.2019	Materialschein	
Buchungsdatum 10.04.2019	Belegkopftext	
Einzelschein ▼		

Wählen Sie **Warenausgang** und **Auftrag** in den Drop Down Feldern. Geben Sie **heute** als Beleg- und Buchungsdatum und Bewegungsart **261** (Verbrauch für Auftrag aus dem Lager)

Auftrag heute 261

Warenausgang

Geben Sie die Fertigungsauftragsnummer von zwei Aufgaben zuvor ein.

Fertigungsauftragsnummer

Wenn Sie Ihre Fertigungsauftragsnummer nicht notiert haben, können Sie sie im System finden. Um dies zu tun drücken Sie im Auftragsfeld **F4** oder klicken auf das Werthilfe-Symbol . Im Auftragsnummer- (1) Bildschirm nutzen Sie das Symbol ganz rechts um eine Liste aller Karteireiter anzuzeigen. Wählen Sie den Reiter *Fertigungsaufträge über Infosystem*. Auf diesem Tab geben Sie Ihr Material **DXTR3###** im Materialfeld ein und klicken auf . Klicken Sie doppelt auf die Ergebniszeile um Ihre Fertigungsauftragsnummer in den Einstiegsbildschirm zu übernehmen.

......

DXTR3###


F4

Sobald Sie Ihre Fertigungsauftragsnummer gefunden und eingegeben haben, klicken Sie auf voder Enter um fortzufahren.

Eine aufgeschlüsselte Liste wird erscheinen. Sie listet alle Materialien und die zugehörigen Mengen auf, die für Ihren Auftrag benötigt werden. Sie

müssen dem System sagen, von welchem Lagerort die Materialien entnommen werden sollen. Für das Komplettrad (TRWA1###) geben Sie **SF00** (Halbfabrikate) und für alle anderen Materialien **RM00** (Rohstoffe) in den Lagerort Feldern ein. Und markieren Sie alle **OK Checkboxen**. Bevor Sie Enter drücken, vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem nachfolgend gezeigten.

SF00 RM00 OK Checkbox





Schritt 12: Anzeigen Fertigungsauftragsstatus

Aufgabe Lassen Sie sich den Fertigungsauftragsstatus anzeigen.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich den aktuellen Fertigungsauftrag mit Bezug zum Auftragsstatus anzeigen.

Name (Stelle) Michael Brauer (Produktionsstättenarbeiter 4)

Um den Fertigungsauftrag anzuzeigen, folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Fertigungssteuerung ► Auftrag ► Anzeigen

Geben Sie die Nummer Ihres **Fertigungsauftrags** ein und selektieren Sie **Übersicht anzeigen.**

Fertigungsauftragsnummer Übersicht anzeigen

Wenn Sie Ihre Fertigungsauftragsnummer nicht notiert haben, können Sie sie im System finden. Um dies zu tun drücken Sie im Auftragsfeld **F4** oder klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol . Im Auftragsnummer- (1) Bild nutzen Sie das Symbol ganz rechts um eine Liste aller Tabs anzuzeigen. Wählen Sie den Reiter *Fertigungsaufträge über Infosystem*. Auf diesem Tab geben Sie Ihr Material **DXTR3**### im Materialfeld ein und klicken auf Klicken Sie nun doppelt auf die Ergebniszeile um die Nummer Ihres Fertigungsauftrags in den Einstiegsbildschirm zu übernehmen.

DXTR3###

F4

Wenn Ihre Fertigungsauftragsnummer eingegeben ist, klicken Sie auf .


Beachten Sie, dass der Auftragsstatus geändert wurde und überprüfen Sie ihn erneut durch ein Klicken auf .



Sie haben in der letzten Aufgabe den Warenausgang zum Fertigungsauftrag gebucht. Jetzt wollen Sie sich die Kosten ansehen, die auf dem Auftrag, dem Materialbeleg und dem zugehörige Finanzbeleg dokumentiert sind.

Um dies zu tun klicken Sie auf wum zum Kopfbildschirm zurückzugehen und wählen dann im Systemmenü:

Springen ► Kosten ► Analyse



Hier können Sie die Kosten sehen, die dem Produktionsauftrag mit dem Warenausgang zugeordnet wurden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Werte abweichen können.

Nutzen Sie 🙆 um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.



Schritt 13: Rückmelden Produktionsfertigstellung

Aufgabe Melden Sie die Fertigstellung eines Fertigungsauftrags zurück.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Bestätigen Sie die Fertigstellung für Ihren Fertigungsauftrag.

Name (Stelle) Michael Brauer (Produktionsstättenarbeiter 4)

Wenn die Montage für den aktuellen Fertigungsauftrag fertig gestellt wurde, müssen Sie bestätigen, dass alle Vorgänge erfolgreich abgeschlossen wurden und die Menge des hergestellten Fertigerzeugnisses protokollieren.

Produktionsfertigstellung

Um die Produktfertigstellung zurückzumelden folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad

Logistik ► Produktion ► Fertigungssteuerung ► Rückmeldung ► Erfassen ► Zum Auftrag

Geben Sie Ihre **Fertigungsauftragsnummer** ein und klicken Sie auf **②**.

Fertigungs-
auftragsnummer

Endrückmeldung Ausbuchen Reservierung

Wählen Sie **Endrückmeldung** und **Ausbuchen Reservierung**. Im Feld *Rück. Gutmenge* geben Sie die **Menge der Fahrräder** ein, die Sie für diesen Auftrag produzieren sollten. Denken Sie daran, dass Ihre Menge von der im unteren Bildschirm abweichen kann.



Dann ändern Sie den Start der Ausführung auf **1 Stunde früher** als die voreingestellte Zeit.

1 Stunde früher

	Rückzumelden		
Start Durchfüh.	10.04.2019	14:26:13	
Ende Durchführ.	10.04.2019	15:26:13	
Buchungsdatum	10.04.2019		

Klicken Sie auf

und sichern Sie Ihre Eingaben durch

□.

Hinweis Wenn die Rückmeldung gesichert ist, werden die Fertigungskost für den Auftrag automatisch berechnet. Die rückgemeldete Menge wird in nächsten Schritt auch für den Wareneingang im Lager benötigt.	
Klicken Sie auf das Beenden-Symbol 🙆 um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.	



Schritt 14: Wareneingang zum Fertigungsauftrag

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang zum Fertigungsauftrag.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Buchen Sie den Wareneingang Ihrem Fertigungsauftrag.

Name (Stelle) Susanne Castro (Lagereingangsbuchhalter)

Sie erhalten die rückgemeldeten Produkte in Ihrem Fertigerzeugnislager. Überprüfen Sie die vorgeschlagene Menge mit der im Fertigungsauftrag sowie der rückgemeldeten Menge. Gibt es irgendwelche Abweichungen, so wird das System entscheiden, ob eine Fehlernachricht erzeugt wird – abhängig von der Höhe der erkannten Abweichung.

Wareneingang

Um einen Wareneingang zu buchen folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad


Logistik ► Materialwirtschaft ► Bestandsführung ► Warenbewegung ► Warenbewegung (MIGO)

Das wird folgenden Bildschirm erzeugen.



Wählen Sie **Wareneingang** und **Auftrag** in den Drop-Down Feldern aus. Geben Sie als Bewegungsart **101** (Wareneingang zum Auftrag in das Lager) und Ihre **Fertigungsauftragsnummer**, ein und wählen Sie

Wareneingang Auftrag 101 Fertigungsauftragsnummer



Geben Sie für den Lagerort **FG00** ein, markieren Sie die **OK** Checkbox und stellen Sie sicher, dass die in den Lagerort zu übertragende Menge korrekt ist.

Klicken Sie auf \square um den Wareneingang zu buchen. Wenn Sie diesen Materialbeleg sichern, wird der aktuelle Wert des hergestellten Materials in den Fertigungsauftrag fortgeschrieben.

✓ Materialbeleg 500000050 gebucht

FG00 OK Checkbox

Materialbelegnummer

Notieren Sie sich die Materialbelegnummer.
Klicken Sie auf 🐼 um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.



Schritt 15: Anzeigen Kosten Fertigungsauftrag

Aufgabe Lassen Sie sich Ihrem Fertigungsauftrag zugeordnete Kosten anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Anzeigen und Durchsehen aller Kosten, die Ihrem Fertigungsauftrag zugeordnet wurden.

Name (Stelle) Jamie Shamblin (Kostenbuchhalter)

Um zugeordnete Kosten anzuzeigen folgen Sie dem Menüpfad:

Menüpfad


Logistik ► Produktion ► Fertigungssteuerung ► Auftrag ► Anzeigen

Geben Sie Ihre **Fertigungsauftragsnummer** ein und wählen Sie **⋘** (Enter).

Fertigungsauftragsnum mer

Im Systemmenü wählen Sie:

Springen ► Kosten ► Analyse



Jetzt, wo die fertigen Produkte im Lager eingegangen sind, wurde die Verrechnung der Werte aller gefertigten Fahrräder hinzugefügt. Wie wird dieser Wert durch das System berechnet?

Klicken Sie auf das Beenden Symbol 🙆 um zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.	



Schritt 16: Abrechnen Kosten Fertigungsauftrag

Aufgabe Rechnen Sie die Kosten aus Ihrem Fertigungsauftrag ab.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Rechnen Sie die Kosten für die Produktion ab. Diese werden vorübergehend im Fertigungsauftrag erfasst und müssen nun einem geeigneten Kostenobjekt zugewiesen werden. Vergleichen Sie die Istkosten mit den Sollkosten, um Abweichungen oder potenzielle Probleme in diesem Bereich festzustellen.

Name (Stelle) Jamie Shamblin (Kostenbuchhalter)

Um Kosten des Fert	igungsauftrag	s abzurechne	en folgen Sie d	lem Pfad:	Menüpfad
Logistik ► Produ ► Abrechnung ►			erung ▶ Perio	odenabschluß	S
Wenn Sie den Koste und klicken auf .	nrechnungskr	reis eingeben	ı müssen, wähl	len Sie NA00	NAOC
Ist-Abrechnung	Auftrag				
♠ AbrechnVorschr					
Kostenrechnungskreis Auftrag	NA00 1000000				
Parameter					
Abrechnungsperiode	004		Buchungsperiode	004	
Geschäftsjahr Verarbeitungsart	Automatisch	•	Bezugsdatum		
Ablaufsteuerung					
✓ Testlauf					
Bewegungsdaten prüf	en				
Geben Sie einfach II	nre Fertigung	gsauftragsnu	ı mmer , den al	ktuellen Mona	t Fertigungsauftragsnum

Geben Sie einfach Ihre **Fertigungsauftragsnummer**, den **aktuellen Mona** als Abrechnungsperiode (z.B. 006 für Juni), den **aktuellen Monat** als Buchungsperiode und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein. Stellen Sie sicher, dass **Testlauf** ausgewählt ist.

Dann klicken Sie auf & (Ausführen).

Fertigungsauftragsnum mer aktueller Monat aktueller Monat aktuelles Jahr Testlauf




Klicken Sie auf III (Detail Liste). Im Systemmenü wählen Sie:

Umfeld ▶ Bericht.

Dann klicken Sie doppelt auf **Ist/Plan/Abweichung** um den Bericht auszuwählen.

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung
Auftrag: Ist/Plan/Obligo
Auftrag: Aufriß nach Partner
Auftrag: Abgrenzungen/Kategorie

Techn. Namen ein/aus



Klicken Sie auf wum zurück zu gelangen. Wählen Sie dann und klicken Sie zweimal auf w.

Ist/Plan/Abweichung


Ja

Deselektieren Sie **Testlauf** und führen Sie erneut mit waus. Klicken Sie auf (Detail Liste) und wählen Sie (Bericht). Wählen Sie **Auftrag Ist** / **Plan** / **Abweichung**.

Testlauf Ist/Plan/Abweichung

	Auftrag: Ist/Plan/Abw.	lan/Abw. Stand: 10.04.2019 15:37:07 Seite: 2 / 2			
	Auftrag/Gruppe 1000000 00 Geschäftsjahr 2019 Periode 1 - 4	00001000000			
	Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
	720000 Aufwendungen Rohstoffe 720300 Aufw Halb 800000 Arbeit	79.597,00 37.516,00 4.154,85		79.597,00 37.516,00 4.154,85	
Ī	* Kosten	121.267,85		121.267,85	
	741600 Ausgleich Produktionsmengen	252,45		252,45	
Ī	* abgerechnete Kosten	252,45		252,45	
	741600 Ausgleich Produktionsmengen	121.520,30-		121.520,30-	
Ī	* Lieferungen an Lager	121.520,30-		121.520,30-	
1	** Saldo				
ic	ken Sie auf 🙆, wählen Sie	Ja	und	klicken Sie	erneut
ıf 🚫 um wieder zum SAP Easy Access-Bildschirm zurückzukehren.					

Ja



Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Fertigungsprozesses.

Zeit 60 Min.

Motivation Nachdem Sie die Fallstudie *Produktionsplanung und -steuerung* nun erfolgreich beendet haben, sollten Sie in der Lage sein ein weiteres Material aus einer anderen Produktgruppe zu produzieren.

Szenario In dieser Challenge sollen Sie für die Produktgruppe Mountainbikes einen Absatz- und Produktionsgrobplan erstellen. Achten Sie darauf, dass die Materialien der Produktgruppe einer Strategiegruppe zugeordnet sind.

Geben Sie manuell die nachfolgenden Absatzzahlen ein und nutzen Sie eine monatliche Zielreichweite von fünf.

Periode	Absatz (Menge)
Aktueller Monat + 2	150
Aktueller Monat + 3	175
Aktueller Monat + 4	200
Aktueller Monat + 5	85
Aktueller Monat + 6	90
Aktueller Monat + 7	115

Wandeln Sie anschließend den ersten Planauftrag in einen Fertigungsauftrag um. Führen Sie nun die Produktion durch. Beachten Sie dabei die von der Fallstudie abweichende Stückliste des Material ORMN1###. Nach erfolgter Produktion und Warenbewegung führen Sie die betriebswirtschaftliche Abrechnung durch.

Hinweis Da diese Aufgabe an die *Produktionsplanung und -steuerung* Fallstudie angelehnt ist, können Sie diese als Hilfestellung nutzen. Es wird jedoch empfohlen diese fortführende Aufgabe ohne Hilfe zu bewerkstelligen, um so Ihr erworbenes Wissen auf die Probe zu stellen.