

Guide

GUIDE

GUIDE（GAIT Universal IDE）是由北航 GAIT 研究组开发的、专门为 NOI 选手设计的、支持 C/C++/Pascal 三种程序设计语言的小型集成开发环境。

▼ Note

自 2021 年 9 月 1 日起启用的 NOI Linux 2.0 不再包含 GUIDE。¹

安装

Windows

参见 <https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml>。

Linux

参见 <https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml> 或按照如下步骤安装。

需要的动态库文件及包名

动态库	Arch 包名	Debian 包名	Fedora 包名	openSUSE x86 包名	openSUSE x86_64 包名
libpng12.so.0	lib32-libpng12	libpng12	libpng12	libpng12-0	libpng12-0-32bit
libSM.so.6	lib32-libsm	libsm6	libSM	libSM6	libSM6-32bit
libICE.so.6	lib32-libice	libice6	libICE	libICE6	libICE6-32bit
libXi.so.6	lib32-libxi	libxi6	libXi	libXi6	libXi6-32bit
libXrender.so.1	lib32-libxrender	libxrender1	libXrender	libXrender1	libXrender1-32bit
libXrandr.so.2	lib32-libxrandr	libxrandr	libXrandr	libXrandr2	libXrandr2-32bit
libfreetype.so.6	lib32-freetype2	libfreetype6	freetype	libfreetype6	libfreetype6-32bit
libfontconfig.so.1	lib32-fontconfig	libfontconfig1	fontconfig	libfontconfig1	libfontconfig1-32bit
libXext.so.6	lib32-libxext	libxext6	libXext	libXext6	libXext6-32bit
libX11.so.6	lib32-libx11	libx11-6	libX11	libX11-6	libX11-6-32bit
libz.so.1	lib32-zlib	zlib1g	zlib	libz1	libz1-32bit
libgthread-2.0.so.0	lib32-glib2	libglib2.0-0	glib2	libgthread-2_0-0	libgthread-2_0-0-32bit
libglib-2.0.so.0	lib32-glib2	libglib2.0-0	glib2	libglib2_0-0	libglib2_0-0-32bit
libstdc++.so.6	lib32-gcc-libs	libstdc++6	libstdc++	libstdc++6	libstdc++6-32bit
libgcc_s.so.1	lib32-gcc-libs	lib32gcc1	libgcc	libgcc_s1	libgcc_s1
librt.so.1	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libpthread.so.0	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libdl.so.2	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libm.so.6	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libc.so.6	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit

在 Debian 或 Ubuntu 安装

```
1 sudo apt install -y libpng12 libsm6 libice6 libxi6 libxrender1 libxrandr libfreetype6 libfontconfig1 libxext6 libx11-6 zlib1g libglib2.0-0 libglib2.0-0 libstdc++6 lib32gcc1 libce
2 wget -c http://download.noi.cn/T/noi/GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
3 tar -xvf GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
4 cd GUIDE-1.0.2-ubuntu
5 echo "install:\n\tinstall -Dm755 -t /usr/bin GUIDE\n\tinstall -Dm644 -t /usr/share/ lang_en.qm\n\tmkdir -p /usr/share/apis/ && cp -r apis/* /usr/share/apis/\n\tmkdir -p /usr/shar
6 sudo apt install -y checkinstall
7 sudo checkinstall --pkgname "GUIDE" --pkgversion "1.0.2" -y
```

在 openSUSE 安装

按照 [openSUSE/opi](#) 给出的方式安装 opi。

然后：（32 位用户自行删去 -32bit）

```
1 sudo opi checkinstall
2 sudo zypper install -n (libpng12-0,libSM6,libICE6,libXi6,libXrender1,libXrandr2,libfreetype6,libfontconfig1,libXext6,libX11-6,libz1,libgthread-2_0-0,libglib2_0-0,libstdc++6,libgc
3 wget -c http://download.noi.cn/T/noi/GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
4 tar -xvf GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
5 cd GUIDE-1.0.2-ubuntu
6 echo "install:\n\tinstall -Dm755 -t /usr/bin GUIDE\n\tinstall -Dm644 -t /usr/share/ lang_en.qm\n\tmkdir -p /usr/share/apis/ && cp -r apis/* /usr/share/apis/\n\tmkdir -p /usr/shar
7 sudo checkinstall --pkgname "GUIDE" --pkgversion "1.0.2" -y -rpmi
```

编辑文件

点击页面上方工具栏的「新文件」按钮（或者使用Ctrl+N快捷键）来创建一个新文件。

在默认情况下，GUIDE 的代码字体并非等宽字体，看上去非常不美观，因此需要在设置中更改字体。

在 编辑 -> 选项 -> 语法高亮设置 中，点击「全部字体」按钮，即可切换编辑器字体。

需要注意的是，对于未保存的新文件，字体仍然是默认字体。因此建议在开始编辑前先保存文件（点击工具栏的「保存」按钮，或按下Ctrl+S快捷键），再进行编辑。

编译与运行

在编辑完源代码后，点击工具栏的「编译」按钮（或F7快捷键）进行编译。

▼ 更改编译选项

GUIDE 没有设置默认编译选项的功能，用户只能更改对某个文件的编译选项。

右键点击想要更改编译选项的文件的标签，选择 **设置编译命令** 选项，即可更改该文件的编译选项。

如果源代码正常编译，点击工具栏的「运行」按钮（或Ctrl+F5快捷键）即可运行程序。

调试

GUIDE 自带的调试功能存在很多 bug（如程序中途发生崩溃等），因此不推荐直接使用 GUIDE 的调试功能。

建议直接在 [终端](#) 下使用 gdb 来进行调试。

-
- 1. [NOILinux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！](#) ↗
-

本页面最近更新：2023/7/24 00:21:30，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[CCXXxi](#), [CoelacanthusHex](#), [Enter-tainer](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用