شبکه های کامپیوتری لایه انتقال - قسمت 1 سیامک سر مدی، و حید سلوک

1

فهرست مطالب المالتي پلكسينگ المالتي پلكسينگ المون اتصال المون لاوتكل Pupu المون اتقال قابل اطمينان المون انتقال المال قابل اطمينان المون انتقال اتصال گرا المون پروتكل TCP المون كروتكل Pupu المون كروتكل المونان المون كروتكل المونان المون كروتكل المونان المو

پروتكل ها و خدمات انتقال

- National or Global ISP

 Network
 Data link
 Physical

 Network
 Data link
 Physical
- ارتباط منطقی: بین پردازش ها (برنامه های کاربردی) در
 حال اجرا در میزبان ها برقرار می شود
- □ به نظر میرسد که دو برنامه کاربردی بطور مستقیم به هم وصل هستند. در حالیکه ممکن است در دوسمت کره زمین بوده و داده ها از طریق تعداد زیادی روترها، لینک های متفاوت و لایه های مختلف شبکه منتقل شوند.
 - انتقال اطلاعات بدون نیاز به دانستن جزئیات فوق ممکن میشود.
 - 🗖 روترها به هدر ومحتویات بسته های لایه 4 کاری ندارند.
 - محل اجرا: معمولا تنها در سیستم های انتهایی اجرا میشود.
- پروتکل انتقال در سمت فرستنده: شکستن پیام برنامه کاربردی (Segment) و انتقال به لایه شبکه
 - پروتکل انتقال در سمت گیرنده: هم بندی قطعات و تحویل به لایه کاربرد
 - یروتکل های لایه انتقال
 - □ اینترنت: TCP, UDP, SCTP

3

لابه های انتقال و شبکه

- الایه شبکه: اتصال منطقی میان میزبان ها را ایجاد میکند، یعنی رساندن بسته ها (packet) از یک میزبان اینترنتی به میزبان دیگر (با مخفی کردن جزئیات زیرین).
- مرتب بروتكل IP: ارسال بسته ها در حد امكان (بهترين تلاش)، غير قابل اطمينان (از نظرارسال و انتقال بي عيب)، غير مرتب
- لایه انتقال: اتصال منطقی میان پردازش ها را برقرار میکند. یعنی رساندن پیام ها (با کمک سگمنت های TCP یا
 دیتاگرام های UDP) از یک برنامه به برنامه دیگر، شامل عملیات زیر:
 - استفاده از خدمات لایه شبکه
 - بهبود خدمات شبکه
 - مثال: ارسال نامه از طرف 12 كارمند مستقر در سازمان A، به 12 كارمند در سازمان B
 - 🗖 میزبان ها = سازمان ها
 - 🗖 پردازش ها = کارمندان
 - 🗖 پیام های لایه کاربرد = نامه های داخل پاکت
 - □ پروتکل لایه انتقال = دبیرخانه سازمان ها (فراهم کننده ارتباط منطقی بین کارمندان، فقط داخل میزبان های دو انتها کار میکنند و به نحوه انتقال نامه ها بین دو سازمان کاری ندارند)
 - یروتکل لایه شبکه = نامه رسان (فراهم کننده ارتباط منطقی بین دو سازمان)

پروتکل های لایه انتقال


- Application
 Transport
 Network
 Data link
 Physical

 Network
 Data link
 Physical
- □ مهمترین وظیفه، امکان پذیر کردن ارتباط بین پردازش ها، با کمک سرویس ارتباط بین میزبان ها (لایه شبکه) است.
 - □ TCP: تحویل داده قابل اطمینان مرتب
 - 🗖 كنترل ازدحام
 - 🗖 کنترل جریان
 - 🗖 برقراری اتصال
 - UDP: تحویل داده غیر قابل اطمینان نا مرتب
 - □ بر مبنای بهترین-تلاش
 - بدون ضمانت (تحویل سالم یا مرتب)
- البته در هدر یک فیلد عیب یابی (CRC) در سطح بسته دارد
 - □ خدمات غير قابل دسترس در پروتكل هاى لايه انتقال
 - 🗖 ضمانت تاخیر
 - 🗖 ضمانت پهنای باند

5

مالتي پلكسينگ (Multiplexing) – ارسال پيام هاي چند برنامه بر روي لايه انتقال

- مالتی پلکسینگ: عبور دادن همزمان
 اطلاعات مربوط به چند تبادل داده
 (ارتباط) از روی یک لینک
 جمع آوری پیام های سوکت های مختلف،
- جمع اوری پیام های سوئت های مختلف،
 ایجاد سگمنت ها و هدر های آنها، و ارسال سگمنت های مربوط به چند برنامه مختلف، به لایه شبکه
- تحویل از سریق سوکت: تحویل پیام ها از لایه انتقال بطور مستقیم به برنامه
 کاربردی انجام نمیگیرد. بلکه تحویل سوکت رابط میگردند.
- هر برنامه کاربردی ممکن است بیش از
 یک سوکت فعال داشته باشد و تعداد زیادی
 از برنامه های کاربردی ممکن است بر
 روی یک میزبان فعال باشند.



دى مالتي پلكسينگ - دريافت پيام هاى چند برنامه بر روى لايه انتقال و ارسال به برنامه هاى كاربردى

- □ دی مالتی پلکسینگ: تفکیک داده های چند ارتباط و ارسال آنها به گیرنده های متفاوت
 - 🗖 تحویل سگمنت های داده دریافتی به سوکت مقصد توسط لایه انتقال
 - لایه شبکه (IP): در سمت گیرنده هنگامی که یک بسته دریافت میشود،
- ت آدرس گیرنده و فرستنده با کمک هدر های بسته packet) IP) قابل تشخیص است.
 - 🗖 هر بسته شامل 1 بسته لایه انتقال (سگمنت)
- □ لایه انتقال (TCP/UDP): در لایه انتقال میزبان دریافت کننده، معمولا سگمنت های مربوط به برنامه های کاربردی مختلف دریافت میگردند. برای تشخیص اینکه سگمنت (یا دیتاگرام) باید به کدام سوکت (مربوط به یکی از برنامه های کاربردی) تحویل گردد، لایه انتقال هدر های بسته لایه 4 را بررسی میکند.
 - 🗖 آدرس های (پورت) مبدا و مقصد در هدر سگمنت موجود است.
 - □ در UDP با کمک دو مقدار شماره پورت و آدرس مقصد میتوان سوکت مقصد (متعلق به یک برنامه کاربردی خاص) را تشخیص داد.
 - □ در TCP باید با کمک چهار مقدار آدرس مبداء و مقصد و پورت مبداء و مقصد میتوان سوکت مقصد را تشخیص داد (چون تعدادی سوکت مجزا و درسمت سرور برای تبادل اطلاعات با هر اتصال کلاینت ایجاد میشود و احتمالاً متصل می ماند)

7

هدر لایه 4

32 bits

Source port # Dest. port #


Other header fields

Application


(message)

دى مالتى پلكسينگ – دريافت پيام هاى چند برنامه بر روى لايه انتقال و ارسال به برنامه هاى كاربردى


- 🗖 در این تصویر، داده های ارسالی دو پروسه 3 و 4 به میزبان وسط میر سند.
- 🗖 لایه انتقال میزبان وسط باید تشخیص دهد که هر سگمنت را به کدام سوکت (و درنتیجه پردازش) تحویل دهد.
- در اسلاید قبلی توضیح داده شد که تشخیص سوکت مقصد (و در نتیجه پردازش مقصد) در UDP با کمک دو مقدار "آدرس IP مقصد" و "شماره پورت مقصد" و در TCP با کمک چهار مقدار "آدرس IP مبداء و مقصد" و "شماره پورت مبداء و مقصد" در بسته های سگمنت انجام میشود.




میشود.



9



دى مالتى پلكسينگ اتصال گرا: زير-پردازش



- □ درمیزبان وسط بسته های رسیده، همگی برای پورت 80 و در واقع یک برنامه کاربردی (وب سرور) هستند.
- □ وب سرور برای پاسخگویی به هر کدام از تماس های TCP، یک thread جدید را اجرا می کند...
- هر thread یک سوکت مجزا (و
 در نتیجه یک ارتباط مجزا) را اجرا
 میکن
- وب سرور Apache نسخه 2.X به این شکل کار میکند.

11

پروتكل ديتاگرام كاربر (UDP)

- تشریح شده است. پروتکل انتقال خلاصه، ساده و خالص است که در RFC768 تشریح شده است.
- فرض کنید که میخواستید پروتکل لایه انتقالی بسازید که تا حد ممکن ساده بوده و سرویس خاصی را ارائه ندهد. در اینصورت احتمالاً به این فکر میکردید که پیام لایه کاربرد را گرفته و بطور مستقیم به لایه شبکه بدهید و در سمت گیرنده نیز پیام را مستقیماً از لایه شبکه به برنامه کاربردی مورد نظر تحویل دهید.
 - 🗖 ولی یادگرفته ایم که برای تحویل درست بسته ها به سوکت مقصد و ارسال پاسخ به مبداء، نیاز به شماره پورت داریم.
- پروتکل UDP پروتکلی شبیه به آنچه گفتیم است و اطلاعات محدودی در هدر آن برای تشخیص پروسه های مبدا و مقصد
 قرار داده شده است و نقریبا سرویس خاصی را (اضافه برخدمات لایه های شبکه و پایین تر) ارائه نمیکند.

🗖 مشخصات:

- ت بدون فرآیند کنترل خطا (میتوان در لایه کاربرد اضافه کرد، مثل پروتکل مطمئن QUIC-HTTP گوگل کروم)
 - □ تحویل بدون ترتیب (میتوان در لایه کاربرد اضافه کرد)
 - 🗖 بدون برقراري اتصال
 - بدون فر آیند دست تکانی
 - انتقال هر قطعه مستقل از قطعات دیگر
- 🗖 كاربردها: پخش چندرسانه اي (تحمل تلفات، حساس به تاخير و پهناي باند)، SNMP ،DNS (پروتكل اطلاعات مديريت شبكه)، RIP

مزایا و معایب UDP

🗖 مزایای UDP:

- كنترل بیشتر روی داده ارسالی و زمان ارسال آن: داده به محض تحویل به UDP و بسته بندی تحویل لایه شبکه میشود. در حالیکه در TCP بخاطر کنترل ازدحام و "تکرار ارسال درصورت خطا"، داده ارسالی و زمان ارسال کاملا قابل کنترل نیست.
 - <u>بدون نیاز به اتصال:</u> تاخیر پایین
 - 🗖 سادگی:
 - بدون نگهداری وضعیت اتصال (پارامتر های کنترل از دحام، شمارنده بسته دریافتی و تاییدیه)
 - بدون بافر دریافت و ارسال (برای مرتب سازی و انتقال مطمئن)
 - □ اندازه سرآیند کوچک: 8 بایت، در مقایسه با 20 بایت در TCP
 - بدون کنترل ازدهام: سرعت انتقال بالاتر برای داده ها (مثلا در QUIC-HTTP که کنترل ازدهام TCP را ندارد و در لایه کاربرد مطمئن شده است)

🗖 معایب امنیتی:

- □ اگر کاربردهای زیادی به ارسال بسته های UDP بدون کنترل ازدحام بپردازند، شبکه با مشکل ازدحام شدید و اختلال مواجه میشود
- □ ارسال بیش از حد UDP باعث ازدحام و loss بالا شده و باعث میشود که مکانیزم کنترل ازدحام ارتباط های TCP، نرخ ارسال آنها را به شدت پایین بیاورند.

13

ساختار سگمنت UDP 32 bits □ ساختار UDP: 🗖 ساختار قطعه/سگمنت (دیتاگرام) UDP در RFC768 تشریح شده است. Source port # Dest. port # 🗖 فقط چهار فیلد هدر دارد. Checksum Length ■ Source port و Destination Port و Source port ادرس های پورت (سوکت) مبداء و مقصد Application ■ Length: طول كل قطعه با احتساب سرآيند يا هدر data (message) ■ Checksum: جمع مقابله ای قطعه (شامل 3 فیلد اول هدر) برای تشخیص خرابی قطعه در حين انتقال UDP segment Structure ■ Application data: داده ارسالی لایه کاربردی (مثلا Audio ،DNS، ...) 🗖 علت استفاده UDP از Checksum: طول کل قطعه با 🗖 یکی از لینک های میانی در ارتباط ممکن است از بروتکل لایه 2 ای استفاده کند که دارای حتساب سرآيند error-checking نمی باشد (چک خطا در لایه 2 اجباری نیست). 🗖 علاوه بر این ممکن است خرابی داده نه در هنگام انتقال، بلکه در حافظه روترها و تجهیزات مخابر اتى اتفاق بيفتد. 🗖 اگرچه لایه UDP دارای error-checking است ولی در صورت مشاهده خرابی کاری برای دریافت دوباره قطعه نمیکند. در صورت خطا UDP یا بسته را دور می اندازد و یا با ذکر مشکل به لایه کاربرد می دهد. بنابراین با وجود داشتن این امکان، پروتکلی مطمئن به حساب نمی آید.

جمع کنترلی در UDP

🗖 سمت فرستنده:

- 🗖 تجزیه هر قطعه به رشته (بلوک) های 16 بیتی
 - شامل سر آیند
- جمع دو به دوی بلوک های 16 بیتی به روش
 مکمل 1
 - ■حفظ طول 16 بيتي حاصل جمع
 - □ جمع حاصل با بلوک بعدی
- □ مكمل گيرى نهايى و بدست آوردن جمع كنترلى
- 🗖 قرار دادن مقدار جمع کنترلی در فیلد مربوطه

🗖 سمت گیرنده:


- 🗖 دریافت قطعه و تجزیه به بلوک های 16 بیتی
- 🗖 محاسبه جمع کنترلی با جمع دو به دوی بلوک ها
- 🗖 مقایسه حاصل جمع با مقدار جمع کنترلی ارسالی
 - مقدار صفر: بدون خطا
 - غیر صفر: وجود خطا


15


جمع کنترلی در UDP

□ مثال:


تكته: بیت انتقالی (wraparound) بدست آمده به حاصل جمع اضافه می شود







rdt1.0 عبد المعربية المعربية




طر احى rdt2.0 - كانال با خطا

- كانال غير قابل اطمينان: در اين طراحي فرض بر استفاده از كانال غير مطمئن با فرضيات زيراست.
 - 🗖 فرضیات:
 - همه بسته ها دریافت می گردند.
- تغییر بیت ها در بسته امکان پذیر می باشد (موقع ارسال، در حین پخش روی رسانه و یا در بافر دریافت کننده).
 - □ نحوه تشخیص خطای بیت: با استفاده از جمع کنترلی
 - 🗖 نحوه كنترل خطا:
 - استفاده از پیام پاسخ مثبت (ACK): اطلاع به فرستنده از دریافت صحیح بسته توسط گیرنده
 - پیام پاسخ منفی (NAK): اطلاع به فرستنده مبنی بر عدم دریافت صحیح بسته
 - ارسال مجدد بسته توسط فرستنده با دریافت NAK
 - حذف بسته ذخیره شده در فرستنده با دریافت ACK
- □ مثال تماس تلفنی: در تماس تلفنی و قتی پیام طرف مقابل را متوجه می شویم از تابیدیه مثبت (مثلا OK) استفاده میکنیم.
 درصورت نفهمیدن پیام طرف مقابل از تابیدیه منفی استفاده می کنیم (مثلا Please Repeat That)
 - 🗖 ARQ: در شبکه های کامپیوتری این پروتکل به نام Automatic Repeat Request شناخته می شود.

FSM - rdt2.0 سمت فرستنده


- 🗖 در تصویر زیر FSM پروتکل مطرح شده نمایش داده شده است.
- □ سمت فرستنده: دو حالت دارد. حالت سمت چپ، حالت انتظار برای تحویل داده یا صدا شدن rdt_send توسط لایه کاربرد است. در اینصورت بسته ای شامل داده و checksum آن ساخته می شود و با کمک تابع udt_send ارسال می شود. سپس به حالت انتظار برای دریافت تابیدیه می رود. در صورتی که تابیدیه برسد و منفی باشد، بسته دوباره ارسال میشود. درصورتیکه تابیدیه مثبت باشد، به وضعیت انتظار برای دریافت و ارسال بعدی می رود.
- 🗖 هنگام انتظار برای تاییدیه، امکان دریافت داده جدید برای ارسال نیست وبنابراین پروتکل stop-and-wait نامیده میشود.



23

FSM - rdt2.0 سمت گیرنده

- 🗖 سمت گیرنده: در سمت گیرنده، فقط یک حالت انتظار برای صدا شدن از لایه پایین (شبکه) وجود دارد.
- 🗖 در صورت خرابی بسته، یک بسته تایید منفی ساخته شده و با udt_send ارسال می شود و دوباره منتظر می شود.
- □ درصورت سالم بودن بسته، داده از آن استخراج می شود (extract)، و با صدا زدن تابع deliver_data لایه بالا به آن تحویل می شود. سپس یک بسته تاییدیه مثبت ساخته شده و با udt_send به سمت فرستنده ارسال می گردد. سپس دوباره دروضعیت انتظار قرار می گیرد.



rdt2.0: اشكالات اساسي

- □ شاید به نظر برسد که پروتکل rdt2.0 کار خواهد کرد. ولی این پروتکل در صورتی که پیامهای تایید منفی (NAK) و مثبت (ACK) خراب شوند، با مشکل مواجه می شود.
 - 1. باید بیت های checksum به بیامهای تایید نیز اضافه شود.
 - 2. باید مشخص شود که در صورت خرابی پیامهای تایید چکار باید کرد. سه راه حل پیشنهادی:
- مشابه مكالمات تلفنى، كه اگر پيام تاييد شنيده نشود ميگوئيم "?What did you say"، درخواست ارسال دوباره پيام تاييد را بكنيم. ولى مشكل اين است كه اگر "پيام درخواست تكرار پيام تاييد" نيز خراب شود چه؟ در اينصورت طرف مقابل نيز بايد درخواست تكرار پيام كند.... مشخص است كه اين روش پيچيده خواهد بود...
- به پیام ها به تعدادی بیت checksum اضافه کنیم که علاوه بر تشخیص خطا، امکان بازیابی پیام نیز وجود داشته باشد. این راه حل برای کانالی که پیام ها را از بین ببرد، دیگر این روش جوابگو نیست. ولی اگر کانال پیام ها را از بین ببرد، دیگر این روش جوابگو نیست.
- راه حل مناسب تر این است که فرستنده داده تا زمانی که یک پیام تایید قابل فهم و بدون خطا دریافت نکرده، ارسال یک بسته داده را تکرار کند. تنها مشکلی که پیش می آید این است که گیرنده متوجه نخواهد شد که آیا این اراسل، یک ارسال تکراری است و یا یک ارسال جدید.
- برای حل مشکل تشخیص ارسال های تکراری، اکثر پروتکل ها، از یک شماره ترتیب (sequence number) روی بسته های داده استفاده می کنند. در پروتکل های stop-and-wait، شماره ترتیب میتواند یک بیتی باشد (مقادیر 0 و 1 و بعد تکرار همانها برای بسته های بعد).
 - 🔳 پیامهای تایید نیاز به شماره ترتیب ندارند، زیرا گیرنده پیام می داند که پیام تایید رسیده، مربوط به آخرین داده ارسالی بوده است.


25


rdt2.0: اشكالات اساسى، خلاصه

- □ بروز خطا در پیام های پاسخ (ACK/NAK)
- عدم اطلاع فرستنده از وضعیت بسته
 - عدم دریافت وضعیت از گیرنده
 - □ ارسال مجدد → تكرار بسته


- نحوه برخورد با تکرار بسته
- 🗖 ارسال مجدد صرفا در صورت دریافت پیام پاسخ منفی
 - □ حذف بسته در صورت دریافت پیام پاسخ مثبت
 - 🗖 اضافه کردن شماره ترتیب به هر بسته
 - 🗖 کنترل بسته های تکرای در گیرنده با شماره ترتیب

- 🗖 توقف و انتظار (Stop and Wait)
 - 🗖 در فرستنده:
 - 🗖 ارسال یک بسته
 - 🔲 توقف ارسال
 - 🗌 انتظار برای دریافت پاسخ






قرستنده قرستنده قرستنده قرستنده قسماره های ترتیب: تنها دو مقدار 0 و 1 قشماره خطا روی پیام های پاسخ تنترل خطا روی پیام های پاسخ قفرودن یک حالت برای اعلام شماره ترتیب مورد تنکه قفرودن یک حالت براسای، در سمت فرستده به افزودن یک حالت برای اعلام شماره ترتیب مورد تنظار تنکه تشخیص شماره ترتیب برای تشخیص شماره ترتیب



30




rdt3.0 - كانال با خطا و تلفات بسته

خلاصه مساله:

- 🗖 **فرض**: علاوه بر خرابی بسته ها، احتمال گم شدن (تلفات) آنها (شامل بسته های داده و پاسخ) حین ارسال در کانال وجود داشته باشد.
 - اکنون باید به دو سوال زیر پاسخ گفت:
 - چطور از وقوع تلفات بسته (packet loss) مطلع شویم؟
 - برای این مسئله نیاز به مکانیزم جدیدی داریم.
 - در صورت وقوع تلفات بسته باید چه کنیم؟
 - Checksum کمک زیادی برای حل این مسئله نمی کند ولی ارسال بیام پاسخ (تایید)، شماره ترتیب و تکرار ارسال میتوانند مفید باشند.

راه های زیادی برای اطلاع از تلف شدن بسته وجود دارد:

- 🗖 در روش پیشنهادی ما، مطلع شدن از تلفات و حل مشکل بر عهده فرستنده گذاشته میشود. در این روش:
- فرستنده کمی (حداقل به اندازه Roundtrip time) منتظر میشود تا مطمئن شود پاسخ تاییدی برای بسته نیامده (ممکن است پاسخ خراب شده باشد، یا با تاخیر زیاد بیاید)
 - سپس فرستنده بسته را مجددا ارسال میکند.
 - 🗖 در صورتی که بسته (داده/پاسخ) دار ای تاخیرزیادی (بیش از مقدار در نظر گرفته شده توسط فرستنده) باشد:
 - ارسال مجدد توسط فرستنده، باعث تكرار مي شود ولي اين مسئله، با شماره ترتيب مورد استفاده در rdt2.2 قابل تشخيص است
 - گیرنده: باید شماره ترتیب بسته دریافت شده را در پاسخ ذکر کند.
 - **ورستنده:** نیاز به تایمر شمارش معکوس در این سمت هست.



rdt3.0 - گيرنده


🗖 تمرین:

■ FSM سمت گیر نده را بعنوان تمرین رسم کنید.

از آنجائیکه شماره ترتیب های بسته ها در rdt3.0 بصورت یک درمیان 0 و 1 هستند، به این پروتکل،پروتکل بیت متغییر (alternating-bit protocol) گفته می شود.

rdt3.0 - تلف شدن بسته


- نمودار زیر تبادل بسته های داده و پاسخ را در وضعیت عدم تلفات و وقوع تلفات نشان میدهد.
- در حالت دوم، چون بسته ارسالی گم شده، پاسخی از سمت گیرنده نمی آید. بعد از اتمام زمان تایمر، بسته دوباره ارسال می شود.



35

rdt3.0 - تلف شدن پاسخ


- 🗖 نمودار زیر تبادل بسته های داده و پاسخ را در وضعیت تلف شدن پاسخ وتایم آوت پاسخ نمایش می دهد.
- □ در وضعیت دوم، به علت عدم دریافت پاسخ برای pkt1 در زمان مناسب، بسته تکرار میشود. ولی بلافاصله بعد از ارسال محدد، تاییدیه ارسال اول می رسد و فرستنده بسته بعدی (بعد از ترتیب 1، ترتیب 0 خواهد بود) را ارسال میکند.



rdt3.0 - كار آيي

- □ پروتکل rdt3.0 پروتکل درستی است و همانطور که انتظار می رود، اطلاعات را بطور مطمئن ارسال می کند.
 ولی کارآیی آن مناسب نخواهد بود.
- □ با توجه به اینکه این پروتکل از نوع stop-and-wait است، پس از ارسال یک بسته پروتکل منتظر میشود تا اطمینان یابد که بسته با صحت به مقصد رسیده.
 - 🗖 در این فاصله پهنای باند موجود روی خط در حال اتلاف خواهد بود.
- 🗖 اگر فاصله مكانى دو نقطه مبدا و مقصد زياد باشد، اين زمان اتلاف ظرفيت خط بسيار طولانى و خسارت بار خواهد بود.
 - 🗖 یکی از راه حل های موجود استفاده از پروتکل های خط لوله ای (pipelined) است.





a. A stop-and-wait protocol in operation

b. A pipelined protocol in operation

37

rdt3.0 - کار آیی

- □ مثال: فرض کنید که دو میزبان در دوسمت غربی و شرقی آمریکا باهم پیام تبادل می کنند. پهنای باند Gbps 1 و تاخیر انتشار یک طرفه 15 ms اگر اندازه بسته ها 8000 bit باشد:
 - $D_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{bps}} = 8 \text{ } \mu \text{s}$

- 🗖 زمان انتقال هر بسته:
- □ نسبت زمان انتقال یک بسته به کل زمان لازم برای ارسال و دریافت تاییدیه (utilization)

 U_{sender} : fraction of time sender busy sending

$$U_{sender} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{0.008}{30.008} = 0.00027$$

- □ تاخیر انتشار بسیار پر رنگتر از تاخیر انتقال ← در هر 30 میلی ثانیه تنها 1 کیلوبایت ارسال می شود (276kb/s)
 - 🗖 پس udt3.0 پروتکلی دست و پا گیرو با کارایی کم است!


پروتکل های خط لوله ای


- □ راه حل پیشنهادی: امکان ارسال بسته های بیشتر در مدت زمان انتظار برای پاسخ
 - 🗖 افزایش تعداد شماره ترتیب ها
 - 🗖 امکان ذخیره بیش از 1 بسته در فرستنده و گیرنده
 - 🗖 دو پروتکل پایه مبتنی بر خط لوله:
 - Go-Back-N
 - Selective Repeat

39

پروتکل های خط لوله ای - پروتکل های stop-and-wait

□ کار آیی خط هنگامی که در هر بار یک بسته ارسال شود و منتظر پاسخ برای آن باشیم، و سپس ارسال بعدی را انجام دهیم کم است.





پروتکل های خط لوله ای

Go-Back-N 🛚


. امکان نگهداری حداکثر N بسته در انتظار پاسخ

Selective Repeat

- گیرنده برای هر بسته دریافتی پاسخ مجزا می فرستد
- فرستنده برای هر بسته منتظر پاسخ یک تایمر دارد
- 🗖 ارسال مجدد صرفا بسته های با تایمر منقضی شده
- ا مکان نگهداری (بافر) حداکثر $\mathbb N$ بسته در انتظار پاسخ
- 🗖 گیرنده فقط پاسخ های تجمیع شده ارسال می کند
- 🗖 ارسال پاسخ فقط در صورت وجود توالی در بسته ها
 - 🗖 فرستنده برای اولین بسته بدون پاسخ تایمر دارد
 - □ در صورت انقضای تایمر ← ارسال مجدد تمامی بسته ها

GBN - پنجره ارسال


- م اگر K بیت برای شماره ترتیب استفاده شود، 2^{k-1} شماره ترتیب خواهیم داشت. \Box
- 🗖 اگر اولین بسته ارسال شده ولی تابید نشده را 🛮 base بنامیم، محدوده شماره ترتیب ها به 4 قسمت تقسیم می شود:
 - □ [0-base-1]: بسته های ارسال شده و تابید شده
 - 🗖 [base, nextseqnum-1]: بسته های ارسال شده ولی تابید نشده
 - nextseqnum, base+N-1] ت محدوده بسته های قابل ارسال در همین لحظه (اگر داده ای برای ارسال باشد)
 - سنفاده (دصورت استفاده، تعداد بسته های تایید نشده بیش از N می الله استفاده (عداد بسته های تایید نشده بیش از N می شود)




43

GBN - ينجره ارسال

- □ شماره پاسخ باید در پنجره وجود داشته باشد (شماره ترتیب های قبل پنجره قبلا تایید شده اند، بعد پنجره هنوز قابل استفاده نیستند و ارسال هم نشده اند)
 - □ شماره پاسخی بزرگتر از شماره base → لغزش پنجره به بعد از شماره تابید شده
- یک تایمر برای کل پنجره روی اولین بسته بدون پاسخ وجود دارد. درصورت timeout شدن، ارسال همه بسته های داخل پنجره تا nxtseqnum تکرار میشود.







- در تصویر مقابل، مثالی از تبادل بسته ها در پروتکل GBN را
 می بینید.
- بسته 2 در هنگام ارسال از بین می رود. بنابر این وقتی بسته 3 به
 گیرنده می رسد، چون بسته به ترتیب نیست (و بسته 2 هنوز دریافت
 نشده)، گیرنده بسته 3 را دور می اندازد و یکبار دیگر برای آخرین
 بسته مرتب رسیده (بسته 1) تاییدیه می فرستد.
- □ اگرچه گیرنده بسته های دیگری را نیز (تا حداکثرمحدوده N بسته) به ظن اینکه تاییدیه ها با تاخیر خواهند آمد، می فرستد، ولی گیرنده به علت ترتیب غلط (بسته 2 هنوز نرسیده ولی بسته های بعدی رسیده اند)، همه آنها را دور میریزد.
- نهایتا تایمر روی بسته timeout 2 می شود و فرستنده مجبور به ارسال تکراری آن می شود.
- حالا طرف گیرنده، بسته مورد انتظارش را دریافت کرده و به ترتیب
 برای بسته های 2 و بعدی ، تاییدیه می فرستد.

GBN - مثال

- k منتظر دریافت بسته شماره ترتیب 1024، گیرنده در لحظه t منتظر دریافت بسته شماره t است.
 - 1. شماره ترتیب های موجود در پنجره ارسال (فرستنده) را مشخص کنید.
 - 2 کدام شماره های پاسخ ممکن است در مسیر برگشت باشند؟
 - 🗖 حل
 - ارسال شده کیرنده منتظر k ← پاسخ تا شماره k
 - 1. اگر همه پاسخ ها سالم به فرستنده رسیده باشد ← پنجره ارسال: $\{k, k+1, k+2, k+3\}$
 - اگر هیچ پاسخی سالم نرسیده باشد ← پنجره ارسال: {k-4, k-3, k-2, k-1}}
 - 2. گیرنده منتظر k → پاسخ های {k-3, k-2, k-1} قبلا ارسال شده است.
 - 1. اگر همه پاسخ ها تا k دریافت شده ← فقط پاسخ k در مسیر برگشت است
- 2. اگر هیچ پاسخی دریافت نشده \rightarrow احتمالا یکی از پاسخ های آخرین بسته های ارسال شده در مسیر برگشت. برای پنجره ارسال 4 با بازه $\{k-3, k-2, k-1, k\}$ می تواند $\{k-3, k-2, k-1, k\}$ می تواند در مسیر باشد

GBN - نكات

- □ علت محدود بودن سایز پنجره: بعدا توضیح داده خواهد شد که برای کنترل جریان و همچنین کنترل از دحام لازم است که سایز پنجره محدود شود.
- □ محدودیت باعث می شود که اگر به علت از دحام، یا عدم توانائی میزبان مقصد در دریافت بسته های ارسالی، پاسخ دریافت نگردد، فرستنده با نرخ کمتری به ارسال بسته ادامه دهد.
- محدوده اعداد ترتیب: همانطور که قبلا گفته شد اگر k بیت برای شماره ترتیب در نظر گرفته شود، محدوده شماره های ترتیب $[-2^k]$ خواهد بود. بعد از اینکه شماره ترتیب $[-2^k]$ استفاده شد، شماره ترتیب بعدی $[-2^k]$ خواهد بود.
 - 🗖 در TCP شماره های ترتیب 32 بیتی هستند و بجای شمارش بسته ها،بایت های ارسال شده را میشمارند.

49

(تكرار انتخابي Selective Repeat

- پروتکل GBN: با ارسال بیش از 1 بسته و سپس انتظار برای پاسخ، مقدار استفاده از کانال افزایش یابد ولی در بعضی مواقع خود GBN باعث ایجاد مشکل در کارآیی میشود.
- 🗖 در مواقعی که سایز پنجره و همچنین حاصل ضرب پهنای باند-تاخیر بالا باشد، تعداد زیادی بسته در خط لوله خواهند بود.
 - □ در این مواقع، تلف شدن حتی یک بسته، میتواند به تکرار ارسال همه بسته های خط لوله منجر شود (که تعداد زیادی از
 آنها به سلامت به مقصد رسیده اند و واقعا تکرار ارسال آنها اتلاف منابع خواهد بود).
- روش تکرار انتخابی: تنها بسته هایی دوباره ارسال میشوند که به سلامت به مقصد نرسیده اند (خراب یا تلف شده اند). برای این منظور:
 - دریافت تک تک بسته ها باید توسط گیرنده تایید شود.
 - 🗖 برای تک تک بسته ها باید تایمر نگهداری شود.
 - □ همچنان باید تعداد بسته های ارسال شده ولی تایید نشده با یک پنجره با سایز N، محدود شود.
 - 🗖 ولی بر خلاف GBN، ممکن است برای بعضی از بسته های داخل پنجره، تابیدیه دریافت شده باشد.

