شبکه های کامپیوتری فصل 5 - لایه انتقال - قسمت 2 فصل 5 - سیامک سر مدی

1

فهرست مطالب

التقال اتصال گرا

TCP معرفی پروتکل TCP

افرآیند کنترل جریان

امرین اتصال

کنترل از دحام


پروتكل TCP


- □ پروتكل TCP در RFC های RFC با 793,1122,1323, 2018, 2581 تشريح شده است.
 - بروتکل نقطه به نقطه
 - 🗖 یک پر دازش (سوکت) فرستنده به یک گیرنده
 - 🗖 جریان بایت دارای ترتیب، قابل اطمینان
 - پروتكل خط لوله اى
 - □ اندازه پنجره با معیار های کنترل ازدحام و کنترل جریان تعیین می شود
- جریان داده دو طرفه کامل
 - 🗖 مسير دو طرفه داده
 - 🗖 اتصال گرا
- □ نیاز به تبادل داده های کنترلی برای مباحثه و دست تکانی (Handshaking) پیش از تبادل و انتقال داده
 - 🗖 کنترل جریان
 - فرستنده در صورت آمادگی گیرنده ارسال می کند

3

پروتکل TCP


- بافر ارسال: وقتی داده ای تحویل TCP میشود، TCP آنرا در این بافر میگذارد. سپس هرچند مدت مقداری از آنرا برداشته و ارسال میکند. مطابق TCP ،RFC793 میدار و زمان ارسال داده را مطابق میل خود تنظیم میکند.
- □ ماکزیمم سایز داده قابل ارسال در سگمنت یا TCP نمیشود) با توجه به بزرگترین بسته لایه 2 قابل ارسال از مبداء تا مقصد که لازم به تکه کردن آن نباشد (MaximumTransmission Unit توجه به بزرگترین بسته لایه 2 قابل ارسال از مبداء تا مقصد که لازم به تکه کردن آن نباشد (MTU) تایین میگردد. بطوریکه یک سگمن بتواند در تنها یک فریم لایه 2 قرار گیرد.
 - □ سایز MTU برای ethernet و PPP معمولا 1500 بایت است که بنابراین سایز معمول MSS برابر با 1460 خواهد بود (40 بایت هدر TCP و (IP)
 - 🗖 برای کشف MTU مبداء تا مقصد روش هایی وجود دارد.
- یافر دریافت: در سمت گیرنده قرار دارد و وقتی سگمنتی فرا رسید در آن قرار میگیرد و بعد از مرتب شدن سگمنت ها، برنامه کاربردی داده را از آن میخواند.






ساختار قطعه TCP

- Source & Destination port: آدرس های پورت مبداء و مقصد
- □ Sequence # and Acknowledgment: برای شماره ترتیب سگمنت های ارسالی و تاییدیه برای سگمنت ها بکار میرود.
 بجای شماره بسته، بایت های ارسال شده یا تایید شده را مشخص میکند.
 - □ Receive Window: تعداد بایتی که گیرنده میخواهد دریافت کند. برای کنترل جریان استفاده می شود.
- □ Header Length: طول هدر که به علت قسمت options متغییر است ولی اگر قسمت options استفاده نشود، طول هدر TCP برت میشود). برابر با 20 است. طول این قسمت هدر، 4 بیت است و تعداد بلوک های 32 بیتی را نشان میدهد (مقدار آن ضرب در 32 بیت میشود).
- □ Options: برای توافق بر سر سایز MSS، یاضریب سایز پنجره (در شبکه های پر سرعت) و کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
 - قسمت فلگ ها:
 - معتبر است (برای مشخص کردن سگمنت صحیح دریافت شده) Acknowledgment: نشان میدهد که عدد قرار گرفته در هئر # Acknowledgment معتبر
 - ت FIN ، SYN ، RST: برای آغاز و اتمام یک ارتباط TCP مورد استفاده قرار میگیرند.
 - ت ECE ، CWR تا اطلاعیه از دحام مورد استفاده قرار میگیرند.
 - □ PSH: به لایه TCP گیرنده میگوید که باید داده را سریعا به لایه بالا (کاربرد) تحویل دهد
 - urgent data pointer فوری در فیلد اده ای را در داخل سگمنت گذاشته که فوری میداند. آخرین بایت داده فوری در فیله عالی این داده ای را در داخل سگمنت گذاشته که فوری میداند. آخرین بایت داده فوری در فیله urgent data pointer مشخص شده
 - ت فیلد های URG،PSH ، و urgent data pointer در عمل استفاده نمیشوند.





تخمین ز دن ز مان مناسب بر ای تایمر انقضاء

- □ تخمین دقیق زمان مناسب تایمر انقضاء کار دشواری است.
- تایمر انقضاء باید بزرگتر از RTT باشد (زمان رفت و برگشت به اضافه زمان بردازش و آماده سازی باسخ در گیرنده).
 - □ زمان رفت-برگشت نمونه (SampleRTT):
 - □ مدت زمان بین ارسال یک قطعه نمونه و دریافت یاسخ آن
 - 🗖 در هر زمان فقط یک نمونه از بین قطعات ارسال شده ولی تایید نشده برای این کار انتخاب می شود.
 - ت "قطعات ارسال مجدد شده" برای محاسبه زمان RTT نمونه مورد استفاده قرار نمی گیرند.
 - 🗖 این زمان ها برای بسته های متفاوت بر اشاش از دحام فعلی و مقدار داده داخل قطعه متفاوت خواهد بود.
- □ TCP برای تخمین RTT یک مقدار میانگین از زمان های RTT نمونه ها با نام EstimatedRTT نگهداری می

EstimatedRTT = $(1 - \alpha)$. EstimatedRTT + α . SampleRTT


ے مقدار پیشنهادی برای α مقدار 1/8 یا 0.125 است:

EstimatedRTT = $0.875 \times \text{EstimatedRTT} + 0.125 \times \text{SampleRTT}$

9

ملاحظات RTT و تايمر انقضاء

- 🗖 در آمار، میانگین گیری با روش ذکر شده را "میانگین متحرک با وزن نمایی" (EWMA) می نامند.
 - هدف از این روش کاهش اثر نمونه های قبلی (بصورت نمایی) است.
- نمودار زیر زمان RTT نمونه و تخمینی را برای قطعه های ارسالی بین یک میزبان در فرانسه و میزبانی در آمریکا را نمایش



RTT samples and RTT estimates

انحراف از RTT و بازه انقضاء تايمر

□ انحراف از RTT: علاوه بر EstimatedRTT، محاسبه انحراف از RTT که با روش زیر محاسبه میشود مفید است:

DevRTT = $(1 - \beta)$. DevRTT + β . |SampleRTT - EstimatedRTT| (typically, β = 0.25)

- یازه انقضاء (Timeout): عبارت از زمان تخمینی RTT و یک حاشیه اطمینان (برای جلوگیری از تکرار ارسال بیمورد) است.
 - ت حاشیه اطمینان معمولا چهار برابرانحراف RTT در نظر گرفته میشود.
 - حاشیه اطمینان با افزایش انحراف RTT افزایش می یابد
 - 🗖 در ابتدای ارسال، مقدار TimeoutInterval=1s در RFC6298 پیشنهاد شده است.

TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

11

طراحی TCP

- 🗖 مشخصات:
- □ بهره گیری از سرویس rdt روی کانال غیر قابل اطمینان IP
 - 🗖 استفاده از قطعات خط لوله ای
 - استفاده از پاسخ تجمیع شده (بسته های قبل از شماره ترتیب تابید شده هم تایید می شوند)
 - □ دارای فقط یک تایمر ارسال مجدد
 - 🗖 رخدادهای ارسال مجدد
 - انقضاء تايمر
 - یاسخ های تکراری

□ **طراحی اولیه:** ساده ترین مدل

🗖 فرض ها


بدون پاسخ تکراری


بدون کنترل جریان


بدون کنترل ازدحام

TCP رخدادهای 🗖 درخواست ارسال (تحویل داده از لایه کاربرد) 🗖 انقضاء ارسال مجدد قطعه ای که باعث انقضاء تایمر شده ساخت قطعه با شماره ترتیب ■ شروع مجدد تايمر مقدار شماره ترتیب: شماره اولین بایت جریان داده در قطعه 🗖 دريافت پاسخ آغاز تایمر (اگر قبلا در حال کار نبود) اگر شماره پاسخ قبلا دریافت نشده ■ در صورت فعال بودن تايمر، تايمر روى قديمي به روز رسانی وضعیت پنجره ترین قطعه بدون پاسخ تنظیم می شود ■شروع تايمر در صورت وجود قطعات بدون پاسخ ■ محاسبه بازه انقضاء در پنجره (بافر)

13








ارسال مجدد سريع

- 🗖 مقدار تایمر انقضاء ممکن است طولانی باشد و باعث تاخیر طولانی قبل از ارسال مجدد بسته گم شده بشود.
 - این تاخیر در لایه کاربردی، غیر قابل تحمل خواهد بود.
 - 🗖 نیاز به فضای بافر زیاد برای نگهداری قطعات خارج از ترتیب خواهیم داشت.
 - 🗖 راه کار
 - 🗖 تشخیص قطعات گم شده توسط پاسخ تکراری
 - تایید تکراری برای بسته قبلی که صحیح دریافت شده و تایید هم شده بود
- □ در صورت گم شدن با رسیدن بسته های جدید خارج از ترتیب، تعداد پاسخ های تکراری بیشتری برای بسته "سالم و مرتب رسیده" قبلی ارسال می شود.

17



ساخت ياسخ TCP


- 🗖 رخدادهای گیرنده
- □ ورود قطعه ای با شماره ترتیب مورد انتظار (تمامی داده های قبلی پاسخ داده شده اند)
- □ ورود قطعه ای با شماره ترتیب مورد انتظار (پاسخ یک قطعه قبلی ارسال نشده)
- □ ورود قطعه خارج از نوبت با شماره ترتیب
 بزرگتر از مورد انتظار (تشخیص فاصله)
- □ ورود قطعه میانی (برای پوشش کل یا بخشی از فاصله موجود در پنجره گیرنده)

- 🗖 عملیات گیرنده
- □ توقف پاسخ، انتظار بمدت ms بودی برای قطعه بعدی. ارسال پاسخ در صورت عدم دریافت قطعه
- ارسال بلافاصله پاسخ تجمیع شده، برای پاسخ هر دو قطعه
- □ ارسال بلافاصله پاسخ تکراری، با شماره بایت بعدی مورد انتظار
 - در صورتیکه شروع قطعه از ابتدای فاصله باشد،
 ارسال بلافاصله پاسخ

19

کنترل جریان و کنترل از دحام

- مر سمت از یک ارتباط TCP یک بافر دریافت (receive buffer) دارند که داده های رسیده در آن قرار میگیرند. \Box
 - □ نرم افزار لایه کاربرد هر از چندگاه داده ها را از این بافر میخواند.
 - 🗖 ولمی ممکن است به علت مشغول بودن به یک کار دیگر، برنامه کاربردی مدت طولانی، داده ای را نخواند.
 - 🗖 در صور تیکه فرستنده به ارسال اطلاعات ادامه دهد، بافر دریافت به سرعت سر ریز (overflow) میشود.
 - □ کنترل جریان: برای جلوگیری از سر ریز شدن بافر دریافت از یک مکانیزم کنترل جریان استفاده میشود.
- در این مکانیزم، سمت گیرنده با هر پیام تابید، مقدار فضای باقیمانده در بافر خود را (مقدار داده ای که حاضر است قلول کند) به اطلاع فرستنده میرساند. فرستنده سایز پنجره ارسال خود را به نحوی تنظیم میکند که داده ای بیش از مقدار قابل ذخیره در سمت گیرنده را ارسال نکند.
 - کنترل ازدحام: مکانیزم مشابهی است که سرعت ارسال فرستنده را کند میکند.
 - در این مکانیزم، سایز پنجره اجازه ارسال تعداد محدودی قظعه قبل از دریافت تایید برای آنها را میدهد. در صورتیکه تعداد زیادی بسته تایید نشده در سمت فرستنده بافر شده باشد، بسته جدیدی ارسال نمیشود.
- □ **مقایسه:** مکانیزم های فوق شباهت هایی دارند (هردو مقدار ارسال داده را کنترل میکنند) ولی فرق اساسی آنها در هدف کنترل است. یکی برای جلوگیری از پر شدن بافر گیرنده، و دیگری برای جلوگیری از ازدحام روی بافر فرستنده (و کانال) بکار میرود.



دست تکانی سه مرحله ای

- مرحله 1: مشتری یک بسته TCP بدون داده که بیت SYN آن 1 است به سرویس دهنده ارسال میکند.
 - مشتری همچنین یک شماره ترتیب ابتدایی انتخاب کرده و در قطعه میگذارد
 - □ این قطعه به قطعه SYN معروف است.
 - 🗖 مرحله 2: سرویس دهنده قطعه را دریافت کرده و سپس:
 - 🗖 بافر و متغییر های لازم را به ارتباط اختصاص میدهد
 - □ یک سگمنت SYN که مقدار ACK آن نیز به اندازه "شماره ترتیب مشتری + 1" تنظیم شده می سازد.
 - 🗖 یک شماره ترتیب تصادفی در آن بعنوان شماره ترتیب ابتدایی سرویس دهنده در سگمنت قرار میدهد
 - سگمنت را به فرستنده میفرستد. این قطعه به نام قطعه SYNACK شناخته میشود.
 - □ مرحله 3: با دریافت سگمنت SYNACK مشتری:
 - 🗖 بافر و متغییر های لازم را ایجاد میکند
- سگمنت دیگری را به سرویس دهنده ارسال میکند که در آن SYN=0 و مقدار #Acknwoledgment به اندازه "شماره ترتیب سرور + 1" تنظیم شده.
 - 🗖 این بسته میتواند شامل داده مشتری به سرور نیز باشد.


23


دست تکانی سه مرحله ای 🗖 فرآیند سه مرحله ای و پیامهای تبادل شده برای برقراری ارتباط (Connection Establishment) client state server state LISTEN LISTEN choose init seq num, x send TCP SYN msg SYNSENT SYNbit=1, Seq=x choose init seq num, y send TCP SYNACK SYN RCVD msg, acking SYN SYNbit=1, Seq=y ACKbit=1; ACKnum=x+1 received SYNACK(x) indicates server is live; **ESTAB** send ACK for SYNACK: this segment may contain client-to-server data ACKbit=1, ACKnum=y+1 received ACK(y) indicates client is live **ESTAB**


مراحل قطع اتصال


- □ مرحله 1: مشتری یک بسته TCP بدون داده که بیت FIN آن 1 شده به سرویس دهنده ارسال میکند.
- □ مرحله 2: سرویس دهنده قطعه را دریافت کرده و یاسخی با یک سگمنت ACK برای آن ارسال میکند.
 - مرحله 3: سپس سرور نیز یک قطعه FIN به مشترس ارسال میکند.
 - □ مرحله 4: مشترى نيز دريافت قطعه FIN را با پاسخى بصورت قطعه ACK جواب ميدهد.
 - 🗖 در انتها هر دو سمت، بافرها و متغییر ها را آزاد میکنند.

25









کنترل ازدهام

منشاء عمده تلفات بسته

سرریز شدن بافر در مسیریاب ها به دلیل ازدهام در بافر های ارسال آنها


راه کار برای جبران تلفات بسته

ارسال مجدد

لازمه کنترل ازدهام

فرآیندی برای کنترل ارسال فرستنده

سوال: آیا فرآیند کنترل جریان قادر به حل مشکل ازدهام نیز هست هست؟



سناریوی 2: بافر محدود، ارسال مجدد

قرض ها

فرض ها

ارسال مجدد بسته های منقضی شده (تلف شده بخاطر پر شدن بافر ارسال)

ارسال مجدد بسته های منقضی شده (تلف شده بخاطر پر شدن بافر ارسال)


ا با توجه به تکر ار بسته ها، داده ارسالی شامل داده های تکر اری است. پس نرخ ارسال داده و اقعی (غیر از تکراری ها)


کمنز از داده ای است که روی کانال ارسال میشود.

ا نرخ لایه انتقال: ورودی \geq خروجی

ا نرخ لایه انتقال: ورودی \geq خروجی


Offered load: λ'_{in} Original Data: λ_{in}






سناریوی 3: 4 فرستنده، چند گام

- □ در این سناریو دو میزبان از مسیرهای دارای همپوشانی به دو میزبان دیگر داده ارسال و دریافت میکنند. لینک ها همه ظرفیت R دارند.
 - 🗖 هر 4 میزبان دارای مکانیزم تایمر و ارسال مجدد هستند.
 - ا بار تحویلی λ_{in} ناچیز λ_{out} عدم سرریزی بافر (افز ایش مختصر λ_{in} به افز ایش مشابه λ_{out} منجر می شود)
- □ بار تحویلی زیاد ← بار عبوری (گذردهی) از مسیریاب کاهش می یابد (به علت ایجاد از دحام روی لینک های مورد استفاده مشترک)
 - تکرار زیاد موجب کم و کمتر شدن داده واقعی ارسالی میشود.





35

راه کارهای کنترل ازدحام در TCP


- □ از آنجائیکه لایه شبکه (IP)، فیدبکی در مورد ازدحام در شبکه برای میزبانها ارائه نمیکند، وظیفه تشخیص ازدحام به عهده لایه TCP گذاشته شده که اینکار را بصورت end-to-end انجام میدهد. یعنی با توجه به وضعیت رسیدن بسته ها به نقطه مقصد، مقدار داده ارسالی را تنظیم میکند.
 - 🗖 در صور تیکه مبداء احساس کند که از دحامی در مسیر ارتباطی وجود ندارد، نرخ ارسال را افزایش میدهد.
 - 🗖 در صورتیکه علائمی دال بر از دحام دیده شود نرخ ارسال کاهش داده می شود.
 - در مورد نحوه کار مکانیزم کنترل ازدحام TCP سه سوال مطرح است:
 - □ TCP چگونه نرخ ارسال ترافیک به یک اتصال (TCP Connection) را محدود میکند.
 - □ TCP چگونه از وجود از دحام بین مبداء و مقصد مطلع میشود.
 - 🗖 چه الگوریتمی باید برای تنظیم ترافیک ارسالی بعنوان تابعی از مقدار ازدحام مشاهده شده استفاده شود.

راه کار های کنترل از دهام در TCP - کنترل نرخ ارسال

- 🗖 در هر سمت اتصال، بافر های ارسال و دریافت و متغییر هایی (از قبیل rwnd ،LastByteRead) هست.
- 🗖 پنجره ازدهام: مکانیزم کنترل از دحام متغییر دیگری به نام پنجره از دحام (congestion window) یا cwnd را نیز نگه میدارد.
 - تحویل سالم بسته ها: افزایش نرخ ارسال با افزایش ا
 - ت رخداد خطا: کاهش نسبتا سریع نرخ با نصف کردن اندازه cwnd
 - 🗖 **در سمت فرستنده:** اندازه داده ارسالی (به نحوی اندازه پنجره ارسال) با توجه به سایز rwnd و cwnd تعیین میشود.

 $LastByteSent - LastByteAcked \le min\{rwnd, cwnd\}$

AIMD saw tooth behavior: probing for bandwidth



37

راه کار های کنترل از دحام

□ برای تمرکز روی کنترل ازدحام و درک آن، فرض کنید که بافر گیرنده آنقدر بزرگ است که محدودیت receive-window قابل چشم پوشی باشد (rwnd). بنابراین محدودیت در مقدار داده تایید نشده، در سمت فرستنده تنها بر اساس cwnd تنظیم میشود.

LastByteSent- LastByteAcked < cwnd

در این حالت پس از ارسال کل پنجره (به اندازه cwnd) به مدت ACK برای ACK انتظار کشیده میشود و در صورت رسیدن ICK ارسال مجدد ممکن میشود.

$$rate \approx \frac{cwnd}{RTT}$$

